Architecture des ordinateurs

TD2

I. Convertir les nombres de binaire pur en décimal

$$00010010 = 2^{4} + 2^{1} = 18$$

$$101011111 = 2^{7} + 2^{5} + 2^{3} + 2^{2} + 2^{1} + 2^{0} = 175$$

$$11110000 = 2^{7} + 2^{6} + 2^{5} + 2^{4} = 240$$

$$00001111 = 2^{3} + 2^{2} + 2^{1} + 2^{0} = 15$$

$$10101100 = 2^{7} + 2^{5} + 2^{3} + 2^{2} = 172$$

II. La valeur en décimal de ces nombres codés en complément à deux

Si l'on doit transformer un nombre en son complément à deux « de tête », un bon moyen est de garder tous les chiffres depuis la droite jusqu'au premier 1 (compris) puis d'inverser tous les suivants.

Les nombres sont déjà en complément à 2. Le premier bit est le bit de signe.

$$00010010 = 2^4 + 2^1 = 18$$

$$10101111 = -(01010001) = -81$$

$$11110000 = -(00010000) = -16$$

$$00001111 = 15$$

$$10101100 = -(01010100) = -84$$

III. Représentation hexadécimale de ces nombres

Méthode facile : prendre des paquets de 4 bits puis se reporter au tableau de conversion binaire-hexadécimal (tableau de $\mathbf{2^4}$ lignes)

Α	В	С	D	Hexa
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

1	0	1	0	Α
1	0	1	1	В
1	1	0	0	С
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

Dans ce cas, Le nombre en héxa reste inchangé que ça soit signé ou pas. Ce qui diffère c'est la valeur décimale.

 $0001\ 0010 = 0x12$

1010 1111 = 0xAF

1111 0000 =0xF0

 $0000\ 1111 = 0x0F$

1010 1100 = 0xAC

IV. Représentation des nombres de base 10 vers la base 16 puis en binaire 8 bit

Décimal	Hexadécimal	Binaire
14	0x0E	00001110
38	0x26	00100110
364	0x016C	0000 0001 0110 1100
		(dépassement)
-13	0xF3	11110011
-5	0xFB	11111011
-200	0x38	00111000

Appliquer le complément à deux dans le cas d'un signe négatif puis mettre en hexadécimale.

V. Indiquez l'état des indicateurs NVZV pour les opérations suivantes (réalisées avec alu 8 bits)

N=résultat négatif (résultat inférieur à zero) ; Z= résultat nul ; V = débordement signe du résultat diffère de celle des opérandes sur entier signé ; C=retenue binaire sur entier non signé

Opération	N	Z	V	С
12+5	0	0	0	0
12-5	0	0	0	0
4-6	1	0	0	1
120+32	1	0	1	0
0x70+0x20	1	0	1	0
0x90-0x20	0	0	1	0
130-4	0	0	1	0
200+70	0	0	0	1

VI. Représentation en complément à 2 sur 16 bits et 32 bits

/2 sur 8bits	/2 sur 16 bis	/2 sur 32 bits	Base 10
0x12	0x0012	0x00000012	18
0x90	0xFF90	0xFFFFFF90	-112
0xFF	0xFFFF	0xFFFFFFF	-1

En complément à deux, le bit de signe est infini à gauche.

VII. Coder des chiffres en virgules flottantes

Convertir le chiffre décimal en binaire puis pour le convertir en virgule flottante de la forme 1, mantisse*2êxp; il faudra placer la virgule après le premier 1 du nombre converti.

VIII. Pourquoi l'addition de deux nombres en virgule flottante requière plus de transistors qu'une addition de nombres entiers

Car il demande plus d'opération élémentaire que l'addition de nombres entiers

TD3

Q1. Que contient R0 après :

a.	mov	r0, #0x4	R0 contient la valeur 0x4
b.	mov	r1,#0x4	r1 reçoit la valeur 0x4
ν.	add	r0,r0,r1	R0 contient la valeur 0x4 (valeur de r1+r0)
c.	mov	r0,#0x5a	r0 contient la valeur 0x5a
	mov	r1,#0x0f	r1 contient la valeur 0x0f
	eor	r0,r0,r1	eor différent à 1 identique à 0 donc r0= 0x55
d.	mov	r1,#20	r1 reçoit la valeur 20
	add	r0,r1,#10	r0 contient (r1+10=20+10) la valeur 30
		0 #042	of continue to colour 0:42
e.	mov	r0,#0x12	r0 contient la valeur 0x12
	sub	r0,r0,#12	r0 contient la valeur (0x12-12)
	add	r0,r0,r0	r0 contient (r0+r0) 0xC
f.	ldr	r0,=0x1234	met l'adresse de la valeur 0x1234 dans R0
••	mov	r0,r0 lsl 2	décale la valeur dans r0 vers la gauche de 2 position et
		. 0,1.0 131 2	déplace le résultat dans r0
			r0 contient r0*4=0x48D0
			וט נטוונוכווג וט 4-טגאסטט

LDR/STR: déplacements entre le CPU et la mémoire

MOV: déplacements entre des registres seulement

g.	ldr ldr and sub	r0,=0x12345678 r1,=0x87654321 r0,r0,r1 r0,r0,r0	mettre la valeur dans r0 mettre la valeur dans r1 (1and1=1 le reste 0) r0=0x02244220 r0=0
h.	ldr mov	r0,=0x12345678 r0,r0 ror #4	r0=0x23456781 (ramener le plus à gauche à droite 4 fois)
i.	mov add	r0,#10 r0,r0,r0 lsr #1	r0=0xffff (décaler r0 vers la droite revient à diviser par 2 sa valeur puis l'additionner avec r0)

Q2. Ecrire un programme simple pour réaliser :

a. R8=0x3

mov r8,#0x3

b. R7=10*5

mov r0,#10

mov r1,#5

mul r7,r0,r1

c. R6 = R9 - 6

sub r6,r9,#6

d. R5=6-r9

mov r0,#6

sub r5,r0,r9

Q3. Le rôle du registre 15

Le registre 15 est un pointeur d'instruction qui indique l'emplacement de la prochaine instruction à exécuter.

Le registre r4 est un registre général

Q1:

Addition de deux nombres 64 bits avec un processeur ARM 32 bits :

La première valeur est placée RO/R1 et la deuxième valeur R2/R3. La méthode à appliquer est d'additionner les deux parties 32 bits de poids faibles en activant les flags (ADDS) suivi de l'addition des 2 parties 32bits poids fort +la retenu de l'addition précédente (ADC)

Solution:

Q2

Faire un programme permettant de lire 10 cases mémoires et de multiplier leur valeur par 2.

a. Sans boucle

```
TAB
                                          ; pseudo instruction initialisation de la variable
                 EQU
                         0x80000
        LDR
                 R10, =TAB
                                          ; mettre l'adresse 0X80000 dans le registre R10
        LDR
                 RO, [R10]
                                          ; mettre le contenu de la case mémoire dont l'adresse est R10 dans R0
        MOV
                 R0,R0 LSL #1
                                          ; décalage à gauche 1 fois =multiplication par 2 puis mettre dans R0
        STR
                 R0, [R10]
                                          ; Ecrire le résultat dans la case mémoire d'adress R10
Suite
        LDR
                 R1, [R10, #4]!
                                          ; mettre le contenu de la case mémoire dont l'adresse est R10 +4 (adresse
suivante) dans R1 Préindexé avec écriture adressage indirect
        MOV
                 R1,R1 LSL #1
                                          ; décalage à gauche 1 fois =multiplication par 2 puis mettre dans R1
        STR
                 R1, [R10]
                                          ; écrire le résultat dans la case mem d'adresse R10+4
```

Etc jusqu'a R9

b. Avec boucle:

TAB EQU 0X80000 ; initialisation d'une constante

Main ; label

LDR R10, =TAB ; mettre l'adresse 0X80000 dans le registre R10

MOV R0,#10 ; compteur

BCL LDR R1 , [R10] ; mettre le contenu de la case mémoire dont l'adresse est R10

MOV R1,R1 LSL #1 ; décalage à gauche 1 fois =multiplication par 2 puis mettre dans R0

STR R1, [R10] ; Ecrire le résultat dans la case mémoire d'adress R10

ADD R10,R10,#4. ; passer à l'adresse suivante (ajout de 4 octet)

SUBS R0,R0,#1 ; décompte compteur

BNE BCL ; temp que RO diff de 0 continuer la boucle

END Main ; fin programme

Q3

Codage

ADD r0,r1,r2

ADD R0, R1, R2 => OP Rd,Rn,Opérande2

1110 00 0 0100 0 0001 0000 00000000010 => 0xE0810002

ADDGT R0, R1, R2

1100 00 0 0100 0 0001 0000 00000000010 => 0xC0810002

ADDLTS R0,R1,R2

1011 00 0 0100 1 0001 0000 00000000010 => 0xB0910002

MOV R0,#5 ici rot = 0 cas utilisation opérande immediat

1110 00 1 1101 0 0000 0000 0000 0000101 => 0xE3A00005

Erreur MOV R0,#5 ror 4; rot=2^2n dans ce cas n =1

1110 00 1 1101 0 0000 0000 0001 00000101

B +1000 ;faire un branchement à l'adresse PC(adresse instruction suivante)+1000 àoffset=deplacement/4 = offset 250

Cond 101 L (si link) offset

1110 1 0 1 0 00000000000000011111010 = > 0xEA0000FA

Q4

Input: R0 = valeur entre 0 et 15 (décimal)

Output: R1 = le code ASCII

Table de correspondance

Exemple soit r0=3

Décimal	Adresse	Contenue en HEXA	ASCII
0	TAB_ASCII + 0	0x30	0
1	TAB_ASCII +1	0x31	1
2	+2	0x32	2
3		0x33	3
4		0x34	4
5		0x35	5
6		0x36	6
7		0x37	7
8		0x38	8
9		0x39	9
10		0x41	Α
11		0x42	В
12		0x43	С
13		0x44	D
14		0x45	E
15	TAB_ASCII +15	0x46	F

Tableau de correspondance (le but est de codé les chiffres de 0 à 15 et les déchiffrer par le code ASCII).

Chaque case dans le tableau est codée sur un octet donc la sortie désirée se trouve dans la case

>> -----

Le nombre entre 0 et 15 (il sera dans R0 pour notre programme)

<<-------

Programe:

MAIN LDR R0, =3

BL CONV_ASCII ; l'adresse ici c'est @BL

Next_instructions ; l'adresse de cette instruction est @BL + 4

; Here "BL" Branch and Link instruction, memorize the address of the next instruction in the register LR "link register" so when le sous program ends it returns to Next_instructions -> @BL+4 car les instructions sont codées sur 32 bits donc 4 octets

Sous Programe:

CONV_ASCII LDR R10, =TAB_ASCII

LDR R1, [R10, R0] ; means ADD R10, R10, R0

LDR R1, [R10]

MOV PC, LR ; return to link register LR