10 ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ (c) Cisco

10.0.1.1

В рамках данной дисциплины предполагается рассмотрение следующих классических прикладных протоколов семейства TCP/IP:

- 1. FTP.
- 2. Telnet.
- 3. SMTP, POP, IMAP.
- 4. HTTP.

Для подробного рассмотрения безопасности прикладных протоколов предусмотрена отдельная дисциплина, поэтому соответствующий материал во многом опущен.


(В таблицах ниже серым цветом выделена информация для поверхностного изучения. Аргументы команд так же приведены для ознакомления -- без подробного описания.)

10.1 **FTP** Версия 2.4

Как и следует из его названия, протокол FTP (File Transfer Protocol) (основное RFC -- RFC 959) предназначен для пересылки файлов между двумя удаленными станциями.

FTP разрабатывался одним из первых, но до сих пор занимает значимое место в сети Internet.

FTP базируется на клиент-серверной модели и использует транспорт TCP.



FTP-клиент обслуживает запросы пользователя и работает на локальной по отношению к нему станции.

FTP-сервер обслуживает запросы FTP-клиента и работает на удаленной станции.

На рисунке показана взаимосвязь между одним FTP-клиентом и одним FTP-сервером, но возможна также схема взаимодействия когда по инициативе FTP-клиента осуществляется файловый обмен между двумя FTP-серверами.

Как в составе FTP-клиента, так и в составе FTP-сервера выделяют соответствующие протокольные интерпретаторы (protocol interpreters) и процессы пересылки данных (data transfer processes).

FTP относят к протоколам, ориентированным на пользователя. Это означает, что реализация, по крайней мере FTP-клиента, обязана предоставлять пользователю более или менее функционально полный интерфейс.

Классический интерфейс FTP-клиента, широко применяющийся в оболочках UNIX и соответствующих окнах Windows, представляет собой интерпретатор командной строки, активизируемый вводом команды ftp. В качестве аргументов можно задать название либо IP-адрес FTP-сервера, а также номер порта, если он отличен от стандартного. Если команда введена успешно, появится приглашение интерпретатора:

ftp>

Существуют также множество прикладных программ и пакетов, использующих графический интерфейс.

FTP-сервер представляет собой непрерывно выполняющуюся программу, ожидающую запросы от FTP-клиентов, выраженную в виде демона UNIX либо сервиса Windows.

В ОС UNIX работа демонов обычно контролируется конфигурационными файлами, а в Windows -- соответствующими оконными средствами.

В отличие от многих других протоколов, FTP задействует не одно, а два соединения, значит для него зарезервированы два номера программных портов (на стороне FTP-сервера):

20 -- FTP Data -- информационное соединение (data connection).

21 -- FTP -- управляющее соединение (control connection).

Сначала FTP-клиентом создается управляющее соединение, которое в дальнейшем используется только для передачи FTP-команд от FTP-клиента и FTP-ответов от FTP-сервера. FTP-сервер принимает, интерпретирует и выполняет FTP-команды, а также передает FTP-ответы.

Одно или несколько информационных соединений, предназначенных исключительно для пересылки данных, то есть файлов и каталогов, создаются FTP-сервером или FTP-клиентом. Они не существуют на протяжении всего сеанса взаимодействия и могут создаваться и ликвидироваться по мере необходимости. Управляющее же соединение может быть завершено только после осуществления полезного информационного обмена, если таковой нужен.

В некоторых особых ситуациях может происходить отказ от использования стандартных портов.

Можно выделить три уровня, связанных с применением FTP:

- 1. Настройка, запуск и использование пользователем FTP-клиента, а администратором -- FTP-сервера.
 - 2. Работа пользователя с протокольным интерпретатором.
- 3. Скрытое от пользователя взаимодействие непосредственно по протоколу FTP.

На каждом из этих уровней существует свое понятие термина «команда». На самом высоком уровне это команда ОС.

На промежуточном уровне это уже команда, вводимая при работе с программой FTP-клиента, то есть команда интерпретатора.

И, наконец, на низком уровне это собственно команда протокола, передаваемая через управляющее соединение, то есть FTP-команда.

Некоторые аббревиатуры команд интерпретатора и FTP-команд совпадают. Но необходимо понимать, что аббревиатуры все-таки отличаются, и учитывать тот факт, что одна команда интерпретатора может реализовываться последовательностью из нескольких FTP-команд.

10.1.2.1

FTP-команда представляет собой последовательность из трех-четырех букв, за которыми могут следовать аргументы.

Регистр букв не учитывается.

Аргументы отделяются пробелами (<SP>).

FTP-команда завершается парой символов возврата каретки и перевода строки (<CRLF>).

(В квадратные скобки заключены опциональные аргументы.)

10.1.2.2a

FTP-команда	Название	Описание	
Access control commands (команды контроля доступа)			
USER <sp></sp>	USER NAME	Имя пользователя	
<pre><username> <crlf></crlf></username></pre>			
PASS <sp></sp>	PASSWORD	Пароль (должна следовать	
<pre><password> <crlf></crlf></password></pre>		непосредственно за user)	
ACCT <sp></sp>	ACCOUNT	Пользовательский аккаунт	
<account-< td=""><td></td><td>(альтернатива паре user и pass</td></account-<>		(альтернатива паре user и pass	
information>		при доступе к специфическим	
<crlf></crlf>		ресурсам)	
CWD <sp></sp>	CHANGE WORKING	Сменить рабочий каталог	
<pre><pathname> <crlf></crlf></pathname></pre>	DIRECTORY	(текущий каталог удаленной	
	OUANGE TO DARENT	файловой системы)	
CDUP <crlf></crlf>	CHANGE TO PARENT	Перейти к родительскому	
	DIRECTORY	каталогу (удаленной файловой системы)	
SMNT <sp></sp>	STRUCTURE MOUNT	Смонтировать требующуюся	
<pre><pathname> <crlf></crlf></pathname></pre>	31KUCTUKL MUUNT	файловую систему	
REIN <crlf></crlf>	REINITIALIZE	Повторно инициализировать	
REIN (CILITY	KLINITIALIZE	(пользователь выводится из	
		удаленной системы с	
		завершением текущего действия	
		и сохранением настроек)	
QUIT <crlf></crlf>	LOGOUT	Выход из удаленной системы (с	
		завершением текущего действия	
		и закрытием управляющего	
		соединения)	
FEAT <crlf></crlf>	FEATURE	Предоставить информацию о	
		поддерживаемых расширениях	
		(ключевые слова в FTP-ответе)	
		(RFC 2389)	

FTP-команды

Transfer param	eter commands (vomaunu	управления пересылкой)
PORT <sp> <host-< td=""><td>DATA PORT</td><td>Совокупность ІР-адреса и</td></host-<></sp>	DATA PORT	Совокупность ІР-адреса и
port> <crlf></crlf>	DATAPORT	номера порта, необходимая для
POICS (CREES		
		создания информационного
		соединения (<host-port></host-port>
		пересылается в виде: <h1> ","</h1>
		<h2> "," <h3> "," <h4> ","</h4></h3></h2>
		<p1> "," <p2>; где <h1></h1></p2></p1>
		<h4> разбитый на четыре</h4>
		разделенных запятыми байта ІР-
		адрес в десятичном
		представлении, причем байты
		следуют в правильном порядке;
		<p1> и <p2> — аналогичным</p2></p1>
		образом разбитый номер порта,
		причем байты так же следуют
		начиная со старшего)
PASV <crlf></crlf>	PASSIVE	Установить пассивный режим
		обмена
TYPE <sp> <type-< td=""><td>REPRESENTATION</td><td>Файловое представление (коды:</td></type-<></sp>	REPRESENTATION	Файловое представление (коды:
code> <crlf></crlf>	TYPE	A - ASCII, N - non-print, T -
		Telnet format effectors, E -
		EBCDIC, c carriage control, I
		image, L — local byte size, по
		умолчанию: А и N)
STRU <sp></sp>	FILE STRUCTURE	Структура (коды: F file
<structure-code></structure-code>		
		structure R record structure P
<crlf></crlf>		structure, R record structure, P
	TDANSEED MODE	page structure, по умолчанию: ғ)
MODE <sp> <mode-< td=""><td>TRANSFER MODE</td><td>page structure, по умолчанию: ғ) Режим пересылки (коды: s</td></mode-<></sp>	TRANSFER MODE	page structure, по умолчанию: ғ) Режим пересылки (коды: s
	TRANSFER MODE	page structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с
MODE <sp> <mode- code> <crlf></crlf></mode- </sp>		раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s)
MODE <sp> <mode- code> <crlf></crlf></mode- </sp>	TRANSFER MODE OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-
MODE <sp> <mode- code> <crlf> OPTS <sp> <command-name></command-name></sp></crlf></mode- </sp>		раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих
MODE <sp> <mode- code> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command-< td=""><td></td><td>раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции</td></command-<></sp></command-name></sp></crlf></mode- </sp>		раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции
MODE <sp> <mode- code> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options>] <crlf></crlf></command- </sp></command-name></sp></crlf></mode- </sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389)
MODE <sp> <mode- code> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options>] <crlf> EPRT <sp> " "</sp></crlf></command- </sp></command-name></sp></crlf></mode- </sp>		раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " "</net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " "</net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта … (расширенный вариант
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " " <tcp-port> " "</tcp-port></net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 —</net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " "</net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port></tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " " <tcp-port> " "</tcp-port></net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 IPv4, 2 IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " " <tcp-port> " " <crlf></crlf></tcp-port></net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: s stream, в block, с compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP- команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 IPv4, 2 IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересыпаются в стандартной нотации) (RFC 2428)</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <tcp-port> " " <crlf> EPSV [<sp> (<net-< td=""><td>OPTIONS EXTENDED PORT</td><td>раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим</tcp-port></net-addr></net-prt></td></net-<></sp></crlf></tcp-port></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <tcp-port> " " <crlf> EPSV [<sp> (<net- prt=""> ALL)]</net-></sp></crlf></tcp-port></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 IPv4, 2 IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим обмена (расширенный вариант</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <tcp-port> " " <crlf> EPSV [<sp> (<net-< td=""><td>OPTIONS EXTENDED PORT</td><td>раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, В — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим обмена (расширенный вариант PASV, может быть указан порт,</tcp-port></net-addr></net-prt></td></net-<></sp></crlf></tcp-port></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, В — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим обмена (расширенный вариант PASV, может быть указан порт,</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <net-addr> " " <tcp-port> " " <crlf> EPSV [<sp> (<net- prt=""> ALL)]</net-></sp></crlf></tcp-port></net-addr></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, в — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим обмена (расширенный вариант PASV, может быть указан порт, аргумент ALL позволяет</tcp-port></net-addr></net-prt>
MODE <sp> <mode- code=""> <crlf> OPTS <sp> <command-name> [<sp> <command- options="">] <crlf> EPRT <sp> " " <net-prt> " " <tcp-port> " " <crlf> EPSV [<sp> (<net- prt=""> ALL)]</net-></sp></crlf></tcp-port></net-prt></sp></crlf></command-></sp></command-name></sp></crlf></mode-></sp>	OPTIONS EXTENDED PORT	раде structure, по умолчанию: F) Режим пересылки (коды: S — stream, В — block, с — compressed, по умолчанию: s) Задать опции обработки FTP-команды при ее последующих вызовах (если опции предусмотрены) (RFC 2389) Совокупность номера семейства протоколов, IP-адреса и номера порта (расширенный вариант PORT; <net-prt>: 1 — IPv4, 2 — IPv6; <net-addr> и <tcp-port> пересылаются в стандартной нотации) (RFC 2428) Установить пассивный режим обмена (расширенный вариант PASV, может быть указан порт,</tcp-port></net-addr></net-prt>

10.1.2.2c

RETRIEVE (Sarpyauth dain c FTP-cepaepa (download) (c FTP-cepaepa (download) (c FTP-cepaepa (download)) (c FTP-cepaepa (upload, download)) (c FTP-cepaepa (upload, download, download)) (c FTP-cepaepa (upload, download, d	Service commands (сервисные команды)			
STOR <sp> <pathname> <crlf> STORE STORE Sarpysyrts файл на FTP-сервер (upload, ecnu файл уже существует, то он обновляется) STOU <crlf> STORE UNIQUE STORE UNIQUE STORE UNIQUE Sarpysyrts файл на FTP-сервер и сохранить там под уникальным названием APPE <sp> <pre> <p< td=""><td>RETR <sp></sp></td><td>RETRIEVE</td><td>Загрузить файл с FTP-сервера</td></p<></pre></sp></crlf></crlf></pathname></sp>	RETR <sp></sp>	RETRIEVE	Загрузить файл с FTP-сервера	
«pathname» «CRLF» STOU <crlf»< td=""> STORE UNIQUE Загрузить файл на FTP-сервер и сохранить там под уникальным названием APPE «SP» «Pathname» «CRLF» APPEND (with create) Загрузить файл на FTP-сервер и сохранить там под уникальным названием ALLO <sp»< td=""> «Penthname» «CRLF» ALLO <sp»< td=""> ALLOCATE Зарезервировать на FTP-сервере файловое пространство (в байтах, причем, если планируемый для пересыпки файл имеет структуру в либо р то после символа в указывается максимальный размер записи планируемый для пересыпки файл имеет структуру в либо р то после символа в указывается максимальный размер записи пространизации докачки) (+RFC 3659) REST <sp» <marker=""> RESTART Начать пересыпку файла с указывается для организации докачки) (+RFC 3659) «Ратhname» <cru> «СRLF» RENAME FROM Старое название переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый путь для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере (пибо старый путь для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере (должна спедовать непосредственно за RNFR) ABOR «СRLF» ABORT Принудительно завершить (предъзднум р FTP-команду и связанную с ней пересыпку) Уратhname» <cru> «СRLF» Удалить файл либо каталог на FTP-сервере (должна спедовать непосредственно за RNFR) ABOR Принудительно завершить файл либо каталог на FTP-сервере (должна спедоваталог на FTP-серве</cru></cru></sp»></sp»<></sp»<></crlf»<>	<pathname> <crlf></crlf></pathname>		(download)	
STOU <crlf> STORE UNIQUE STORE UNIQUE Sarpysurs файл на FTP-сервер и сохранить там под уникальным сохранить там под уникальным названием APPE <sp></sp></crlf>	STOR <sp></sp>	STORE	Загрузить файл на FTP-сервер	
STORE UNIQUE Sarpyaurь файл на FTP-сервер и сахранить там под уникальным названием APPE <sp> <pathname> <crlf> APPEND (with create) APPEND (with create) APPEND (with create) Sarpyaurь файл на FTP-сервер с дозаписью (если файл уже существует, то данные долисываются в его конец) ALLO <sp> <decimal-integer> [<5P> R <sp> <decimal-integer>] <crlf> REST <sp> <marker> AREST <sp> <marker></marker></sp></marker></sp></crlf></decimal-integer></sp></decimal-integer></sp></crlf></pathname></sp>	<pathname> <crlf></crlf></pathname>		(upload, если файл уже	
APPE <sp> <pre> APPEND (with create) APPEND (with</pre></sp>			существует, то он обновляется)	
# APPE SP	STOU <crlf></crlf>	STORE UNIQUE	Загрузить файл на FTP-сервер и	
APPE <sp> APPEND (with create) Загрузить файл на FTP-сервер с дозаписью (если файл уже существует, то данные дописываются в его конец) ALLO <sp> ALLOCATE Заразервировать на FTP-сервере файловое пространство (в байтах, причем, если планируемый для пересыпки файл имеет структуру в либо р то после символа в указывается максимальный размер записи либо страницы) REST <sp> <marker> RESTART Начать пересыпку файла с указыного смещения в нем (используется для организации докачки) (нЯС 3659) RNFR <sp> RENAME FROM Старое название переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый луть для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере) RNTO <sp> RENAME TO Новое название переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый луть для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере (либо старый луть для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере (либо старый луть для локально пересыпаемого файла на FTP-сервере) ABOR <crlf> ABORT Принудительно за вмеры название переназываемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за вмеры непосредственно за вмеры непосредственно за вмеры и следовать непосредственно за кмера удатить файл либо каталог на FTP-сервере ABOR <crlf> DELETE Удалить файл либо каталог на FTP-сервере ABO <crlf> REMOVE DIRECTORY Удалить каталог на FTP-сервере ABO <crlf> Райнаме> Создать каталог на FTP-сервере ABO <crlf> PRINT WORKING DIRECTORY Вывести на экран рабочий каталог на</crlf></crlf></crlf></crlf></crlf></sp></sp></marker></sp></sp></sp>			сохранить там под уникальным	
ALLO <sp></sp>				
ALLO <sp></sp>		APPEND (with create)	Загрузить файл на FTP-сервер с	
### ALLO <sp></sp>	<pre><pathname> <crlf></crlf></pathname></pre>		дозаписью (если файл уже	
ALLO <pre>ALLO <pre>ALLO CATE</pre></pre>			, , , ,	
<decimal-integer> [<sp> R <sp> Сервере файловое пространство (в байтах, причем, если планируемый для пересылки файл имеет структуру к либо к то после символа к указывается максимальный размер записи либо страницы) REST <sp> <marker> RESTART Начать пересылку файла с указанного смещения в нем (используется для организации докачки) (+RFC 3659) RNFR <sp> <pathname> <crlf> RENAME FROM Старое иназвание переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за вкргк) ABOR <crlf> ABORT Принудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку) DELE <sp> <pathname> <crlf> DELETE Удалить файл либо каталог на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за вкргк) RMD <sp> <pathname> <crlf> REMOVE DIRECTORY Удалить файл либо каталог на FTP-сервере КВО <sp> <p< td=""><td></td><td></td><td>дописываются в его конец)</td></p<></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></marker></sp></sp></sp></decimal-integer>			дописываются в его конец)	
(SP) R <sp) </sp) <decimal-integer>](В байтах, причем, если планируемый для пересылки файл имеет структуру в либо Р, то после символа в указывается максимальный размер записи либо страницы)REST <sp> <marker> <crlf>RESTARTНачать пересылку файла с указанного смещения в нем (используется для организации докачки) (+RFC 3659)RNFR <sp> <pathname> <crlf>RENAME FROMСтарое название переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)RNTO <sp> <pathname> <crlf>ABORTПринудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp> <pathname> <crlf>Удалить файл либо каталог на FTP-сервере (райлань о каталог</crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></marker></sp></decimal-integer>		ALLOCATE		
<crlf>Innahupyemый для пересылки файл имеет структуру к либо р, то после символа к указывается максимальный размер записи либо страницы)REST <sp> <marker>RESTARTНачать пересылку файла с указанного смещения в нем (используется для организации докачки) (+RFC 3659)RNFR <sp>RENAME FROMСтарое название переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере)RNTO <sp>RENAME TOНовое название переназываемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно за ваершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp>Удалить файл либо каталог на FTP-сервереRMD <sp>REMOVE DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMRD <sp>МАКЕ DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереMRD <sp>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереMRD <sp>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp>LISTВывести на экран рабочий каталог</sp></sp></sp></sp></sp></sp></crlf></sp></sp></marker></sp></crlf>				
CRLF>файл имеет структуру в либо р, то после символа в указывается максимальный размер записи либо страницы)REST <sp> <marker>RESTARTНачать пересылку файла с указанного смещения в нем (используется для организации докачки) (+RFC 3659)RNFR <sp>CTapoeназвание переназываемого файла на FTP-сервере (пибо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (пибо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)RNTO <sp>RENAME TOНовоеназвание переназываемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp>Удалить файл либо каталог на FTP-сервере<pathname> <crlf>КЕМОУЕ DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMRD <sp>МКС <sp>Удалить каталог на FTP-сервере<pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp>Бывести на экран рабочий каталог</sp></crlf></crlf></pathname></sp></sp></crlf></pathname></sp></crlf></sp></sp></marker></sp>			(
REST <sp> <marker></marker></sp>				
максимальный размер записи либо страницы)REST <sp> <marker>RESTARTНачать пересылку файла с указанного смещения в нем (используется для организации докачки) (+RFC 3659)RNFR <sp>CTapoeназвание переназываемого файла на FTP-сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)RNTO <sp>RENAME TOНовоеназвание переназываемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp>OELETEУдалить файл либо каталог на FTP-сервере<pathname> <crlf>REMOVE DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMKD <sp>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталог<pathname> <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталог<pathname> <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталог</crlf></pathname></crlf></pathname></crlf></sp></crlf></pathname></sp></crlf></sp></sp></marker></sp>	<crlf></crlf>			
REST <sp> <marker> <crlf></crlf></marker></sp>			то после символа в указывается	
REST <sp> <marker> <crlf></crlf></marker></sp>			максимальный размер записи	
RNFR <sp> <pathname> <crlf>RENAME FROMСтарое переназываемого файла на FTP- сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP- сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP- сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно связанную с ней пересылку)DELE <sp> <pathname> <crlf>DELETEУдалить файл либо каталог на FTP-сервереRMD <sp> <pathname> <crlf>REMOVE DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>Вывести на экран рабочий каталог</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp>				
RNFR <sp> <pre></pre></sp>		RESTART		
RNFR <sp> RENAME FROM CTapoe название переназываемого файла на FTP-сервере (пибо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере) (пибо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере) (пибо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR) (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку) и связанную с ней пересылку и связанную с ней пересы пересылку и связанную с ней пересы пересы перес</sp>	<crlf></crlf>			
RNFR <sp> <pathname> <crlf> RENAME FROM CTapoe</crlf></pathname></sp>				
RNTO <sp> <pathname> <crlf>RENAME TOНовое переназываемого файла на FTP- сервере (либо старый путь для локально пересылаемого файла на FTP-сервере)RNTO <sp> <pathname> <crlf>RENAME TOНовое переназываемого файла на FTP- сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp> <pathname> <crlf>Удалить файл либо каталог на FTP-сервереRMD <sp> <pathname> <crlf>REMOVE DIRECTORY Удалить каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>LISTВывести на экран детализированный</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp>				
RNTO <sp></sp>		RENAME FROM		
RNTO <sp> <pre></pre></sp>	<pre><patnname> <crlf></crlf></patnname></pre>			
RNTO <sp></sp>				
RNTO <sp> <pathname> <crlf> ABOR <crlf> ABORT HOBOE (ДОЛЖНА СЛЕДОВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА RNFR) ABOR <crlf> ABORT Принудительно завершить (предыдущую FTP-команду и СВЯЗАННУЮ С НЕЙ ПЕРСЫЛКУ) DELE <sp></sp></crlf></crlf></crlf></pathname></sp>				
<pathname> <crlf>переназываемого файла на FTP-сервере (должна следовать непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp> <pathname> <crlf>Удалить файл либо каталог на FTP-сервереRMD <sp> <pathname> <crlf>REMOVE DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>LISTВывести на экран детализированный список</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname>	DAMES CODY	DENIAME TO		
Сервере (должна следовать непосредственно за RNFR) ABOR <crlf> ABORT Принудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку) DELE <sp> <pathname> <crlf> RMD <sp> <pathname> <crlf> MKD <sp> <pathname> <crlf> MKD <sp> <pathname> <crlf> MKD CRLF> PWD <crlf> PWD <crlf> PRINT WORKING DIRECTORY LIST [<sp> <pathname> CRLF> LIST CRLF> LIST CRLF> Bывести на экран рабочий детализированный список Вывести на экран детализированный список</pathname></sp></crlf></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf>		RENAME TO		
непосредственно за RNFR)ABOR <crlf>ABORTПринудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку)DELE <sp> <pathname> <crlf>Удалить файл либо каталог на FTP-сервереRMD <sp> <pathname> <crlf>REMOVE DIRECTORYУдалить каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYСоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>LISTВывести на экран детализированный список</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf>	<pre><pacimame> <ckir></ckir></pacimame></pre>		·	
ABOR <crlf> ABORT Принудительно завершить (предыдущую FTP-команду и связанную с ней пересылку) DELE <sp></sp></crlf>				
DELE <sp> DELETE Удалить файл либо каталог на FTP-сервере Явир <crlf> RMD <sp> <pathname> <crlf> REMOVE DIRECTORY Удалить каталог на FTP-сервере Удалить каталог на FTP-сервере Одалить к</crlf></pathname></sp></crlf></sp>	ABOR /CRIES	ARODT		
DELE <sp></sp>	ABOR CREE	ABORT		
DELE <sp></sp>				
<pathname> <crlf>FTP-сервереRMD <sp> <pathname> <crlf>Yдалить каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>Cоздать каталог на FTP-сервереPWD <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>LIST Bывести на экран детализированный список</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname></sp></crlf></pathname>	DELE <sp></sp>	DELETE		
RMD <sp></sp>		DELETE		
<pathname> <crlf>MAKE DIRECTORYCоздать каталог на FTP-сервереMKD <sp> <pathname> <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогPWD <crlf> DIRECTORYВывести на экран рабочий каталогLIST [<sp> <pathname>] <crlf>LIST Вывести на экран детализированный список</crlf></pathname></sp></crlf></crlf></pathname></sp></crlf></pathname>	_	REMOVE DIRECTORY		
MKD <sp></sp>	<pre><pathname> <crlf></crlf></pathname></pre>		Separate	
<pathname> <crlf>PRINT WORKING DIRECTORYBывести на экран каталограбочий каталогLIST [<sp> < LIST</sp></crlf></pathname>		MAKE DIRECTORY	Создать каталог на FTP-сервере	
DIRECTORY каталог LIST [<sp> LIST <pathname>] <crlf> Вывести на детализированный список</crlf></pathname></sp>	<pre><pathname> <crlf></crlf></pathname></pre>			
DIRECTORY каталог LIST [<sp> LIST Вывести на детализированный список</sp>	PWD <crlf></crlf>	PRINT WORKING	Вывести на экран рабочий	
<pre><pathname>] <crlf> детализированный список</crlf></pathname></pre>		DIRECTORY		
	LIST [<sp></sp>	LIST	Вывести на экран	
файпов из упальнного узталога	<pre><pathname>] <crlf></crlf></pathname></pre>		детализированный список	
			файлов из удаленного каталога	
(если путь не указан, то			(если путь не указан, то	
подразумевается рабочий			подразумевается рабочий	
каталог)			каталог)	

10.1.2.2d

NLST [<sp> <pathname>] <crlf></crlf></pathname></sp>	NAME LIST	Вывести на экран упрощенный список файлов из удаленного каталога
SITE <sp> <string> <crlf></crlf></string></sp>	SITE PARAMETERS	Предоставить специфическую системную информацию
SYST <crlf></crlf>	SYSTEM	Предоставить информацию об ОС сервера
STAT [<sp> <pathname>] <crlf></crlf></pathname></sp>	STATUS	Предоставить информацию о текущем состоянии FTP-сервера или пересылки (FTP-ответ может пересылаться как по управляющему, так и по информационному соединению)
HELP [<sp> <string>] <crlf></crlf></string></sp>	HELP	Предоставить справочную информацию (обычно информацию о FTP-команде; если аргумент не задан, то выдается обобщенная справка)
NOOP <crlf></crlf>	NOOP	Холостая FTP-команда (обычно используется для поддержания связи)
MDTM <sp> <pathname> <crlf></crlf></pathname></sp>	MODIFICATION TIME	Предоставить дату и время последней модификации файла (RFC 3659)
SIZE <sp> <pathname> <crlf></crlf></pathname></sp>	SIZE OF FILE	Предоставить размер файла (RFC 3659)
MLST <sp> <pathname> <crlf></crlf></pathname></sp>		Предоставить информацию об объекте файловой системе (файле либо каталоге; если путь не указан, то подразумевается рабочий каталог; FTP-ответ пересылается по управляющему соединению) (RFC 3659)
MLSD <sp> <pathname> <crlf></crlf></pathname></sp>		Вывести на экран список файлов из удаленного каталога (более стандартизированная альтернатива LIST (RFC 3659)

10.1.2.3 В расширениях FTP есть еще несколько новых FTP-команд. Около десяти FTP-команд оказались невостребованными и были аннулированы.

10.1.3.1

Каждая FTP-команда, переданная FTP-клиентом, должна сопровождаться по крайней мере одним FTP-ответом со стороны FTP-сервера, сообщающим об успешности ее выполнения.

В нормальной ситуации, FTP-клиент ожидает FTP-ответ на текущую FTP-команду перед тем, как передать следующую. При этом используется механизм тайм-аута.

В зависимости от реализации, на часть FTP-команд могут возвращаться различные комбинации FTP-ответов, однако существуют и жесткие ограничения.

Существуют также рекомендации по наполнению FTP-ответов текстом.

10.1.3.2

FTP-ответ, состоящий из одной строки, формально выглядит следующим образом:

```
xyz <SP> <text> <CRLF>
```

Где: хуz -- целочисленный трехбайтный код.

Если же FTP-ответ состоит из нескольких строк, что так же допустимо, он выглядит:

```
xyz "-" <text> <CRLF>
<text> <CRLF>
...
xyz <text> <CRLF>
```

Коды предназначены для техники, а текстовые комментарии -- для людей.

10.1.3.3a

Код	Название	Описание
1yz	Positive preliminary reply	Предварительное успешное завершение
2yz	Positive completion reply	Окончательное успешное завершение
3yz	Positive intermediate reply	Промежуточное успешное завершение
4yz	Transient negative	Ненормальное завершение в текущем случае
	completion reply	
5yz	Permanent negative	Регипирати и при при при при при при при при при
	completion reply	
x0z	Syntax	Синтаксис
x1z	Information	Информация
x2z	Connections	Соединения
x3z	Authentication and	d Аутентификация и аккаунты
	accounting	
x4z	Unspecified as yet	Еще стандартом не определено
x5z	File system	Файловая система

Декодирование FTP-ответов


110	Restart marker reply Service ready in <nnn></nnn>	Подтверждение изменения файлового смещения (должно быть в формате: макк <sp> <yyyy> <sp> "=" <sp> <mmm>, где <yyyy> и <mmm> — файловые смещения на сторонах процессов пересылки данных FTР-клиента и FTP-сервера соответственно)</mmm></yyyy></mmm></sp></sp></yyyy></sp>
	minutes	Запрос планируется обслужить за <nnn> минут</nnn>
125	Data connection already open; transfer starting	Информационное соединение установлено и пересылка начинается
150	File status okay; about to open data connection	Файл корректен, подготавливается информационное соединение
200	Command aleas	Volvening Buildeling Vellening
200	Command okay Command not implemented,	Команда выполнена успешно
	superfluous at this site	В выполнении команды нет необходимости
211	System status, or system help reply	Состояние системы или справка
212	Directory status	Состояние каталога
213	File status	Состояние файла
214	Help message	Справочное сообщение
215	<name> system type</name>	Официальный тип системы: < NAME>
220	Service ready for new user	Готовность обслуживать нового пользователя (обычно содержит баннер)
221	Service closing control connection	
225	Data connection open	Информационное соединение установлено
226	Closing data connection	Информационное соединение закрывается
227	Entering Passive Mode	Пассивный режим обмена установлен
230	User logged in, proceed	Пользователь вошел в систему, можно продолжать
250	Requested file action okay, completed	Запрошенное действие с файлом выполнено
257	<pathname> created</pathname>	Файл <ратниаме> создан
331	User name okay, need password	пароль
332	Need account for login	Требуется аккаунт для входа в систему
350	Requested file action pending further information	Запрошенное действие с файлом отложено до поступления дополнительной информации

Декодирование FTP-ответов

10.1.3.3c

421	Service not available, closing control connection	Сервис недоступен, управляющее соединение закрывается
425	Can't open data connection	Невозможно установить информационное соединение
426	Connection closed; transfer aborted	Соединение закрыто, пересылка прервана
450	Requested file action not taken	Запрошенное действие с файлом не выполнено
451	Requested action aborted: local error in processing	Запрошенное действие прервано, локальная ошибка при обработке
452	Requested action not taken. Insufficient storage space in system	Запрошенное действие не выполнено, недостаточно свободного файлового пространства в системе
500	Syntax error, command unrecognized	Синтаксическая ошибка, команда не распознана
501	Syntax error in parameters or arguments	Синтаксическая ошибка в параметрах или аргументах
502	Command not implemented	Команда не выполнена
503	Bad sequence of commands	Неправильная последовательность команд
504	Command not implemented for that parameter	Команда с этим параметром не реализована
522	Network protocol not supported	Сетевой протокол не поддерживается (RFC 2428)
530	Not logged in	Вход в систему не осуществлен
532	Need account for storing files	Требуется аккаунт для сохранения файла
550	Requested action not taken. File unavailable	Запрошенное действие не выполнено, файл недоступен
551	Requested action aborted: page type unknown	Запрошенное действие прервано, тип страницы неизвестен
552	Requested file action aborted. Exceeded storage allocation	Запрошенное действие с файлом прервано, пространство на накопителе не выделено
553	Requested action not taken. File name not allowed	Запрошенное действие не выполнено, название файла недопустимо

Декодирование FTP-ответов



10.1.4.2

```
Command Prompt
                                                                                     _ 🗆 ×
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> ?
Commands may be abbreviated. Commands are:
                  delete
                                     literal
                                                                           send
                                                        prompt
                  debug
                                                        put
                                                                           status
                                     ls
append
ascii
bell
                                     mdelete
                   dir
                                                        pwd
                                                                           trace
                   disconnect
                                     mdir
                                                        quit
                                                                           type
                  get
glob
                                     mget
mkdir
                                                                          user
verbose
                                                        quote
binary
                                                        recv
                   ĥash
                                     mls
                                                        remotehelp
                  help
                                     mput
                                                        rename
close
                   lcd
                                     open
                                                        rmdir
ftp> bye
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

Команды интерпретатора FTP-клиента Windows

Протокол FTP разрабатывался как универсальный -- в том числе, и для пересылки файлов между станциями, работающими под управлением различных ОС, возможно использующих различные файловые системы. Для того чтобы обмен по протоколу прошел успешно, необходимо правильно задать или изменить используемые по умолчанию значения следующих параметров.

Файловое представление (data type, representation type) необходимо для согласования файловых систем передающей и принимающей сторон.

FTP поддерживает четыре основных файловых представления:

- 1. ASCII -- файл считается текстовым и пересылается в 7-мибитной кодировке NVT-ASCII (по умолчанию).
- 2. EBCDIC -- файл считается текстовым и пересылается в 8-мибитной кодировке EBCDIC фирмы IBM.
- 3. Image -- файл считается бинарным и пересылается упакованным в 8-мибитные байты.
- 4. Local byte size -- файл считается состоящим из неделимых байтов соответствующего размера (должен быть задан) и пересылается с учетом этого (если размер байта не кратен октету, то возникает автодополнение).

В дополнение к файловому представлению, в FTP предусмотрена возможность структурировать файл при его пересылке по информационному соединению (data structure).

Поддерживаются три структуры:

- 1. File structure -- файл не имеет внутренней структуры и рассматривается как непрерывный поток байтов (по умолчанию).
- 2. Record structure -- файл рассматривается как последовательность записей, структура приемлема только для текстовых файлов.
- 3. Page structure -- файл имеет страничную организацию, каждая страница имеет заголовок и индексацию, структура зависит от реализации.

Наконец, существует возможность установить режим пересылки (transmission mode).

Возможны три режима:

- 1. Stream -- файл пересылается как непрерывный поток байтов (по умолчанию); если файл не имеет внутренней структуры, то прием метасимвола <EOF> означает, что пересылка окончена; для случаев со сложной структурой предусмотрены специальные коды для <EOR> и <EOF>.
- 2. Block -- файл пересылается в виде последовательности блоков, каждый из которых имеет заголовок, в котором записываются счетчик байтов и специальные коды; способ поддерживается редко.
- 3. Compressed -- файл пересылается в сжатом простейшими алгоритмами виде; способ поддерживается редко.

В зависимости от того, какая из взаимодействующих сторон является инициатором установления информационного соединения различают активный и пассивный режимы обмена (data transfer process modes).

При этом направление пересылки файлов, то есть какая из сторон является отправителем, а какая получателем, значения не имеет.

Активный режим является рекомендуемым и наиболее используемым.

В активном режиме управляющее соединение создается следующим образом.

FTP-клиент, используя динамически выделенный порт (с номером больше 1024), создает управляющее соединение с портом 21 FTP-сервера.

Затем FTP-клиент динамически выделяет еще один порт и посылает его номер FTP-серверу с помощью FTP-команды PORT.

Затем FTP-сервер создает информационное соединение с указанным портом, со своей стороны используя порт 20.

Если FTP-клиент не передал команду PORT, что в крайней степени не рекомендуется, то FTP-сервер создает информационное соединение с тем же самым портом FTP-клиента, который используется управляющим соединением.


Пассивный режим обычно устанавливается принудительно.

В пассивном режиме FTP-клиент создает как управляющее, так и информационное соединения с FTP-сервером.

После того, как аналогичным образом создано управляющее соединение, FTP-клиент передает FTP-команду PASV FTP-серверу.

Получив ее, FTP-сервер динамически выделяет порт для информационного соединения и передает его номер FTP-клиенту с помощью FTP-ответа 227.

Затем FTP-клиент динамически выделяет еще один порт и создает информационное соединение с портом, номер которого получил от FTP-сервера.




Режимы обмена по протоколу FTP

10.1.7.1

Широкое распространение получили так называемые «анонимные» (anonymous) FTP-серверы (RFC 1635), предоставляющие всем желающим определенные файловые ресурсы (обычно расположенные в каталоге /pub).

Как правило для аутентификации в такой системе достаточно ввести имя пользователя anonymous и произвольный пароль, например адрес электронной почты.

10.1.7.2 FTP имеет немного расширений, и те реализуют редко. Даже связанные с безопасностью расширения почти не используют (реализации базового стандарта совсем незащищены).



Пример лога загрузки файла с FTP-сервера в активном режиме

10.1.8.2



Отличающийся фрагмент примера лога загрузки в пассивом режиме

