



Manual do sistema PDV

Tudo o que você precisa para vender, fechar o caixa, atender as mesas, comprar, controlar o dinheiro e cuidar da loja, explicado passo a passo.

Novo na versão 3.0

Central de Ajuda dentro do sistema (F1), cozinha e garçom com aprovação por senha, aparelhos liberados, backup automático, licenças e mudança de setor da loja.

Para padarias, mercadinhos, supermercados, lanchonetes, cafés e restaurantes.

Endereço: hfa90.github.io/pdv-web/app

Versão 3.0 · outubro de 2026

Sumário

Clique em um capítulo para ir direto ao assunto. Este conteúdo é o mesmo da Central de Ajuda do sistema (tecla F1).

1	Antes de começar o que você precisa, a Central de Ajuda e como ler esta apostila	3
2	Quem faz o quê o que cada nível de acesso faz e por onde começar	4
3	Para que serve cada tela do menu o mapa do sistema	6
4	Primeiros passos Como entrar, quem pode fazer o quê, a tela do sistema e a rotina de um dia.	8
5	Vender e receber Lançar produtos, peso, desconto, CPF na nota, mesa/comanda e receber o pagamento.	11
6	Caixa e dinheiro Abrir o caixa, tirar ou pôr dinheiro na gaveta e fechar conferindo a diferença.	16
7	Mesas, garçom e cozinha Salão, mesas, app do garçom, aprovação dos pedidos e a tela da cozinha.	18
8	Delivery e cardápio Cardápio digital pelo link, sem comissão, e o atendimento dos pedidos.	22
9	Produtos, estoque e compras Cadastro, preço, importação, estoque, compras pelo XML, validade, etiquetas e promoções.	23
10	Clientes e fiado Cadastro de clientes e o fiado (crediário) com limite, prazo e cobrança.	26
11	Gestão e relatórios Painel, relatórios, financeiro, conferência do PIX/cartão, alertas e registro de atividades.	27
12	Configurações e equipamentos Dados da loja, PIX, impressora, balança, restaurante e nota fiscal.	29
13	Equipe, acessos e segurança Logins da equipe, níveis de acesso, senhas e aparelhos liberados.	32
14	Backup, assinatura e dados Backup, mudança de setor da loja e a assinatura.	33
15	Problemas e mensagens de erro As mensagens mais comuns e o que fazer em cada uma. Comece sempre por aqui quando algo der errado.	35
16	Mensagens de erro: o que fazer o catálogo do Diagnóstico, em linguagem simples	40
17	O que significa os termos do dia a dia	46
18	Dados da minha loja para deixar perto do caixa	47

Antes de começar

O sistema funciona no navegador: não precisa instalar nada. Basta um computador, tablet ou celular com internet e, se quiser, uma impressora térmica, uma balança e um leitor de código de barras.

O que você precisa

- 1 **Navegador Google Chrome ou Microsoft Edge** atualizado. São os que imprimem direto na térmica e leem a balança pela porta USB/serial.
- 2 **Internet no caixa.** Se ela cair, o sistema continua vendendo e envia tudo quando voltar.
- 3 **Impressora térmica** de 58 ou 80 mm (opcional): Epson, Elgin, Bematech, Daruma, Tanca, Knup e similares.
- 4 **Leitor de código de barras** (opcional): qualquer modelo USB que “digita” o código.
- 5 **Balança** (opcional): Toledo, Filizola, Urano, Elgin ou qualquer uma que envie o peso pela porta serial.

Endereço do sistema: **hfa90.github.io/pdv-web/app**. Salve nos favoritos ou crie um atalho na área de trabalho.

Dúvida na hora? Use a Central de Ajuda

Dentro do sistema, aperte **F1** (ou o botão **Ajuda** no menu) em qualquer tela para ver a ajuda daquela tela. Na **Central de Ajuda** você escreve a dúvida do seu jeito (“como abro o caixa”, “a impressora não imprime”), cola a mensagem de erro ou anexa um print: o sistema mostra o passo a passo. Se não resolver, toque em **Falar com o suporte** — os prints vão junto. O conteúdo desta apostila é o mesmo da Central de Ajuda.

Como ler esta apostila

Cada assunto traz um resumo, o **passo a passo** numerado, **dicas** (fundo verde) e pontos de **atenção** (fundo amarelo). A etiqueta verde mostra quem usa aquele recurso (Administrador, Gerente, Caixa, Garçom, Cozinha). Os títulos do sumário e os “Veja também” são clicáveis no PDF.

Quem faz o quê

Cada login tem um nível. O menu mostra só o que a pessoa pode usar, e o servidor bloqueia o resto.

Você é o Administrador

Você pode tudo na loja: vender, cadastrar, ver o financeiro, criar logins da equipe, configurar a loja, a nota fiscal e a assinatura.

- 1 Complete os dados da loja e a chave PIX em Configurações.
- 2 Cadastre os produtos (ou importe a planilha) em Produtos.
- 3 Crie um login para cada funcionário em Usuários.
- 4 Faça uma venda de teste: abra o caixa, venda e feche o caixa.

Você é Gerente

Você cuida do dia a dia: produtos, compras, estoque, promoções, financeiro, relatórios, alertas e a equipe de caixa e garçons.

- 1 Confira os alertas e o resumo do dia.
- 2 Dê entrada nas notas dos fornecedores em Compras.
- 3 Acompanhe os caixas em Caixa e os pedidos abertos.

Você é do Caixa

Você vende, recebe os pagamentos, abre e fecha o seu caixa, recebe o fiado e registra perdas.

- 1 Abra o caixa com o dinheiro do troco (menu Caixa).
- 2 Venda pela tela Vender: toque nos produtos ou passe no leitor.
- 3 No fim do turno, conte o dinheiro e feche o caixa.

Você é Garçom / Atendente

Você lança pedidos nas mesas e comandas, acompanha a cozinha e vê o seu desempenho e comissão. O pagamento é recebido pelo caixa (ou pelo app do garçom, se a loja permitir).

- 1 Abra a mesa em Mesas e lance os itens.
- 2 Acompanhe quando o pedido ficar pronto.
- 3 Peça a conta e leve ao caixa (ou feche pelo app).

Você é da Cozinha

Você vê só a tela da cozinha: os pedidos aprovados chegam sozinhos; marque “Preparando” e “Pronto” para o garçom ser avisado.


- 1 Deixe a tela Cozinha aberta (dá para pôr em tela cheia).
- 2 Toque em Preparar e depois em Pronto em cada pedido.

Para que serve cada tela do menu

TELA	PARA QUE SERVE	QUEM VÊ
Painel	Resumo do dia: quanto vendeu, horários de pico, caixas abertos e estoque baixo. >	Adm, Ger
Vender	A frente de caixa: lançar produtos, desconto, mesa/comanda e receber o pagamento. >	Adm, Ger, Caixa, Garçom
Mesas	Mapa do salão: abrir mesa, lançar pedido, pedir conta, transferir e fechar. >	Adm, Ger, Caixa, Garçom
Cozinha	Pedidos para preparar: aprovar, preparar, marcar pronto e servido. >	Adm, Ger, Caixa, Cozinha
Garçons	Desempenho dos garçons: vendas, comissão, metas e turno. >	Adm, Ger, Garçom
Delivery	Pedidos do cardápio digital: aceitar, preparar, enviar e entregar. >	Adm, Ger, Caixa
Caixa	Abrir o caixa, sangria, suprimento, resumo parcial e fechamento. >	Adm, Ger, Caixa
Vendas	Histórico das vendas: reimprimir, nota fiscal e cancelar. >	Adm, Ger, Caixa
Fiado	Quem deve, quanto venceu, receber e cobrar pelo WhatsApp. >	Adm, Ger, Caixa
Produtos	Cadastro de produtos e categorias: preço, custo, código de barras e cardápio. >	Adm, Ger
Promoções	Leve X pague Y, preço por horário, atacado e combos: o caixa aplica sozinho. >	Adm, Ger
Compras	Nota do fornecedor pelo XML, sugestão de compra, curva ABC e produtos parados. >	Adm, Ger
Estoque	Entradas, saídas, contagem (inventário) e histórico do estoque. >	Adm, Ger
Validade e perdas	Lotes vencendo e perdas (vencido, quebra, sobra do dia). >	Adm, Ger, Caixa
Códigos e etiquetas	Gerar código de barras, QR Code e etiquetas de preço. >	Adm, Ger
Clientes	Cadastro de clientes para CPF na nota, NF-e e fiado. >	Adm, Ger, Caixa, Garçom
Financeiro	Lucro real, fluxo de caixa, contas a pagar, taxas e conferência do PIX/cartão. >	Adm, Ger
Alertas	Antifraude por operador e resumo do dia por e-mail. >	Adm, Ger
Relatórios	Faturamento, ticket médio, mais vendidos e vendas por operador. >	Adm, Ger
Usuários	Logins da equipe, níveis de acesso, senhas e aparelhos liberados. >	Adm, Ger

TELA	PARA QUE SERVE	QUEM VÊ
Minha assinatura	Seu plano, faturas, pendências da loja e pacotes adicionais. >	Adm, Ger
Backup	Cópias de segurança: automático, manual, baixar, importar e restaurar. >	Adm (e quem ele liberar)
Configurações	Loja, PIX, impressora, balança, restaurante, delivery, nota fiscal e atividades. >	Adm, Ger, Caixa, Cozinha
Diagnóstico	Quando algo dá errado: check-up, explicação do erro e solução. >	Adm, Ger
Ajuda	Tire dúvidas: busque do seu jeito, anexe um print do erro ou peça ajuda. >	Todos

Como entrar, quem pode fazer o quê, a tela do sistema e a rotina de um dia.



Como entrar e sair do sistema

Todos

Cada pessoa entra com o próprio e-mail e senha. Tudo o que é feito fica registrado no nome de quem está conectado.

- 1 Abra o Chrome ou o Edge e digite hfa90.github.io/pdv-web/app (salve nos favoritos).
- 2 Digite seu e-mail e sua senha e clique em Entrar.
- 3 Para sair, clique em Sair, no rodapé do menu lateral. Faça isso sempre que trocar de operador no caixa.

DICAS

- Garçom pode entrar no app do garçom só com matrícula (ou CPF) e senha de números.
- Crie um atalho na área de trabalho do caixa para abrir com um clique.

ATENÇÃO

- Nunca empreste o seu login: as vendas, descontos e cancelamentos ficam no seu nome.

Veja também: [Esqueci a minha senha](#) · [Níveis de acesso: quem pode fazer o quê](#)

Esqueci a minha senha

Todos

Você mesmo pode criar uma senha nova pelo e-mail, ou o administrador/gerente define uma nova para você.

- 1 Na tela de entrada, clique em Esqueci a senha.
- 2 Digite o seu e-mail e abra o link que chegar (procure também no spam).
- 3 Crie a senha nova (mínimo 8 caracteres) e entre de novo.

DICAS

- Funcionário sem acesso ao e-mail: peça ao administrador ou gerente para definir uma senha nova em Usuários.
- Garçom com matrícula: o gerente troca a senha numérica em Usuários.

Níveis de acesso: quem pode fazer o quê

Todos Tela: Usuários

Cada login tem um nível. O menu mostra só o que a pessoa pode usar, e o servidor bloqueia o resto.

- 1 Administrador: tudo, inclusive usuários, dados da empresa, nota fiscal e assinatura.
- 2 Gerente: produtos, compras, estoque, financeiro, alertas, relatórios e cancelamentos; cria caixas, garçons e cozinha.
- 3 Caixa: vende, recebe, abre e fecha o próprio caixa, recebe fiado e registra perdas.
- 4 Atendente / garçom: lança pedidos, mesas e comandas; não recebe pagamento no caixa.
- 5 Cozinha: vê só a tela da cozinha.

DICAS

- Dê a cada pessoa o menor nível que resolve o trabalho dela.
- Tenha pelo menos dois administradores (o dono e um sócio) para não ficar sem acesso.

Veja também: [Usuários: criar login, trocar senha e bloquear](#) · [“Você não tem permissão para esta ação”](#)

Deixar a loja pronta: lista de implantação

Administrador · Gerente Tela: Configurações

Siga esta ordem para a loja ficar pronta para vender.

- 1 **Configurações > Loja**: endereço, CNPJ, fuso horário e mensagem do cupom.
- 2 **Configurações > PIX**: a chave PIX da loja.
- 3 **Configurações > Impressora**: configure e imprima um teste.
- 4 Se vende por quilo: **Configurações > Balança**.
- 5 Produtos: revise as categorias e cadastre ou importe os produtos com preço, custo e código de barras.
- 6 Compras: lance o estoque inicial pelo XML das notas dos fornecedores.
- 7 **Financeiro > Taxas**: as taxas da maquininha.
- 8 Usuários: um login para cada funcionário.
- 9 **Configurações > Loja**: o desconto máximo permitido aos caixas.
- 10 Restaurante: monte o salão em Mesas e instale o app do garçom. Delivery: publique o cardápio.
- 11 **Alertas > Resumo do dia**: ligue o e-mail diário.
- 12 Se for emitir nota: **Configurações > Nota fiscal** (teste em homologação primeiro).
- 13 Faça uma venda de teste completa: abrir caixa, vender, imprimir e fechar o caixa.

Veja também: [Dados da loja, desconto máximo e mensagem do cupom](#) · [Cadastrar a chave PIX da loja](#) · [Configurar a impressora térmica](#) · [Cadastrar ou mudar o preço de um produto](#)

Conhecendo a tela: menu, tema escuro e celular

Todos

Menu à esquerda, conteúdo à direita. O menu pode ficar fixo ou só com ícones.

- 1 O botão no topo do menu alterna entre menu fixo e menu recolhível (só ícones, abre ao passar o mouse).
- 2 No rodapé do menu: tema escuro, Ajuda desta tela, Pedir ajuda, seu nome/nível e Sair.
- 3 No celular, o menu fica escondido: toque no ícone ☰ no topo para abrir.

DICAS

- Aperte F1 em qualquer tela para ver a ajuda daquela tela.
- O tema escuro cansa menos a vista à noite.

A rotina de um dia na loja

Todos

Um exemplo de dia, da abertura ao fechamento. Adapte à sua loja.

- 1 Antes de abrir (gerente): confere o resumo de ontem e os alertas, lança as notas que chegaram e baixa o que venceu.
- 2 Abertura (caixas): cada um entra com o próprio login e abre o caixa com o troco contado.
- 3 Durante o dia: vendas pelo leitor, favoritos e balança; PIX com QR na tela; promoções entram sozinhas.
- 4 Meio-dia (gerente): sangria do excesso de dinheiro, pedido de compra pelo WhatsApp e cobrança do fiado vencido.
- 5 Se a internet cair: continue vendendo; as vendas são enviadas quando voltar.
- 6 Troca de turno: resumo parcial, fechamento com a contagem e Sair.
- 7 Fim do dia: registrar sobras como perda e cada um fechar o seu caixa.
- 8 Fim do mês (dono): lucro real, contas do próximo mês, curva ABC e exportar relatórios para o contador.

Como usar esta Central de Ajuda

Todos Tela: Ajuda

Escreva do seu jeito, anexe um print do erro ou peça ajuda a uma pessoa.

- 1 Digite a dúvida como falaria (ex.: “como tiro o pão que sobrou”). Erros de escrita não atrapalham.
- 2 Anexar print: o sistema lê o texto da imagem e procura a solução.
- 3 Não resolveu? Clique em Falar com o suporte: o print vai junto.
- 4 Em qualquer tela, F1 (ou Ajuda desta tela, no menu) abre a ajuda daquela tela.

DICAS

- Baixe a apostila completa em PDF pelo botão Apostila.

Pedir ajuda a uma pessoa do suporte

Todos

Você recebe um código de 6 números e o suporte já vê os detalhes do seu aparelho.

- 1 Clique em Pedir ajuda (menu lateral) ou em Falar com o suporte aqui na Ajuda.
- 2 Conte o que está acontecendo e, se quiser, anexe um print.
- 3 Informe o código ao suporte. Ele pode entrar na sua loja para ajudar.

Lançar produtos, peso, desconto, CPF na nota, mesa/comanda e receber o pagamento.



Tela Vender (PDV): como vender

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Vender

A tela onde as vendas acontecem: funciona com toque, mouse, teclado, leitor de código de barras e balança.

- 1 Adicione os produtos: toque no botão do produto, digite parte do nome na busca (F2) ou passe no leitor.
- 2 Para mudar a quantidade, selecione o item e use – e + (ou F4).
- 3 Se precisar: desconto (F6), CPF/cliente (botão CPF) ou mesa/comanda (botão Mesa).
- 4 Clique em Receber (F9) para cobrar.
- 5 Escolha a forma de pagamento, confira o troco e clique em Concluir venda.

DICAS

- Busca ignora acentos: “pao” acha “Pão francês”.
- Vários de uma vez: 6*7894900011517 adiciona 6 unidades.
- Produtos sem estoque aparecem mais claros, mas podem ser vendidos.

ATENÇÃO

- Para receber, o caixa precisa estar aberto (aparece um aviso amarelo com o botão Abrir caixa).

Veja também: Receber o pagamento (dinheiro, PIX, cartão, dividido) · Atalhos de teclado do PDV · Vender produto por peso (quilo) e etiqueta da balança · Dar desconto, acréscimo ou taxa de serviço · Abrir o caixa

Atalhos de teclado do PDV

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Vender

Teclas para vender sem tirar a mão do teclado.

- 1 F2: vai para a busca de produtos.
- 2 F4: altera a quantidade do item selecionado.
- 3 F6: desconto, acréscimo e taxa de serviço.
- 4 F8: salva o pedido (mesa ou comanda).

- 5 F9 ou F10: abre o recebimento.
- 6 ↑ ↓: seleciona o item anterior ou o próximo.
- 7 Delete: remove o item selecionado.
- 8 Esc: limpa o cupom (pede confirmação) ou fecha a janela aberta.
- 9 No pagamento: Alt+1 Dinheiro, Alt+2 PIX, Alt+3 Débito, Alt+4 Crédito, Alt+5 Vale, Alt+6 Crediário.
- 10 3*código: adiciona 3 unidades do produto.
- 11 F1: ajuda da tela em que você está.

Vender produto por peso (quilo) e etiqueta da balança

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Produtos com unidade KG, G, L, ML ou M pedem a quantidade ou leem a balança.

- 1 Toque no produto vendido por peso.
- 2 Sem balança: digite com vírgula, por exemplo 0,350 para 350 gramas.
- 3 Com balança configurada: coloque no prato; o item entra sozinho quando o peso estabiliza (ou use Digitar peso).
- 4 Etiqueta impressa pela balança (código de 13 dígitos começando com 2): passe no leitor; o sistema acha o produto e calcula o peso.

ATENÇÃO

- O código interno do produto precisa ser o mesmo cadastrado na balança.

Veja também: [Configurar a balança](#) · [A balança não lança o peso](#)

Alterar, anotar ou tirar um item do cupom

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Vender

Selecione o item no cupom e use os controles que aparecem.

- 1 Clique no item (ou use ↑ ↓).
- 2 Quantidade: – e +, digite no campo do meio ou F4.
- 3 Observação: “sem cebola”, “para viagem” — sai no pedido e na cozinha.
- 4 Remover: ícone da lixeira ou tecla Delete.
- 5 Limpar tudo: Esc (pede confirmação).

ATENÇÃO

- Tirar um item de mesa/comanda lançado há mais de 5 minutos exige gerente e fica registrado.

Receber o pagamento (dinheiro, PIX, cartão, dividido)

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Uma ou várias formas na mesma venda; o sistema calcula o troco.

- 1 Clique em Receber (F9).
- 2 Escolha a forma (Alt+1 a 6). O campo já vem com o valor que falta.
- 3 Para pagar tudo numa forma, aperte Enter para lançar e Enter de novo para concluir.

- 4 No dinheiro, use os botões de nota (R\$ 50, R\$ 100...) para o troco.
- 5 Para dividir: informe um valor menor, troque a forma e informe o restante.
- 6 Confira Pago, Falta e Troco e clique em Concluir venda.

DICAS

- Lançou errado? Clique no ✕ da linha do pagamento.
- O que já foi pago fica guardado na venda, mesmo se a energia cair.

ATENÇÃO

- Troco só no dinheiro: cartão e PIX não podem passar do valor que falta.

Veja também: [Receber por PIX com QR Code](#) · [Vender no fiado \(crediário\)](#) · [“Troco só é permitido em pagamentos em dinheiro”](#)

Receber por PIX com QR Code

[Administrador](#) · [Gerente](#) · [Caixa](#) Tela: Vender

O QR Code sai com o valor exato e o dinheiro cai direto na conta da loja.

- 1 No pagamento, escolha PIX.
- 2 Mostre o QR ao cliente (ou toque em Copiar código e mande pelo WhatsApp).
- 3 Confira o crédito no app do banco.
- 4 Clique em PIX recebido.

DICAS

- Imprimir QR tira o QR na térmica (balcão ou entrega).
- Com Mercado

PAGO LIGADO EM CONFIGURAÇÕES › PIX

, o sistema confirma sozinho.

ATENÇÃO

- Só clique em PIX recebido depois de ver o dinheiro no banco: comprovante na tela do cliente pode ser falso.

Veja também: [Cadastrar a chave PIX da loja](#) · [O banco não aceita o PIX copia e cola / QR](#) · [Conferir PIX e cartão com o extrato do banco](#)

Dar desconto, acréscimo ou taxa de serviço

[Administrador](#) · [Gerente](#) · [Caixa](#) · [Garçom](#) Tela: Vender

F6 abre a janela de desconto, acréscimo e taxa de serviço.

- 1 Clique em Desconto ou aperte F6.
- 2 Digite o valor e escolha R\$ ou %.
- 3 Restaurante: use Taxa de serviço 10%.
- 4 Clique em Aplicar.

ATENÇÃO

- Caixas e atendentes só dão desconto até o limite da loja (padrão 10%). Acima disso, só gerente.

Veja também: [“Desconto acima do limite permitido”](#) · [Dados da loja, desconto máximo e mensagem do cupom](#)

CPF na nota e escolher o cliente da venda

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom

Tela: Vender

Botão CPF no topo do cupom.

- 1 Clique em CPF no topo do cupom.
- 2 Digite o CPF ou CNPJ (o sistema confere se é válido) ou busque um cliente cadastrado por nome ou telefone.

DICAS

- Para NF-e e fiado é preciso escolher um cliente cadastrado.

Salvar pedido em mesa ou comanda (pagar depois)

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom

Tela: Vender

Lance aos poucos e receba no final.

- 1 Lance os itens.
- 2 Clique em Mesa e digite a mesa, comanda, senha ou nome.
- 3 Clique em Salvar pedido (F8).
- 4 Para acrescentar ou fechar: clique em Pedidos e escolha a mesa.
- 5 Adicione e salve de novo, ou clique em Receber para fechar.

DICAS

- Atendentes usam Enviar pedido: eles lançam e o caixa recebe.

Veja também: [Tela Mesas: atender as mesas do salão](#)

Abrir a gaveta de dinheiro

Administrador · Gerente · Caixa

Tela: Vender

O botão da gaveta, ao lado da busca, abre a gaveta ligada à impressora e registra quem abriu.

- 1 Clique no ícone da gaveta.
- 2 Escolha o motivo (troco, conferência...).

ATENÇÃO

- A gaveta só abre sozinha com a impressora em USB/serial e a opção Abrir gaveta ao imprimir marcada.
- Gaveta aberta muitas vezes sem venda aparece nos alertas.

Veja também: [Configurar a impressora térmica](#)

Por que entrou um desconto sozinho? (promoções)

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom

Tela: Vender

As promoções cadastradas entram sozinhas: o item mostra em verde o nome da promoção e o desconto.

- 1 O caixa não precisa fazer nada; o servidor confere a mesma regra.
- 2 Promoções não se somam: vale a que dá mais desconto em cada item.

Veja também: [Criar uma promoção](#)

Continuar a venda em outro computador ou celular

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Se o computador do caixa der problema, continue a mesma venda em outro aparelho.

- 1 No outro aparelho, entre com o mesmo usuário.
- 2 Abra Vender: aparece Venda em andamento em outro aparelho (também em Pedidos).
- 3 Clique em Continuar aqui. Itens e pagamentos vêm junto.

ATENÇÃO

- Sem internet, a venda em andamento só existe no aparelho antigo e volta quando ele for religado.

Veja também: [A internet caiu: continuo vendendo?](#)

Tela Vendas: consultar, reimprimir e cancelar

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vendas

O histórico completo das vendas, com tudo o que aconteceu em cada uma.

- 1 Escolha o período (De / Até), a situação ou digite o número da venda ou mesa.
- 2 Clique na venda para ver itens, pagamentos e notas.
- 3 No rodapé: Reimprimir, Emitir NFC-e/NF-e, DANFE/XML, Atualizar, Cancelar nota e Cancelar venda.

Veja também: [Cancelar uma venda](#) · [Cupom, NFC-e, NF-e e DANFE: qual é qual](#)

Cancelar uma venda

Administrador · Gerente Tela: Vendas

Só gerente ou administrador cancela venda finalizada, sempre com motivo.

- 1 Em Vendas, abra a venda e clique em Cancelar venda.
- 2 Escreva o motivo e confirme.
- 3 Devolva o valor ao cliente pela mesma forma de pagamento.

DICAS

- Os itens voltam ao estoque e o fiado é estornado sozinho.

ATENÇÃO

- Com nota fiscal autorizada, cancele primeiro a nota (justificativa de 15+ letras). A NFC-e tem prazo curto, em geral 30 minutos.

Abrir o caixa, tirar ou pôr dinheiro na gaveta e fechar conferindo a diferença.

A interface do sistema PDV é dividida em duas partes principais. À esquerda, a 'Tela Caixa' mostra o status do caixa atual, com valores de vendas, dinheiro na gaveta, sangrias e suprimimentos. À direita, o modal 'Fechar caixa' solicita a conferência do dinheiro contado e a comparação com o valor esperado.

Tela Caixa:

- Vendas: R\$ 412,30
- Dinheiro na gaveta (esperado): R\$ 200,30
- Sangrias: R\$ 50,00
- Cancelados: 1

Recebido por forma de pagamento:

Forma de Pagamento	Valor
Pix	R\$ 210,00
Dinheiro	R\$ 150,30
Cartão de crédito	R\$ 52,00

Caixas recentes:

Operador	Abertura	Fechamento	Esperado	Contado	Diferença
Hayden Fernandes	04/10/2026, 02:44	Aberto	—	—	—
Bia Souza	04/10/2026, 02:44	04/10/2026, 02:44	R\$ 412,40	R\$ 410,00	-R\$ 2,40

Fechar caixa:

Há 1 pedido(s) aberto(s). Eles continuam disponíveis para o próximo caixa.

Conte o dinheiro da gaveta e informe o valor. O sistema compara com o esperado.

Dinheiro contado (R\$)

Fechamento

Tela Caixa: abrir, sangria, suprimimento e fechar

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Caixa

Controla o dinheiro da gaveta de cada operador, do começo ao fim do turno. Cada pessoa tem o seu caixa.

- 1 Abrir caixa: informe o troco que está na gaveta.
- 2 Sangria: tirou dinheiro da gaveta (cofre, pagamento).
- 3 Suprimimento: colocou dinheiro (reforço de troco).
- 4 Resumo parcial: imprime quanto vendeu sem fechar.
- 5 Fechar caixa: conte o dinheiro e confirme.

Veja também: [Abrir o caixa](#) · [Sangria e suprimimento \(tirar ou pôr dinheiro na gaveta\)](#) · [Fechar o caixa e conferir a diferença](#)

Abrir o caixa

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Caixa

Antes de vender, cada operador abre o próprio caixa com o dinheiro do troco.

- 1 Vá em Caixa e clique em Abrir caixa (ou use o aviso amarelo do PDV).
- 2 Conte o dinheiro que já está na gaveta e informe como fundo de troco.
- 3 Dê um nome ao terminal, como “Caixa 1”.

ATENÇÃO

- Abrir o caixa precisa de internet. Depois de aberto, ele vende mesmo se a internet cair.

Veja também: [“Abra o caixa antes de finalizar vendas”](#)

Sangria e suprimimento (tirar ou pôr dinheiro na gaveta)

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Caixa

Sangria é tirar dinheiro da gaveta; suprimimento é colocar dinheiro que não é venda.

- 1 Em Caixa, clique em Sangria ou Suprimimento.

- Informe o valor e o motivo e confirme.

DICAS

- Fiado recebido em dinheiro entra sozinho como suprimento, com o nome do cliente.

Fechar o caixa e conferir a diferença

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Caixa

Conte o dinheiro da gaveta; o sistema compara com o esperado e mostra a diferença.

- Clique em Fechar caixa.
- Conte todo o dinheiro e informe em Dinheiro contado.
- Deixe Imprimir fechamento marcado.
- Confirme e assine o comprovante.

DICAS

- Dinheiro esperado = troco inicial + vendas em dinheiro (menos troco) + suprimentos – sangrias.
- Gerente: na lista de caixas, clique numa linha para ver, reimprimir ou fechar o caixa que alguém esqueceu aberto.

ATENÇÃO

- Se houver vendas feitas sem internet ainda não enviadas, o sistema envia antes de deixar fechar.
- Mesas e comandas não pagas não impedem o fechamento.

7

CAPÍTULO 7

Mesas, garçom e cozinha

Salão, mesas, app do garçom, aprovação dos pedidos e a tela da cozinha.



Tela Mesas: atender as mesas do salão

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Mesas

Mapa do salão ao vivo: livre (verde), ocupada (laranja) e conta pedida (vermelho).

- 1 Toque na mesa livre e em Abrir mesa e lançar pedido.
- 2 Lance os itens (com observação); eles vão para a cozinha.
- 3 Pedir conta: a mesa fica vermelha e dá para imprimir a conferência com serviço e valor por pessoa.
- 4 Transferir / juntar: muda de mesa, junta mesas ou passa só alguns itens.
- 5 Receber no caixa: abre a mesa no PDV para fechar.

DICAS

- A barra de cor mostra há quanto tempo a mesa está ocupada.
- Comandas abertas também aparecem aqui.

Veja também: [Montar o salão \(cadastrar as mesas\)](#) · [Instalar e usar o app do garçom no celular](#) · [Transferir mesa, juntar contas ou passar itens](#)

Montar o salão (cadastrar as mesas)

Administrador · Gerente Tela: Mesas

Crie as mesas e arraste para ficar igual ao seu salão.

- 1 Em Mesas, clique em Editar salão.
- 2 Criar várias: cadastra de uma vez (ex.: 1 a 20 no Salão).
- 3 Arraste as mesas; toque numa mesa para mudar nome, área, lugares e formato.
- 4 Organizar em fileiras arruma tudo sozinho.

Transferir mesa, juntar contas ou passar itens

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Mesas

Mude a mesa inteira de lugar, junte contas ou passe só alguns itens (até quantidade parcial).

- 1 Abra a mesa e toque em Transferir.
- 2 Escolha a mesa inteira ou só os itens e a quantidade.
- 3 Escolha o destino: outra mesa, uma comanda aberta ou uma comanda nova.

DICAS

- Tudo fica no registro de atividades.

Instalar e usar o app do garçom no celular

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Mesas

O garçom lança pedidos pelo celular e tudo aparece na hora no caixa e na cozinha.

- 1 No sistema, em **Mesas > App do garçom**, mostre o QR Code ao garçom (ou copie o link).
- 2 No celular, abra no Chrome (Android) ou Safari (iPhone) e toque em Instalar / Adicionar à tela de início.
- 3 O garçom entra com a matrícula (ou CPF) e a senha de números.
- 4 Ele vê o salão ao vivo, abre mesas, lança itens, pede a conta e acompanha a cozinha.

DICAS

- Se o sinal cair no salão, o app guarda o pedido e reenvia sozinho.

Veja também: [Login do garçom por matrícula e senha de números](#) · [Fechar a conta pelo app do garçom \(PIX e cartão\)](#)

Login do garçom por matrícula e senha de números

Administrador · Gerente Tela: Usuários

Garçom pode ser criado sem e-mail: entra com matrícula ou CPF e uma senha só de números.

- 1 Em Usuários, clique em Novo usuário e escolha Atendente / garçom.
- 2 Preencha a matrícula (ou CPF) e uma senha de 6 a 12 números (sem 123456 ou 111111).
- 3 O celular é ligado à loja uma vez pelo **QR de Mesas > App do garçom**.

ATENÇÃO

- 5 senhas erradas bloqueiam por 15 minutos; o gerente libera em Usuários (abrindo o garçom e salvando).

Tela Cozinha: aprovar, preparar e marcar pronto

Administrador · Gerente · Caixa · Cozinha Tela: Cozinha

Os pedidos passam por: aguardando aprovação → na fila → preparando → pronto → servido.

- 1 Pedidos do garçom podem precisar de aprovação do caixa/gerente (ou com a senha de aprovação).
- 2 Na cozinha, toque em Preparar e depois em Pronto.
- 3 O garçom é avisado no celular e marca Servido.

DICAS

- As cores mostram o tempo de preparo pela meta da loja.
- Use tela cheia e deixe o som ligado.
- Pedidos do delivery aceitos também entram aqui.

Senha de aprovação dos pedidos do garçom

[Administrador](#) · [Gerente](#) · [Caixa](#) · [Garçom](#) Tela: Cozinha

Cada gerente e caixa tem uma senha de 6 números (troca sozinha a cada 7 dias) para aprovar pedidos no aparelho do garçom.

- 1 No celular do garçom (ou na tela Cozinha), toque em Aprovar com senha.
- 2 O caixa ou gerente digita a senha dele.
- 3 Para ver a sua senha: botão Senha de aprovação no menu lateral (toque em Mostrar).

DICAS

- Se alguém viu sua senha, gere outra na hora.
- O administrador vê e troca todas em
[USUÁRIOS](#) › [SENHAS DE APROVAÇÃO](#)
- Dá para desligar a aprovação em
[CONFIGURAÇÕES](#) › [RESTAURANTE](#)

ATENÇÃO

- 5 senhas erradas em 15 minutos bloqueiam novas tentativas.

Garçons: desempenho, comissão e metas

[Administrador](#) · [Gerente](#) · [Garçom](#) Tela: Garçons

Vendido, mesas atendidas, ticket médio, comissão e projeção do mês. Para o garçom aparece como Meu desempenho.

- 1 Escolha o período.
- 2 Gerente: define meta e comissão por garçom e vê a aba Ao vivo.
- 3 Garçom: vê o próprio desempenho e o turno (recebimentos e conferência com a maquininha).

Veja também: [Taxa de serviço, couvert, comissão e cozinha](#)

Fechar a conta pelo app do garçom (PIX e cartão)

[Administrador](#) · [Gerente](#) · [Caixa](#) · [Garçom](#) Tela: Mesas

O garçom cobra PIX ou cartão na mesa; tudo entra no caixa principal.

- 1 Na mesa, toque em Fechar conta: aparece consumo, serviço, couvert e total.
- 2 Divida se precisar ($\div 2$, $\div 3$ ou por pessoa).
- 3 PIX: mostre o QR. Cartão: passe na maquininha e confirme Aprovado (NSU opcional).
- 4 Dinheiro: leve a conta ao caixa.

DICAS

- O caixa recebe aviso e vê a lista "Fechadas pelos garçons no app" na tela Caixa.

Taxa de serviço, couvert, comissão e cozinha

Administrador · Gerente Tela: Configurações

Em Configurações › Restaurante o dono escolhe as regras do salão.

- 1 Serviço: não cobrar, só sugerir ou cobrar, com o percentual.
- 2 Couvert por pessoa, com nome próprio.
- 3 Comissão sobre consumo ou sobre a taxa de serviço, e meta padrão.
- 4 Aprovação da cozinha, metas de tempo e caixa principal (onde caem as contas fechadas no app).

Cardápio digital pelo link, sem comissão, e o atendimento dos pedidos.

**Padaria Pão Bom**
Aberto agora ⌚ 40-50 min 🍷 R\$ 6,00
Mínimo R\$ 20,00

Entregamos em toda a Chapada e Parque 10

Horário: Todos os dias, 7h às 21h



Cardápio digital

Pedidos e comandas abertos

Mesa/comanda	Pedido
Mesa 4	nº 42

Pedidos

Tela Delivery: atender os pedidos do cardápio

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Delivery

Pedidos chegam com aviso sonoro e passam por: novos → em preparo → pronto/a caminho → entregue.

- 1 Pedido novo: confira e clique em Aceitar e imprimir (ou Recusar, com motivo).
- 2 Pronto: clique em Pedido pronto; na entrega, Saiu para entrega.
- 3 Ao entregar: Entregue · concluir e escolha como foi pago. A venda entra no caixa.
- 4 PIX pago no cardápio já chega como pago.

DICAS

- O botão Recebendo pedidos abre e fecha a loja na hora (cozinha cheia).

Veja também: [Publicar o cardápio digital](#)

Publicar o cardápio digital

Administrador · Gerente Tela: Configurações

O cliente pede pelo link, paga por PIX ou na entrega e acompanha o pedido.

- 1 **Configurações > Delivery e cardápio**: marque Receber pedidos e escolha o endereço (ex.: paobom).
- 2 Informe taxa de entrega, pedido mínimo, tempo, entrega/retirada, horário e recado.
- 3 Em Produtos, marque Mostrar no cardápio e coloque foto e descrição.
- 4 Divulgue o link e o QR no WhatsApp, Instagram e nas mesas.

Produtos, estoque e compras

Cadastro, preço, importação, estoque, compras pelo XML, validade, etiquetas e promoções.

Tela Produtos e categorias

Administrador · Gerente Tela: Produtos

Cadastro de produtos e categorias. O produto aparece no PDV na hora.

- 1 Novo produto: nome, categoria, unidade e preço (o resto é recomendado).
- 2 Aba Categorias: criar, renomear, cor e ordem no PDV.
- 3 Importar planilha: cadastra muitos de uma vez.

Veja também: [Cadastrar ou mudar o preço de um produto](#) · [Importar produtos de uma planilha \(Excel\)](#) · [Excluir ou desativar um produto](#)

Cadastrar ou mudar o preço de um produto

Administrador · Gerente Tela: Produtos

Em **Produtos** > **Novo produto** (ou clique num produto para editar).

- 1 Nome: como aparece no botão, no cupom e na nota.
- 2 Categoria e Unidade (UN, KG, L...). Em KG o PDV pede o peso.
- 3 Preço de venda e Preço de custo (o custo ativa margem e lucro).
- 4 Código de barras (não pode repetir) e código interno (atalho e balança).
- 5 Controlar estoque, Favorito no PDV, Ativo para venda e Estoque mínimo.
- 6 Dados fiscais (NCM, CEST, CFOP, CSOSN): confirme com o contador.
- 7 Clique em Salvar.

DICAS

- Toda mudança de preço fica registrada (de quanto para quanto, quem e quando).
- Produtos da nota do fornecedor podem ser cadastrados direto na entrada do XML.

Importar produtos de uma planilha (Excel)

Administrador · Gerente Tela: Produtos

Monte a planilha, salve como CSV com ponto e vírgula e importe.

- 1 Primeira linha com os títulos: nome; preco; codigo_barras; unidade; categoria; estoque; custo (também codigo e ncm).
- 2 Salve como CSV separado por ponto e vírgula.
- 3 Em Produtos, clique em Importar planilha, escolha o arquivo, confira e clique em Importar.

DICAS

- Só nome e preco são obrigatórios.
- Categorias novas são criadas; produtos com o mesmo código de barras são atualizados.

Excluir ou desativar um produto

Administrador • Gerente Tela: Produtos

Prefira desmarcar “Ativo para venda”: o produto some do PDV e o histórico continua certo.

- 1 Abra o produto e desmarque Ativo para venda (ou esconda a categoria em Mostrar no PDV).
- 2 Excluir de vez: só administrador, e só para cadastros feitos por engano.

ATENÇÃO

- Produto com vendas pode não ser excluído (“Este registro está em uso”). Desative em vez de excluir.

Códigos de barras, QR Code e etiquetas

Administrador • Gerente Tela: Códigos e etiquetas

Gere códigos para produtos sem código, etiquetas de preço e QR Codes do PIX, WhatsApp, Wi-Fi e cardápio.

- 1 Escolha um produto (nome e preço entram sozinhos) ou escreva um título.
- 2 Escolha o tipo: EAN-13, EAN-8, Code 128, ITF-14 ou QR.
- 3 Gerar interno cria um código válido começando com 2 e pode gravar no cadastro.
- 4 Escolha o tamanho e imprima, adicione à fila ou baixe PNG/SVG.

Estoque: entrada, saída e contagem (inventário)

Administrador • Gerente Tela: Estoque

As vendas dão baixa e as notas dão entrada sozinhas. Aqui você registra o resto e as contagens.

- 1 Encontre o produto (aba Todos e busca).
- 2 Entrada: chegou sem XML. Saída: consumo/ajuste. Contagem: informe quanto existe de fato.
- 3 Informe quantidade e motivo e clique em Registrar.

DICAS

- Estoque negativo? Provavelmente faltou uma entrada: corrija com uma Contagem.
- Perdas registre em Validade e perdas, para entrarem no lucro.

Compras: nota do fornecedor pelo XML

Administrador • Gerente Tela: Compras

Leia o XML da nota: estoque, custo, preço, lotes e contas a pagar são atualizados de uma vez.

- 1 Em **Compras > Entrada de nota** (XML), escolha ou arraste o arquivo.
- 2 Confira cada item (reconhece pelo código de barras ou pelo que aprendeu na primeira nota).
- 3 Em Unid. por, informe quantas unidades vêm em cada caixa/fardo.
- 4 Veja o novo custo e a margem; Usar R\$... sugere o preço novo.
- 5 Deixe Lançar parcela(s) em contas a pagar marcado e clique em Dar entrada na nota.

ATENÇÃO

- O sistema não deixa lançar a mesma nota duas vezes (chave de acesso).

Sugestão de compra, curva ABC e produtos parados

Administrador · Gerente Tela: Compras

Quanto comprar de cada produto, quais mais faturam e o que está parado na prateleira.

- 1 Sugestão: escolha os dias de vendas e de cobertura; ajuste e envie o pedido no WhatsApp do fornecedor.
- 2 Curva ABC: A são os poucos que fazem 80% do faturamento (nunca deixe faltar).
- 3 Parados: produtos sem venda há 15 a 180 dias; Criar promoção ajuda a girar.

Validade e perdas

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Validade e perdas

Venda antes de vencer, retire o que venceu e saiba quanto a loja perde.

- 1 Lotes entram pela nota (XML) ou à mão em Lotes e validades.
- 2 Vencidos: retire e clique em Baixar como perda.
- 3 Vencem em até 3 dias: Promoção para vender antes.
- 4 Perdas: escolha produto, quantidade e motivo (vencido, avariado, quebra, sobra do dia, consumo, furto).

DICAS

- A venda desconta primeiro do lote que vence antes.
- As perdas entram no lucro real.

Criar uma promoção

Administrador · Gerente Tela: Promoções

Leve X pague Y, preço por dia/horário, atacado e combo. O caixa aplica sozinho, até sem internet.

- 1 Em Promoções, clique em Nova promoção.
- 2 Dê um nome (aparece no cupom) e escolha o tipo.
- 3 Escolha os produtos (ou a categoria) e a regra.
- 4 Em Quando vale, marque dias, horário e período (sem nada = sempre).
- 5 Confira o exemplo e clique em Salvar.

DICAS

- Use Desligar para pausar sem apagar.

ATENÇÃO

- Promoções não se somam e itens com desconto manual não recebem promoção.

Cadastro de clientes e o fiado (crediário) com limite, prazo e cobrança.

Cadastrar um cliente

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Clientes

Para CPF na nota, NF-e e fiado.

- 1 Em Clientes, clique em Novo cliente.
- 2 Nome e CPF ou CNPJ (o sistema confere).
- 3 Digite o CEP: o endereço preenche sozinho; complete o número.
- 4 Telefone com WhatsApp (para cobrar o fiado) e Salvar.

ATENÇÃO

- Para NF-e: endereço completo e CPF/CNPJ são obrigatórios.

Vender no fiado (crediário)

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

A venda vira dívida do cliente, com prazo e limite.

- 1 Identifique o cliente no botão CPF.
- 2 No pagamento, escolha Crediário e lance o valor.
- 3 O sistema confere limite e bloqueio e mostra quanto ele já devia.
- 4 Conclua a venda.

ATENÇÃO

- Acima do limite ou cliente bloqueado: só gerente ou administrador libera.

Veja também: [Fiado: receber, cobrar e extrato](#) · “Identifique o cliente” ou “Limite de fiado excedido”

Fiado: receber, cobrar e extrato

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Fiado


Quem deve, quanto venceu, receber, cobrar e ajustar.

- 1 Receber: clique em Receber na linha do cliente, informe valor e forma e confirme (sai o recibo).
- 2 Cobrar: monta a mensagem com o saldo e o PIX copia e cola, pronta para o WhatsApp.
- 3 Extrato: compras, pagamentos e ajustes linha a linha.
- 4 Limite (gerente): valor máximo, prazo e bloqueio. Ajuste manual: lançar a dívida antiga do caderno.

DICAS

- Dinheiro recebido entra no seu caixa aberto e aparece no fechamento.

Painel, relatórios, financeiro, conferência do PIX/cartão, alertas e registro de atividades.



Painel: o resumo do dia

Administrador • Gerente Tela: Painel

Faturamento, ticket médio, lucro estimado, vendas por hora, formas de pagamento, quem está com caixa aberto e estoque baixo.

- 1 Abra o Painel (primeira tela do administrador e do gerente).
- 2 Clique em Ver todos no estoque baixo para ir ao estoque.
- 3 Abrir o PDV leva direto à venda.

Relatórios: faturamento, mais vendidos e por operador

Administrador • Gerente Tela: Relatórios

Números do período para decidir: faturamento, ticket médio, lucro estimado, cancelamentos, por hora/dia, formas, operador e mais vendidos.

- 1 Escolha Hoje, Ontem, 7 dias, 30 dias, Este mês, Mês passado ou Personalizado.
- 2 Exportar CSV baixa os números para o Excel ou o contador.

Financeiro: lucro real, contas a pagar e fluxo de caixa

Administrador • Gerente Tela: Financeiro

Quanto sobrou de verdade, o que entra e sai e o que vence.

- 1 Lucro real: faturamento – custo das mercadorias – taxas – perdas – despesas.
- 2 Fluxo de caixa: entradas e saídas dia a dia e próximos pagamentos.
- 3 Contas a pagar: Nova conta (pode repetir todo mês) e Pagar no dia.
- 4 Taxas: o percentual da maquininha/banco por forma de pagamento.

DICAS

- Boletos de fornecedor não contam como despesa: o custo já entra quando o produto é vendido.

Conferir PIX e cartão com o extrato do banco

Administrador · Gerente Tela: Financeiro

Descubra PIX lançado no caixa que não caiu no banco.

- 1 **Em Financeiro › Conferência**, digite os totais da maquininha/banco por forma.
- 2 Ou importe o extrato do PIX do dia em OFX ou CSV.
- 3 Veja os PIX não encontrados no banco e clique em Salvar conferência.

ATENÇÃO

- PIX não encontrado pode ser comprovante falso ou erro do operador: confira com quem atendeu.

Alertas antifraude e resumo do dia por e-mail

Administrador · Gerente Tela: Alertas

O sistema compara cada pessoa com a média da loja e avisa o que foge do normal. E manda o resumo do dia por e-mail.

- 1 Veja os alertas da semana e os indicadores por operador.
- 2 Resumo do dia: marque Enviar, informe até 5 e-mails, o horário e o fuso, e Salve. Use Enviar um teste agora.

ATENÇÃO

- Um alerta não é prova: converse, confira câmeras e o registro de atividades.

Registro de atividades (quem fez o quê)

Administrador · Gerente Tela: Configurações

Em Configurações › Registro de atividades: caixa, sangrias, cancelamentos, preços, usuários, notas, perdas, fiado, gaveta e mais.

- 1 **Abra Configurações › Registro de atividades** e filtre pelo período ou ação.

DICAS

- Ninguém consegue apagar ou editar esse registro.

Dados da loja, PIX, impressora, balança, restaurante e nota fiscal.

Configurações: o que tem em cada aba

Todos Tela: Configurações

Loja, PIX, Delivery e cardápio, Restaurante, Impressora, Balança, Nota fiscal e Registro de atividades (cada nível vê as suas).

- 1 Loja: dados do cupom, regime tributário, desconto máximo e mensagem.
- 2 PIX: a chave da loja.
- 3 Impressora e Balança: valem só para este computador.
- 4 Restaurante e Delivery: regras do salão e do cardápio.
- 5 Nota fiscal: só o administrador.

Veja também: [Dados da loja, desconto máximo e mensagem do cupom](#) · [Cadastrar a chave PIX da loja](#) · [Configurar a impressora térmica](#) · [Configurar a balança](#) · [Configurar a nota fiscal \(NFC-e e NF-e\)](#)

Dados da loja, desconto máximo e mensagem do cupom

Administrador · Gerente Tela: Configurações

O que sai no cabeçalho do cupom e as regras gerais.

- 1 **Configurações > Loja**: razão social, fantasia, CNPJ, IE, telefone e endereço (o CEP preenche).
- 2 Regime tributário (Simples, MEI ou normal).
- 3 Desconto máximo para caixa e atendente (%).
- 4 Mensagem no rodapé do cupom.

Cadastrar a chave PIX da loja

Administrador · Gerente Tela: Configurações

Com a chave, o PDV, o fiado e o cardápio geram o PIX com o valor exato.

- 1 **Configurações > PIX**: tipo de chave, a chave, o nome do recebedor e a cidade.
- 2 Confira a prévia do QR de teste.
- 3 Opcional: token de produção do Mercado Pago para confirmação automática.

Veja também: [O banco não aceita o PIX copia e cola / QR](#)

Configurar a impressora térmica

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

Pelo navegador (qualquer impressora) ou direto na térmica por USB/serial (corta papel e abre gaveta).

- 1 Ligue e conecte a impressora.
- 2 **Configurações > Impressora**: escolha Direto na térmica via USB.

- 3 Largura do papel: 80 mm (comum) ou 58 mm.
- 4 Clique em Parear impressora e escolha o modelo.
- 5 Imprimir teste, marque as opções e Salvar.

DICAS

- Vale só para este computador: configure em cada caixa.
- Computador da cozinha: marque Imprimir pedidos dos garçons e do delivery.

Veja também: [A impressora não imprime](#) · [Saem símbolos estranhos no lugar dos acentos](#)

Configurar a balança

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

Para vender por quilo sem digitar (Chrome ou Edge).

- 1 Marque Usar balança neste caixa.
- 2 Escolha a marca/protocolo e a velocidade (na dúvida, o padrão).
- 3 Clique em Parear balança e escolha a porta; teste com Ler peso agora.
- 4 Etiquetas da balança: informe se trazem preço ou peso e quantos dígitos tem o código.

DICAS

- Modo Simulador serve para treinar sem balança.

Configurar a nota fiscal (NFC-e e NF-e)

Administrador Tela: Configurações

Pelo provedor Focus NFe, com o certificado A1 e o CSC da SEFAZ.

- 1 Tenha o certificado A1 e o CSC da NFC-e (site da SEFAZ do estado).
- 2 Crie a conta no Focus NFe, cadastre a empresa, envie o certificado e o CSC.
- 3 Copie os tokens de homologação e produção.
- 4 **Configurações > Nota fiscal**: marque Emitir, cole os tokens e Salve.
- 5 Teste em Homologação; com tudo certo, mude para Produção.

ATENÇÃO

- Revise NCM, CFOP e CSOSN dos produtos com o contador antes da produção.

Veja também: [Cupom, NFC-e, NF-e e DANFE: qual é qual](#) · [A NFC-e foi rejeitada ou ficou "processando"](#)

Cupom, NFC-e, NF-e e DANFE: qual é qual

Administrador · Gerente · Caixa

O sistema imprime vários documentos. Saiba qual é qual.

- 1 Cupom não fiscal: comprovante interno.
- 2 DANFE NFC-e: nota do consumidor, com QR Code (modelo 65).
- 3 NF-e (modelo 55): para empresas, com endereço do cliente, em A4.
- 4 Venda em contingência: feita sem internet, número provisório OFF-....

- 5 Pedido/cozinha, conta da mesa, recibo do fiado, fechamento de caixa e QR do PIX.

ATENÇÃO

- Notas em homologação saem “sem valor fiscal”: só para testes.

Logins da equipe, níveis de acesso, senhas e aparelhos liberados.

Usuários: criar login, trocar senha e bloquear

Administrador · Gerente Tela: Usuários

Um login para cada pessoa: assim você sabe quem vendeu, deu desconto ou cancelou.

- 1 Clique em Novo usuário: nome, e-mail (o login) e senha inicial (8+), e o nível.
- 2 Clique no usuário para mudar nome, nível, definir nova senha ou desmarcar Acesso liberado (bloquear).

DICAS

- Funcionário saiu: bloqueie no mesmo dia. O histórico dele continua correto.
- Gerente só cria e gerencia caixas, garçons e cozinha.

ATENÇÃO

- Ninguém muda o próprio nível, e a loja nunca fica sem um administrador ativo.

Veja também: [Aparelhos liberados: “Este aparelho não está liberado”](#) · [Excluir um usuário \(só o superusuário\)](#)

Aparelhos liberados: “Este aparelho não está liberado”

Todos Tela: Usuários

Cada login só funciona nos aparelhos liberados para ele (caixa: 1, gerente e admin: 2, garçom: livre).

- 1 Computador trocado? O administrador ou gerente vai em **Usuários > Aparelhos** e **clica** em Desvincular no antigo.
- 2 Depois, entre no aparelho novo: ele é liberado sozinho.
- 3 Na tela de bloqueio, o gerente também pode usar Usar este no lugar.

ATENÇÃO

- São até 3 trocas em 30 dias. Depois disso, só o suporte libera.

Excluir um usuário (só o superusuário)

Administrador · Gerente Tela: Usuários

A loja bloqueia o acesso; excluir de vez é só com o suporte (superusuário).

- 1 Para o funcionário não entrar mais: Usuários > clique nele > desmarque Acesso liberado.
- 2 Se precisar apagar de vez, peça ao suporte: o login é apagado e o nome continua no histórico das vendas.

Backup, mudança de setor da loja e a assinatura.

Backup: cópia de segurança dos dados

Todos Tela: Backup

O sistema faz cópias automáticas (todo dia por padrão) e você pode fazer uma na hora, baixar o arquivo e restaurar.

- 1 **Menu Backup › Fazer backup agora.**
- 2 Exportar arquivo: baixa um .json com tudo da loja (guarde em local seguro).
- 3 Restaurar: em Cópias guardadas, clique em Restaurar e digite RESTAURAR. Antes, o sistema guarda o estado atual (dá para desfazer).
- 4 Importar arquivo: envia um .json baixado antes e depois restaura.

DICAS

- O administrador escolhe a agenda e quais níveis podem fazer backup e baixar o arquivo.

ATENÇÃO

- O arquivo tem dados sensíveis (chaves de pagamento e fiscais).
- Restaurar e importar: só o administrador.

Mudança de setor da loja (ex.: Supermercado → Restaurante)

Todos

O suporte pode mudar o setor da loja. O administrador vê um aviso e só confirma depois de baixar o backup completo.

- 1 Leia o que será apagado e o que continua.
- 2 Clique em Baixar backup completo (obrigatório) e guarde o arquivo.
- 3 Digite APAGAR e clique em Apagar e mudar.
- 4 Os produtos viram os de exemplo do novo setor.

DICAS

- Pode clicar em Decidir depois: o aviso volta no próximo acesso.
- O sistema guarda mais uma cópia no servidor antes de apagar.

Minha assinatura: plano, faturas e licenças

Administrador • Gerente Tela: Minha assinatura

Plano, próximo pagamento, pendências da loja, uso do mês, pacotes adicionais e faturas.

- 1 Próximo pagamento: valor, vencimento, link e código para copiar.
- 2 Pendências: o que falta configurar, com atalho.
- 3 Pacotes: peça delivery, app do garçom, nota fiscal, caixa adicional e outros.

ATENÇÃO

- Licença vencida pausa as vendas, mas nada é apagado. Fale com o suporte para renovar.

Problemas e mensagens de erro

As mensagens mais comuns e o que fazer em cada uma. Comece sempre por aqui quando algo der errado.

A internet caiu: continuo vendendo?

Todos Tela: Vender

Sim. O caixa continua vendendo e envia tudo sozinho quando a internet voltar.

- 1 Continue vendendo normalmente: aparece o aviso “Sem internet · vendendo offline”.
- 2 PIX com QR continua funcionando; cartão funciona na maquininha.
- 3 Toque no aviso para ver a fila e enviar na hora quando voltar.

ATENÇÃO

- NÃO limpe os dados do navegador nem troque de usuário do Windows enquanto houver vendas aguardando envio.
- Abrir/fechar caixa e emitir NFC-e precisam de internet (a nota sai quando a venda for enviada).

Veja também: [Acabou a energia \(ou o navegador fechou\) no meio da venda](#) · [Venda feita sem internet com erro na fila](#)

Acabou a energia (ou o navegador fechou) no meio da venda

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Nada se perde: cada item e pagamento é gravado na hora.

- 1 Religue e abra o PDV.
- 2 A venda volta como estava, com o aviso “Venda em andamento recuperada” e o que já foi pago.

“Abra o caixa antes de finalizar vendas”

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Caixa

O seu caixa está fechado.

- 1 Clique em Abrir caixa no aviso amarelo do PDV ou vá em **Caixa > Abrir caixa**.

Veja também: [Abrir o caixa](#)

“Desconto acima do limite permitido”

Administrador · Gerente · Caixa · Garçom Tela: Vender

O desconto manual passou do limite dos caixas e atendentes.

- 1 Chame um gerente para aplicar.
- 2 Ou o administrador revisa o limite em **Configurações > Loja**.

“Troco só é permitido em pagamentos em dinheiro”

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Você lançou no cartão ou PIX um valor maior que o total.

- 1 Clique no ✕ do pagamento e lance o valor exato.

“Identifique o cliente” ou “Limite de fiado excedido”

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Fiado

Fiado precisa de cliente escolhido e dentro do limite.

- 1 Escolha o cliente no botão CPF.
- 2 Acima do limite ou bloqueado: só gerente ou administrador libera (**Fiado › Limite**).

O banco não aceita o PIX copia e cola / QR

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

Quase sempre a chave cadastrada não é exatamente a do banco.

- 1 **Em Configurações › PIX**, confira se a chave é exatamente a cadastrada no app do banco (celular com DDD, e-mail certo).
- 2 Nome e cidade saem sem acentos, como os bancos exigem.

“Código não cadastrado” ao passar no leitor

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Produtos

O código de barras não está em nenhum produto.

- 1 Um gerente cadastra o código no produto (Produtos) ou na entrada da nota pelo XML.

A balança não lança o peso

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

Normalmente é o pareamento ou o protocolo.

- 1 Use Chrome ou Edge.
- 2 **Configurações › Balança**: Parear balança de novo, confira marca/protocolo e velocidade.
- 3 Teste com Ler peso agora.

A impressora não imprime

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

Confira o básico e pareie de novo.

- 1 Confira papel, tampa e se a impressora está ligada (luz).
- 2 Em USB/serial: **Configurações › Impressora** › Parear impressora de novo.
- 3 Use Chrome ou Edge.
- 4 No Windows, se a impressora não aparecer no pareamento, use o modo Pelo navegador.

Veja também: [Configurar a impressora térmica](#)

Saem símbolos estranhos no lugar dos acentos

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Configurações

A impressora não entende acentos.

- 1 Desmarque **Imprimir acentos em Configurações › Impressora**.

A NFC-e foi rejeitada ou ficou “processando”

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vendas

A mensagem da SEFAZ diz o motivo.

- 1 Abra a venda em Vendas: a mensagem aparece abaixo da nota.
- 2 Causas comuns: NCM inválido, endereço da loja incompleto, token errado.
- 3 Em “processando”, clique em Atualizar.

Venda feita sem internet com erro na fila

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Toque no aviso para ver o motivo (por exemplo, preço que mudou muito).

- 1 O gerente confere e clica em Enviar agora, ou descarta se já foi lançada à mão.

“Esta venda foi continuada em outro aparelho”

Administrador · Gerente · Caixa Tela: Vender

Alguém clicou em Continuar aqui em outro aparelho.

- 1 Este aparelho começa um cupom novo; nada é perdido.

“Esta nota já foi lançada”

Administrador · Gerente Tela: Compras

A chave de acesso desta NF-e já entrou. Lançar de novo duplicaria o estoque.

- 1 Confira em Compras se ela já está lançada.

O resumo por e-mail não chega

Administrador · Gerente Tela: Alertas

Confira os e-mails e o horário.

- 1 **Alertas > Resumo do dia:** confira e-mails e horário.
- 2 Procure no spam e use Enviar um teste agora.
- 3 Se a tela disser que o envio não está ligado, fale com o suporte.

“Você não tem permissão para esta ação”

Todos

A função não faz parte do seu nível de acesso.

- 1 Peça ao administrador ou gerente.
- 2 Veja em Níveis de acesso quem pode fazer o quê.

Veja também: [Níveis de acesso: quem pode fazer o quê](#)

Não recebi o e-mail de confirmação ou de nova senha

Todos

Procure no spam.

- 1 Procure no spam/lixo eletrônico.
- 2 Funcionário: o administrador pode definir uma senha nova em Usuários.

“Vendas pausadas”, teste terminou ou licença venceu

Todos Tela: Minha assinatura

Seus dados estão guardados: só as vendas param.

- 1 Administrador: veja em Minha assinatura o motivo e regularize.
- 2 Ou fale com o suporte pelo WhatsApp ou Pedir ajuda.

“Seu acesso foi desativado”

Todos

O seu usuário foi bloqueado.

- 1 Só o administrador libera, em Usuários (marcando Acesso liberado).

O pedido não chegou na cozinha

Todos Tela: Cozinha

Quase sempre o pedido está esperando aprovação, a tela da cozinha está sem internet ou foi aberta com outro login.

- 1 Veja na mesa (tela Mesas) se o item está como “Aguardando aprovação”. Se estiver, o caixa ou gerente aprova (ou use Aprovar com senha).
- 2 Na tela da cozinha, recarregue a página (F5) e confira se aparece “sem internet” no topo.
- 3 Confirme que a cozinha entrou com um login do nível Cozinha (ou gerente/caixa) da mesma loja.
- 4 Se o som não toca, clique uma vez na tela da cozinha: o navegador só libera o som depois de um clique.

DICAS

- Se a loja não quer aprovar cada pedido, desligue a aprovação em **CONFIGURAÇÕES › RESTAURANTE**.
- Deixe a tela da cozinha em tela cheia (F11) e sem economia de energia.

Veja também: [Tela Cozinha: aprovar, preparar e marcar pronto](#) · [Senha de aprovação dos pedidos do garçom](#) · [A internet caiu: continuo vendendo?](#)

O sistema travou, ficou girando ou a tela ficou branca

Todos

Na maioria das vezes é internet ou uma cópia antiga presa no navegador.

- 1 Aperte Ctrl+Shift+D para abrir o Diagnóstico e clique em Testar tudo agora.
- 2 Recarregue com Ctrl+F5.
- 3 Se tiver vendas aguardando envio, não limpe os dados do navegador.
- 4 Persistiu? Pedir ajuda (botão no menu) e informe o código ao suporte.

Veja também: [Diagnóstico: entender um erro e testar o sistema](#)

Diagnóstico: entender um erro e testar o sistema

Todos Tela: Diagnóstico

Grava tudo o que dá errado no aparelho e explica o problema e a solução.

- 1 Abra com Ctrl+Shift+D (em qualquer tela), pelo menu Diagnóstico ou pelo botão Entender nos avisos de erro.
- 2 Testar tudo agora: semáforo de internet, servidor, relógio, impressora, balança e mais.
- 3 Gerar relatório: um arquivo para mandar ao suporte pelo WhatsApp.

Mensagens de erro: o que fazer

Quando algo dá errado, o aviso vermelho tem o botão **Ajuda** (passo a passo) e, para o administrador e o gerente, **Entender** (o Diagnóstico com os detalhes técnicos). Estes são os problemas que o sistema reconhece sozinho.

O sistema não conseguiu abrir

Ao abrir, o navegador precisa baixar os arquivos do sistema e as bibliotecas (como a do Supabase). Algum deles não chegou, então a tela ficou girando. É como um carro que não pega porque faltou uma peça.

O que para: Ninguém consegue usar este aparelho até resolver.

O que fazer: Veja se a internet funciona abrindo outro site. Clique em “Limpar cache e recarregar”. Se não abrir, tente em outro navegador (Chrome ou Edge) e chame o suporte.

Abriu, mas travou carregando os dados

Os arquivos chegaram, mas o sistema ficou esperando a resposta do servidor (login, dados da loja) e ela não veio. É como ligar para um número que só chama e ninguém atende.

O que para: A tela fica girando; vendas não começam.

O que fazer: Clique em “Testar tudo agora” e veja o que fica vermelho. Recarregue a página. Se tiver vendas offline pendentes, NÃO limpe os dados do navegador.

Sem conexão com a internet

O aparelho tentou falar com o servidor e a mensagem não chegou lá. O sistema foi feito para continuar vendendo assim: as vendas ficam guardadas neste aparelho e são enviadas sozinhas quando a internet volta.

O que para: Vender continua funcionando. Abrir/fechar caixa, NFC-e, PIX automático e telas de gestão precisam de internet.

O que fazer: Continue vendendo normalmente: as vendas não se perdem. Desligue e ligue o roteador (espere 1 minuto). NÃO limpe os dados do navegador nem troque de usuário enquanto houver vendas aguardando envio.

Internet lenta: o servidor demorou demais

O pedido saiu, mas a resposta demorou mais que o limite (8 a 20 segundos). Para o caixa não ficar travado, o sistema desiste e trata como “sem internet”.

O que para: Ações demoram ou falham; vendas continuam pelo modo offline.

O que fazer: Tente de novo em alguns segundos. Se possível, ligue o computador do caixa por cabo.

Projeto do Supabase pausado ou bloqueado

O banco de dados está desligado do lado do Supabase. Projetos gratuitos pausam depois de dias sem uso e projetos acima do limite do plano podem ser bloqueados.

O que para: Nenhum aparelho de nenhuma loja consegue falar com o servidor.

O que fazer: Continue vendendo offline e chame o suporte imediatamente.

Servidor indisponível no momento

A internet do aparelho está ok, mas o servidor respondeu “agora não consigo”. Costuma ser passageiro.

O que para: Ações online falham por alguns minutos; vendas seguem offline.

O que fazer: Aguarde 1–2 minutos e tente de novo; continue vendendo.

Consulta pesada demais foi cancelada

O banco começou a calcular, mas a conta demorou mais que o limite e foi interrompida para não travar os outros.

O que para: Aquela tela/relatório não carrega; o resto funciona.

O que fazer: Escolha um período menor e tente de novo.

Relógio do aparelho errado

O login usa um “crachá digital” com data e hora de validade. Se o relógio do aparelho está muito adiantado ou atrasado, o crachá parece vencido (ou do futuro) e o servidor recusa.

O que para: O login cai ou nada carrega, mesmo com internet.

O que fazer: Confira a data e a hora no canto da tela do computador.

Sessão expirada

O sistema guarda o login por um tempo e o renova sozinho. A renovação falhou (aparelho ficou muito tempo sem internet, alguém saiu em outra aba, ou a senha foi trocada).

O que para: As ações online são recusadas até entrar de novo.

O que fazer: Clique em “Renovar sessão”. Se não resolver e não houver vendas pendentes, saia e entre de novo.

E-mail/matrícula ou senha incorretos

O servidor não reconheceu a combinação de login e senha. Nada de errado com o sistema.

O que para: Só aquela pessoa não entra.

O que fazer: Confira Caps Lock e digite devagar. Peça ao gerente para redefinir a senha em Usuários.

Acesso bloqueado ou desativado

O login existe, mas está impedido de entrar agora: desativado pelo gerente, bloqueado por muitas tentativas erradas ou com e-mail ainda não confirmado.

O que para: Só aquela pessoa não entra.

O que fazer: Peça ao gerente para conferir o usuário em Usuários.

Aparelho não liberado para este usuário

Cada usuário só pode usar o sistema nos aparelhos liberados para ele (o limite depende do nível e do plano). Este aparelho não está na lista, então o servidor recusa vendas e movimentos de caixa feitos daqui.

O que para: Este usuário não vende neste aparelho. Nos aparelhos liberados tudo funciona.

O que fazer: Use o computador que está liberado para o seu usuário. Peça ao administrador da loja para trocar o aparelho em Usuários > Aparelhos.

Sem permissão para esta ação

O banco confere o nível de acesso de quem pediu (Caixa, Gerente, Admin...). Esta pessoa não tem o nível exigido para essa ação. É a segurança funcionando, não um defeito.

O que para: Só esta ação é recusada.

O que fazer: Peça a um gerente para fazer a ação ou liberar.

Esperava 1 registro e veio nenhum (ou vários)

O código pediu “me dê exatamente um registro” (.single()), mas o banco encontrou zero ou mais de um. Normalmente é um cadastro faltando (ex.: loja sem configuração) ou o usuário sem acesso àquele registro.

O que para: A tela que fez o pedido não carrega.

O que fazer: Chame o suporte e diga em qual tela estava.

Caixa fechado

Para registrar dinheiro entrando, precisa haver um caixa aberto (com fundo de troco). É uma regra para o fechamento bater no fim do dia.

O que para: Não finaliza venda/recebimento até abrir o caixa.

O que fazer: Vá em Caixa > Abrir caixa e informe o fundo de troco. Garçom: peça para abrirem o caixa principal.

Vendas bloqueadas pela assinatura

A loja está em teste encerrado, atingiu o limite do teste ou está suspensa. O banco bloqueia novas vendas (os dados continuam guardados).

O que para: Não registra vendas novas.

O que fazer: Fale com o responsável da loja (Minha assinatura).

Desconto acima do permitido

Cada nível de acesso tem um limite de desconto, conferido no servidor (não dá para burlar pela tela).

O que para: Só esta venda precisa de ajuste.

O que fazer: Peça a um gerente para dar o desconto ou diminua o valor.

Outro aparelho mexeu no mesmo pedido

Duas pessoas mexeram no mesmo pedido/mesa quase ao mesmo tempo. O servidor recusou para não cobrar errado.

O que para: Só este pedido precisa ser reaberto.

O que fazer: Feche e abra o pedido de novo para ver a versão atual, confira e tente outra vez.

Já existe um cadastro igual

Alguns campos não podem se repetir (código de barras, código do produto, nome de categoria, e-mail). Já existe outro registro com esse mesmo valor.

O que para: Só este cadastro não é salvo.

O que fazer: Busque o cadastro existente e edite-o em vez de criar outro.

Registro em uso, não pode excluir

Esse registro é usado por outros (ex.: produto que já tem vendas). Excluir quebraria o histórico.

O que para: Só a exclusão é recusada.

O que fazer: Em vez de excluir, marque como inativo.

Valor digitado em formato inválido

Algun campo chegou ao banco num formato que ele não aceita (texto onde era número, valor negativo, campo obrigatório vazio, número grande demais).

O que para: Só este salvamento.

O que fazer: Confira os campos do formulário e tente de novo.

Venda feita sem internet foi recusada pelo servidor

Uma venda feita offline foi enviada quando a internet voltou, mas o servidor recusou (ex.: o preço mudou muito, produto desativado, caixa fechado). Ela continua guardada NESTE aparelho esperando conferência — ainda não entrou no caixa nem no estoque.

O que para: O caixa não fecha e o relatório fica sem essa venda até alguém resolver.

O que fazer: Não limpe o navegador. Clique em “Ver vendas pendentes” e mostre ao gerente.

Memória do navegador cheia

O navegador reserva um espaço pequeno (cerca de 5 MB) para o sistema guardar catálogo, venda em andamento e vendas offline. Esse espaço encheu.

O que para: Risco de não conseguir guardar vendas feitas sem internet.

O que fazer: Não use janela anônima. Clique em “Liberar espaço” (não apaga vendas pendentes).

Nota fiscal não configurada

Para emitir nota o sistema precisa dos dados da empresa e do token do provedor (Focus NFe). Algum deles está faltando.

O que para: Vendas funcionam; só a nota não sai.

O que fazer: Avise o gerente: a venda ficou registrada, a nota pode ser emitida depois em Vendas.

A SEFAZ rejeitou a nota

A nota chegou na Secretaria da Fazenda e foi recusada por algum dado fiscal. A mensagem da SEFAZ diz o motivo (geralmente com um código, ex.: “Rejeição 778: NCM inexistente”).

O que para: Aquela nota não foi autorizada; a venda está registrada.

O que fazer: Avise o gerente com o número da venda.

Falha ao falar com o Mercado Pago

O PIX com confirmação automática depende do Mercado Pago. Ele recusou ou não respondeu.

O que para: O PIX automático falha; o PIX estático (QR com a chave da loja) continua funcionando.

O que fazer: Use o PIX com a chave da loja e confira o recebimento no app do banco.

O Windows não libera a impressora USB para o navegador

No modo “USB direto”, o navegador conversa sozinho com a impressora. Mas no Windows o driver do fabricante já está “segurando” a impressora, e o navegador não consegue usá-la ao mesmo tempo. É como duas pessoas tentando dirigir o mesmo carro.

O que para: Cupom não imprime e gaveta não abre por USB direto.

O que fazer: Feche outras abas do sistema e tente de novo. Enquanto isso, use Configurações > Impressora > “Pelo navegador”.

Impressora não responde

O sistema mandou o cupom, mas a impressora não recebeu. Ela foi desligada, desconectada ou ficou sem resposta.

O que para: Cupom não imprime e a gaveta não abre.

O que fazer: Confira se a impressora está ligada, com papel e tampa fechada. Tire e ponha o cabo USB. Clique em “Testar impressão” em Configurações > Impressora.

Porta serial ocupada

A porta COM só pode ser usada por um programa por vez. Outro programa (ou outra aba) já está com ela aberta.

O que para: Impressora ou balança serial não funciona neste momento.

O que fazer: Feche outras abas e janelas do sistema e tente de novo.

Nenhuma impressora pareada neste aparelho

O modo de impressão escolhido precisa que a impressora seja autorizada (pareada) neste navegador, uma única vez. Isso ainda não foi feito aqui — ou a impressora conectada não é uma térmica compatível.

O que para: Cupom não imprime.

O que fazer: Vá em Configurações > Impressora e clique em “Parear impressora”.

A balança não respondeu

O sistema pediu o peso e a balança não mandou resposta a tempo. Normalmente é cabo, porta ou configuração de comunicação diferente da balança.

O que para: Produtos por peso precisam ser digitados à mão.

O que fazer: Confira cabo e se a balança está ligada. Digite o peso manualmente enquanto isso.

Peso instável, negativo ou sobrecarga

A balança está avisando que não consegue dar um peso confiável agora.

O que para: Espera o peso estabilizar.

O que fazer: Espere parar, tare a balança com o prato vazio ou divida o produto.

Este navegador não tem o recurso necessário

Impressão direta e balança usam recursos (WebUSB e Web Serial) que só existem no Google Chrome e no Microsoft Edge de computador.

O que para: Impressão direta e balança não funcionam neste navegador.

O que fazer: Use o Google Chrome ou o Microsoft Edge no computador do caixa.

O navegador bloqueou uma permissão

Por segurança, o navegador só libera som, notificações, área de transferência e “tela sempre acesa” depois de a pessoa clicar na página ou autorizar.

O que para: Aviso sonoro/notificação/tela acesa podem não funcionar até um clique.

O que fazer: Clique uma vez em qualquer lugar da tela. Libere notificações no cadeado ao lado do endereço.

Atualização em tempo real desconectada

Mesas, cozinha, delivery e avisos se atualizam sozinhos por uma conexão contínua (Realtime). Ela caiu.

O que para: Telas não atualizam sozinhas (é preciso recarregar); pedidos novos podem não tocar som.

O que fazer: Recarregue a página (F5).

Parte do sistema não carregou (atualização incompleta)

Cada tela é baixada quando é aberta. O navegador tentou baixar o arquivo desta tela e não conseguiu — geralmente porque o sistema foi atualizado e o navegador ainda tem uma cópia velha misturada com a nova, ou a internet falhou nessa hora.

O que para: Aquela tela não abre.

O que fazer: Clique em “Limpar cache e recarregar” (as vendas pendentes NÃO são apagadas).

Biblioteca externa não carregou

O sistema usa algumas bibliotecas prontas baixadas de servidores públicos (QR Code, código de barras, Supabase). Uma delas não chegou.

O que para: QR Code do PIX, códigos de barras ou o próprio sistema podem não funcionar.

O que fazer: Recarregue a página com internet funcionando.

Busca de CEP não respondeu

O endereço é preenchido por um serviço público de CEP (ViaCEP). Ele não respondeu ou o CEP não existe.

O que para: Só o preenchimento automático; dá para digitar o endereço.

O que fazer: Confira o CEP ou preencha o endereço manualmente.

PDV	Ponto de venda: a tela e o local onde a venda é registrada.
Cupom	O comprovante impresso da venda.
Comanda	Pedido aberto, identificado por mesa, número ou nome, pago no final.
Fundo de troco	Dinheiro colocado na gaveta ao abrir o caixa.
Sangria	Retirada de dinheiro da gaveta durante o turno.
Suprimento	Reforço de dinheiro na gaveta, sem ser venda.
Ticket médio	Valor médio gasto por venda.
Margem	Quanto do preço de venda é lucro bruto, em porcentagem.
CMV	Custo das mercadorias vendidas.
Lucro líquido	O que sobra depois do custo, das taxas, das perdas e das despesas.
Fiado / crediário	Venda para o cliente pagar depois, com limite e prazo.
Curva ABC	Classificação dos produtos pelo faturamento: A (80%), B (15%), C (5%).
PEPS	Primeiro que vence, primeiro que sai: a venda consome o lote mais antigo.
Lote	Parte do estoque com a mesma validade.
Contingência	Venda feita sem internet, enviada depois.
XML da NF-e	Arquivo oficial da nota do fornecedor, usado na entrada automática.
OFX	Formato de extrato bancário usado na conferência do PIX.
Estoque mínimo	Quantidade que dispara o alerta de reposição.
Inventário	Contagem física dos produtos para acertar o estoque.
EAN	O código de barras padrão das embalagens.
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65).
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), com destinatário identificado.
DANFE	Documento impresso que representa a nota eletrônica.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda do estado, que autoriza as notas.
Homologação	Ambiente de testes da nota fiscal, sem valor fiscal.
Produção	Ambiente real, em que as notas têm valor fiscal.
CSC	Código de segurança do contribuinte, usado no QR Code da NFC-e.
NCM	Código de 8 dígitos que classifica a mercadoria para impostos.
CFOP	Código da natureza da operação. Venda dentro do estado: 5102.
CSOSN	Situação tributária no Simples Nacional. Comum: 102.
ESC/POS	Linguagem de comandos das impressoras térmicas.
PIX copia e cola	O código do QR em texto, para colar no app do banco.
Backup	Cópia de segurança de todos os dados da loja, para voltar se algo der errado.
Licença	Permissão de uso de cada ferramenta (PDV, delivery, garçom, nota), com prazo.
Taxa de serviço	Os 10% (ou o percentual da loja) cobrados na conta do restaurante.
Couvert	Valor cobrado por pessoa (música ao vivo, por exemplo).
NSU	Número da transação do cartão, impresso no comprovante da maquininha.

Dados da minha loja

Preencha à mão e guarde perto do caixa. **Não anote senhas aqui.**

Nome da loja

Código da loja (app do garçom)

Administrador(es)

Gerente(s)

Chave PIX

Impressora (modelo e largura)

Balança (modelo e porta)

Internet: provedor e telefone

Contador / nota fiscal

Telefone do suporte

Backup automático: dia e hora

Onde guardo os backups baixados