姓名	吴忠恒	班级	物联网 19-1 班	学号	2019216864
章节			第三章——物理层	!	

### 1) 阐述通信系统模型结构、指出各部分的主要作用和功能

- 一般通信系统由信源,变换器,信道,反变换器和信宿五部分组成。信息经信源发出,再经过变换器,信道,反变化器的编码,调制,传输和反变化之后,传递到信宿。
  - 1. 信源: 把各种信息转换成原始物理信号
  - 2. 发送设备:将信源产生的原始电信号变换成适合在信道中传输的形式。变换方式 有调制、放大、滤波、编码、多路复用等。
  - 3. 信道: 传输信号的通道. 即传输媒质。在给子信号通道的同时, 信道也会对信号产生损耗和干扰。
  - 4. 噪声源: 通信系统中各处噪声的集中表示。
  - 5. 接收设备: 其功能与发送设备相反,目的是从受到减损的接收信号中恢复原始电信号。
  - 6. 信宿:传送消息的目的地。其功能与信源相反,即把原始电信号还原成相应的消息。

### 2) 数据通信方式有哪几种? 各有什么特点?

按照数据通信过程中比特位的不同,数据通信可分为串行与并行两种方式。

- 1. 串行传输将待发送数据的各个比特位,按一定顺序依次发送。串行通讯效率较低,但是对信号线路要求低,抗干扰能力强,同时成本也相对较低,一般用于与计算机与外部设备,或者长距离的数据传输。
- 2. 并行传输则将待发送数据的各个比特位使用多个信道同时发出。并行通讯的效率 高,但是对信号线路要求也很高,一般应用于快速设备之间采用并行通信,譬如 CPU 与存储设备、存储器与存储器、主机与打印机等都采用并行通讯。

按照数据通信时的信息传递方向,数据通信可分为单工、半双工与双工方式

- 1. 单工: 只允许数据在信道上的单向传输。
- 2. 半双工:数据信号可以在信道上双向传输,但同一时刻只允许单向传输。

3. 全双工:允许数据同时双向传输,相比半双工,全双工对信道的带宽要求比半双工 要高。

按照通信双方是否同步,可将数据通信方式分为异步通信和同步通信。

- 1. 异步传输方式将每个字节作为一个单元独立传输,字节之间的传输间隔任意。同时,为了标志这一字节的开始和结尾,在这一字节之前加上1个起始位,在结尾处加上1-2位停止位。异步通信具有以下特点:
  - (a) 每个字符前后的起始和停止位标识字符的开始和结束
  - (b) 起始和停止位兼作线路两端的同步时钟,不再需要额外的时钟
  - (c) 字符间间隔任意
  - (d) 速率较低,适合于误码率高但是数据速率要求低的线路
- 2. 同步通信方式以一串字符为一个传送单位,字符间不加标识位,在一串字符开始用同步字符表示。同步通信方式有以下特点:
  - (a) 开销小、效率高。
  - (b) 适合较高的速率传输数据。
  - (c) 整个数据块一旦有一位传错,就必须重传整个数据块的内容。

# 3) 阐述信源编码的目的、作用和主要过程

信源编码的目的是为了减少或消除数据冗余。在保证通信质量的前提下,尽可能的通过对信源的压缩,提高通信时的有效性。

信源编码的有两个主要作用。一是设法减少码元数目和降低码元速率,即数据压缩;二是将信源的模拟信号转化成数字信号,以实现模拟信号的数字化传输。


信源编码的过程实际上就是一个模/数(A/D)转换的过程,包括抽样,量化和编码三个阶段。

- 1. 抽样: 实现模拟信号离散化。每隔一段时间(通常时间间隔是一个固定值)对模拟信号抽取一个样值。
- 2. 量化: 无限幅值有限化。对原来抽样值进行近似,使得连续的幅值变为几个有限 值。
- 3. 编码: 把量化结果进一步抽象。将量化的结果按一定的码型转换成相应的二进制码组,获得能够在数字信道上传输的数字信号。

# 4) 阐述数字数据编码的目的和作用,并对二进制字符串"01101001"分别给出非归零、 曼彻斯特和差分曼彻斯特编码

在数字信号在传输中由于各种原因,使得在传送的数据流中产生误码。数字数据编码就是码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力。

二进制字符串"01101001"的非归零、曼彻斯特和差分曼彻斯特编码如下图所示:



# 5) 阐述多路复用的目的和作用,分别说明频分、时分和码分复用的原理和特点

在计算机网络系统中, 传输媒体的带宽或容量往往超过传输单一信号的需求, 为了有效地利用通信线路, 希望一个信道同时传输多路信号。

# 1. 频分复用

#### (a) 原理:

信道的带宽被分成若干个互不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,在接收端采用适当的带通滤波器将多路信号分开,恢复出所需要的原始信号。

#### (b) 特点:

- i. 所有参与频分复用的信号带宽之和必须小于信道总带宽,并且相邻子信道间存在隔离信道
- ii. 所有参与频分复用的各路信号在分配的频率范围内并行传输, 无需考虑 时延

#### iii. 参与复用的每个信号在全部时间内占用部分频率谱

#### 2. 时分复用

#### (a) 原理:

将时间划分为一段段等长的时分复用帧 (TDM 帧)。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。并且,每一个用户所占用的时隙是周期性地出现 (其周期就是 TDM 帧的长度),在终端通过设有同步措施的设备将不同时序的信号送达指定设备,从而实现复用。

#### (b) 特点:

- i. 在 TDM 帧的宽度确定的情况下,可参与复用的信号数量取决于抽样的脉冲宽度,脉冲宽度越小,可参与的信号数量就越多。
- ii. 参与复用的各路信号在各自的时隙中占用信道全部频率资源,各时隙间 有保护时隙。
- iii. 参与复用的各路信号的时隙预先规划且固定不变。若某结点在器时隙内 无传输需求,该时隙只能空闲,不能分配给其他结点。
- iv. 系统收发两端必须严格同步。

# (c) 码分复用

i. 原理:码分复用将每个比特时间都划分为 m 个短时间片,称为码片(chip)。每个参与复用的用户都被分配一个 m (128 或 64) 位的码型,各码型之间成正交关系。某用户若要发"1",则直接发出自己的码型;若要发"0",则发自己码型的反码。在终端通过码型,将信号从混合信号中解析出来,从而实现复用。

# ii. 特点:

- A. 信道利用率高。参与复用的每路信号都能够在全部的时间内使用全部的带宽资源。
- B. 安全性强。只要码片足够长,除非拥有相应的码型,否则无法从"白噪声"中获得有价值的信息。