已经有一些的文章介绍 Android 内核了,本系列篇将从 Linux 内核的角度来分析 Android 的内核,希望给初学者提够有用的信息。本章将简单的介绍 Android 内核的全貌,起到一个抛砖引玉的作用。从下一篇开始将详细介绍每一个 Android 内核驱动程序及其作用。

Android 内核是基于 Linux 2.6 内核的(目前最新开发版本是 2.6.31), 它是一个增强内核版本,除了修改部分 Bug 外,它提供了用于支持 Android 平台的设备驱动,其核心驱动主要包括:

Android Binder,基于 OpenBinder 框架的一个驱动,用于提供 Android 平台的进程间通讯 (IPC, inter-process communication)。

源代码位于 drivers/staging/android/binder.c

Android 电源管理(PM),一个基于标准 Linux 电源管理系统的轻量级的 Android 电源管理驱动,针对嵌入式设备做了很多优化。

源代码位于 kernel/power/earlysuspend.c

kernel/power/consoleearlysuspend.c kernel/power/fbearlysuspend.c kernel/power/wakelock.c kernel/power/userwakelock.c

低内存管理器 (Low Memory Killer), 相对于 Linux 标准 OOM (Out Of Memory) 机制更加灵活,它可以根据需要杀死进程来释放需要的内存。

源代码位于 drivers/staging/android/lowmemorykiller.c

匿名共享内存(ashmem),为进程间提供大块共享内存,同时为内核提供回收和管理这个内存的机制。

源代码位于 mm/ashmem.c

Android PMEM (Physical), PMEM 用于向用户空间提供连续的物理内存区域, DSP 和某些设备只能工作在连续的物理内存上。

源代码位于 drivers/misc/pmem.c

Android Logger, 一个轻量级的日志设备,用于抓取 Android 系统的各种日志。 源代码位于 drivers/staging/android/logger.c

Android Alarm,提供了一个定时器用于把设备从睡眠状态唤醒,同时它也提供了一个即使在设备睡眠时也会运行的时钟基准,

源代码位于 drivers/rtc/alarm.c

USB Gadget 驱动,一个基于标准 Linux USB gadget 驱动框架的设备驱动,Android 的 USB 驱动是基于 gaeget 框架的,

源代码位于 drivers/usb/gadget/

Android Ram Console,为了提供调试功能,Android 允许将调试日志信息写入一个被称为 RAM Console 的设备里,它是一个基于 RAM 的 Buffer。

源代码位于 drivers/staging/android/ram_console.c。

Android timed device 提供了对设备进行定时控制功能 ,目前支持 vibrator 和 LED 设备。

源代码位于 drivers/staging/android/timed_output.c(timed_gpio.c)。

Yaffs2 文件系统,Android 采用 Yaffs2 作为 MTD nand flash 文件系统,源代码位于 fs/yaffs2/目录下。Yaffs2 是一个快速稳定的应用于 NAND 和 NOR Flash 的跨平台的嵌入式设备文件系统,同其他 Flash 文件系统相比,Yaffs2 使用更小的内存来保存他的运行状态,因此它占用内存小;Yaffs2 的垃圾回收非常简单而且快速,因此能达到更好的性能;Yaffs2 在大容量的 NAND Flash 上性能表现尤为明显,非常适合大容量的 Flash 存储。

Android 内核添加或修改的文件很多,下面的列表描述了 Android Emulator 内核的文件:

drivers/misc/kernel debugger.c drivers/misc/pmem.c drivers/misc/qemutrace/qemu_trace_sysfs.c drivers/misc/qemutrace/qemu_trace.c drivers/misc/gemutrace/gemu trace.h drivers/misc/uid stat.c drivers/staging/android/lowmemorykiller.c drivers/staging/android/logger.c drivers/staging/android/timed_output.h drivers/staging/android/ram console.c drivers/staging/android/timed_gpio.c drivers/staging/android/logger.h drivers/staging/android/binder.h drivers/staging/android/binder.c drivers/staging/android/timed_output.c drivers/staging/android/timed_gpio.h drivers/rtc/alarm.c drivers/rtc/rtc-goldfish.c drivers/net/pppolac.c drivers/net/ppp_mppe.c drivers/net/pppopns.c drivers/video/goldfishfb.c drivers/switch/switch_class.c drivers/switch/switch_gpio.c drivers/char/dcc_tty.c

drivers/char/goldfish tty.c

drivers/watchdog/i6300esb.c

drivers/input/misc/gpio_event.c

drivers/input/misc/gpio_input.c

drivers/input/misc/gpio_output.c

drivers/input/misc/keychord.c

drivers/input/misc/gpio_axis.c

drivers/input/misc/gpio_matrix.c

drivers/input/keyreset.c

drivers/input/keyboard/goldfish_events.c

drivers/input/touchscreen/synaptics_i2c_rmi.c

drivers/usb/gadget/android.c

drivers/usb/gadget/f_adb.h

drivers/usb/gadget/f_mass_storage.h

drivers/usb/gadget/f_adb.c

drivers/usb/gadget/f_mass_storage.c

drivers/mmc/host/goldfish.c

drivers/power/goldfish_battery.c

drivers/leds/ledtrig-sleep.c

drivers/mtd/devices/goldfish_nand_reg.h

drivers/mtd/devices/goldfish_nand.c

kernel/power/earlysuspend.c

kernel/power/consoleearlysuspend.c

kernel/power/fbearlysuspend.c

kernel/power/wakelock.c

kernel/power/userwakelock.c

kernel/cpuset.c

kernel/cgroup_debug.c

kernel/cgroup.c

mm/ashmem.c

include/linux/ashmem.h

include/linux/switch.h

include/linux/keychord.h

include/linux/earlysuspend.h

include/linux/android aid.h

include/linux/uid_stat.h

include/linux/if_pppolac.h

include/linux/usb/android.h

include/linux/wifi tiwlan.h

include/linux/android_alarm.h

include/linux/keyreset.h

include/linux/synaptics_i2c_rmi.h

include/linux/android_pmem.h

include/linux/kernel_debugger.h

include/linux/gpio_event.h

include/linux/wakelock.h include/linux/if_pppopns.h net/ipv4/sysfs_net_ipv4.c net/ipv4/af_inet.c net/ipv6/af_inet6.c net/bluetooth/af_bluetooth.c security/commoncap.c fs/proc/base.c

Android 内核配置

Android 是基于 Linux 的,对于一个新的设备,我们首先要编译一个支持 Android 的 Kernel,那么如何使你的 Kernel Android 化呢?除了要移植前面提到的驱动之外,就是如何配置你的 Kernel 来支持 Android 平台,这可以参考 Goldfish 的内核配置文件-arch/arm/configs/goldfish defconfig。

一般来说,我们会基于一个平台标准内核配置选项来配置 Android 内核,你可以根据具体的硬件平台来选择 Android 内核的配置选项,可以参考下面的 Android 内核配置列表:

一般需要支持的内核选项

ANDROID_PARANOID_NETWORK

ASHMEM

CONFIG FB MODE HELPERS

CONFIG FONT 8x16

CONFIG FONT 8x8

CONFIG_YAFFS_SHORT_NAMES_IN_RAM

DAR

EARLYSUSPEND

FB

FB CFB COPYAREA

FB_CFB_FILLRECT

FB_CFB_IMAGEBLIT

FB_DEFERRED_IO

FB_TILEBLITTING

HIGH_RES_TIMERS

INOTIFY

INOTIFY USER

INPUT_EVDEV

INPUT GPIO

INPUT MISC

LEDS_CLASS

LEDS_GPIO

LOCK_KERNEL

LkOGGER

LOW_MEMORY_KILLER

MISC_DEVICES

NEW_LEDS

NO HZ

POWER_SUPPLY

PREEMPT

RAMFS

RTC_CLASS

RTC LIB

SWITCH

SWITCH_GPIO

TMPFS

UID_STAT

UID16

USB_FUNCTION

USB_FUNCTION_ADB

USER_WAKELOCK

VIDEO_OUTPUT_CONTROL

WAKELOCK

YAFFS_AUTO_YAFFS2

YAFFS_FS

YAFFS_YAFFS1

YAFFS_YAFFS2

但是 Android 推荐不要支持下面两个功能:

CONFIG_YAFFS_DISABLE_LAZY_LOAD

DNOTIFY

配置好后,就可以用 Toolchain 来编译内核了。编译内核比较简单,以 Emulator 的 kernel 为例:

- git clone git://android.kernel.org/kernel/common.git kernel-emulator
- cd kernel-emulator
- export ARCH=arm
- export CROSS_COMPILE=arm-eabi-
- export PATH=<CROSS_COMPIL_TOOLCHAIN_PATH_DIR>PATH
- make goldfish_defconfig
- make