k8s 部署和使用

Name: 曲中岭

Email:zlingqu@126.com

Q Q :441869115

第一章 部署准备

1.1 目的

使用 k8s 搭建 Docker 集群,实现相关功能,比如自动扩容、缩容、滚动更新等。

1.2 规划

OS : CentOS_7.5 x64

Host1 : 172.16.6.37 (docker07), master 节点 Host2 : 172.16.6.38 (docker08), node 节点 Host3 : 172.16.6.39 (docker09), node 节点 Host4 : 172.16.6.40 (docker10), node 节点

Docker-ce : 18.09.0

序					
명	类目	master 节点	node 节点	版本	安装方式
1	IP	172.16.6.37	172.16.6.38/39/40		
2	主机名	docker07	docker08/09/10		
3	docker	√	√	18.09.0	系统服务
4	kubeadm	√	√	v1.13.3	rpm
5	kubectl	√	√	v1.13.3	rpm
6	kubelet	√	√	v1.13.3	rpm
7	kube-proxy	√	√	v1.13.3	container
8	flannel	√	√	v1.13.3	container
9	pause	√	√	3.1	container
10	apiserver	√		v1.13.3	container
11	controller-manager	√		v1.13.3	container
12	scheduler	√		v1.13.3	container
13	etcd	√		3.2.24	container

pod 网络: 10.244.0.0/16 service 网络: 10.92.0.0/12 节点网络: 172.20.0.0/16

1.3 k8s 的两种部署方式

方式1

kubeadm 方式部署,k8s 可以把 k8s 自身的大部分应用管控起来,即运行于 pod 上,但是 kubelet 和 docker 不能这样实现自托管,这两个主机运行为守护进程,因此,只需要在所有主机都安装 kubelet 和 docker,构建 k8s 集群。相当于是自举。etcd 也是托管于 pod 上运行,使用 kubeadm 进行部署,安装过程相对简单。这些主件的 pod 一般为静态 pod (不属于 k8s 管理),也可以运行为自托管的 pod.每个主机都要运行 flannel 这个主件,可以运行为 pod。flannel 为动态 pod。

kubeadm 的介绍可以查看如下链接

https://github.com/kubernetes/kubeadm/blob/master/docs/design/design_v1.10.md

安装步骤如下三步

1.master 和 node 安装 kubelet,kubeadm,docker

2.mster:kubeadm init, 集群初始化

3.nodes:kubeadm join, node 节点加入集群

方式2

手动配置, 主节点和 node 都主要组件运行为系统级的守护进程, 每一步都需要手动处理, 如证书和配置过程都是用手动配置的。另外, 这种方式在 github 上有 playbook 自动化实现

- a).master:安装 apiserver,scheduler,controller-manager,etcd,flanel
- b).node:安装 kublet,kub-proxy,docker(container engine),flannel,需要多个节点
- c).etcd:安装 etcd 存储服务器,建议配置为高可用

这种方式,可以到 https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG-1. 11.md#downloads-for-v1112 下载相关的安装包,注意,master 或者 node 都是要安装 ser ver 端的包。client 是交互时使用,也需要安装,不建议使用这种方式安装,难度较高

本文仅介绍使用 kubeadm 实现 k8s 集群安装

第二章 docker 安装

操作对象:

172.16.6.31

172.16.6.32

172.16.6.33

安装方法有很多,这里选择其中一种,rpm方式。

2.1 安装

添加 docker 源:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

或者使用国内阿里/清华的源:

yum-config-manager --add-repo https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

yum-config-manager --add-repo

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo

从指定源安装 docker-ce:

yum install docker-ce --enablerepo=docker-ce-stable -y

systemctl start docker

systemctl enable docker

查看是否开机运行:

systemctl list-unit-files|grep docker

2.2 确认

docker version

```
[root@docker0/ ~]#
[root@docker07 ~]# docker version
Client:
Version:
API version:
                                 18.09.0
1.39
                                 go1.10.4
4d60db4
 Go version:
 Git commit:
Built:
                                 Wed Nov 7 00:48:22 2018
linux/amd64
 os/arch:
  Experimental:
                                 false
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
   Version:
API version:
Go version:
                                 18.09.0
1.39 (minimum version 1.12)
go1.10.4
4d60db4
 Go version.
Git commit:
Built:
OS/Arch:
Experimental:
[root@docker07 ~]#
                                 Wed Nov 7 00:19:08 2018
linux/amd64
                                 false
```

2.3 ubuntu 安装(补充)

方法有很多,这里只说一种。

```
curl -sSL https://get.docker.com/ | sh
service start docker
sysv-rc-conf --list|grep docker
update-rc.d docker start 90 3 4 5 . stop 20 0 1 2 6 .
sysv-rc-conf --list|grep docker
docker version
```

第三章 kubeadm 等安装

操作主机:所有 所有主机安装 kubeadm、kubectl、kubelet

3.1 添加源

这里使用阿里云,也可使用其他源。另外,需要提醒的是,这几个包有个特别的地方,就是在下载后重新组装成的 rpm,而不是直接下载 rpm,所以必须在线安装。

```
cat >> /etc/yum.repos.d/k8s.repo << EOF
[k8s]
name=aliyun_k8s
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
```

3.2 安装

yum install kubeadm

```
[root@docker09 ~]# yum install kubeadm
已加载插件: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirrors.shu.edu.cn
* extras: mirrors.aliyun.com
* updates: mirrors.163.com
k8s
k8s/primary
k8s
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
--> 软件包 kubeadm.x86_64.0.1.13.3-0 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 kubernetes-cni >= 0.6.0, 它被软件包 kubeadm-1.13.3-0.x8
--> 正在处理依赖关系 kubelet >= 1.6.0, 它被软件包 kubeadm-1.13.3-0.x8
--> 正在处理依赖关系 cri-tools >= 1.11.0, 它被软件包 kubeadm-1.13.3-0.x8
--> 正在检查事务
---> 软件包 cri-tools.x86_64.0.1.12.0-0 将被 安装
---> 软件包 kubectl.x86_64.0.1.13.3-0 将被 安装
---> 软件包 kubectl.x86_64.0.1.13.3-0 将被 安装
---> 软件包 kubelet.x86_64.0.1.13.3-0 将被 安装
```

自动安装依赖 kubectl 、kubelet、 kubernetes-cni

```
    Package
    契构
    版本
    源

    正在交装:
kubeadm 安装:
Cri_tools
    x86_64
    1.13.3-0
    k85

    Kubect 1
    x86_64
    1.2.0-0
    k85

    kubect 1
    x86_64
    1.13.3-0
    k85

    kubelet
    x86_64
    1.13.3-0
    k85

    kubernetes-cni
    x86_64
    1.13.3-0
    k85

    libnetfilter_cttelper
    x86_64
    1.0.0-9, e17
    base

    libnetfilter_cttineout
    x86_64
    1.0.0-9, e17
    base

    libnetfilter_queue
    x86_64
    1.0, 2-2, e17
    base

    socat
    x86_64
    1.0, 2-2, e17
    base

    $\frac{x}{2}$ \text{ $\frac{x}{2}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$
    $\frac{x}{2}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$

    $\frac{x}{2}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$
    $\frac{x}{2}$ \text{ $\frac{x}{2}$}$
    $\frac{x}{2}$
```

第四章 部署集群

操作对象:

172.16.6.31

172.16.6.32

172.16.6.33

4.1 环境准备

4.1.1 kubelet 加入开机启动

systemctl enable kubelet

```
| Tootedocker07 ~]# systemctl list-unit-files | grep kube | kube| et.service | disabled | frootedocker07 ~]# systemctl list-unit-files | grep kube | disabled | frootedocker07 ~]# | frootedocker07 ~]# systemctl enable kubelet | frootedocker07 ~]# systemctl enable kubelet | frootedocker07 ~]# systemctl enable kubelet.service | frootedocker07 ~]# | frootedocker07 ~]# | frootedocker07 ~]# systemctl list-unit-files | grep kube | kube| et.service | frootedocker07 ~]# systemctl list-unit-files | grep kube | enabled | frootedocker07 ~]#
```

此时无法启动 kubelet,因为还未初始化完成,但需要将此服务加入开机启动

4.1.2 禁止firewalld

systemctl stop firewalld

systemctl disable firewalld

4.1.3 调整内核参数

主要调整以下三个参数,并将其加入到/etc/rc.local中。

echo 1 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables

echo 1 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-ip6tables

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

4.1.4 host 配置

cat >> /etc/hosts << EOF

172.16.6.31 docker01

172.16.6.32 docker02

172.16.6.33 docker03

172.16.6.34 docker04

172.16.6.35 docker05

172.16.6.36 docker06

172.16.6.37 docker07

172.16.6.38 docker08

172.16.6.39 docker09

172.16.6.40 docker10

EOF

4.1.5 忽略 swap 错误

k8s 默认不支持 swap,如果开启了会 error 报错,处理方式有两种

方法 1: 禁止 swap

swapoff -a && sed -i '/swap/d' /etc/fstab

方法 2: 强制使用 swap

echo "KUBELET_EXTRA_ARGS=\"--fail-swap-on=false\"" > /etc/sysconfig/kubelet

并在初始化时添加如下参数

--ignore-preflight-errors=Swap

4.1.6 网络不通处理

初始化过程, 默认会到 gcr.io/google_containers 站点拉取相关 k8s 的镜像信息, 所需的镜像信息如 4.2.1 所列出。当前国内不能进行这些站点的访问, 也就不能访问进行初始化安装。

解决方法 1: 使用国外的代理服务器或则其他方法,使能够从该站点下载对应镜像

解决方法 2: 使用 docker 官方的克隆镜像, 方法如 4.4.2 所示。

本文档使用方法 2, 方法 1 不再演示。

4.2 启动 master 节点

4.2.1 所需的镜像

```
[root@docker10 ~]#
[root@docker10 ~]# kubeadm config images list
k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.13.3
k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.13.3
k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.13.3
k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.13.3
k8s.gcr.io/pause:3.1
k8s.gcr.io/etcd:3.2.24
k8s.gcr.io/coredns:1.2.6
[root@docker10 ~]#
```

k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.13.3

k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.13.3

k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.13.3

k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.13.3

k8s.gcr.io/pause:3.1

k8s.gcr.io/etcd:3.2.24

k8s.gcr.io/coredns:1.2.6

注意 coredns、etcd 和 kube 模块的版本对应关系,可使用命令

kubeadm config images list

杳到

4.2.2 拉取镜像

使用如下命令下载上述列出的镜像

docker pull mirrorgooglecontainers/kube-apiserver:v1.13.3

docker pull mirrorgooglecontainers/kube-controller-manager:v1.13.3

docker pull mirrorgooglecontainers/kube-scheduler:v1.13.3

docker pull mirrorgooglecontainers/kube-proxy:v1.13.3

docker pull mirrorgooglecontainers/pause:3.1

docker pull mirrorgooglecontainers/etcd:3.2.24

docker pull coredns/coredns:1.2.6

各模块还包含 64 位版本,比如 etcd 和 pause 可到如下页面查到。

https://hub.docker.com/r/mirrorgooglecontainers/etcd-amd64/tags https://hub.docker.com/r/mirrorgooglecontainers/pause-amd64/tags

添加标签:

docker tag mirrorgooglecontainers/kube-apiserver:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-apiserver:v1.13.3 docker tag mirrorgooglecontainers/kube-controller-manager:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-controller-manager:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.13.3 docker tag mirrorgooglecontainers/kube-proxy:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.13.3 docker tag mirrorgooglecontainers/pause:3.1 k8s.gcr.io/pause:3.1 docker tag mirrorgooglecontainers/etcd:3.2.24 k8s.gcr.io/etcd:3.2.24 docker tag coredns/coredns:1.2.6 k8s.gcr.io/coredns:1.2.6

修改完成后, 查看镜像

此时可以删除 mirrorgooglecontainers 相关的标签,我这里不再处理。

4.2.3 初始化集群

使用如下命令初始化集群

kubeadm init --kubernetes-version=v1.13.3 --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 --service-cidr=10.96.0.0/12 --ignore-preflight-errors=Swap

已经要进行 4.1 步骤, 否则会有如下几个警告信息,

其中第二个警告信息说, kubeadm 目前支持最高版本是 18.06, 而我们安装的是 18.09, 这个警告忽略即可。

初始化完成后,如下提示:

```
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:

mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/

You can now join any number of machines by running the following on each node
as root:

kubeadm join 172.16.6.37:6443 --token pzviwj.cii3jx0zg61d4gfb --discovery-token-ca-cert-hash sha256:23c
```

记录下上面这句话, 用于 node 节点加入集群:

kubeadm join 172.16.6.37:6443 --token pzviwj.cii3jx0zg61d4gfb --discovery-token-ca-cert-hash sha256:23cbb3efbe8a2e2b73cc1442cf4b132b98511a451ffe14dacfe25b9594599c1a

4.3 启动 node 节点

4.3.1 安装必要包

docker pull mirrorgooglecontainers/kube-proxy:v1.13.3 docker pull mirrorgooglecontainers/pause:3.1 docker tag mirrorgooglecontainers/kube-proxy:v1.13.3 k8s.gcr.io/kube-proxy:v1.13.3 docker tag mirrorgooglecontainers/pause:3.1 k8s.gcr.io/pause:3.1

4.3.2 加入集群

使用如下语句在 node 节点上执行即可加入集群,我这里所用了 swap

kubeadm join 172.16.6.37:6443 --token pzviwj.cii3jx0zg61d4gfb --discovery-token-ca-cert-hash sha256:23cbb3efbe8a2e2b73cc1442cf4b132b98511a451ffe14dacfe25b9594599c1a --ignore-preflight-errors=Swap

如下图: docker08 加入集群:

4.3.3 排错

如果出现如下错误

```
[root@docker09 ~]#
[preflight] Running pre-flight-errors=Swap
[preflight] Running pre-flight checks

[WARNING Swap]: running with swap on is not supported. Please disable swap
[WARNING Systemverification]: this Docker version is not on the list of validated versions: 18.09.0. Lates
[WARNING Systemverification]: this Docker version is not on the list of validated versions: 18.09.0. Lates
[WARNING Service-Kubelet]: kubelet service is not enabled, please run 'systemctl enable kubelet.service'
[discovery] Trying to connect to API Server "172.16.6.37:6443"
[discovery] Created cluster-info discovery client, requesting info from "https://172.16.6.37:6443"
[discovery] Requesting info from "https://172.16.6.37:6443" again to validate TLS against the pinned public key
[discovery] Cluster info signature and contents are valid and TLS certificate validates against pinned roots, will
[discovery] Successfully established connection with API Server "172.16.6.37:6443"
[join] Reading configuration from the cluster...
[join] Reading configuration from the cluster...
[join] Reading configuration from the cluster...
[join] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n kube-system get cm kubeadm-config -oyaml'
unable to fetch the kubeadm-config ConfigMap: failed to get config map: Unauthorized
[root@docker09 ~]#
[root@docker09 ~]#
[root@docker09 ~]#
```

unable to fetch the kubeadm-config ConfigMap: failed to get config map: Unauthorized 是因为 token 过期了. 默认有效期 24 小时。

解决方法:在 master 节点上,使用如下命令重新生产新的 token

kubeadm token create

```
[root@docker07 ~]#
[root@docker07 ~]# kubeadm token create
e4l7o1.expvenkjvafg93yt
[root@docker07 ~]#
[root@docker07 ~]#
```

使用新的 token 重新加入集群,如下图

4.4 配置网络

k8s 支持多种网络模型,比如

4.4.1 master 节点

使用如下语句安装:

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml

4.4.2 node 节点

flannel 版本选择,查看如下:

https://quay.io/repository/coreos/flannel?tab=tags

使用如下命令下载镜像:

docker pull quay.io/coreos/flannel:v0.11.0-amd64

下载后,会被主节点调度,自动配置

4.5 部署 web-ui

到这里可以看到版本对应关系:

https://github.com/kubernetes/dashboard/releases

到这里选择镜像版本

https://hub.docker.com/r/mirrorgooglecontainers/kubernetes-dashboard-amd64/tags 比如我选择最新的 1.10.1 版本

docker pull mirrorgooglecontainers/kubernetes-dashboard-amd64:v1.10.1

4.6 观察

集群启动后,在 master 节点上观察集群运行状态是否和规划相符

4.5.1 配置环境变量

输入以下语句

echo "export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf" >> ~/.bash_profile source ~/.bash_profile

若不进行这一步,执行任何 kubectl 命令都将出现以下错误

```
[root@docker07 ~]#
[root@docker07 ~]# kubectl get nodes
The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
[root@docker07 ~]#
[root@docker07 ~]#
```

4.5.2 查看节点信息

```
[root@docker07 ~]# kubectl get
                                     nodes
NAME
             STATUS
                          ROLES
                                      AGE
                                                VERSION
docker07
docker08
docker09
                                      2d23h
2d22h
             NotReady
                                               v1.13.3
                          master
             NotReady
                           <none>
                                                   13.3
             NotReady
                                      80m
                                                   13.3
                           <none>
docker10
             NotReady
                                      79m
                                                  .13.3
                           <none>
[root@docker07 ~
```

看到状态都是 NotReady 状态,因为未执行 4.4 步骤,执行后查看信息如下:

```
[root@docker07 ~]#
[root@docker07 ~]#
                        kubectl
                                   get nodes
              STATUS
                          ROLES
NAME
                                      AGE
                                                 VERSION
docker07
                                      3d1h
              Ready
                          master
                                                 v1.13.3
docker08
docker09
              Ready
                                                 v1.13.3
v1.13.3
                          <none>
                                      3d1h
                                      3h23m
3h22m
              Ready
                          <none>
docker10
                                                 v1.13.3
              Ready
                          <none>
  oot@docker07
```

第五章 测试

5.1 集群测试

待补充