
一、基于共享文件

1.1 拓扑图



基于共享文件的集群方式,需要使用分布式文件系统,比如 SAN 等,消息的持久化只保留一份,不用担心数据不全等问题。

使用 NFS 或本地 file system 等也可实现功能,但生产中绝不可以这样做,因为存储本身也是单节点故障的,不过作为测试,可以这样使用。

1.2 测试规划

为了方便测试,这是使用同一台机器启两个程序,为了便于区分管理口和服务口都配 置成不相同,其实也可以配置成相同,反正不会同时被监听。

OS: CentOS 7.5 x64 JDK: 1.8.0_171 ActiveMQ: 5.15.4 IP: 10.1.5.201

安装目录:

master: /data/mq-cluster/mq-61616
slave: /data/mq-cluster/mq-61617
data: /data/mq-cluster/data

规划的端口:

master: 0.0.0.0:8161/61616 slave: 0.0.0.0:8162/61617

目录结构:

```
[root@hadoop01 mq-cluster]# tree  -L 2
         db-1.log
         db.data
         db.redo
lock
    mq-61616
          activemq-all-5.15.4.jar
         bin
         conf
         data
         docs
         examples
lib
          LICENSE
          NOTICE
          README.txt
         tmp
webapps
         webapps-demo
         activemq-all-5.15.4.jar
bin_
    mq-61617
         conf
         data
         docs
         examples
          lib
          LICENSE
         NOTICE
         README.txt
         tmp
webapps
         webapps-demo
21 directories, 12 files
[root@hadoop01 mq-cluster]# ls
```

1.3 下载和部署

```
下载地址: <a href="http://archive.apache.org/dist/activemq/">http://archive.apache.org/dist/activemq/</a>
选择合适的版本,这里选择最新版(20180803)
wget <a href="http://archive.apache.org/dist/activemq/5.15.4/apache-activemq-5.15.4-">http://archive.apache.org/dist/activemq/5.15.4/apache-activemq-5.15.4-</a>
bin. tar. gz
```

```
tar xf apache-activemq-5.15.4-bin.tar.gz
mkdir -pv /data/mq-cluster/data
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61616
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61617
```

1.4 配置 JDK

下载地址: http://www.oracle.com/technetwork/cn/java/archive-139210-zhs.html
找到自己需要的版本,上传到服务器
tar xf jdk-8u171-linux-x64.tar -C /usr/local

mv /usr/local/ jdk1.8.0_171 /usr/local/jdk #也可以创建软连接,看个人习惯保证/etc/profile 中有以下内容: export JAVA_HOME=/usr/local/jdk export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH #\$JAVA_HOME/bin 一定要放到\$PATH 前面,防止识别到系统环境中其他版本的 jdk source /etc/profile 使配置生效 java -version 查看是否配置成功

1.5 修改配置文件

1.5.1 activemq.xml

1.5.2 activemq. xm1

```
修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/activemq.xml中
<transportConnector name="openwire"
uri="tcp://0.0.0.0:61616?maximumConnections=1000&amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
为
<transportConnector name="openwire"
uri="tcp://0.0.0.0:61617?maximumConnections=1000&amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
如果是不同机器,也可以不修改。
```

1.5.3 jetty. xm1

另外修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/jetty.xml 中的管理端口为 6162 把

```
property name="port" value="8161"/>
```

修改为

```
property name="port" value="8162"/>
```

备注:其实这一步不修改也可以的,反正 master 和 slave 不会同时启动,只是为了便于观察,这里改成不相同的。

1.6 启动集群

启动 mq 集群

master: /data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq start slave: /data/mq-cluster/mq-61617/bin/activemq start

备注:可以使用/data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq console 启动,实时观察输出结果,否则只能到/data/mq-cluster/mq-61616/data/activemq.log 日志中查看

1.7 测试


1.7.1 观察主从切换

先启动的 61616 获得了文件锁,端口全部监听,而 61617 只启动了一个随机端口 31926,处于等待状态


直接 kill -9 杀掉 master,在极短的时间内,经观察小于 10s 内,slave 的 61617 即 启动了起来,相应端口也都起来了,此时 slave 变成了 master。

1.7.2 主从切换数据是否丢失

在61616为主时,新增了两个消息



61617 成为 master 后,使用 8162 端口访问查看,发现队列仍然存在。




1.7.3 后续

当再次启 61616 后,61616 处于 salve 状态,只启动了一个随机的端口 36886,61617 仍然 是 master,因为文件锁还未释放。

```
Foot@hadoop01 mq-cluster]# jps
1.892 Jps
1.89
```

二、基于共享数据库

2.1 拓扑图



基于共享数据库的集群方式,与基于文件共享的方式类似,只是使用数据库进行持久 化存储,当然也包括共同争抢数据库锁。AMQ 支持常见的多种数据库,比如 mysql/oracle/psql 等。这里使用 mysql 做演示。

优点:

实现高可用和数据安全 简单灵活,2台节点就可以实现高可用

缺点:

稳定性依赖数据库 性能依赖数据库

2.2 测试规划

为了方便测试,这是使用同一台机器启两个程序,为了便于区分管理口和服务口都配 置成不相同,其实也可以配置成相同,反正不会同时被监听。

OS: CentOS 7.5 x64 **JD**K: 1.8.0 171

ActiveMQ: 5.15.4 IP: 10.1.5.201

安装目录:

master: /data/mq-cluster/mq-61616 slave: /data/mq-cluster/mq-61617

规划的端口:

master: 0.0.0.0:8161/61616 slave: 0.0.0:8162/61617

目录结构:

```
[root@hadoop01 mq-cluster]# tree
    mq-61616

— activemq-all-5.15.4.jar

— bin_
          conf
          data
          docs
          examples
          lib
          LICENSE
          NOTICE
README.txt
          webapps
webapps-demo
     ma-61617
          activemq-all-5.15.4.jar
          bin
          conf
          data
          docs
          examples
          lib
          LICENSE
          NOTICE
          README.txt
          tmp
webapps
          webapps-demo
20 directories, 8 files
[root@hadoop01 mq-cluster]# ls
```

2.3 下载和部署

下载地址: http://archive.apache.org/dist/activemq/
选择合适的版本,这里选择最新版(20180803)
wget http://archive.apache.org/dist/activemq/5.15.4/apache-activemq-5.15.4-bin.tar.gz

```
tar xf apache-activemq-5.15.4-bin.tar.gz
mkdir -pv /data/mq-cluster/data
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61616
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61617
```

2.4 配置 JDK

下载地址: http://www.oracle.com/technetwork/cn/java/archive-139210-zhs.html

找到自己需要的版本, 上传到服务器

tar xf jdk-8u171-linux-x64.tar -C /usr/local

mv /usr/local/jdk1.8.0_171 /usr/local/jdk #也可以创建软连接,看个人习惯

保证/etc/profile 中有以下内容:

export JAVA_HOME=/usr/local/jdk

export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH

#\$JAVA_HOME/bin 一定要放到\$PATH 前面,

防止识别到系统环境中其他版本的 jdk

source /etc/profile 使配置生效

java -version 查看是否配置成功

2.5 添加驱动包

到下面链接下载 mysql 的 JDBC 的驱动包:

https://downloads.mysql.com/archives/c-j/

比如:

wget <a href="https://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1/m

5.1.45.tar.gz

解压后,将 mysql-connector-java-5.1.45-bin.jar 拷贝两份放到下面路径下

/data/mq-cluster/mq-61616/lib

/data/mq-cluster/mq-61617/lib

2.6 准备 mysq1 账号密码等

创建 msyql 的可访问的账号密码

mysql>grant all privileges on *.* to 'activemq'@'%' identified by "avtivemq";

mysql>flush privileges;

mysql>create database activemq;

注意: 这里的信息, 要和下面的配置信息一致

2.7 修改配置文件

2.7.1 activemq.xml

/data/mq-cluster/mq-61616/conf/activemq.xml/data/mq-cluster/mq-61617/conf/activemq.xml两个文件都要修改。

修改

```
<persistenceAdapter>
           <kahaDB directory="${activemq.data}/kahadb"/>
</persistenceAdapter>
<persistenceAdapter>
           <jdbcPersistenceAdapter dataSource="#my-ds"/>
</persistenceAdapter>
2.7.2 activemq.xml
/data/mg-cluster/mg-61616/conf/activemg.xml
/data/mq-cluster/mq-61616/conf/activemq.xml
两个文件都要修改。
</br></br></br>(/broker)的后面添加如下红色部分内容,注意 id 要与上一步中配置要相同。添加完如
下:
</broker>
<bean id="mv-ds" class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource" destroy-</pre>
method="close">
cproperty name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
property name="url"
value="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/activemq?relaxAutoCommit=true"/>
property name="username" value="activemq"/>
property name="password" value="activemq"/>
property name="poolPreparedStatements" value="true"/>
</bean>
<import resource="jetty.xml"/>
</beans>
2.7.3 active.xml
修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/activemq.xml
中
<transportConnector name="openwire"</pre>
uri="tcp://0.\ 0.\ 0.\ 0:61616? maximum Connections = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; wire Format.\ max Frame Size = 1000 \& amp; 
4857600"/>
为
<transportConnector name="openwire"</pre>
uri="tcp://0.0.0.0:61617?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=10
4857600"/>
如果是不同机器,也可以不修改。
```

2.7.4 jetty.xml

修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/jetty.xml 中的管理端口为 6162 即修改

备注:其实这一步不修改也可以的,反正 master 和 slave 不会同时启动,只是为了便于观察,这里改成不相同的。

其他注意事项:

如果启动失败,使用./bin/activemq console 启动,使日志在前端输出,报以下错误:

Cannot find class [org. apache. commons. dbcp. BasicDataSource]

这个错误表面未找到 org. apache. commons. dbcp. BasicDataSource 类,因为高版本的 AMQ 提供了不同版本 org. apache. commons. dbcp. BasicDataSource 类,见下图,

```
[root@hadoop01 mq-61616]# ll lib/optional/commons-dbcp2-2.1.1.jar
-rw-r--r-- 1 root root 174167 2月 2 2016 lib/optional/commons-dbcp2-2.1.1.jar
[root@hadoop01 mq-61616]#
[root@hadoop01 mg-61616]#
```

加节方法:

修改

method="close">

网上很多教程没说这个,这是一个大坑

2.8 启动集群

启动 mq 集群

master: /data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq start
slave : /data/mq-cluster/mq-61617/bin/activemq start

备注:可以使用/data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq console 启动,实时观察输出结果,否则只能到/data/mq-cluster/mq-61616/data/activemq.log 日志中查看

2.9 测试

2.9.1 观察主从切换

```
| Trootehadoopol mq-cluster|# jps | 22035 | jps | 22035 | jps | 22039 | artivemq. | jar | 21798 | activemq. | jar | 2279 |
```

先启动的 61616 获得了数据库锁,端口全部监听,而 61617 只启动了一个随机端口 51099,处于等待状态

直接 kill -9 杀掉 master, 在极短的时间内, 经观察小于 10s 内, slave 的 61617 即 启动了起来, 相应端口也都起来了, 此时 slave 变成了 master。

2.9.2 观察数据库情况

自动创建三张表

activemq_acks:用于存储订阅关系。如果是持久化 Topic,订阅者和服务器的订阅关系在这个表保存。

activemq_lock: 在集群环境中才有用,只有一个 Broker 可以获得消息,称为 Master Broker,其他的只能作为备份,等待 Master Broker 不可用,才可能成为下一个 Master Broker。这个表用于记录哪个 Broker 是当前的 Master Broker。


activemq_msgs:用于存储消息,Queue和Topic都存储在这个表中。

比如下图中持久化到 mysql 的消息。



2.9.3 观察主从切换数据是否丢失


在 61617 为主时,使用 java 程序(找研发添加的)新增了 2 个队列,3 条消息,使用 8162 端口访问查看如下:




且 mysql 中有对应的消息:



在 61616 为主时,使用 8161 端口访问查看如下:



数据库中消息依然存在。




后续:

当再次启 61617 后, 61616 仍处于 master 状态。

三、 基于 zookeeper

3.1 拓扑图



AMQ5.9 新推出的主从实现方式,基于 zookeeper 来选举出一个 master, 其他节点自动作为 slave 实时同步消息。

因为有实时同步数据的 slave 的存在, master 不用担心数据丢失, 所以 leveldb 会优 先采用内存存储消息,异步同步到磁盘。所以该方式的 activeMQ 读写性能都最好,特别是写性能能够媲美非持久化消息。

优点:

实现高可用和数据安全

性能较好

缺点:

因为选举机制要超过半数,所以最少需要3台节点,才能实现高可用。

3.2 测试规划

为了方便测试,这是使用同一台机器启两个程序,为了便于区分管理口和服务口都配置成不相同,其实也可以配置成相同,反正不会同时被监听。

OS: CentOS 7.5 x64

JDK: 1.8.0_171 ActiveMQ: 5.15.4 IP: 10.1.5.201

安装目录:

master: /data/mq-cluster/mq-61616
slave1: /data/mq-cluster/mq-61617
slave2: /data/mq-cluster/mq-61618

规划的端口:

master: 0.0.0.0:8161/61616 slavel: 0.0.0.0:8162/61617

```
slave2: 0.0.0.0:8163/61618
```

ZooKeeper:

10. 1. 5. 203:2181 10. 1. 5. 204:2181 10. 1. 5. 205:2181

目录结构:

```
[root@hadoop01 mq-cluster]# tree -L 2
    mq-61616
         activemq-all-5.15.4.jar
bin
         conf
data
         docs
         examples
lib
         LICENSE
         NOTICE
README.txt
         tmp
webapps
    webapps-demo
         activemq-all-5.15.4.jar
bin_
         conf
data
         docs
          examples
          lib
         LICENSE
         NOTICE
         README.txt
         tmp
webapps
         webapps-demo
    mq-61618
         activemq-all-5.15.4.jar
         conf
         data
         docs
         examples
lib
         LICENSE
         NOTICE
README.txt
         tmp
webapps
webapps-demo
```

```
30 directories, 12 files
[root@hadoop01 mq-cluster]# ls
mq-61616 mq-61617 mq-61618
```

3.3 下载和部署

下载地址: http://archive.apache.org/dist/activemq/ 选择合适的版本,这里选择最新版(20180803)

```
wget <a href="http://archive.apache.org/dist/activemq/5.15.4/apache-activemq-5.15.4-">http://archive.apache.org/dist/activemq/5.15.4/apache-activemq-5.15.4-</a>
bin. tar. gz
```

```
tar xf apache-activemq-5.15.4-bin.tar.gz
mkdir -pv /data/mq-cluster/data
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61616
cp -r apache-activemq-5.15.4 /data/mq-cluster/mq-61617
```

3.4 配置 JDK

```
下载地址: <a href="http://www.oracle.com/technetwork/cn/java/archive-139210-zhs.html">http://www.oracle.com/technetwork/cn/java/archive-139210-zhs.html</a>
找到自己需要的版本,上传到服务器
tar xf jdk-8u171-linux-x64.tar -C /usr/local
mv /usr/local/ jdk1.8.0_171 /usr/local/jdk #也可以创建软连接,看个人习惯保证/etc/profile 中有以下内容:
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH #$JAVA_HOME/bin 一定要放到$PATH 前面,防止识别到系统环境中其他版本的 jdk
source /etc/profile 使配置生效
java -version 查看是否配置成功
```

3.5 修改配置文件

3.5.1 activemq.xml

```
/data/mq-cluster/mq-61616/conf/activemq.xml
/data/mq-cluster/mq-61617/conf/activemq.xml
/data/mq-cluster/mq-61618/conf/activemq.xml
三个文件都要修改。
修改
<persistenceAdapter>
    <kahaDB directory="${activemq.data}/kahadb"/>
</persistenceAdapter>
为
<persistenceAdapter>
    <replicatedLevelDB</pre>
     directory="${activemq.data}/leveldb"
     replicas="3"
     bind="tcp://0.0.0.0:0"
       zkAddress="10. 1. 5. 203:2181, 10. 1. 5. 204:2181, 10. 1. 5. 205:2181"
       zkPassword=""
       hostname="10.1.5.201"
```

```
sync="local_disk"
zkPath="/activemq/leveldb-stores"
/>
```

</persistenceAdapter>

配置项解释:

directory:

消息持久化保存到服务器上的路径,如果不存在会自动创建。

replicas:

ActiveMQ 集群的节点个数

bind:

当这个节点成为 master 后, 绑定的机器的地址与端口。此处 0. 0. 0. 0. 0. 0:0 表示绑定到本机所有可用 IP, 而端口是随机的。

zkAddress:

ZooKeeper 的 ip 和 port。如果是 ZooKeeper 集群的话,则用逗号隔开

zkSessionTimeout:

ActiveMQ 与 ZooKeeper 集群连接的会话超时时间

hostname:

本机的 IP 地址。部署到不同机器,这个配置要做对应变化

sync:

在消息被消费完成前,同步信息所存储的策略。多种策略用逗号隔开,优先选择较强的策略。比如 sync= "local_mem, local_disk",则选择 local_disk 策略,存储在本地硬盘。

zkPath:

ActiveMQ 在 ZooKeeper 集群上创建的 znode 节点的路径,也即是 ZooKeeper 选举信息交换的存储路径,注意,不是文件系统的路径。

3.5.2 active.xml

修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/activemq.xml

中

<transportConnector name="openwire"</pre>

 $\label{localize} uri="tcp://0.0.0.0:61616?maximumConnections=1000& wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>$

为

<transportConnector name="openwire"</pre>

 $\label{localize} uri="tcp://0.0.0.0:61617?maximumConnections=1000\& wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>$

修改/data/mq-cluster/mq-61618/conf/activemq.xml中

```
<transportConnector name="openwire"
uri="tcp://0.0.0.0:61616?maximumConnections=1000&amp;wireFormat.maxFrameSize=10
4857600"/>

为
<transportConnector name="openwire"
uri="tcp://0.0.0.0:61618?maximumConnections=1000&amp;wireFormat.maxFrameSize=10
4857600"/>
```

如果是不同机器,也可以不修改。

3.5.3 jetty.xml

修改/data/mq-cluster/mq-61617/conf/jetty.xml 中的管理端口为 6162 把

修改/data/mq-cluster/mq-61618/conf/jetty.xml 中的管理端口为 6163 把

备注:其实这一步不修改也可以的,反正 master 和 slave 不会同时启动,只是为了便于观察,这里改成不相同的。

3.6 启动集群

启动 mq 集群

master: /data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq start slavel: /data/mq-cluster/mq-61617/bin/activemq start slave2: /data/mq-cluster/mq-61618/bin/activemq start

备注:可以使用/data/mq-cluster/mq-61616/bin/activemq console启动,实时观察输出结果,否则只能到/data/mq-cluster/mq-61616/data/activemq.log日志中查看

3.7 测试

3.7.1 观察主从切换

先启动的 61616 成为了主,61616/8161 等端口全部监听,而 61617 只启动了一个随机端口 33924,61618 启动了另一个随机端口 34824。

直接 kill 30910 模拟 master 挂掉,在极短的时间内,经观察小于 10s 内,slave 的 61617 即启动了起来,相应端口 61617/8162 等也都起来了,此时 slave 变成了 master。

```
netstat -tnlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
Foreign Address
For
```

引申: 3个节点的集群,停止其中任意 2个,集群将停止工作,如下图所示,具体原因,大家可以看官方文档,大致就是需要大于 n/2 个节点在线进行投票才可以选出新的 master。

```
Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address

Foreign Address

Foreign Address

Foreign Address

Foreign Address

Foreign Address

State PID/Program name

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1032/sshd

LISTEN 1047/java

LISTEN 1041/xinetd


LISTEN
```

比如 3 节点集群,至少要有 2 个节点在线,最多挂 1 个几点; 5 节点集群,至少要有 3 节点在线,最多挂 2 个; 7 节点集群,至少要有 4 节点在线,最多挂 3 个;以此类推。所以,需要做好监控,当有节点挂时,应及时恢复服务。


此外不建议偶数个节点。

3.7.2 主从切换数据是否丢失

在61616为主时,新增一个队列



61617 成为 master 后, 使用 8162 端口访问查看, 发现队列仍然存在。



3.7.3 观察 zookeeper

使用 zkCli.sh 连接 zk 集群,默认 IP 127.0.0.1 , 默认端口 2181

```
[root@hadoop04 bin]# pwd
/data/zookeeper-3.4.12/bin
[root@hadoop04 bin]#
[coot@hadoop04 bin]#
[coot@hadoop04 bin]#
[connecting to localhost:2181
```

使用 ls /get 等查看相关信息,更多命令,请参考官方文档。注意: zk 中的路径和 3.5.1 步中的配置有关。

```
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 0] ls /activemq
[leveldb-stores]
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] ls /activemq/leveldb-stores
[00000000013, 00000000014, 00000000015]
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2]
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] get /activemq/leveldb-stores

czxid = 0x300000005
ctime = Thu Aug 09 20:29:24 CST 2018
mzxid = 0x300000005
mtime = Thu Aug 09 20:29:24 CST 2018
pzxid = 0x30000007c
cversion = 29
dataVersion = 0
aclversion = 0
ephemeralowner = 0x0
dataLength = 0
numChildren = 3
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 3]
```

3.7.4 后续

当再次启 61616 后, 61616 处于 salve 状态, 61617 仍然是 master。

四、安装 zookeeper 集群

4.1 规划

zookeeper 集群至少需要三个几点,规划如下: 10.1.5.203, clientPort=2181 10.1.5.204, clientPort=2181

10.1.5.205, clientPort=2181

4.2 配置 jdk 环境

建议使用 oracle 的 jdk, 当然使用系统自带的 openjdk 也是可以的, 见 1.4。

4.3 下载 zookeeper

下载地址: http://www.apache.org/dist/zookeeper/ tar xvzf zookeeper-3.4.12.tgz -C /data/

4.4 修改配置文件

在 10.1.5.203 上:

cd /data/zookeeper-3.4.12/conf cp zoo_sample.cfg zoo.cfg

修改配置文件如下:

cat zoo.cfg

tickTime=2000

initLimit=10

syncLimit=5

dataDir=/data/zookeeper-data

clientPort=2181

server.1=10.1.5.203:2888:3888

server.2=10.1.5.204:2888:3888

server.3=10.1.5.205:2888:3888

4.5 配置其他节点

同 6.1.4 完全相同,配置 10.1.5.204 和 10.1.5.205

4.6 新建好相关目录

三台机器上均操作:

mkdir -pv /data/zookerper-data

4.7 新建 myid 文件

10.1.5.203 上:

echo 1 > /data/zookerper-data/myid

10.1.5.204 上:

echo 2 > /data/zookerper-data/myid

10.1.5.205 上:

echo 3 > /data/zookerper-data/myid

4.8 启动

cd /data/zookerper-3.4.12/bin
./zkServer.sh start

以此启动3个节点。

bin 目录下会生产 zookeeper.out 文件

4.9 查看状态

分布在3个节点上执行

/data/zookeeper-3.4.12/bin/zkServer.sh status

会有以下两种结果, leader 表示主, fllower 表示从:

Mode: leader Mode: follower

3点的分布输入jps,会看下类似如下的进程

[root@hadoop04 ~]# jps 11628 QuorumPeerMain 11950 Jps