# 目录

智能车	简介	. 2
	1 系统介绍	3
	2 ROS 安装	3
	3 测试 ROS	8
	4 运行仿真小车	9

# 智能车简介

小车的自主导航程序基于开源的机器人操作系统 ROS。

ROS,英文全称 Robot Operating System,即机器人操作系统,它提供了操作系统应有的服务,包括硬件抽象,底层设备控制,常用函数的实现,进程间消息传递,以及包管理。它也提供用于获取、编译、编写、和跨计算机运行代码所需的工具和库函数。ROS 作为一个开源的软件系统,在某些方面 ROS 相当于一种"机器人框架(robot frameworks)"。宗旨是构建一个能够整合不同研究成果,实现算法发布、代码重用、的通用机器人软件平台,其中包含一些列的工具、库和约定。同时,ROS 还可以为异质计算机集群,提供了类似操作系统的中间件。很多开源的运动规划、定位导航、仿真、感知等软件功能包使得这一平台的功能变得更加丰富,发展更加迅速。到目前为止,ROS 在机器人的感知、物体识别、脸部识别、姿势识别、运动、运动理解、结构与运动、立体视觉、控制、规划等多个领域都有相关应用。ROS 将每个工作进程都看作是一个节点,使用节点管理器进行统一管理。并提供了一套消息传递机制。可以分散由计算机视觉和语音识别等功能带来的实时计算压力,能够适应多机器人遇到的挑战。

# 1 系统介绍

我们使用的是 ROS 版本是 Noetic,那么可以在 ubuntu20.04、Mac 或 windows10 系统上安装,虽然一般用户平时使用的操作系统以 windows 居多,但是 ROS 之前的版本基本都不支持 windows,所以当前我们选用的操作系统是 ubuntu,以方便向历史版本过渡。ubuntu 安装常用方式有两种:

- (1) 实体机安装 ubuntu (较为常用的是使用双系统, windows 与 ubuntu 并存);
- (2) 虚拟机安装 ubuntu。

两种方式比较,各有优缺点:

方案 1 可以保证性能,且不需要考虑硬件兼容性问题,但是和 windows 系统交互不便:

方案 2 可以方便的实现 windows 与 ubuntu 交互,不过性能稍差,且与硬件交互不便。

在 ROS 中,一些仿真操作是比较耗费系统资源的,且经常需要和一些硬件(雷达、摄像头、imu、STM32、arduino....)交互,因此,原则上建议采用方案1,不过如果只是出于学习目的,那么方案2也基本够用,且方案2在windows与ubuntu的交互上更为方便,对于学习者更为友好。(注意:仿真不建议在虚拟机中运行,建议安装双系统而非虚拟机模式,双系统安装可以参考广西人工智能大赛无人驾驶竞速赛仿真平台里的"Ubuntu 双系统.pdf"文件)

如果采用虚拟机安装 ubuntu, 再安装 ROS 的话, 大致流程如下:

- 1. 安装虚拟机软件(比如: virtualbox 或 VMware):
- 2. 使用虚拟机软件虚拟一台主机;
- 3. 在虚拟主机上安装 ubuntu 20. 04;
- 4. 在 ubuntu 上安装 ROS;
- 5. 测试 ROS 环境是否可以正常运行。

下面 ros 安装流程适用于虚拟机 ubuntu 或者 ubuntu 双系统。

# 2 ROS 安装

Ubuntu 安装完毕后,就可以安装 ROS 操作系统了,大致步骤如下:

- 1.配置 ubuntu 的软件和更新:
- 2. 设置安装源:
- 3. 设置 key;


- 4. 安装;
- 5. 配置环境变量。

## 1. 配置 ubuntu 的软件和更新

配置 ubuntu 的软件和更新,允许安装不经认证的软件。

首先打开"软件和更新"对话框,具体可以在 ubuntu 搜索按钮中搜索。

打开后按照下图进行配置(确保勾选了"restricted", "universe, "和"multiverse.")



## 2.设置安装源

官方默认安装源:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu \$(lsb\_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

或来自国内清华的安装源:


 $sudo \ sh \ -c \ '. \ /etc/lsb-release \ \&\& \ echo \ ''deb \ http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/ \ `lsb\_release \ -cs` \ main'' > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'$ 

或来自国内中科大的安装源:

sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/ `lsb\_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'


#### PS:

- 1.打开终端,并复制上面某安装源命令进行安装(注意:使用鼠标右键打开终端或者同时按住ctrl+alt+T打开终端;如图,下面我使用的是清华的安装源)
- 2. 回车后, 可能需要输入管理员密码
- 3. 建议使用国内资源,安装速度更快。



# 3.设置 key

打开终端输入命令: sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654




# 4. 安装

首先需要更新 apt(以前是 apt-get, 官方建议使用 apt 而非 apt-get), apt 是用于从互联网仓库搜索、安装、升级、卸载软件或操作系统的工具。

sudo apt update


等待...



然后,再安装所需类型的 ROS:ROS 多个类型:**Desktop-Full、Desktop、ROS-Base**。这里介绍较为常用的 Desktop-Full(官方推荐)安装: ROS, rqt, rviz, robot-generic libraries, 2D/3D simulators, navigation and 2D/3D perception

#### sudo apt install ros-noetic-desktop-full

等待.....(比较耗时)



安装过程中,遇到下面这种情况,写 y 然后回车继续,等待...。



友情提示:由于网络原因,导致连接超时,可能会安装失败,如下所示:




可以多次重复调用 更新 和 安装命令,直至成功。(如果安装多次失败,可以尝试连手机热点进行安装)

## 5. 配置环境变量

配置环境变量,方便在任意终端中使用 ROS。

echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc



## 卸载

如果需要卸载 ROS 可以调用如下命令:

sudo apt remove ros-noetic-\*

注意:在 ROS 版本 noetic 中无需构建软件包的依赖关系,没有 rosdep 的相关安装与配置。


另请参考: http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu。

# 3 测试 ROS

ROS 内置了一些小程序,可以通过运行这些小程序以检测 ROS 环境是否可以正常运行:


- 1.首先启动三个终端(使用鼠标右键打开终端或者同时按住 ctrl + alt + T 打开终端)
- 2.终端 1 输入: roscore
- 3.终端 2 输入: rosrun turtlesim turtlesim\_node(此时会弹出图形化界面)
- 4.终端 3 输入: rosrun turtlesim turtle\_teleop\_key(注意: 鼠标箭头位于终端 3 中, 才可以通过键盘上下左右键控制图形化界面中乌龟的运动)

最终结果如下所示:



# 4运行仿真小车

- 1. 使用前说明:
- (1)进入广西人工智能大赛无人驾驶竞速赛仿真平台下载所需资料: https://gitee.com/astrophil/u1car ws
- (2)建议安装双系统而非虚拟机模式运行,双系统安装可以参考"Ubuntu 双系统. pdf"
- (3) 安装 ros 功能包



gmapping 功能包:

sudo apt-get install ros-{ros 版本号}-gmapping' move\_base 功能包:


sudo apt-get install ros-{ros 版本号}-move-base' 地图服务包(用于保存与读取地图):

sudo apt install ros-{ros 版本号}-map-server navigation 包(用于定位以及路径规划):


sudo apt install ros-{ros 版本号}-navigation 按键控制功能包:

sudo apt-get install ros-{ros 版本号}-teleop-twist-keyboard

- (5) 如果还缺少其他功能包,按照类似上面的方式进行安装
- (6)编译工作空间'cd ~/u1car ws-master/ && catkin make'



(7) 打开~/.bashrc 文件并添加'source ~/u1car\_ws-master/devel/setup.bash'添加环境变量



(8) 将 u1car\_ws-master/src 文件夹里的 end\_plane 文件夹放入~/.gazebo/models/目录下(使用'ctrl+h'可以查看隐藏文件),不然在联网情况下 gazebo 很难打开



## 2. 使用说明

### (1) 启动仿真环境

终端命令输入'roslaunch u1car\_gazebo Run\_world.launch'即可启动 gazebo 仿真环境;正常情况下,启动之后环境之中包括了赛道、小车、终点标识。

### (2) 实现基本控制

再开终端输入命令 rosrun teleop\_twist\_keyboard teleop\_twist\_keyboard.py 按照提示即可完成基本的控制。

### 3. 启动建图

再开终端输入命令 roslaunch u1car\_map Run\_map\_gmapping.launch 使用基本控制完成建图即可。

完成建图后需要打开新终端使用以下两个命令保存地图:

'cd ~/u1car\_ws-master/src/u1car\_nav/map/'

'rosrun map server map saver'

保存好地图之后把所有命令或终端关掉。

### 4. 启动自主导航

启动仿真环境之后,终端命令输入'roslaunch u1car\_nav Run\_nav.launch' 点击 rviz 可视化界面中的'2D Nav Goal',并在地图中发布终点即可开始导航

