
lesson13_辐射度量学与渲染方程

1引言

前面的章节我们讲解以及实现了一个较为简单的光线追踪模型,但是很显然,它依旧有很多不真实的地方。因此,我们要学会更精确的光线追踪,而这个前提就是,我们需要先学会能更精确反应现实中的光照信息的辐射度量学,以及渲染方程等。

2 辐射度量学

辐射度量学(radiometry)是研究各种电磁辐射(electromagnetic radiation)强弱的学科,研究对于电磁辐射的测量[1]。电磁辐射可被认为是光子组成的粒子流,而电磁辐射的波动形式是电磁波,我们平时看到的可见光就属于电磁波。



可见光谱只占有宽广的电磁波谱的一小部分。图片来自[3]

使用辐射度量学可以从物理上更精准的描述光的信息。

2.1 辐射量

要对电磁辐射进行测量,我们需要首先定义一些辐射量(radiometric quantity)。(就比如我们对苹果这个物体的质量进行测量,我们需要定义质量这个物理量一样。)

英文名称	中文名称	符号	单位	公式	注解
radiant energy	辐射能	Q	Joule, J (焦耳)		电磁辐射的能量
radiant flux / power	辐射通 量 / 功 率	Φ	watts, W(瓦特)	$\frac{dQ}{dt}$	单位时间 的辐射能量
irradiance	辐照度	E	W/m^2	$\frac{d\Phi}{dA}$	辐射通量相对于 面积 的密 度

英文名称	中文名称	符号	单位	公式	注解
radiant intensity	辐射强 度	I	W/sr	$rac{d\Phi}{d\omega}$	辐射通量相对于 立体角 的 密度
radiance	辐射率	L	W/m^2sr	$rac{d^2\Phi}{dAd\omega}$	辐射通量相对于 面积和立 体角的密度 / 对单条光线 中电磁辐射的度量

接下来,我们会逐一讲解以上辐射量。

2.1.1 辐射能 (radiant energy)

思考:一个灯泡会发光发热,我们该如何表示它的总能量呢?

辐射能 (radiant energy) 就是电磁辐射的能量,符号为Q, 单位为J(Joule), 也就是焦耳。电磁辐射可被认为是光子组成的粒子流,因此辐射能也可以认为是光子所携带的能量。

实际上,光源辐射出来的就是辐射能,比如当你打开一个灯泡,灯泡会发出光,这些光是以电磁辐射的形式传播的能量,这些能量的总量就是辐射能。

2.1.2 辐射通量 (radiant flux) / 功率 (power)

思考:一个灯泡单位时间会释放多少能量呢?

辐射通量(radiant flux)又称为功率(power)是单位时间的辐射能(radiant energy),符号为 Φ ,可表示为 $\frac{dQ}{dt}$,单位是watts,W(瓦特)。

实际上每个辐射度量学物理量会对应一个光度学物理量,辐射通量 (radiant flux) 对应光度学中的光通量 (luminous flux) ,单位是流明 (lumen) ,表示光的亮度。

光度学(photometry)会考虑人眼感知可见光强弱,而人眼对于不同波长的光的敏感度是不同的。

而辐射度量学就不会考虑人眼的感知, 而是直接考虑电磁辐射的强弱。

辐射通量 (radiant flux) 是辐射度量学中最基本的单位,而非 辐射能 (radiant energy)。假设还是一个灯泡照射照射在桌面上,照的时间越长,桌面越热,辐射能 (radiant energy) 越大,但我们并不想知道总的辐射能,我们其实希望知道,这个灯泡每秒钟会释放多少焦耳的辐射能,因此我们就引入使用辐射通量 (radiant flux)来表示。这个灯泡的辐射通量 (radiant flux)/功率 (power)为100瓦,表示其每秒钟会释放100焦耳的辐射能 (radiant energy)。

2.1.3 irradiance (辐照度)

思考:把手掌放在灯泡旁边,手掌表面接收到的光的能量是多少呢?


标题中我们将英文写在前面,因为接下来几个概念大家更习惯用英文来表述,中文可能会引起混淆。

irradiance (辐照度) 表示单位面积上的辐射通量,符号为E,单位是 W/m^2 (瓦特每平方米) 。可以表示为 $\frac{d\Phi}{dA}$ 。


具体来说, irradiance (辐照度)表示的是, 电磁辐射入射于物体表面时, 每单位面积的辐射通量 (radiant flux) / 功率 (power)。也可以简单理解为用来描述物体表面接收多少光的能量。

在渲染中,这个单位面积一般是物体的表面,与入射光线垂直的面积。


Irradiance at surface is proportional to cosine of angle between light direction and surface normal.



Top face of cube receives a certain amount of power



Top face of 60° rotated cube receives half power



In general, power per unit area is proportional to $\cos \theta = l \cdot n$



$$E = \frac{\Phi}{A}$$


$$E = \frac{1}{2} \frac{\Phi}{A}$$

$$E = \frac{\Phi}{A}\cos\theta$$

如下图,还是之前例子中的灯泡,这个灯泡的辐射通量/ 功率 Φ 为60W,这个点光源向四周均匀地辐射能量,对于距离光源中心 r 的球壳上,我们取一小块面积A,这个面积上的irradiance(辐照度)E就是 $\frac{d\Phi}{dA}$,也就是 $\frac{\Phi}{4\pi r^2} = \frac{60}{4\pi r^2}$ 。r越大,irradiance(辐照度)越小。

我们可以简单地想象,我们地手掌放在灯泡旁边,这个时候手掌表面单位面积接收到的光的能量就是irradiance(辐照度),我们的手掌距离灯泡越远,感受到的温暖就越小,因为irradiance(辐照度)变小了。

假设手掌距离灯泡1米,那么irradiance(辐照度)的值就是 $\frac{60}{4\pi r^2} = \frac{60}{4\pi} \approx 4.77 W/m^2$ 。这个值就是我们手掌表面单位面积接收到的光的能量。



https://yangwc.com/2020/04/06/Sp

ectral/

在某些地方,使用辐射出射度(radiant emittance,radiant exitance)表示单位面积表面发射的辐射通量。

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiant exitance

公式与irradiance (辐照度) 是一致的。

2.1.3 radiant intensity (辐射强度)

思考: 灯泡往一个特定方向发射的能量是多少呢?


radiant intensity **(辐射强度)** 表示单位立体角上的辐射通量,符号为I,单位是W/sr (瓦特每立体角)。可以表示为 $\dfrac{d\Phi}{d\omega}$ 。

这里提到了立体角的概念,那我们来看看什么是立体角:

立体角

二维角度表示--弧度公式

对于二维的半径为r的圆来说,角度可表示为 $heta=rac{l}{r}$,(弧度公式)



例如


当 $l=2\pi r$, 则 $\theta=2\pi$;

当 $l=rac{1}{2}\pi r$, 则 $heta=rac{1}{2}\pi$.

三维角度表示--立体角

在三维空间中,我们也希望有一个类似于角度的概念,这就是立体角(solid angle),可以理解成从球心指出到球面上的一个很小的面积。、

其公式与二维角度类似,对于半径为r的球来说,立体角 ω 可以表示为 $\omega = \frac{A}{r^2}$,其中A是球面上的面积。




https://en.wikipedia.org/wiki/Solid angle

例如:

对于整个球面来说,其面积为 $4\pi r^2$,所以整个球面的立体角为 $4\pi r^2/r^2=4\pi$ 。 对于半球面来说,其面积为 $2\pi r^2$,所以整个球面的立体角为 $2\pi r^2/r^2=2\pi$ 。


立体角公式推导

实际上在我们后续会遇到的情况中,我们无法直接得到这个立体角对应的面积的大小,而是只知道在球面坐标系下这个立体角的"方向",即下图中的 θ 和 ϕ 。那么我们就需要通过 θ 和 ϕ 来计算面积进而计算立体角。




推导公式的图如下:


下图中,根据上文提到的弧度公式 $heta=rac{l}{r}$,则l=r heta,我们知道AB=rd heta



如下图,在直角三角形AEO中,AE=rsin heta




如下图,依旧根据上文提到的弧度公式 $\theta=\frac{l}{r}$,则 $l=r\theta$,我们知道 $AC=AE*d\phi=rsin\theta d\phi$



由此,我们终于得到ABCD的两个边 $AB=rd heta,AC=rsin heta d\phi$,我们可以算出小"平面"ABCD的面积

那么此时就有:

$$dA = AB * AC = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$
$$d\omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$




对于整个球来说,有:

$$\Omega = \int_{s^2} d\omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi sin heta d heta d\phi = 4\pi$$

综上,在辐射度量学中,我们直接用 ω 来表示三维空间中的方向--立体角(ω 可以由 θ 和 Φ 来进行定义), d $\omega=\sin\theta$ d θ d ϕ 。

回到radiant intensity(辐射强度)上,其定义是单位立体角上的辐射通量,可以表示为 $I=rac{d\Phi}{d\omega}$ 。

由于立体角 $\mathrm{d}\omega=\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$,我们发现, 立体角和半径r是没有关系的,同理,radiant intensity(辐射强度)与距离光源远近无关。见下图



radiant intensity(辐射强度)并没有发生衰减(因为立体角并没有发生变化,图上红绿色那根线),而是irradiance在发生衰减。

如下图,还是之前例子中的灯泡,这个灯泡向四周均匀地辐射能量,即总的发射辐射通量/ 功率 Φ ,然后单位立体角发射radiant intensity(辐射强度) I .

因为有:


$$I = rac{d\Phi}{d\omega}$$

所以想要求出单位时间的能量 ϕ ,我们就可以对各个立体角方向的I进行积分求解,这就可以得到一个点光源均匀的往四周辐射能量,对应的任何方向的intensity推导公式如下:

$$\Phi=\int_{S^2}Id\omega=4\pi I$$
(所有立体角的 $intensity$ 积分起来,能得到功率 $power$) $I=rac{\Phi}{4\pi}$

也就是说,如果是向四周均匀辐射能量的话,任何方向/立体角的Instensity的值都为 $\frac{\Phi}{4\pi}$ 。

Isotropic Point Source



我们再举一个例子,如果这次光源不是均匀发光,而是一个聚光灯,发光集中在某方向,假设在某方向上通过的立体角是0.5 sr,功率是60 W,那么:

$$I=rac{d\Phi}{d\omega}=rac{60}{0.5}=120W/sr$$

2.1.4 radiance (辐射率)

radiance (辐射率) 是单位面积和单位立体角上的辐射通量,符号为L,单位是 W/m^2sr (瓦特每平方米每立体角)。可以表示为 $\frac{d^2\Phi}{dAd\omega}$ 。

radiance (辐射率) 是一个很重要的概念,我们在之前的基础光线追踪章节中,提到的从相机或者眼睛出发,穿过每个像素的光线,就可以用radiance (辐射率)来表示。



我们可以理解为,radiance是irradiance和radiant intensity的结合,irradiance是单位面积上的辐射通量,radiant intensity是单位立体角上的辐射通量,而radiance是单位面积和单位立体角上的辐射通量。

radiance(L)可以看作是单位面积的radiant intensity(I)。radiant intensity是单位立体角上的辐射通量,我们进一步关注一个微小面积往某个微小立体角上发射的辐射通量,这就是radiance。也可以理解为,这个微小面积dA的radiant intensity是向周围各个方向发射能量,而我们只关心这个微小面积向某个微小立体角\特定方向发射的能量,即radiance。

另一方面,radiance(L)可以看作是单位立体角的irradiance(E)。irradiance是单位面积上接收到的所有方向来的辐射通量,如下图,我们仅仅看这个小面积上接收的一个立体角来的辐射通量,这就是radiance。

$$L=rac{dE}{d\omega cos heta}$$

$$\mathrm{d}A \qquad \qquad \mathrm{d}\omega \qquad \qquad \omega$$

反之,如果我们将所有方向的立体角的radiance积分起来,就可以得到irradiance:

$$egin{aligned} & \therefore L_i(\omega) = rac{dE}{d\omega cos heta} \ & \therefore dE(\omega) = L_i(\omega)cos heta d\omega \ & \therefore E = \int_{H^2} L_i(\omega)cos heta d\omega \end{aligned}$$


所以,dA收到的所有能量(也就是irrandiance)就是从各个方向进来的能量求和。其实就是radiance在irradiance的基础上加了一个方向性。 H^2 指的是单位半球面

Irradiance: total power received by area dA

Radiance: power received by area dA from "direction" $\text{d}\omega$

$$dE(\mathbf{p}, \omega) = L_i(\mathbf{p}, \omega) \cos \theta \, d\omega$$
$$E(\mathbf{p}) = \int_{H^2} L_i(\mathbf{p}, \omega) \cos \theta \, d\omega$$

Unit Hemisphere: ${\cal H}^2$



[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Radiometry

[2]real-time rendering 4th

[3]https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%B3%A2