1. 内置对象的含义

在Jsp 页面中不需要声明就可以在脚本和表达式使用的对象

特点

- 由Web 容器自动载入,不需要实例化
- 通过Web 容器实现和管理
- 在 Jsp 页面直接调用内置对象都是合法的

2. Input/Output 内置对象

2.1. request

- 表示客户端对服务端发送的请求,用于接受客户端通过 HTTP 协议传送给服务器端的数据
- 对象类型为 javax.servlet.http.HttpServletRequest
- 作用域为一次 request 请求
- 方法
 - void setCharacterEncoding(String charset)
 - 设置请求体参数的解码字符集
 - String getParameter(String name)
 - 根据参数名获得单一的参数值
 - String[] getParameterValues(String name)
 - 根据参数名获取一组参数值
 - void setAttribute(String name, Object value)
 - 以名/值的方式存储请求域属性
 - Object getAttribute(String name)
 - 根据属性名获取存储的对象数据

2.2. response

- 响应对象,表示服务端对客户端的响应,将 JSP 处理后的结果传回客户端
- 对象类型为 javax.servlet.http.HttpServletResponse
- 方法
 - 。 void setContentType(String name): 设置响应内容的类型和字符编码
 - 。 void sendRedirect(String url): 重定向到指定的 URL 资源

2.3. out

- 负责把处理结果输出的到客户端,控制管理输出的缓冲区(buffer)和输出流(output stream) 向客户端输 出数据
- 与 PrintWriter 功能相同
- 方法
 - 。数据的输出
 - print()/println()
 - 。缓冲区的处理
 - void clearBuffer()
 - void flush()
 - void close()
 - int getBufferSize()
 - int getRemaining()
- 向 out 对象的输出流中写入数据时,先存在缓冲区,满则会自动刷新输出
- page 指令的 autoFlush 和 buffer 属性配置缓冲区参数
 - 。 True 自动刷新
 - 。 False 非自动刷新

3. Context 内置对象

3.1. session 对象

- 表示浏览器与服务器会话的上下文环境,一次会话
- 一次会话的含义: 从客户端浏览器连接服务器开始,到服务器端会话过期或用户主动退出,可以包含浏览器与服务器之间的多次请求与响应
- 方法
 - void setAttribute(String name, Object value)
 - Object getAttribute(String name)
 - 。 void invalidate(): session 对象失效,释放所有的属性空间

3.2. application 对象

- 表示应用程序的上下文环境,表示当前应用程序运行环境,用来获取应用程序上下文环境中的信息
- application 对象在容器启动时实例化,在容器关闭时销毁。作用域为 Web 容器的生命周期
- 方法
 - void setAttribute(String name, Object value)
 - Object getAttribute(String name)
 - void removeAttribute(String name)

3.3. pageContext

- 表示 JSP 页面的上下文环境,作用范围为当前 JSP 页面
- 可以设置任意的作用域
- 获取内置对象的方法
 - getRequest(): 获取请求对象getResponse(): 获取响应对象
 - 。 getSession(): 获取当前 JSP 页面有联系的会话对象
- 存取域属性
 - 。 Object getAttribute(String name, int scope) 默认页面域
 - void setAttribute(String name, Object value, int scope) 默认页面域
 - 。 void removeAttribute(String name, int scope) 默认页面域
 - 。 scope 常量
 - PAGE_SCOPE = 1
 - REQUEST_SCOPE = 2
 - SESSION SCOPE = 3
 - APPLICATION_SCP0E = 4

4. Servlet 内置对象

4.1. page 对象

- 即 this 表示当前 jsp 本身,即被 jsp 翻译后的 Servlet
- 可以调用 Servlet 定义的方法

4.2. config 对象

- 页面配置对象,表示 JSP 页面翻译成 Servlet 页面后的 ServletConfig 对象
- 存放初始的数据结构

5. Error 内置对象

exception 对象

• page 指令的 isErrorPage 设置 True, 才可以使用此对象

6. 四种作用域

- 页面域: 生命周期是页面执行期间,存储在页面与的对象只对于它所在的页面是可以访问的
- 请求域: 生命周期是一次请求过程,包括请求被转发或被包含。存储在请求域中的对象只有此次请求过程中才可以被访问。
- 会话域
 - 。 生命周期是某个<mark>客户端与服务器所连接的时间</mark>
 - 。 客户端在第一次访问服务器时创建会话, 在关闭浏览器或主动退出后会话结束
 - 。 存储在会话域的对象在整个会话期间都可以访问
- 应用域: 生命周期是<mark>从服务器开始执行服务到服务器关闭</mark>,存储在应用域中的对象在整个应用程序运行期间可以被所有 JSP 和 Servlet 共享访问