Машинно-зависимые языки программирования, лекция 1

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

Организация курса

- 2 модуля + экзамен
- 8 лекций, 12 лабораторных работ
- 38 часов самостоятельной подготовки (по учебному плану)

Литература

• Зубков С. В. "Assembler. Для DOS, Windows и Unix"

Цели и программа курса

- изучение низкоуровневого устройства ЭВМ;
- понимание исполнения программ на аппаратном уровне, высокоуровневого устройства и работы процессора;
- умение составлять и читать программы на языках низкого уровня, включая:
 - написание программы на низкоуровневом языке "с нуля";
 - взаимодействие программного кода с устройствами;
 - о использование расширений процессоров;
 - отладку и реверс-инжиниринг исполняемых файлов.


История создания ЭВМ. Появление вычислителей общего назначения.

Архитектура фон Неймана


От решения частных вычислительных задач - к универсальным системам

Принципы фон Неймана:

- 1. Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах.
- 2. Программное управление ЭВМ.
- 3. Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ.
- 4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы.
- 5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы.



Структурная схема ЭВМ



Память. Единица адресации.

Минимальная адресуемая единица памяти - байт:

- 8 бит
- 2⁸=256 значений (0..255)
- $8 = 2^3$
- $\bullet \qquad 256 = 2^8 = 10_{16}^{2} = 100_{16}^{2}$

Машинное слово - машинно-зависимая величина, измеряемая в битах, равная разрядности регистров и шины данных

Параграф - 16 байт

ASCII (acκú) - American standard code for information interchange, CШA, 1963.

	ASCII Code Chart															
_	Θ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	50	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!		#	\$	%	&		()	*	+	,	-		/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<		>	?
4	0	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0
5	P	Q	R	S	T	U	٧	W	Х	Υ	Z	1	١.	1	^	_
6	*	a	ь	С	d	e	f	g	h	i	j	k	ı	m	n	0
7	Р	q	г	5	t	u	v	W	X	у	Z	{		}	~	DEL

- 7-битная кодировка (в расширенном варианте 8битная)
- первые 32 символа непечатные (служебные)
- старшие 128 символов 8-битной кодировки национальные языки, псевдографика и т. п.

Системы счисления

Двоичная (binary)

- 0, 1, 10, 11, 100, 101...
- $2^8 = 256$
- $2^{10} = 1024$
- $2^{16} = 65536$
- Суффикс b. Пример: 1101b

Шестнадцатеричная (hexadecimal)

- 0, 1, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, ..., 19, 1A, 1B, ...
- $2^4 = 10_{16}$
- $2^8 = 100_{16}$
- $2^{16} = 100000_{16}$
- Суффикс h (10h 16). Некоторые компиляторы требуют префикса 0x (0x10)

Представление отрицательных чисел

Знак - в старшем разряде (0 - "+", 1 - "-").

Возможные способы:

- прямой код
- обратный код (инверсия)
- дополнительный код (инверсия и прибавление единицы)

Примеры доп. кода на 8-разрядной сетке

- -1:
- 1. 00000001
- 2. 11111110
- 3. <u>11111111</u>

Смысл: -1 + 1 = 0 (хоть и с переполнением): 111111111 + 1 = (1)00000000

-101101:

- 1. 00101101
- 2. 11010010
- 3. 11010011

Виды современных архитектур ЭВМ


- ARM
- IA64
- MIPS (включая Байкал)
- VLIW (например, Эльбрус)


Семейство процессоров х86 и х86-64

- Микропроцессор 8086: 16-разрядный, 1978 г., 5-10 МГц, 3000 нм
- Предшественники: 4004 4-битный, 1971 г.; 8008 8-битный, 1972 г.; 8080 1974 г.
- Требует микросхем поддержки
- 80186 1982 г., добавлено несколько команд, интегрированы микросхемы поддержки
- 80286 1982 г., 16-разрядный, добавлен защищённый режим
- 80386, 80486, Pentium, Celeron, AMD, ... 32-разрядные, повышение быстродействия и расширение системы команд
- х86-64 (х64) семейство с 64-разрядной архитектурой
- Отечественный аналог К1810ВМ86, 1985 г.



Устройство 8086






Архитектура 8086 с точки зрения программиста (структура блока регистров)

DS

ES



Язык ассемблера

Машинная команда - инструкция (в двоичном коде) из аппаратно определённого набора, которую способен выполнять процессор.

Машинный код - система команд конкретной вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процессором.

Язык ассемблера - машинно-зависимый язык программирования низкого уровня, команды которого прямо соответствуют машинным командам.

Исполняемые файлы. Компиляция. Линковка

- Исполняемый файл файл, содержащий программу в виде, в котором она может быть исполнена компьютером (то есть в машинном коде).
- Получение исполняемых файлов обычно включает в себя 2 шага: компиляцию и линковку.
- Компилятор программа для преобразования исходного текста другой программы на определённом языке в объектный модуль.
- Компоновщик (линковщик, линкер) программа для связывания нескольких объектных файлов в исполняемый.

Исполняемые файлы. Запуск программы. Отладчик

- B DOS и Windows расширения .EXE и .COM
- Последовательность запуска программы операционной системой:
 - 1. Определение формата файла.
 - 2. Чтение и разбор заголовка.
 - 3. Считывание разделов исполняемого модуля (файла) в ОЗУ по необходимым адресам.
 - 4. Подготовка к запуску, если требуется (загрузка библиотек).
 - 5. Передача управления на точку входа.
- Отладчик программа для автоматизации процесса отладки. Может выполнять трассировку, отслеживать, устанавливать или изменять значения переменных в процессе выполнения кода, устанавливать или удалять контрольные точки или условия остановки.

"Простейший" формат исполняемого файла

.COM (command) - простейший формат исполняемых файлов DOS и ранних версий Windows:

- не имеет заголовка;
- состоит из одной секции, не превышающей 64 Кб;
- загружается в ОЗУ без изменений;
- начинает выполняться с 1-го байта (точка входа всегда в начале).

Последовательность запуска СОМ-программы:

- 1. Система выделяет свободный *сегмент* памяти нужного размера и заносит его адрес во все сегментные регистры (CS, DS, ES, FS, GS, SS).
- 2. В первые 256 (100h) байт этого сегмента записывается служебная структура DOS, описывающая программу PSP.
- 3. Непосредственно за ним загружается содержимое СОМ-файла без изменений.
- 4. Указатель стека (регистр SP) устанавливается на конец сегмента.
- 5. В стек записывается 0000h (начало PSP адрес возврата для возможности завершения командой ret).
- 6. Управление передаётся по адресу CS:0100h.

Классификация команд процессора 8086

- Команды пересылки данных
- Арифметические и логические команды
- Команды переходов
- Команды работы с подпрограммами
- Команды управления процессором

Команда пересылки данных MOV

MOV <приёмник>, <источник>

Источник: непосредственный операнд (константа, включённая в машинный код), РОН, сегментный регистр, переменная (ячейка памяти).

Приёмник: РОН, сегментный регистр, переменная (ячейка памяти).

- MOV AX, 5
- MOV BX, DX
- MOV [1234h], CH
- MOV DS, AX

- MOV [0123b], [2345h]
- MOV DS:1000h

Целочисленная арифметика (основные команды)

- ADD <приёмник>, <источник> выполняет арифметическое сложение приёмника и источника. Сумма помещается в приёмник, источник не изменяется.
- SUB <приёмник>, <источник> арифметическое вычитание источника из приёмника.
- MUL <источник> беззнаковое умножение. Умножаются источник и AL/AX, в зависимости от размера источника. Результат помещается в AX либо DX:AX.
- DIV <источник> целочисленное беззнаковое деление. Делится AL/AX на источник. Результат помещается в AL/AX, остаток - в AH/DX.
- INC <приёмник> инкремент на 1
- DEC <приёмник> декремент на 1

Побитовая арифметика (основные команды)

AND <приёмник>, <источник> - побитовое "И".

- AND al, 00001111b
- OR <приёмник>, <источник> побитовое "ИЛИ".
- OR al, 00001111b
- XOR <приёмник>, <источник> побитовое исключающее "ИЛИ". XOR AX, AX
- NOT <приёмник> инверсия

Команда безусловной передачи управления ЈМР

ЈМР <операнд>

- Передаёт управление в другую точку программы (на другой адрес памяти), не сохраняя какой-либо информации для возврата.
- Операнд непосредственный адрес (вставленный в машинный код), адрес в регистре или адрес в переменной.

Команда NOP (no operation)

- Ничего не делает
- Занимает место и время
- Размер 1 байт, код 90h
- Назначение задержка выполнения либо заполнение памяти, например, для выравнивания

Пример

...

XOR AX, AX

MOV BX, 5

label1:

INC AX

ADD BX, AX

JMP label 1



AX O	900	SI	0000	CS	19F	5 IP	0100
BX O	900	DI	0000	DS	19F	5	
CX O	924	BP	0000	ES	19F!	5 HS	19F5
DX O	900	SP	FFFE	SS	19F	5 FS	19F5
CMD	>						
	33C0	650		XOI	27	AX,AX	
	BB050	90		MOL	J	BX,00	105
0105	40			INC	0	AX	
0106	03D8			ADI	0	BX, AX	
0108	EBFB			JM	P	0105	
010A	BA140	91		MOU	J	DX, 01	14
010D	CD21			IN'	Г	21	
	B44C			MOL	1	AH,40	

Взаимодействие программы с внешней средой (ОС, пользователь, ...)

Прерывания - аппаратный механизм для приостановки выполнения текущей программы и передачи управления специальной программе - обработчику прерывания.

Основные виды:

- аппаратные
- программные

int <номер> - вызов (генерация прерывания)

21h - прерывание DOS, предоставляет прикладным программам около 70 различных функций (ввод, вывод, работа с файлами, завершение программы и т.д.)

Номер функции прерыванию 21h передаётся через регистр АН. Параметры для каждой функции передаются собственным способом, он описан в документации. Там же описан способ возврата результата из функции в программу.

Память в реальном режиме работы процессора

Реальный режим работы - режим совместимости современных процессоров с 8086.


Доступен 1 Мб памяти (2^{20} байт), то есть разрядность шины адреса - 20 разрядов.

Физический адрес получается сложением адреса начала сегмента (на основе сегментного регистра) и смещения.

Сегментный регистр хранит в себе **старшие 16 разрядов** (из 20) адреса начала сегмента. 4 младших разряда в адресе начала сегмента всегда нулевые. Говорят, что сегментный регистр содержит в себе **номер параграфа начала сегмента**.

Память в реальном режиме работы процессора пример

Номер параграфа начала сегмента



[SEG]:[OFFSET] => физический адрес:

- SEG необходимо побитово сдвинуть на 4 разряда влево (или умножить на 16, что тождественно)
- К результату прибавить OFFSET

Вычисление физического адреса выполняется процессором аппаратно, без участия программиста.

Распространённые пары регистров: CS:IP, DS:BX, SS:SP

Структура памяти программы. Виды сегментов. Назначение отдельных сегментных регистров

- Сегмент кода регистр CS. Командой MOV изменить невозможно, меняется автоматически по мере выполнения команд.
- Сегмент данных. Основной регистр DS, при необходимости дополнительных сегментов данных задействуются ES, FS, GS.
- Сегмент стека регистр SS

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 2

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

Память в реальном режиме работы процессора пример

Номер параграфа начала сегмента



[SEG]:[OFFSET] => физический адрес:

- SEG необходимо побитово сдвинуть на 4 разряда влево (или умножить на 16, что тождественно)
- К результату прибавить OFFSET

```
5678h:1234h =>
    56780
   宁1234
    579B4
```

Вычисление физического адреса выполняется процессором аппаратно, без участия программиста.

Распространённые пары регистров: CS:IP, DS:BX, SS:SP

Память 8086 (20-разрядная адресация)

00000	00010		FFFFC	
00001	00011		FFFF1	
00002	00012		FFFF2	
00003	00013		FFFF3	
00004	00014		FFFF4	
00005	00015		FFFF5	
00006	00016		FFFF6	
00007	00017		FFFF7	
00008	00018		FFFF8	
00009	00019		FFFF9	
0000A	0001A		FFFF.	
0000B	0001B		FFFFE	
0000C	0001		FFFF	
00000	0001		FFFF	
0000E	0001E		FFFF	
0000F	0001F		FFFF	
Па	араграф 0	Параграф 1		Параграф FFFF

Сегментная модель памяти 8086

Максимальный размер сегмента с начальной сегментной частью адреса 8AFE

	00000	
	00001	
	00010	
	00011	
(8AFE0	
	8AFE1	
Į	8AFE2	
	9AFDF	
	9AFE0	
	FFFFF	

8AFE:0000 = 8AFE0 8AFE:001F = 8AFFF

8AFE:1000 = 8BFE0

8AFE:FFFF = 8AFE0+10000-1 = 9AFDF

Логическая структура памяти. Сегменты

- Сегмент кода (регистр CS)
- Сегменты данных (основной регистр DS, для дополнительных сегментов ES, FS, GS)
- Сегмент стека (регистр SS)

Команда организации цикла LOOP

LOOP метка

Уменьшает регистр СХ на 1 и выполняет переход на метку, если СХ не равен нулю.

Метка не может быть дальше -128..127 байт от команды.

Структура программы на ассемблере

(Зубков С. B. Assembler для DOS, Windows, Unix, глава 3)

- Модули (файлы исходного кода)
 - Сегменты (описание блоков памяти)
 - команды процессора;
 - инструкции описания структур данных, выделения памяти для переменных и констант:
 - макроопределения.

Полный формат строки:

метка

команда/директива операнды ; комментарий

Метки

Вкоде

• Пример:

```
mov cx, 5
label1:
add ax, bx
loop label1
```

• Метки обычно используются в командах передачи управления

Вданных

- label
 - о метка label тип
 - © Возможные типы: BYTE, WORD, DWORD, FWORD, QWORD, TBYTE, NEAR, FAR.
- EQU, =
 - o label EQU выражение
 - о макрос
 - вычисляет выражение в правой части и приравнивает его метке

Директивы выделения памяти

- Директива инструкция ассемблеру, влияющая на процесс компиляции и не являющаяся командой процессора. Обычно не оставляет следов в формируемом машинном коде.
- Псевдокоманда директива ассемблера, которая приводит к включению данных или кода в программу, но не соответствующая никакой команде процессора.
- Псевдокоманды определения данных указывают, что в соответствующем месте располагается переменная, резервируют под неё место заданного типа, заполняют значением и ставят в соответствие метку.
- Виды: DB (1), DW (2), DD (4), DF (6), DQ (8), DT (10).
- Примеры:
 - a DB 1
 - float_number DD 3.5e7
 - text_string DB 'Hello, world!'
- DUP заполнение повторяющимися данными
- ? неинициализированное значение
- uninitialized DW 512 DUP(?)

Описание сегментов программы

- Любая программа состоит из сегментов
- Виды сегментов:
 - сегмент кода
 - о сегмент данных
 - сегмент стека
- Описание сегмента директива SEGMENT:

```
имя SEGMENT [READONLY] [выравнивание] [тип] [разрядность] ['класс'] ...
имя ENDS
```

Параметры директивы SEGMENT

Выравнивание

- BYTE
- WORD
- DWORD
- PARA
- PAGE

Тип

- PUBLIC
- STACK
- COMMON
- AT
- PRIVATE

Класс - любая метка, взятая в одинарные кавычки. Сегменты одного класса будут расположены в памяти друг за другом.

Модели памяти

.model модель, язык, модификатор

- Модели:
 - ТІNУ один сегмент на всё
 - SMALL код в одном сегменте, данные и стек в другом
 - СОМРАСТ допустимо несколько сегментов данных
 - MEDIUM код в нескольких сегментах, данные в одном
 - LARGE. HUGE
- Язык C, PASCAL, BASIC, SYSCALL, STDCALL. Для связывания с ЯВУ и вызова подпрограмм.
- Модификатор NEARSTACK/FARSTACK
- Определение модели позволяет использовать сокращённые формы директив определения сегментов.

Завершение описания модуля. Точка входа

END [точка_входа]

- точка_входа имя метки, объявленной в сегменте кода и указывающее на команду, с которой начнётся исполнение программы.
- Если в программе несколько модулей, только один может содержать точку входа.

Сегментный префикс. Директива ASSUME

 Для обращения к переменной процессору необходимо знать обе составляющие адреса: и сегментную, и смещение.

Пример полной записи - DS:Var1

• Директива ASSUME регистр: имя сегмента устанавливает значение сегментного регистра по умолчанию

```
Data1 SEGMENT WORD 'DATA'
Var1 DW 0
Data1 ENDS
Data2 SEGMENT WORD 'DATA'
Var2 DW 0
Data2 ENDS
Code SEGMENT WORD 'CODE'
    ASSUME CS:Code
ProgramStart:
    mov ax.Data1
    mov ds,ax
    ASSUME DS:Data1
    mov ax.Data2
    mov es,ax
    ASSUME ES:Data2
     mov ax,[Var2]
Code ENDS
END ProgramStart
```

Прочие директивы


- Задание набора допустимых команд: .8086, .186, .286, ..., .586, .686, ...
- Управление программным счётчиком:
 - ORG значение
 - o EVEN
 - ALIGN значение
- Глобальные объявления
 - o public, comm, extrn, global
- Условное ассемблирование

```
IF выражение
...
ELSE
...
ENDIF
```

Виды переходов для команды ЈМР

- short (короткий) -128 .. +127 байт
- near (ближний) в том же сегменте (без изменения регистра CS)
- far (дальний) в другой сегмент (с изменением значения в регистре CS)
- Для короткого и ближнего переходов непосредственный операнд (константа) прибавляется к IP
- Операнды регистры и переменные заменяют старое значение в IP (CS:IP)

Архитектура 8086 с точки зрения программиста (структура блока регистров)



Индексные регистры SI и DI

- SI source index (индекс источника)
- DI destination index (индекс приёмника)
- Могут использоваться в большинстве команд, как регистры общего назначения
- Применяются в специфических командах поточной обработки данных

Способы адресации

(Зубков С. В. Assembler для DOS, Windows, Unix, глава 2)

- непосредственная адресация (mov ax, 2)
- регистровая адресация (mov ax, bx)
- прямая адресация (mov ax, ds:[0032])
- регистровая косвенная адресация (mov ax, [bx])
- адресация по базе со сдвигом (mov ax, [bx]+2; mov ax, 2[bx]).
- адресация по базе с индексированием (допустимы BX+SI, BX+DI, BP+SI, BP+DI):
 - mov ax, [bx+si+2]mov ax, [bx][si]+2
 - mov ax, [bx+2][si] mov ax, [bx][si+2]
 - mov ax, 2[bx][si]
- адресация с масштабированием mov ax, [si*4]
- адресация с масштабированием и смещением mov ax, [bx][si*4]+10h

Регистр FLAGS

Флаги состояния:

- CF (carry flag) флаг переноса
- PF (parity flag) флаг чётности
- AF (auxiliary carry flag) вспомогательный флаг переноса
- ZF (zero flag) флаг нуля
- SF (sign flag) флаг знака
- OF (overflow flag) флаг переполнения

Управляющий флаг:

• DF (direction flag) - флаг направления

Системные флаги:

- IF (interrupt enable flag) флаг разрешения прерываний
- TF (trap flag) флаг трассировки
- IOPL (I/O privilege flag) уровень приоритета ввода-вывода
- NT (nested task) флаг вложенности задач

Команда сравнения СМР

СМР <приёмник>, <источник>

- Источник число, регистр или переменная
- Приёмник регистр или переменная; не может быть переменной одновременно с источником
- Вычитает источник из приёмника, результат никуда не сохраняется, выставляются флаги СF, PF, AF, ZF, SF, OF

Команды условных переходов Јсс

(Зубков С. В. Assembler для DOS, Windows, Unix, глава 2)

cc - condition code

- Переход типа short или near
- Обычно используются в паре с СМР
- Термины "выше" и "ниже" при сравнении беззнаковых чисел
- Термины "больше" и "меньше" при сравнении чисел со знаком

Виды условных переходов (часть 1)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода
JO	Есть переполнение	OF = 1
JNO	Нет переполнения	OF = 0
JS	Есть знак	SF = 1
JNS	Нет знака	SF = 0
JE, JZ	Если равно/если ноль	ZF = 1
JNE, JNZ	Не равно/не ноль	ZF = 0
JP/JPE	Есть чётность / чётное	PF = 1
JNP/JPO	Нет чётности / нечётное	PF = 0
JCXZ	CX = 0	-

Виды условных переходов (часть 2)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода	Знаковый
JB JNAE JC	Если ниже Если не выше и не равно Если перенос	CF = 1	нет
JNB JAE JNC	Если не ниже Если выше или равно Если нет переноса	CF = 0	нет
JBE JNA	Если ниже или равно Если не выше	CF = 1 или ZF = 1	нет
JA JNBE	Если выше Если не ниже и не равно	CF = 0 и ZF = 0	нет

Виды условных переходов (часть 3)

Команда	Описание	Состояние флагов для выполнения перехода	Знаковый
JL JNGE	Если меньше Если не больше и не равно	SF <> OF	да
JGE JNL	Если больше или равно Если не меньше	SF = OF	да
JLE JNG	Если меньше или равно Если не больше	ZF = 1 или SF <> OF	да
JG JNLE	Если больше Если не меньше и не равно	ZF = 0 и SF = OF	да

Команда TEST

TEST <приёмник>, <источник>

- Аналог AND, но результат не сохраняется
- Выставляются флаги SF, ZF, PF

Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
 - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
 - внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
 - программные вызванные командой INT.

Прерывание DOS 21h

- Аналог системного вызова в современных ОС
- Используется наподобие вызова подпрограммы
- Номер функции передаётся через АН

Прерывание DOS - вывод на экран в текстовом режиме

Функция	Назначение	Вход	Выход
02	Вывод символа в stdout	DL = ASCII-код символа	-
09	Вывод строки в stdout	DS:DX - адрес строки, заканчивающейся символом \$	-

Прерывание DOS - ввод с клавиатуры

Функция	Назначение	Вход	Выход
01	Считать символ из stdin с эхом	-	AL - ASCII-код символа
06	Считать символ без эха, без ожидания, без проверки на Ctrl+Break	DL = FF	AL - ASCII-код символа
07	Считать символ без эха, с ожиданием и без проверки на Ctrl+Break	-	AL - ASCII-код символа
08	Считать символ без эха	-	AL - ASCII-код символа
10 (0Ah)	Считать строку с stdin в буфер	DS:DX - адрес буфера	Введённая строка помещается в буфер
0Bh	Проверка состояния клавиатуры	-	AL=0, если клавиша не была нажата, и FF, если была
0Ch	Очистить буфер и считать символ	AL=01, 06, 07, 08, 0Ah	

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 3

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

CMOVcc - условная пересылка данных

CMOVcc <приёмник>, <источник>

Условия аналогичны Јсс

XCHG - обмен операндов между собой

XCHG <операнд1>, <операнд2>

Выполняется над двумя регистрами либо регистром и переменной

XLAT/XLATB - трансляция в соответствии с таблицей

XLAT [адрес]

XLATB

Помещает в AL байт из таблицы по адресу DS:BX со смещением относительно начала таблицы, равным AL.

Адрес, указанный в исходном коде, не обрабатывается компилятором и служит в качестве комментария.

Если в адресе явно указан сегментный регистр, он будет использоваться вместо DS.

LEA - вычисление эффективного адреса

LEA <приёмник>, <источник>

Вычисляет эффективный адрес источника и помещает его в приёмник.

Позволяет вычислить адрес, описанный сложным методом адресации.

Иногда используется для быстрых арифметических вычислений:

```
lea bx, [bx+bx*4]
lea bx, [ax+12]
```

Эти вычисления занимают меньше памяти, чем соответствующие MOV и ADD, и не изменяют флаги.

Двоичная арифметика. ADD, ADC, SUB, SBB

ADD, SUB не делают различий между знаковыми и беззнаковыми числами.

ADC <приёмник>, <источник> - сложение с переносом. Складывает приёмник, источник и флаг CF.

SBB <приёмник>, <источник> - вычитание с займом. Вычитает из приёмника источник и дополнительно - флаг CF.

```
add ax, cx sub ax, cx adc dx, bx sbb dx, bx
```

Арифметические флаги - CF, OF, SF, ZF, AF, PF

IMUL, MUL, IDIV, DIV

Умножение чисел со знаком:

IMUL <источник>

IMUL <приёмник>, <источник>

IMUL <приёмник>, <источник1>, <источник2>

Целочисленное деление со знаком:

IDIV <источник>

Результат округляется в сторону нуля, знак остатка совпадает со знаком делимого.

INC, DEC

INC <приёмник>

DEC <приёмник>

Увеличивает/уменьшает приёмник на 1.

В отличие от ADD, не изменяет CF.

OF, SF, ZF, AF, PF устанавливаются в соответствии с результатом.

NEG - изменение знака

NEG <приёмник>

Переводит число в дополнительный код.

Десятичная арифметика DAA, DAS, AAA, AAS, AAM, AAD

- Неупакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 09h.
- Упакованное двоично-десятичное число байт от 00h до 99h (цифры A..F не задействуются).
- При выполнении арифметических операций необходима коррекция:
 - o 19h + 1 = 1Ah => 20h

inc al daa

Логические команды AND, OR, XOR, NOT, TEST

См. первую лекцию

Логический, арифметический, циклический сдвиг. SAR, SAL, SHR, SHL, ROR, ROL, RCR, RCL

- SAL тождественна SHL
- SHR зануляет старший бит, SAR сохраняет (знак)
- ROR, ROL циклический сдвиг вправо/влево
- RCR, RCL циклический сдвиг через CF

Операции над битами и байтами BT, BTR, BTS, BTC, BSF, BSR, SETcc

- BT <база>, <смещение> считать в CF значение бита из битовой строки
- BTS <база>, <смещение> установить бит в 1
- BTR <база>, <смещение> сбросить бит в 0
- ВТС <база>, <смещение> инвертировать бит
- BSF <приёмник>, <источник> прямой поиск бита (от младшего разряда)
- BSR <приёмник>, <источник> обратный поиск бита (от старшего разряда)
- SETcc <приёмник> выставляет приёмник (1 байт) в 1 или 0 в зависимости от условия, аналогично Jcc

Организация циклов

- LOOP <метка> уменьшает СХ и выполняет "короткий" переход на метку, если СХ не равен нулю.
- LOOPE/LOOPZ <метка> цикл "пока равно"/"пока ноль"
- LOOPNE/LOOPNZ <метка> цикл "пока не равно"/"пока не ноль"

Декрементируют СX и выполняют переход, если СX не ноль и если выполняется условие (ZF).

Строковые операции: копирование, сравнение, сканирование, чтение, запись

Строка-источник - DS:SI, строка-приёмник - ES:DI.

За один раз обрабатывается один байт (слово).

- MOVS/MOVSB/MOVSW <приёмник>, <источник> копирование
- CMPS/CMPSB/CMPSW <приёмник>, <источник> сравнение
- SCAS/SCASB/SCASW <приёмник> сканирование (сравнение с AL/AX)
- LODS/LODSB/LODSW <источник> чтение (в AL/AX)
- STOS/STOSB/STOSW <приёмник> запись (из AL/AX)

Префиксы: REP/REPE/REPZ/REPNE/REPNZ

Управление флагами


- STC/CLC/CMC установить/сбросить/инвертировать CF
- STD/CLD установить/сбросить DF
- LAHF загрузка флагов состояния в АН
- SAHF установка флагов состояния из АН
- CLI/STI запрет/разрешение прерываний (IF)

Загрузка сегментных регистров

- LDS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя DS
- LES <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя ES
- LFS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя FS
- LGS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя GS
- LSS <приёмник>, <источник> загрузить адрес, используя SS

Приёмник - регистр, источник - переменная

Регистры. Стек



Стек

- LIFO/FILO (last in, first out) последним пришёл, первым ушёл
- Сегмент стека область памяти программы, используемая её подпрограммами, а также (вынужденно) обработчиками прерываний
- SP указатель на вершину стека
- В x86 стек "растёт вниз", в сторону уменьшения адресов. При запуске программы SP указывает на конец сегмента

Команды непосредственной работы со стеком

- PUSH <источник> поместить данные в стек. Уменьшает SP на размер источника и записывает значение по адресу SS:SP.
- POP <приёмник> считать данные из стека. Считывает значение с адреса SS:SP и увеличивает SP.
- PUSHA поместить в стек регистры АХ, СХ, DX, BX, SP, BP, SI, DI.
- POPA загрузить регистры из стека (SP игнорируется)
- PUSHF поместить в стек содержимое регистра флагов
- РОРБ загрузить регистр флагов из стека

CALL - вызов процедуры, RET - возврат из процедуры

CALL < операнд>

- Сохраняет адрес следующей команды в стеке (уменьшает SP и записывает по его адресу IP либо CS:IP, в зависимости от размера аргумента)
- Передаёт управление на значение аргумента.

RET/RETN/RETF <число>

- Загружает из стека адрес возврата, увеличивает SP
- Если указан операнд, его значение будет дополнительно прибавлено к SP для очистки стека от параметров

BP – base pointer

- Используется в подпрограмме для сохранения "начального" значения SP
- Адресация параметров
- Адресация локальных переменных

Пример вызова подпрограммы N°1

0. SP = 0200

0000: CALL P1 1. SP = 01FE


0002: MOV BX, AX

...

P1:

0123: MOV AX, 5

0125: **RET** 2. SP = 0200



Пример вызова подпрограммы N°2

```
0. SP = 0200
                                                                          Стек
                                                                                             0200
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
                                          1. SP = 01FE
                                                                          ABCD
0002: CALL P1
                                                                                             01FE
                                          2. SP = 01FC
                                                                         0004
0004: POP DX
                                           4. SP = 0200
                                                                                             01FC
0006: MOV BX, AX
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
;ss:[bp+2] - параметр
0223: MOV AX, 5
0225: RET
                                           3. SP = 01FE
```

Пример вызова подпрограммы N°3

```
0. SP = 0200
                                                                              Стек
                                                                                                  0200
0000: PUSH ABCDh ;передача параметра
                                            1. SP = 01FE
                                                                             ABCD
0002: CALL P1
                                                                                                  01FE
                                             2. SP = 01FC
                                                                              0004
0004: MOV BX, AX
                                                                                                  01FC
P1:
0123: MOV BP, SP ;ss:[bp] - адрес возврата
                                                                                                  01F2
;ss:[bp+2] - параметр
0125: SUB SP, 10 ; §§:[bp-1 .. bp-10] - локальные переменные 3. SP = 01F2
0221: ADD SP, 10
                                             4. SP = 01FC
0223: MOV AX, 5
                                             5. SP = 0200
0225: RET 2
```

Использование стека подпрограммами

Стековый кадр (фрейм) — механизм передачи аргументов и выделения временной памяти с использованием аппаратного стека. Содержит информацию о состоянии подпрограммы.

Включает в себя:

- параметры
- адрес возврата (обязательно)
- локальные переменные

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 4

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

Соглашения о вызовах (calling convensions)

Описания технических особенностей вызова подпрограмм, определяющие:

- способы передачи параметров подпрограммам;
- способы передачи управления подпрограмм;
- способы передачи результатов выполнения из подпрограмм в точку вызова;
- способы возврата управления из подпрограмм в точку вызова.

Распространённые соглашения

- cdecl
- pascal
- stdcall (WinAPI)
- fastcall
- safecall
- thiscall

Прерывания

- Прерывание особая ситуация, когда выполнение текущей программы приостанавливается и управление передаётся программе-обработчику возникшего прерывания.
- Виды прерываний:
 - аппаратные (асинхронные) события от внешних устройств;
 - внутренние (синхронные) события в самом процессоре, например, деление на ноль;
 - о программные вызванные командой int.

Маскирование прерываний

Внешние прерывания, в зависимости от возможности запрета, делятся на:

- маскируемые прерывания, которые можно запрещать установкой соответствующего флага;
- **немаскируемые** (англ. Non-maskable interrupt, NMI) обрабатываются всегда, независимо от запретов на другие прерывания

Таблица векторов прерываний в реальном режиме работы процессора

- Вектор прерывания номер, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний. Векторы прерываний объединяются в таблицу векторов прерываний, содержащую адреса обработчиков прерываний.
- Располагается в самом начале памяти, начиная с адреса 0.
- Доступно 256 прерываний.
- Каждый вектор занимает 4 байта полный адрес.
- Размер всей таблицы 1 Кб.

Срабатывание прерывания

- Сохранение в текущий стек регистра флагов и полного адреса возврата (адреса следующей команды) 6 байт
- Передача управления по адресу обработчика из таблицы векторов
- Настройка стека?
- Повторная входимость (реентерабельность), необходимость запрета прерываний?

IRET - возврат из прерывания

- Используется для выхода из обработчика прерывания
- Восстанавливает FLAGS, CS:IP
- При необходимости выставить значение флага обработчик меняет его значение непосредственно в стеке

Перехват прерывания

- Сохранение адреса старого обработчика
- Изменение вектора на "свой" адрес
- Вызов старого обработчика до/после отработки своего кода
- При деактивации восстановление адреса старого обработчика

Установка обработчика прерывания в DOS

- int 21h
 - АН=35h, AL= номер прерывания возвращает в ES:ВХ адрес обработчика (в ВХ 0000:[AL*4], а в ES - 0000:[AL*4+2].)
 - AH=25h, AL=номер прерывания, DS:DX адрес обработчика

Некоторые прерывания

- 0 деление на 0
- 1 прерывание отладчика, вызывается после каждой команды при флаге ТЕ
- 3 "отладочное", int 3 занимает 1 байт
- 4 переполнение при команде INTO (команда проверки переполнения)
- 5 при невыполнении условия в команде BOUND (команда контроля индексов массива)
- 6 недопустимая (несуществующая) инструкция
- 7 отсутствует FPU
- 8 таймер
- 9 клавиатура
- 10h прерывание BIOS

Прерывание BIOS 10h

AH = 00h	установка видеорежима, код в AL
AH = 02h	установить позицию курсора
AH = 08h	считать символ и атрибуты из позиции курсора
AH = 09h	записать символ и атрибуты в позицию курсора
AH = 0Ch	задать пиксель
AH = 0Dh	прочитать цвет пикселя

Резидентные программы

- Резидентная программа та, которая остаётся в памяти после возврата управления DOS
- Завершение через функцию 31h прерывания 21h / прерывание 27h
- DOS не является многозадачной операционной системой
- Резиденты частичная реализация многозадачности
- Резидентная программа должна быть составлена так, чтобы минимизировать используемую память

Завершение с сохранением в памяти

- int 27h
 - DX = адрес первого байта за резидентным участком программы (смещение от PSP)
- int 21h, ah=31h
 - > AL код завершения
 - о DX объём памяти, оставляемой резидентной, в параграфах

Порты ввода-вывода

- Порты ввода-вывода отдельное адресное пространство для взаимодействия программы, выполняемой процессором, с устройствами компьютера.
- IN команда чтения данных из порта ввода
- OUT команда записи в порт вывода
- Пример:

```
IN al, 61h
OR al, 3
OUT 61h, al
```

Макроопределения

Макроопределение (макрос) - именованный участок программы, который ассемблируется каждый раз, когда его имя встречается в тексте программы.

Определение:
 имя MACRO параметры

 ENDM

 Пример: load_reg MACRO register1, register2 push register1 pop register2 ENDM

Директива присваивания =

Директива присваивания служит для создания целочисленной макропеременной или изменения её значения и имеет формат: Макроимя = Макровыражение

- Макровыражение (или Константное выражение) выражение, вычисляемое препроцессором, которое может включать целочисленные константы, макроимена, вызовы макрофункций, знаки операций и круглые скобки, результатом вычисления которого является целое число
 - Операции: арифметические (+, -, *, /. МОD), логические, сдвигов, отношения

Директивы отождествления EQU, TEXTEQU

Директива для представления текста и чисел:

Макроимя EQU нечисловой текст и не макроимя ЛИБО число

Макроимя EQU < Операнд>

Макроимя TEXTEQU Операнд

• Пример:

X EQU [EBP+8]

MOV ESI,X

Макрооперации

- % вычисление выражение перед представлением числа в символьной
- форме
- <> подстановка текста без изменений
- & склейка текста
- ! считать следующий символ текстом, а не знаком операции
- ;; исключение строки из макроса

Блоки повторения

- REPT число ... ENDM повтор фиксированное число раз
- IRP или FOR: IRP form, < fact_1[, fact_2,...] > ... ENDM Подстановка фактических параметров по списку на место формального
- IRPC или FORC:
 IRPC form, fact ... ENDM
 Подстановка символов строки на место формального параметра
- WHILE: WHILE cond ... ENDM

Директивы условного ассемблирования

- IF: IF c1 ELSEIF c2 **ELSE ENDIF**
- IFB <par> истинно, если параметр не определён
- IFNB <par> истинно, если параметр определён

- IFIDN <s1>,<s2> истинно, если строки совпадают IFDIF <s1>,<s2> истинно, если строки разные IFDEF/IFNDEF <name> истинно, если имя объявлено/не объявлено

Директивы управления листингом

- Листинг файл, формируемый компилятором и содержащий текст ассемблерной программы, список определённых меток, перекрёстных ссылок и сегментов.
- TITLE, SUBTTL заголовок, подзаголовок на каждой странице
- РАGЕ высота, ширина
- NAME имя программы
- .LALL включение полных макрорасширений, кроме ;;
- .XALL по умолчанию
- .SALL не выводить тексты макрорасширений
- .NOLIST прекратить вывод листинга

Комментарии

comment @

... многострочный текст...

@

Машинно-зависимые языки программирования, лекция **5**

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

32-разрядные процессоры (386+)

Производство х86: 1985 - ~2010

32-разрядные:

- Регистры, кроме сегментных
- Шина данных
- Шина адреса (2³² = 4Гб ОЗУ)

Режимы работы

8086 (1978 г.) -> 80186 (1982 г.)

- -> 80286 (1982 г.) добавлен защищённый режим
- -> 80386 (1985 г.) архитектура стала 32-разрядной
- -> 80486 (1989 г.) -> Pentium -> ... -> (современные процессоры)

"Реальный" режим (режим совместимости с 8086)


- обращение к оперативной памяти происходит по реальным (действительным) адресам, трансляция адресов не используется;
- набор доступных операций не ограничен;
- защита памяти не используется.

"Защищённый" режим

- обращение к памяти происходит по виртуальным адресам с использованием механизмов защиты памяти;
- набор доступных операций определяется уровнем привилегий (кольца защиты): системный и пользовательский уровни

Режим V86, ...


Регистры х86



EFLAGS





EIP



Индексные







Машинно-специфичные регистры

Система команд


- Аналогична системе команд 16-разрядных процессоров
- Доступны как прежние команды обработки 8- и 16-разрядных аргументов, так и 32-разрядных регистров и переменных
- Пример:

```
mov eax, 12345678h
xor ebx, ebx
mov bx, 1
add eax, ebx ; eax=12345679h
```

Модели памяти

- Плоская код и данные используют одно и то же пространство
- Сегментная сложение сегмента и смещения
- Страничная виртуальные адреса отображаются на физические постранично
 - виртуальная память метод управления памятью компьютера, позволяющий выполнять программы, требующие больше оперативной памяти, чем имеется в компьютере, путём автоматического перемещения частей программы между основной памятью и вторичным хранилищем (файл, или раздел подкачки)
 - основной режим для большинства современных ОС
 - в x86 минимальный размер страницы 4096 байт
 - основывается на таблице страниц структуре данных, используемой системой виртуальной памяти в операционной системе компьютера для хранения сопоставления между виртуальным адресом и физическим адресом. Виртуальные адреса используются выполняющимся процессом, в то время как физические адреса используются аппаратным обеспечением. Таблица страниц является ключевым компонентом преобразования виртуальных адресов, который необходим для доступа к данным в памяти.

Страничная организация памяти



Управление памятью в х86

- В сегментных регистрах селекторы
 - 13-разрядный номер дескриптора
 - какую таблицу использовать глобальную или локальную
 - уровень привилегий запроса 0-3
- По селектору определяется запись в одной из таблиц дескрипторов сегментов
- При включённом страничном режиме по таблице страниц определяется физический адрес страницы либо выявляется, что она выгружена из памяти, срабатывает исключение и операционная система подгружает затребованную страницу из "подкачки" (swap)

Поддержка многозадачности

TSS (Task State Segment — сегмент состояния задачи) — специальная структура в архитектуре x86, содержащая информацию о задаче (процессе). Используется ОС для диспетчеризации задач, в т. ч. переключения на стек ядра при обработке прерываний и исключений

Исключения

- **Исключения** (Exceptions) подразделяются на отказы, ловушки и аварийные завершения.
- Отказ (fault) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку. После обслуживания этого исключения управление возвращается снова на ту же инструкцию (включая все префиксы), которая вызвала отказ. Отказы, использующиеся в системе виртуальной памяти, позволяют, например, подкачать с диска в оперативную память затребованную страницу или сегмент.
- Ловушка (trap) это исключение, которое обнаруживается и обслуживается после выполнения инструкции, его вызывающей. После обслуживания этого исключения управление возвращается на инструкцию, следующую за вызвавшей ловушку. К классу ловушек относятся и программные прерывания.
- **Аварийное завершение** (abort) это исключение, которое не позволяет точно установить инструкцию, его вызвавшую. Оно используется для сообщения о серьезной ошибке, такой как аппаратная ошибка или повреждение системных таблиц.

Peгистр EFLAGS

FLAGS + 5 специфических флагов

Регистры управления памятью

- GDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов (GDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- IDTR: 6-байтный регистр, содержит 32-битный линейный адрес начала таблицы глобальных дескрипторов обработчиков прерываний (IDT) и 16-битный размер (лимит, уменьшенный на 1)
- LDTR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий текущую таблицу локальных дескрипторов
- TR: 10-байтный регистр, содержит 16-битный селектор для GDT и весь 8-байтный дескриптор из GDT, описывающий TSS текущей задачи

Регистры управления процессором

- CRO флаги управления системой
 - PG включение режима страничной адресации
 - управление отдельными параметрами кеша
 - WP запрет записи в страницы "только для чтения"
 - NE ошибки FPU вызывают исключение, а не IRQ13
 - TS устанавливается процессором после переключения задачи
 - РЕ включение защищённого режима
- CR1 зарезервирован
- CR2 регистр адреса ошибки страницы содержит линейный адрес страницы, при обращении к которой произошло исключение #PF
- CR3 регистр основной таблицы страниц
 - 20 старших бит физического адреса начала каталога таблиц либо 27 старших бит физического адреса начала таблицы указателей на каталоги страниц, в зависимости от бита PAE в CR4
 - Управление кешированием и сквозной записью страниц
- CR4 регистр управления новыми возможностями процессоров (c Pentium)

Отладочные регистры

- DRO..DR3 32-битные линейные адреса четырёх возможных точек останова по доступу к памяти
- DR4, DR5 зарезервированы
- DR6 (DSR) регистр состояния отладки. Содержит причину останова
- DR7 (DCR) регистр управления отладкой. Управляет четырьмя точками останова

Машинно-специфичные регистры

- Управление кешем
- Дополнительное управление страничной адресацией
- Регистры расширений процессора: ММХ и т.д.

Системные и привилегированные команды

- Выполнение ограничено, в основном, нулевым кольцом защиты
- LGDT, SGDT
- LLDT, SLDT
- LTR, STR
- LIDT, SIDT
- MOV CR0..CR4 или DR0..DR7, <источник>
- ..

Страничная адресация - преобразование линейного адреса в физический

- Линейный адрес:
 - о биты 31-22 номер таблицы страниц в каталоге
 - о биты 21-12 номер страницы в выбранной таблице
 - о биты 11-0 смещение от физического адреса начала страницы в памяти
- Каждое обращение к памяти требует двух дополнительных обращений!
- Необходим специальный кеш страниц TLB
- Каталог таблиц/таблица страниц:
 - о биты 31-12 биты 31-12 физического адреса таблицы страниц либо самой страницы
 - атрибуты управления страницей

Механизм защиты

- Механизм защиты ограничение доступа к сегментам или страницам в зависимости от уровня привилегий
- К типам сегментов реального режима (код, стек, данные) добавляется TSS сегмент состояния задачи. В нём сохраняется вся информация о задаче на время приостановки выполнения. Размер - 68h байт.
- Структура:
 - о селектор предыдущей задачи
 - Регистры стека 0, 1, 2 уровней привилегий
 - EIP, EFLAGS, EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI, CS, DS, ES, FS, HS, SS, LDTR
 - флаги задачи
 - о битовая карта ввода-вывода (контроль доступа программы к устройствам)

64-разрядные процессоры (x86-64) AMD - c 2001, Intel - c 2003

- Режимы работы:
 - Legacy mode совместимость с 32-разрядными процессорами
 - Long mode 64-разрядный режим с частичной поддержкой 32-разрядных программ. Рудименты V86 и сегментной модели памяти упразднены
- Регистры:
 - о целочисленные 64-битных регистры общего назначения RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP;
 - новые целочисленные 64-битных регистры общего назначения R8 R15
 - 64-битный указатель RIP и 64-битный регистр флагов RFLAGS.

EXE-файлы в Windows

Структура файла формата РЕ:

- 1. DOS-секция
- 2. РЕ-заголовок
 - o NT header: сигнатура, указатели на основной и опциональный заголовки
 - o File header: допустимая архитектура, кол-во секций, время создания, указатель на таблицу символов
 - Optional header: точка входа, секция кода, секция данных, базовый адрес, количество каталогов
- 3. Таблица секций
- 4. Секции

ELF (Executable and Linking format)

- 1. Заголовок 52/64 байта, начинающийся с сигнатуры 0x7f ELF:
 - класс файла, метод кодирования, версия заголовка, расширения АВІ
 - тип файла
 - архитектура
 - о версия формата
 - о адрес точки входа
 - смещение таблиц заголовков программы и заголовков секций
 - число заголовков и секций
- 2. Таблица заголовков
- 3. Таблица заголовков секций
- 4. Секции и сегменты

Mach-O

- 1. Заголовок
 - о сигнатура Oxfeedface/Oxfeedfacf
 - о тип процессора, подтип
 - о количество и размер команд загрузки
 - о флаги
- 2. Команды загрузки (указания, как и куда загружать блоки файла)
- 3. Сегменты, в каждом до 255 секций

Машинно-зависимые языки программирования, лекция 6

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

Cопроцессор (FPU – Floating Point Unit)

Изначально - отдельное опциональное устройство на материнской плате, с 80486DX встроен в процессор

Операции над 7-ю типами данных

- целое слово (16 бит)
- короткое целое (32 бита)
- длинное слово (64 бита)
- упакованное десятичное (80 бит)
- короткое вещественное (32 бита)
- длинное вещественное (64 бита)
- расширенное вещественное (80 бит)

Форма представления числа с плавающей запятой в FPU

Нормализованная форма представления числа (1,...*2 ехр)

Экспонента увеличена на константу для хранения в положительном виде

Пример представления 0,625 в коротком вещественном типе:

- 1/4+1/8 = 0.101b
- 1,01b*2⁻¹
- Бит 31 знак мантиссы, 30-23 экспонента, увеличенная на 127, 22-0 мантисса без первой цифры

Все вычисления FPU - в расширенном 80-битном формате

Особые числа FPU

Положительная бесконечность: знаковый - 0, мантисса - нули, экспонента - единицы Отрицательная бесконечность: знаковый - 1, мантисса - нули, экспонента - единицы NaN (Not a Number):

- qNAN (quiet) при приведении типов/отдельных сравнениях
- sNAN (signal) переполнение в большую/меньшую сторону, прочие ошибочные ситуации

Денормализованные числа (экспонента = 0): находятся ближе к нулю, чем наименьшее представимое нормальное число

Регистры FPU

- RO..R7, адресуются не по именам, а рассматриваются в качестве стека ST. ST соответствует регистру текущей вершине стека, ST(1)..ST(7) прочие регистры
- SR регистр состояний, содержит слово состояния FPU. Сигнализирует о различных ошибках, переполнениях
- CR регистр управления. Контроль округления, точности
- TW 8 пар битов, описывающих состояния регистров: число, ноль, не-число, пусто
- FIP, FDP адрес последней выполненной команды и её операнда для обработки исключений

Исключения FPU

- Неточный результат произошло округление по правилам, заданным в CR. Бит в SR хранит направление округления
- Антипереполнение переход в денормализованное число
- Переполнение переход в "бесконечность" соответствующего знака
- Деление на ноль переход в "бесконечность" соответствующего знака
- Денормализованный операнд
- Недействительная операция

Команды пересылки данных FPU

- FLD загрузить вещественное число из источника (переменная или ST(n)) в стек. Номер вершины в SR увеличивается
- FST/FSTP скопировать/считать число с вершины стека в приёмик
- FILD преобразовать целое число из источника в вещественное и загрузить в стек
- FIST/FISTP преобразовать вершину в целое и скопировать/считать в приёмник
- FBLD, FBSTP загрузить/считать десятичное BCD-число
- FXCH обменять местами два регистра (вершину и источник) стека

Базовая арифметика FPU

- FADD, FADDP, FIADD сложение, сложение с выталкиванием из стека, сложение целых.
 Один из операндов вершина стека
- FSUB, FSUBP, FISUB вычитание
- FSUBR, FSUBRP, FISUBR обратное вычитание (приёмника из источника)
- FMUL, FMULP, FIMUL умножение
- FDIV, FDIVP, FIDIV деление
- FDIVR, FDIVRP, FIDIVR обратное деление (источника на приёмник)
- FPREM найти частичный остаток от деления (делится ST(0) на ST(1)). Остаток ищется цепочкой вычитаний, до 64 раз

Базовая арифметика FPU (продолжение)

- FABS взять модуль числа
- FCHS изменить знак
- FRNDINT округлить до целого
- FSCALE масштабировать по степеням двойки (ST(0) умножается на 2ST(1))
- FXTRACT извлечь мантиссу и экспоненту. ST(0) разделяется на мантиссу и экспоненту, мантисса дописывается на вершину стека
- FSQRT вычисляет квадратный корень ST(0)

Команды сравнения FPU

- FCOM, FCOMPP сравнить и вытолкнуть из стека
- FUCOM, FUCOMPP сравнить без учёта порядков и вытолкнуть
- FICOM, FICOMP, FICOMP сравнить целые
- FCOMI, FCOMIP, FUCOMI, FUCOMIP (P6)
- FTST сравнивает с нулём
- FXAM выставляет флаги в соответствии с типом числа

Трансцендентные операции FPU

- FSIN
- FCOS
- FSINCOS
- FPTAN
- FPATAN
- F2XM1 2^x-1
- FYL2X, FYL2XP1 $y*log_2x$, $y*log_2(x+1)$

Константы FPU

- FLD1 1,0
- FLDZ +0,0
- FLDPI число Пи
- FLDL2E log₂e
- FLDL2T log₂10
- FLDLN2 In(2)
- FLDLG2 Ig(2)

Команды управления FPU

- FINCSTP, FDECSTP увеличить/уменьшить указатель вершины стека
- FFREE освободить регистр
- FINIT, FNINIT инициализировать сопроцессор / инициализировать без ожидания (очистка данных, инициализация CR и SR по умолчанию)
- FCLEX, FNCLEX обнулить флаги исключений / обнулить без ожидания
- FSTCW, FNSTCW сохранить CR в переменную / сохранить без ожидания
- FLDCW загрузить CR
- FSTENV, FNSTENV сохранить вспомогательные регистры (14/28 байт) / сохранить без ожидания
- FLDENV загрузить вспомогательные регистры
- FSAVE, FNSAVE, FXSAVE сохранить состояние (94/108 байт) и инициализировать, аналогично FINIT
- FRSTOR, FXRSTOR восстановить состояние FPU
- FSTSW, FNSTSW сохранение CR
- WAIT, FWAIT обработка исключений
- FNOP отсутствие операции

Команда CPUID (с 80486)

Идентификация процессора

- Если EAX = 0, то в EAX максимальное допустимое значение (1 или 2), а EBX:ECX:EDX 12байтный идентификатор производителя (ASCII-строка).
- Если EAX = 1, то в EAX версия, в EDX информация о расширениях
 - о ЕАХ модификация, модель, семейство
 - EDX: наличие FPU, поддержка V86, поддержка точек останова, CR4, PAE, APIC, быстрые системные вызовы, PGE, машинно-специфичный регистр, CMOVcc, MMX, FXSR (MMX2), SSE
- Если EAX = 2, то в EAX, EBX, ECX, EDX возвращается информация о кэшах и TLB

MMX (Multimedia Extensions - 1997, Pentium MMX)

Увеличение эффективности обработки больших потоков данных (изображения, звук, видео...) - выполнение простых операций над массивами однотипных чисел.

- 8 64-битных регистров MM0..MM7 **мантиссы регистров FPU**. При записи в MMn экспонента и знаковый бит заполняются единицами
- Пользоваться одновременно и FPU, и MMX не получится, требуется FSAVE+FRSTOR
- Типы данных ММХ:
 - о учетверённое слово (64 бита);
 - упакованные двойные слова (2);
 - о упакованные слова (4);
 - о упакованные байты (8).
- Команды MMX перемещают упакованные данные в память или обычные регистры целиком, но арифметические и логические операции выполняют поэлементно.
- *Насыщение* замена переполнения/антипереполнения превращением в максимальное/минимальное значение

Команды пересылки данных ММХ

- MOVD, MOVQ пересылка двойных/учетверённых слов
- РАСКSSWB, PACKSSDW упаковка со знаковым насыщением слов в байты/двойных слов в слова. Приёмник -> младшая половина приёмника, источник -> старшая половина приёмника
- PACKUSWB упаковка слов в байты с беззнаковым насыщением
- PUNPCKH**BW**, PUNPCKH**DQ** распаковка и объединение старших элементов источника и приёмника через 1

Арифметические операции ММХ

- PADDB, PADDW, PADDD поэлементное сложение, перенос игнорируется
- PADDSB, PADDSW сложение с насыщением
- PADDUSB, PADDUSW беззнаковое сложение с насыщением
- PSUBB, PSUBW, PDUBD вычитание, заём игнорируется
- PSUBSB, PSUBSW вычитание с насыщением
- PSUBUSB, PSUBUSW беззнаковое вычитание с насыщением
- РМІLНW, РМULLW старшее/младшее умножение (сохраняет старшую или младшую части результата в приёмник)
- РМADDWD умножение и сложение. Перемножает 4 слова, затем попарно складывает произведения двух старших и двух младших

Команды сравнения ММХ

- PCMPEQB, PCMPEQW, PCMPEQD проверка на равенство. Если пара равна соответствующий элемент приёмника заполняется единицами, иначе нулями
- РСМРGТВ, РСМРGTW, РСМРGTD сравнение. Если элемент приёмника больше, то заполняется единицами, иначе - нулями

Логические операции ММХ

- PAND логическое И
- PANDN логическое НЕ-И (штрих Шеффера) (источник*НЕ(приёмник))
- POR логическое ИЛИ
- PXOR исключающее ИЛИ

Сдвиговые операции ММХ

- PSLLW, PSLLD, PSLLQ логический влево
- PSRLW, PSRLD, PSRLQ логический вправо
- PSRAW, PSRAD арифметический вправо

Pacширение SSE (Streaming SIMD Extensions - Pentium III, 1999)

- Single Instruction, Multiple Data: одна инструкция множество данных
- Решение проблемы параллельной работы с FPU
- 8 128-разрядных регистров
- Свой регистр флагов
- Основной тип вещественные одинарной точности (32 бита)
- Целочисленные команды работают с регистрами ММХ
- Команды:
 - Пересылки
 - Арифметические
 - о Сравнения
 - Преобразования типов
 - Погические
 - Целочисленные
 - Упаковки
 - Управления состоянием
 - Управления кэшированием
- Развитие: SSE2, SSE3...

SSE2 (2000 r., Pentium 4), SSE3 (2004 r.)

SSE2:

- Развитие и SSE, и MMX, окончательная замена MMX
- Числа двойной точности (2 64-битных в одном регистре)
- 144 новых команды в дополнение к 70 из первой версии SSE
- необходим для Google Chrome с версии 32

SSE3:

- 13 новых инструкций
- горизонтальная работа с регистрами (сложение и вычитание значений в одном регистре)
- необходим для Google Chrome с версии 89

SSE4 (2007 r.)

- 54 новых инструкции (47 SSE4.1 + 7 SSE 4.2)
- опции gcc, начиная с версии 4.3: -msse4.1, -msse4.2, -msse4 (оба набора)
- ускорение видеокодеков
- вычисление CRC32
- обработка строк

Pacширение AVX (Advanced Vector Extensions), 2008 г.

- регистры увеличены со 128 (XMM) до 256 (YMM0-YMM15) бит;
- SSE-инструкции используют младшую половину YMM-регистров, не меняя старшую часть;
- "неразрушающие" (трёхоперандные) инструкции: c = a + b вместо a = a + b;
- AVX3 (2013 г.) 512-битное расширение (регистры ZMM0-ZMM31).

Pacширение AES (Intel Advanced Encryption Standard New Instructions; AES-NI, 2008)

Цель - ускорение шифрования по алгоритму AES

Команды:

- раунда шифрования;
- раунда расшифровывания;
- способствования генерации ключа

Виды трансляторов ассемблера

- MASM
- TASM
- NASM
- FASM
- YASM
- as
- ...

АТ&Т-синтаксис

Синтаксис стандартного ассемблера для UNIX - as

Основные отличия от Intel-синтаксиса:

- 1. Имена регистров предваряются префиксом %.
- 2. Обратный порядок операндов: вначале источник, затем приёмник.
- 3. Размер операнда задается суффиксом, замыкающим инструкцию.
- 4. Числовые константы записываются в Си-соглашении.
- 5. Для получения смещения метки используется префикс \$.

Создание оконных приложений на ассемблере под х86

Системный вызов — обращение прикладной программы к ядру операционной системы для выполнения какой-либо операции.

Для реализации оконных приложений необходима линковка с соответствующими библиотеками и использование как их функций, так и системных вызовов.

Дизассемблирование. Реверс-инжиниринг

Дизассемблер - транслятор, преобразующий машинный код, объектный файл или библиотечные модули в текст программы на языке ассемблера.

Дизассемблирование - процесс получения текста программы на ассемблере из программы в машинных кодах.

Реверс-инжиниринг (обратная разработка) — исследование готовой программы с целью понять принцип работы, поиска недокументированных возможностей или внесения изменений.

Машинно-зависимые языки программирования, лекция **7**

Каф. ИУ7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023 г.

RISC-архитектура

Ранние архитектуры процессоров (комплексные, CISC (Complex instruction set computer)):

- большее количество команд
- разные способы адресации для упрощения написания программ на ассемблере
- поддержка конструкций языков высокого уровня

Недостатки: на практике многие возможности CISC используются компиляторами ЯВУ ограниченно, а их поддержка затратна.

RISC (reduced instruction set computer):

- сведение набора команд к простым типовым
- большее количество регистров (возможно за счёт общего упрощения архитектуры)
- стандартизация формата команд, упрощение конвейеризации

Семейство процессоров ARM

Свыше 90% рынка процессоров для мобильных устройств ARMv1 – 1985 г.

Современные версии архитектуры - ARMv7 (32-разрядная), ARMv8 (64-разрядная).

ARMv9 - перспективная архитектура с поддержкой векторных инструкций SVE2.

Профайлы: Classic, Microcontroller, Real-time, Application (последняя буква в архитектуре) Регистры общего назначения ARMv8.1:

- R0-R29 (Xnn 64-разрядный алиас, Wnn 32-разрядный алиас младшей половины)
- SP
- LR (R30) (регистр связи)
- РС (счётчик команд)

Режимы ARM

- User mode обычный режим выполнения программ. В этом режиме выполняется большинство программ.
- Fast Interrupt (FIQ) режим быстрого прерывания (меньшее время срабатывания).
- Interrupt (IRQ) основной режим прерывания.
- System mode защищённый режим для использования операционной системой.
- Abort mode режим, в который процессор переходит при возникновении ошибки доступа к памяти (доступ к данным или к инструкции на этапе prefetch конвейера).
- Supervisor mode привилегированный пользовательский режим.
- Undefined mode режим, в который процессор входит при попытке выполнить неизвестную ему инструкцию

Уровни исключений ARMv8

- ELO (user) пользовательские программы
- EL1 (kernel) ядро ОС
- EL2 (hypervisor) гипервизоры виртуальных машин
- EL3 (secure monitor) наиболее привилегированный уровень

Наборы команд ARM

- А32 (32-разрядные)
- Thumb (16-разрядные, более компактные)
- Thumb2 (16- и 32-разрядные)
- А64 (32-разрядные)

Расширения

- VFP v1-v5
- SIMD, NEON, SVE
- AES, SHA

Current Program Status Register (CPSR)

Bits	Name	Function	
[31]	N	Negative condition code flag	
[30]	Z	Zero condition code flag	
[29]	С	Carry condition code flag	
[28]	V	Overflow condition code flag	
[27]	Q	Cumulative saturation bit	
[26:25]	IT[1:0]	If-Then execution state bits for the Thumb IT (If-Then) instruction	
[24]	J	Jazelle bit	
[19:16]	GE	Greater than or Equal flags	
[15:10]	IT[7:2]	If-Then execution state bits for the Thumb IT (If-Then) instruction	
[9]	E	Endianness execution state bit: 0 - Little-endian, 1 - Big-endian	
[8]	Α	Asynchronous abort mask bit	
[7]	I	IRQ mask bit	
[6]	F	FIRQ mask bit	
[5]	Т	Thumb execution state bit	
[4:0]	М	Mode field	

Быстрые (FIQ) и обычные (IRQ) прерывания

Fast interrupt - режим для получения данных от оборудования, минимизирующий задержки:

- скорость обработки выше;
- допустима работа только одного обработчика единовременно;
- может быть только одно;
- обработчик может устанавливаться непосредственно по адресу вектора;
- не может вызывать другие прерывания.

Standart interrupt - все прочие прерывания.

Базовые команды ARM

Команды пересылки данных: LDR, STR, MOV

Арифметические команды: ADD, SUB, MUL

Команды деления отсутствуют. Замена для деления на константу - умножение на заранее вычисленную степень 2, затем сдвиг.

Побитовые операции: ANR, ORR, XOR, LSLS, LSRS, ASR, ROR, RRX...

Команда сравнения СМР

Команды ветвления B, BL, BLX, Bnn

- В (Branch) переход
- BL (Branch with link) переход с сохранением адреса возврата в LR
- BLX переход с переключением системы команд
- BEQ, BNE, BLT, BLE, BGT, BGE...

Допускаются команды push lr, pop pc.

Вызов программного прерывания

SWI immed_8 (0..255)

Переводит процессор в Supervisor mode, CPSR сохраняется в Supervisor Mode SPSR, управление передаётся обработчику прерывания по вектору.

Архитектура VLIW. Эльбрус-8С

VLIW (very large instruction word) - продолжение идей RISC для многопроцессорных систем. В каждой инструкции явно указывается, что должно делать каждое ядро процессора.

Эльбрус-8С:

- 8 ядер
- в каждом ядре 6 арифметико-логических каналов со своими АЛУ и FPU, до 24 операций за такт

Широкая команда Эльбруса

Широкая команда - набор элементарных операций, которые могут быть запущены на исполнение в одном такте.

Доступны:

- 6 АЛУ (возможности различны)
- Устройство передачи управления
- 3 устройства для операций над предикатами
- 6 квалифицирующих предикатов
- 4 устройства асинхронного для команд чтения данных
- 4 32-разрядных литерала для констант

Определяющие свойства архитектуры "Эльбрус"

- Регистровый файл (рабочие регистры) 256 регистров (32 для глобальных данных и 224 для стека процедур)
 - механизм регистровых окон: вызывающая подпрограмма выделяет вызываемой область в своём регистровом окне; на начало указывает регистр WD
 - пространство регистров подвижной базы пространство в текущем окне, на начало указывает регистр BR
- Предикатный файл 32 регистра со значениями true/false
- Подготовка передачи управления (disp) подготовка к переходам при ветвлении для исключения задержек
- Асинхронный доступ к массивам

Java. Java virtual machine (JVM)

Java - объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems.

Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре, для которой существует реализация виртуальной Java-машины.

Байт-код Java — набор инструкций, исполняемых виртуальной машиной Java. Каждый код операции байт-кода — один байт.

Группы инструкций:

- загрузка и сохранение (например, ALOAD_0, ISTORE),
- арифметические и логические операции (например, IADD, FCMPL),
- преобразование типов (например, I2B, D2I),
- создание и преобразование объекта (например, NEW, PUTFIELD),
- управление стеком (например, DUP, POP),
- операторы перехода (например, GOTO, IFEQ),
- вызовы методов и возврат (например, INVOKESTATIC, IRETURN).

javap - дизассемблер файлов классов Java

Платформа .NET. CLR, CIL

.NET (2002) - платформа, основанная на CLR (Common Language Runtime, общеязыковая исполняющая среда).

CLR — исполняющая среда для байт-кода CIL (MSIL), в которой компилируются программы, написанные на .NET-совместимых языках программирования. CIL (Common Intermediate Language) — «высокоуровневый ассемблер» виртуальной машины .NET, основанный на работе со стеком.

ildasm, ilasm - дизассемблер/ассемблер промежуточного языка (intermediate language)

WebAssembly (wasm)

WebAssembly — это бинарный формат инструкций для стековой виртуальной машины, предназначенной для компиляции программ на ЯВУ (C, C++, C#, Go, TypeScript/AssemblyScript, Kotlin, Pascal, Rust, D, Erlang) для WEB.

Исходный код на С	«линейный ассемблерный байт-код»	бинарный код WASM
<pre>int factorial(int n) { if (n == 0) return 1; else return n * factorial(n-1); }</pre>	get_local 0 i64.eqz if i64 i64.const 1 else get_local 0 get_local 0 i64.const 1 i64.sub call 0 i64.mul end	20 00 50 04 7e 42 01 05 20 00 20 00 42 01 7d 10 00 7e 0b