

Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu điện đi

I. Giao diện

1.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm, nút chức năng

1.2 Khu vực lưới hiển thị

II. Mô tả chi tiết

2.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm

2.2 Mô tả chi tiết nút chức năng

2.2.1 Tìm kiếm

2.2.2 Đối chiếu thủ công

2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu

I. Giao diện

1.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm, nút chức năng

Đối chiếu IMAP

Đối chiếu tất toán IMAP - TTX

Đối chiếu điện đi IMAP - DRO

Đối chiếu điện đi IMAP - DRO

Đối chiếu thủ công

Xuất excel

Mã loại

Tất cả

PMH Ref điện đến

Số tiền

Từ ngày

01/10/2026

Loại tiền

Tất cả

Đến ngày

01/10/2026

Kết quả đối chiếu

Tất cả

Phiên đối chiếu

Tất cả

PMH Ref điện đi

Trạng thái điện đi ghi nhận tại IMAP

Tìm kiếm

1.2 Khu vực lưới hiển thị

Số tham chiếu điện đi	Kết quả đối chiếu	Mã loại	Ngày giao dịch	PMH REF điện đến	Trạng thái tại IMAP	PMH REF điện đi	Trạng thái tại DRO	Trạng thái xử lý điện tại DRO	Phiên đối chiếu	Thời gian đối chiếu	Số tiền giao dịch	Loại tiền	GDV	KSV
IMAPDRO9901C23081800000161501	Khớp	ML0			1 - Thất bại		1 - Thất bại				1.000.000.000	VND	990XLDTD	990XLDTDSU
IMAPDRO9901D23121400000071101	Lỗi	ML1			2 - Timeout		0 - Thành công				886.007	USD	990XLDTD	990XLDTDSU
IMAPDRO9901SP24031200000011701	IMAP có, DRO không có	ML3			2 - Timeout						200	USD	990XLDTD	990XLDTDSU
IMAPDRO9901C23081800000163701	IMAP không có, DRO có	ML6					2 - Timeout				1200	VND	990XLDTD	990XLDTDSU

II. Mô tả chi tiết

2.1 Khu vực điều kiện tìm kiếm

	Trường thông tin	Kiểu hiển thị	Kiểu thao tác	Bắt buộc	Mặc định	Mô tả	Trường dữ liệu tìm kiếm tương ứng tại DB
1	Mã loại	Drop-down list	Input	N	Tất cả	- Mã loại điện đến - NSD có thể chọn 1 giá trị trong danh sách mã loại - ML0 - ML1	IMAP_TRAN_DETAIL.TRANSACTION_SOURCE

						◦ ML2 ◦ ML3 ◦ ML4 ◦ ML5 ◦ ML6 ◦ ML7 ◦ ML8 ◦ ML9.2 ◦ ML9.4 ◦ Tất cả	
2	PMH REF điện đến	Textbox	Input	N	Null	• Số tham chiếu thông tin điện đến IMAP	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.PMH_REF
3	PMH REF điện đi	Textbox	Input	N	Null	• Số tham chiếu thông tin điện đi DRO	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.DRO_REF
4	Số tiền	Textbox	Input	N	Null	• Số tiền	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.AMT
5	Loại tiền	Drop-down list	Input	N	Tất cả	• Loại tiền • NSD có thể chọn 1 giá trị trong danh sách loại tiền trong tham số	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.CCY
6	Kết quả đối chiếu	Drop-down list	Input	N	Tất cả	• Kết quả đối chiếu • NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau ◦ Tất cả ◦ Danh sách trạng thái đối chiếu tham chiếu Phụ lục - Đối chiếu IMAP III. Bộ trạng thái kết quả đối chiếu tin điện IMAP DRO	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.REC_STATUS

7	Trạng thái điện đi ghi nhận tại IMAP	Drop-down list	Input	N	Tất cả	- Trạng thái điện đi ghi nhận tại IMAP - NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau - Tất cả 0 - Thành công 1 - Thất bại 2 - Timeout 3 - Pending 5 - DRO phản hồi trạng thái không xác định 6 - Tạo mới 7 - Lỗi gọi tạo điện DRO	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.IMAP_TRANSACTION_STATUS
8	Từ ngày	Date picker	Input	N	current date	Khoảng thời gian bắt đầu tìm kiếm kết quả đối chiếu	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.TIME_CHECK
9	Đến ngày	Date picker	Input	N	current date	Khoảng thời gian kết thúc tìm kiếm kết quả đối chiếu	
10	Phiên đối chiếu	Drop-down list	Input	N	Tất cả	- Phiên đối chiếu - NSD có thể chọn 1 giá trị trong các options sau - Tất cả - Danh sách phiên đối chiếu tham chiếu Phụ lục - Đối chiếu IMAP I. Danh sách phiên đối chiếu	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.SESSION
11	Tìm kiếm	Button	Click			NSD có thể tìm kiếm kết quả đối chiếu dựa theo các thông tin đã nhập trên màn hình	

						Chi tiết mô tả tại Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu điện đi 2.2.1 Tìm kiếm	
1 2	Đối chiếu thủ công	Button	Click			NSD có thể yêu cầu đối chiếu bút toán thủ công, chi tiết mô tả tại Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu điện đi 2.2.2 Đối chiếu thủ công	
1 3	Xuất excel	Button	Click			NSD có thể xuất kết quả đối chiếu đã tìm kiếm trên màn hình dưới dạng file excel	

2.2 Mô tả chi tiết nút chức năng

2.2.1 Tìm kiếm

- Join thông tin bảng PMH_IMAP_DRO_COMPARE với IMAP_TRAN_DETAIL để lấy thêm thông tin mã loại GD (IMAP_TRAN_DETAIL.TRANSACTION_SOURCE) với điều kiện dưới đây. Trường hợp có nhiều bản ghi có cùng thông tin chỉ cần lấy 1 bản ghi:
 - PMH_DOI_CHIEU_BUTTON.IMAP_REF = IMAP_TRAN_DETAIL.PMH_REF
- Tìm kiếm thông tin tại dữ liệu vừa join được thỏa mãn các điều kiện NSD nhập trên màn hình tương ứng với trường dữ liệu tìm kiếm tương ứng
- Hiển thị kết quả tìm kiếm lên khu vực lưới hiển thị. Mapping hiển thị mô tả chi tiết tại [Màn hình đối chiếu IMAP - tab đối chiếu điện đi | 2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu](#)

2.2.2 Đối chiếu thủ công

- Cho phép yêu cầu đối chiếu tin điện theo rule mô tả tại [Đối chiếu điện đi IMAP - DRO](#). Thời gian gom điện đối chiếu từ 0h (ngày T) → thời điểm yêu cầu đối chiếu
- Kết quả đối chiếu được lưu vào bảng PMH_IMAP_DRO_COMPARE với SESSION = 99 (phiên thủ công).
- Kết quả đối chiếu thủ công chỉ lưu trữ lần đối chiếu gần nhất trong ngày (trước khi lưu trữ KQ, xóa kết quả đối chiếu phiên thủ công (ngày T) đã có trong bảng - insert kết quả mới)

2.3 Khu vực lưới hiển thị kết quả đối chiếu

	Trường thông tin	Kiểu hiển thị	Kiểu thao tác	Cố định (Y/N)	Mô tả
1	Số tham chiếu điện đi	Label	Read only	Y	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.APP_REF
2	Kết quả đối chiếu	Label	Read only	Y	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.REC_STATUS  Hiển thị giá trị tương ứng với trạng thái đối chiếu - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP III. Bộ trạng thái kết quả đối chiếu tin điện IMAP DRO
3	Mã loại	Label	Read only	N	IMAP_TRAN_DETAIL.TRANSACTION_SOURCE
4	Ngày giao dịch	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.POSTED_DATE
5	PMH REF điện đến	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.PMH_REF
6	Trạng thái tại IMAP	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.IMAP_TRAN_STATUS  Hiển thị giá trị tương ứng với trạng thái tran_status tại IMAP - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP 4. Danh sách TRAN_STATUS tại IMAP
7	PMH REF điện đi	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.DRO_REF
8	Trạng thái tại DRO	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.DRO_TRAN_STATUS  Hiển thị giá trị tương ứng với trạng thái tran_status tại DRO - tham chiếu

					tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP 5. Danh sách TRAN_STATUS tại DRO
9	Trạng thái xử lý điện tại DRO	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.DRO_DISPLAY_STATUS  <i>Hiển thị giá trị tương ứng với trạng thái display_status tại DRO - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP 6. Danh sách DISPLAY_STATUS tại DRO</i>
10	Phiên đối chiếu	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.SESSION  <i>Hiển thị giá trị tương ứng với tên phiên đối chiếu - tham chiếu tại Phụ lục - Đối chiếu IMAP 1. Danh sách phiên đối chiếu</i>
11	Thời gian đối chiếu	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.TIME_CHECK
12	Số tiền giao dịch	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.AMT
13	Loại tiền	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.CCY
14	GDV	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.TELLERID
15	KSV	Label	Read only	N	PMH_IMAP_DRO_COMPARE.SUPERVISOR_ID