

网站证书 /v1/certs

获取证书列表

GET	/v1/certs	调试
page	当前页码	1
limit	单页显示数量	10
name	模糊搜索证书名称	
des	模糊搜索备注	
cert_type	证书类型，可选值为lets, zeross,custom	
dnsapi	用到此dnsapi的证书	
expire	证书还有几天到期	
enable	1为启用或者0为禁用	▼
sync_state	证书同步状态，可选状态为 done,pending,failed,process	
issue_state	证书签发状态，可选状态为 done,pending,failed,process	
valid	指已经可以用于绑定网站的证书，即let's encrypt或zeross证书已经签发好并同步，或者自上传的证书已经同步好	▼

返回结果



```
"count": 2,
"data": [{
  "auto_renew": 1,
  "create_at2": "2021-11-25 08:34:59",
  "domain": "for-test.cdnfly.cn",
  "enable": 1,
  "expire_time2": null,
  "id": 135,
  "issue_state": "failed",
  "name": "for-test.cdnfly.cn免费证书",
  "retry_at2": "2021-11-25 08:50:10",
  "start_time": null,
  "sync_state": null,
  "task_enable": 1,
  "task_ret": "xxx",
  "type": "lets",
  "uid": 2,
  "update_at": null,
  "username": "jason"
},
{
  "auto_renew": 1,
  "create_at2": "2021-11-16 15:00:03",
  "domain": "for-test.cdnfly.cn",
  "enable": 1,
  "expire_time2": "2022-02-14 23:59:59",
  "id": 134,
  "issue_state": null,
  "name": "for-test.cdnfly.cn",
  "retry_at2": null,
  "start_time": null,
  "sync_state": null,
  "task_enable": null,
  "task_ret": null,
  "type": "custom",
  "uid": 2,
  "update_at": null,
  "username": "jason"
}
]
```

添加单个或多个证书 (多个证书时, 数据格式为数组)

name string	required 证书名称	
des string	备注	
type string	required 证书类型，可选为custom、lets、zerossI	
dnsapi string	用于申请证书的dnsapi，通常用于通配符证书的申请	
domain string	申请证书的域名，当证书类型为lets或zerossI时，此项必填	
key string	密钥内容，当证书类型为custom时，此项必填	
cert string	证书内容，当证书类型为custom时，此项必填	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "1",
  "msg": "证书添加成功"
}
```

批量修改证书（提交的数据格式为数组）

PUT /v1/certs 调试

id integer	证书ID	
name string	证书名称	
des string	备注	
type		

dnsapi string	用于申请证书的dnsapi，通常用于通配符证书的申请	
domain string	申请证书的域名，当证书类型为lets或zeross时，此项必填	
key string	密钥内容，当证书类型为custom时，此项必填	
cert string	证书内容，当证书类型为custom时，此项必填	
auto_renew boolean	是否自动续签	
enable boolean	禁用或启用	
reissue string	设置为1时，表示需要重签证书	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "更新证书成功"
}
```

获取单个证书内容

GET	/v1/certs/<证书ID>	调试
action string	为download时，为下载证书，同时需要指定access_token	
access_token string	登录用户时返回的access_token，需要把/替换为_，+替换为-	

返回结果

```
{
  "code": 0,
```



```
    "create_at": null,
    "des": "",
    "dnsapi": null,
    "domain": "for-test.cdnfly.cn",
    "enable": 1,
    "expire_time": null,
    "id": 134,
    "issue_task_id": null,
    "key": "xxx",
    "name": "for-test.cdnfly.cn",
    "start_time": null,
    "task_id": null,
    "type": "custom",
    "uid": 2,
    "update_at": null,
    "version": 1
  },
  "msg": null
}
```

修改单个证书

PUT	/v1/certs/<证书ID>	调试
name	证书名称	
des	备注	
type	证书类型，可选为custom、lets、zeross1	
dnsapi	用于申请证书的dnsapi，通常用于通配符证书的申请	
domain	申请证书的域名，当证书类型为lets或zeross1时，此项必填	
key	密钥内容，当证书类型为custom时，此项必填	
cert	证书内容，当证书类型为custom时，此项必填	

enable boolean	禁用或启用	
reissue string	设置为1时，表示需要重签证书	

返回结果 提交内容

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "更新证书成功"
}
```

删除证书

DELETE /v1/certs/<证书ID, 多个以逗号分隔>	调试
-------------------------------------	----

返回结果

```
{
  "code": 0,
  "data": "",
  "msg": "证书删除成功"
}
```

上一篇: [网站分组 /v1/site-groups](#)

下一篇: [申请证书的dnsapi /v1/dnsapis](#)