
ETESP








Generalizando

Numa mesma família: o raio atômico aumenta de cima para baixo na tabela, devido ao aumento do número de níveis.

Num mesmo período: o raio atômico aumenta da direita para a esquerda na tabela periódica.

TABELA PERIÓDICA



| Raio Atômico

O raio atômico pode ser considerado uma medida aproximada do tamanho de um átomo. É a distância aproximada do seu núcleo até o elétron mais externo. O raio atômico dos elementos é uma propriedade periódica, pois seus valores variam periodicamente, isto é, aumentam e diminuem seguidamente com o aumento do número atômico.

22 W DI 22 W DI 22 W DI 23 W DI 23 W DI 24 W DI 25 W DI 26 W D

Regra de Slater



GOUNICY CERTIT

| Raio Atômico

| Regra de Slater

REGRA DE SLATER

2×81 A+15

Carga Nuclear

A carga nuclear de um átomo é dada pelo número de prótons presentes no núcleo deste átomo e é chamada número atômico (Z).

z = carga nuclear = número de prótons

A carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico.

Carga Nuclear Efetiva

A carga nuclear efetiva não é igual à carga no núcleo devido ao efeito dos elétrons internos.

Efeito de penetração e blindagem

Cada elétron de um átomo é protegido (blindado) do efeito de atração da carga nuclear pelos elétrons do mesmo nível de energia e, principalmente, pelos elétrons dos níveis mais internos.

23 M D 24 M D 24 M D 25 M D 26 M D 26

Apenas uma parte da carga nudear atua realmente sobre os elétrons: é a Carga Nuclear Efetiva (Zef).

Carga Nuclear Efetiva Zef

QUÍMICA GERALÍ PROFESSOR JOTA I ESCOLA TÉCNICA ESTA DUAL DE SÃO PAULO

↑ Zef ↑ Z

QUÍMICA GERALI. PROPESSOR JOTA I. ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO PAULO.

Quando aumenta a carga nuclear efetiva - Zef aumenta a carga nuclear-Z

TABELA PERIÓDICA

doloney earns

Tabela periódica

Propriedades Periódicas

| Raio Atômico

Regra de Slater

Regra de Slater

Para determinar Zef, os elétrons são divididos em grupos (a cada um corresponde uma constante de blindagem diferente).

(1s); (2s, 2p); (3s, 3p); (3d); (4s, 4p); (4d); (4f); (5s, 5p)

Cálculo da carga nuclear efetiva, $Z_{\text{ef,}}$, sentida por um elétron na última camada de um átomo, subtraindo-se o efeito de blindagem dos outros elétrons.

1- Os elétrons são considerados em grupos: (1s) (2s,2p) (3s,3p) (3d) (4s,4p) (4d) (4f) (5s,5p) ..., ou seja, os elétrons s e p são considerados sempre num mesmo grupo.

Blindagem

2- Para um elétron num grupo (ns,np) cada elétron no mesmo grupo produz uma blindagem de 0,35 . blindagem de 0,35 .

3- Os elétrons na camada mais interna, n-1, blindam 0,85.

blindagem de 0,85.

4- Os elétrons em camadas mais internas ainda, n-2, n-3, etc., blindam 1,0.

blindagem de 1,00.

5- Para um elétron num grupo (nd) ou (nf) cada elétron no mesmo grupo produz uma blindagem de 0,35, mas os elétrons de todos os outros grupos à esquerda no item 1, blindam 1,0. (Esta regra acaba sendo usada somente para os íons de metais de transição, não para átomos neutros cujos subníveis mais externos são (n+1)s.)

21 M D 21 M D

2×81 A+16

REGRA DE SLATER

OBS.: Para o cálculo das eletronegatividades de Allred-Rochow, se calcula a carga nuclear efetiva em relação a um elétron adicional colocado na camada mais externa do átomo, Z*_{AR*} Z_{efAR}

QUÍMICA GERALI PROFESSOR JOTA | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SÃO PAULO




TABELA PERIÓDICA

Os elétrons são considerados em grupos: (1s) (2s,2p) (3s,3p) (3d) (4s,4p) (4d) (4f) (5s,5p) ..., os elétrons s e p são considerados sempre num mesmo grupo.

Regra de Slater

Exemplos

Li



Efeito blindagem

Os elétrons das camadas mais internas blindam os elétrons das camadas mais externas Carga Nuclear Efetiva

Z é o número atômico S é a blindagem

TABELA PERIÓDICA

ETESP

J

Carga Nuclear Efetiva

 $Z_{ef} = Z_{-} S$

Z é o número atômico

Sé a blindagem



Diagrama de Linnus Pauling

 $_{19}K - 1s^2(2s^2 2p^6)(3s^2 3p^6)4s^4$

Regra de Slater

$$$ = 0.0,35 + 8.0,85 + 10.1 = 16,8$$

$$Z_{ef} = 19 - 16,8 = 2,2$$



REGRA DE SLATER

K




TABELA PERIÓDICA

| Propriedades Periódicas | Regra de Slater | Raio Atômico Regra de Slater Exemplos Carga Nuclear Efetiva é o número atômico é a blindagem $Z_{ef} = Z - S$




Diagrama de Linnus Pauling


26Fe-1s2 (2s2 2p6) (3s2 3p6) 3d6 4s2

Regra de Slater

$$Z_{ef} = 26 - 22,5 = 3,5$$








Eletronegatividades de Allred-Rochow

$$Z_{\text{efAR}} = 26 - 25,7 = 0,3$$



Obs.: Este caso é improvável, o Ferro é um metal e têm a tendência de perder elétrons e não de ganhar. Além disso esta configuração ficaria muito instável. Apenas para fins didáticos

| Propriedades Periódicas

Carga Nuclear Efetiva

 $Z_{ef} = Z - S$

é o número atômico


é a blindagem



Diagrama de Linnus Pauling


 $_{26}$ Fe -1s 2 (2s 2 2p 6) (3s 2 3p 6) 3d 6 4s 2

Regra de Slater



$$Z_{ef} = 26 - 22,5 = 3,5$$





Eletronegatividades de Allred-Rochow

$$Z_{\text{efAR}} = 26 - 23,5 = 2,5$$