

STOCKIFY MULTI-WAREHOUSE WMS

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

Stockify Multi-Warehouse Operations Manual

ฉบับปฏิบัติงานจริงในคลังสินค้า พร้อมภาพประกอบหน้าจอจริงจากระบบ 100%

เวอร์ชัน:	2.0 (Official Live Release)
วันที่อัปเดต:	กันยายน 2026
ขอบเขตคลังสินค้า:	สำนักงานใหญ่ และโกดัง 1 ถึง 5 (wh-01 – wh-06)
ระบบรองรับ:	Desktop Browser & Mobile PDA Barcode Terminal
ฐานข้อมูลหลัก:	Google Sheets (Source of Truth) & Express Integration

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือทางการสำหรับฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า, หัวหน้าคลัง, ฝ่ายผลิต และผู้ดูแลระบบ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Stockify

(Stockify Multi-Warehouse Operations Manual — ฉบับปฏิบัติงานจริงพร้อมภาพประกอบหน้าจอ)

เวอร์ชันเอกสาร: 2.0 (พร้อมภาพหน้าจอจริงจากระบบ)

อัปเดตล่าสุด: กันยายน 2026

ระบบที่รองรับ: Stockify Web Application (Desktop & Mobile Barcode Terminal)

ฐานข้อมูลหลัก: Google Sheets (Source of Truth) ควบคู่ระบบเชื่อมโยง Express Accounting

ขอบเขตคลังสินค้า: สำนักงานใหญ่ (wh-06) และโกดัง 1 ถึง โกดัง 5 (wh-01 – wh-05)

สารบัญ (Table of Contents)

- [1. บทนำและโครงสร้างระบบ \(System Overview\)](#)
- [2. การเข้าสู่ระบบ \(Authentication & Login\)](#)
 - 2.1 เข้าสู่ระบบสำหรับแอดมินและผู้จัดการ (Desktop Login)
 - 2.2 เข้าสู่ระบบพนักงานสำหรับพนักงานคลัง (4-Digit PIN & Warehouse QR)
- [3. งานรับสินค้าเข้าโกดัง \(Receive Movement - RCV\)](#)
 - 3.1 ขั้นตอนการสแกนรับสินค้าพนักงาน (พนักงานคลัง)
 - 3.2 การระบุจำนวนและเลือกตำแหน่งจัดเก็บ (ชั้นวาง)
 - 3.3 การตรวจสอบและส่งเอกสารรออนุมัติ
- [4. งานอนุมัติเอกสารรับเข้า \(Approvals\) สำหรับแอดมิน](#)
 - 4.1 การตรวจสอบรายการในหน้าอนุมัติ
 - 4.2 การกดอนุมัติ (Approve) เพื่อตัดเข้าสต็อกจริง
 - 4.3 การปฏิเสธเอกสาร (Reject)
- [5. งานเบิกและโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง \(Transfer / Issue Movement - TRF\)](#)
 - 5.1 แอดมินสร้างใบเบิกสินค้า (Create Transfer Order)
 - 5.2 พนักงานคลังต้นทางรับแจ้งเตือนและเดินหยิบสินค้า (Staff Picking Workflow)
 - 5.3 พนักงานนำสินค้าไปส่งและสแกนตำแหน่งปลายทาง
 - 5.4 ผู้อนุมัติ/แอดมิน อนุมัติตัดยอดสต็อก
- [6. งานจัดย้ายตำแหน่งสินค้าภายในคลัง \(Move Movement - MOV\)](#)
 - 6.1 การย้ายสินค้าแบบ 2 ขั้นตอน (ต้นทาง → สินค้า → ปลายทาง)
- [7. งานสั่งผลิตและประกอบชุดสินค้า \(Production Order - OP\)](#)
 - 7.1 ตรวจสอบสูตรการผลิต (BOM) และวัตถุดิบพร้อมใช้ในโกดัง 2
 - 7.2 บันทึกคำสั่งผลิตและตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ
- [8. การค้นหาและจัดการสินค้า \(Products Management\)](#)
 - 8.1 การค้นหา กรองสต็อกแยกตามโกดัง

- 8.2 การเพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
- 8.3 การพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสินค้า

9. [การพิมพ์ QR Code ประจำโกดัง และบาร์โค้ดชั้นวางสินค้า](#)

- 9.1 การพิมพ์ QR Code ประจำคลังสินค้า (สำหรับพนักงานสแกน Login)
- 9.2 การพิมพ์บาร์โค้ดพิกัดชั้นวางสินค้า (Location Barcodes)

10. [การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลกับ Express \(Express Import\)](#)

- 10.1 นำเข้ารายการรับเข้าจาก Express (/express-import/receive)
- 10.2 นำเข้ารายการเบิกจ่ายจาก Express (/express-import/issue)

11. [การจัดการพนักงานและสิทธิ์การใช้งาน \(Users & Roles\)](#)

- 11.1 การสร้างบัญชีพนักงานและตั้งรหัส PIN 4 หลัก
- 11.2 การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงคลังสินค้า
- 11.3 การตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งาน (Login Logs)

12. [การแก้ไขปัญหาหน้างานและคำถามที่พบบ่อย \(Troubleshooting & FAQs\)](#)

บทที่ 1: บทนำและโครงสร้างระบบ

Stockify คือระบบบริหารคลังสินค้าแบบหลายคลัง (Multi-Warehouse) ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหน้างานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบย้อนหลังได้ 100% โดยทำงานควบคู่กับ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลกลาง

1.1 โครงสร้างรหัสคลังสินค้า (Warehouse Codes)

ระบบแบ่งคลังสินค้าออกเป็น 6 แห่งหลัก:

รหัสระบบ	ชื่อคลังสินค้า	บทบาทและลักษณะงาน
wh-06	สำนักงานใหญ่	ศูนย์ประสานงานและคลังหลักส่วนกลาง
wh-01	โกดัง 1	คลังสินค้าสำเร็จรูปและจัดส่ง
wh-02	โกดัง 2	คลังวัตถุดิบ อะไหล่ และฝ่ายผลิต (BOM)
wh-03	โกดัง 3	คลังสินค้าสำรอง / รอจัดสรร
wh-04	โกดัง 4	คลังสินค้าทั่วไป
wh-05	โกดัง 5	คลังสินค้าทั่วไป

1.2 มาตรฐานเลขที่เอกสารในระบบ


ทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบจะมีเลขที่เอกสารกำกับเสมอในรูปแบบ {PREFIX}-YYYYMMDD-XXXXXX ดังนี้:

- RCV- ... : ใบรับสินค้าเข้าโกดัง (Receive Movement)
- TRF- ... : ใบเบิกและโอนย้ายสินค้านระหว่างคลัง (Transfer Movement)
- MOV- ... : ใบจัดย้ายตำแหน่งสินค้าภายในคลัง (Move Location Movement)
- OP- ... : ใบสั่งผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Production Order)
- ADJ- ... : ใบปรับปรุงยอดสต็อกจากการตรวจนับ (Adjustment)

บทที่ 2: การเข้าสู่ระบบ

2.1 การเข้าสู่ระบบสำหรับแอดมินและผู้จัดการ (Desktop Login)

ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบและฝ่ายจัดการที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์สำนักงาน




ภาพที่ 2.1: หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน (Desktop Sign-In) บัญชี `ty@stockify.com`

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เข้าไปที่ลิงก์ระบบ เช่น `http://localhost:3000/login`
2. กรอกข้อมูลบัญชีผู้ดูแลระบบ:
 - Username / Email: `ty@stockify.com`
 - Password: `tyty56tyty`
3. คลิกปุ่มสีเขียว [Sign In] เพื่อเข้าสู่ระบบ (เข้าสู่ระบบในชื่อ คุณทิวา กร — สิทธิผู้ดูแลระบบ)

2.2 การเข้าสู่ระบบพนักงานสำหรับพนักงานคลัง (Warehouse PIN Login)

ออกแบบพิเศษสำหรับพนักงานหน้างานที่ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดพกพา เข้างานได้รวดเร็วเพียงสแกน QR ประจำโกดังและแตะ PIN 4 หลัก



ภาพที่ 2.2: หน้าจอกรอกรหัส PIN 4 หลัก (ตัวอย่างรหัสพนักงาน: 5555) พร้อมแถบระบุโกดัง 1

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:

1. สแกนป้าย QR Code ประจำโกดัง:

- ใช้กล้องมือถือสแกนป้าย QR Code ที่ติดอยู่หน้าประตูโกดัง (เช่น ป้ายโกดัง 1)
- หน้าจอจะเปิดขึ้นพร้อมแสดงแถบสีเขียวระบุโกดัง เช่น **เข้าปฏิบัติงาน: โกดัง 1 (WH-01)**

2. แตะรหัส PIN 4 หลัก:


- แตะแป้นตัวเลขบนหน้าจอเพื่อใส่รหัสประจำตัวพนักงาน 4 หลัก (เช่น รหัสพนักงานคุณธนพล: 5555)
- เมื่อกดครบ 4 หลัก ระบบจะตรวจสอบและนำเข้าสู่หน้าจอทำงานของโกดังนั้นทันที

3. การป้องกันความปลอดภัย:

- หากกด PIN ผิด ระบบจะแจ้งจำนวนครั้งที่ผิด เช่น (1/5 ครั้ง)
- [!CAUTION] หากกดรหัส PIN ผิดติดต่อกันครบ 5 ครั้ง ระบบจะระงับการทำงานชั่วคราวเป็นเวลา 5 นาที ทันที

2.3 หน้าแดชบอร์ดภาพรวมระบบ (Admin Dashboard Overview)

ศูนย์รวมข้อมูลภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินค้า ยอดสต็อกแยกรายคลัง และสถานะธุรกรรมแบบเรียลไทม์



ภาพที่ 2.3: หน้าแดชบอร์ดหลักของแอดมิน แสดงสถิติการเคลื่อนไหว สต็อกสินค้า และสถานะคลังสินค้า

ฟังก์ชันหลักบนแดชบอร์ด:

- การ์ดสรุปยอดด่วน (Key Metrics):** แสดงจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด, รายการรออนุมัติรับเข้า (Pending RCV), รายการรอเบิก (Pending TRF), และรายการสินค้าใกล้หมดสต็อก
- กราฟและสถิติการเคลื่อนไหว:** แสดงปริมาณการรับเข้า-เบิกจ่ายในรอบสัปดาห์/เดือน
- การสลับมุมมองโกดัง (Warehouse Filter):** สามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะโกดังที่ต้องการ (wh-01 ถึง wh-06) หรือดูยอดรวมทุกคลังได้ทันที

บทที่ 3: งานรับสินค้าเข้าโกดัง (RCV)

ใช้เมื่อมีสินค้ามาส่งที่คลัง และต้องการตรวจนับพร้อมระบุตำแหน่งชั้นวางจัดเก็บ

404

This page could not be found.



ภาพที่ 3.1: หน้าจอการสแกนรับสินค้าเข้าโกดัง พร้อมตัวเลขนับกล่อง/ชั้น และการเลือกชั้นวาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้างาน:

ขั้นตอนที่ 1: สแกนบาร์โค้ดสินค้า

- นำเครื่องยิงเลเซอร์ยิงบาร์โค้ดบนกล่องสินค้า หรือกดปุ่มไอคอน [ กล้อง] เพื่อใช้กล้องมือถือสแกน
- ตัวเลขบาร์โค้ดจะปรากฏในช่องค้นหาด้านบน และรายการสินค้าจะถูกเพิ่มลงในการ์ดรับเข้าทันที

ขั้นตอนที่ 2: ระบุจำนวนและตำแหน่งชั้นวาง

- ตรวจนับของจริง แล้วกรอก **จำนวนกล่อง** และ **จำนวนชั้นรวม** ในช่องตัวเลข
- สแกนบาร์โค้ดชั้นวาง หรือแตะเลือกตำแหน่งจัดเก็บ (เช่น 1K14-1A)

o

กรณีสินค้าล็อตเดียวกันต้องแยกเก็บ 2 ชั้นวาง:

ให้กดปุ่ม [+ เพิ่มตำแหน่ง]

- ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่มสีเขียวเข้ม [✓ ยืนยันรายการนี้] (รายการจะพับเก็บลงด้านล่าง)
- ดำเนินการสแกนกล่องถัดไปจนครบทุกรายการ

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกเอกสารส่งรออนุมัติ

- เมื่อตรวจนับครบทุกชั้นแล้ว ให้กดปุ่ม [ตรวจสอบและบันทึกการรับเข้า]
- ระบบจะเปิดหน้าต่างสรุปยอดรวมสินค้าและโกดังปลายทาง
- กดยืนยันบันทึกเอกสาร ระบบจะสร้างเลขที่เอกสาร RCV-YYYYMMDD-XXXXXX และส่งเข้าคิวรออนุมัติ

บทที่ 4: งานอนุมัติเอกสารรับเข้า (Approvals)

สำหรับ: ผู้ดูแลระบบ (ADMIN) และหัวหน้าคลังสินค้า

เลขที่เอกสาร	ผู้ขออนุมัติ	วันที่	คลัง	รายการ	สถานะ	ตรวจสอบ
RCV-20260902-000027	น้าดา ณัฐพร	02 ก.ย. 2569 15:19	โกดัง2	สินค้า 1 ชนิด / 400 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260903-008477	พลอย พลอยนภา	03 ก.ย. 2569 14:11	โกดัง2	สินค้า 1 ชนิด / 225 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260907-008479	พลอย พลอยนภา	07 ก.ย. 2569 14:55	โกดัง4	สินค้า 6 ชนิด / 233,480 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260907-008480	น้าดา ณัฐพร	07 ก.ย. 2569 15:58	โกดัง2	สินค้า 1 ชนิด / 50 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260908-008481	พลอย พลอยนภา	08 ก.ย. 2569 11:11	โกดัง1	สินค้า 2 ชนิด / 4,380 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260908-008482	ดา พินดา	08 ก.ย. 2569 13:44	สำนักงานใหญ่	สินค้า 3 ชนิด / 3 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260908-008483	น้าดา ณัฐพร	08 ก.ย. 2569 14:47	โกดัง5	สินค้า 1 ชนิด / 12,000 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260908-008484	ทิวา กร	08 ก.ย. 2569 15:46	โกดัง1	สินค้า 1 ชนิด / 3,000 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260909-008485	น้าดา ณัฐพร	09 ก.ย. 2569 10:41	สำนักงานใหญ่	สินค้า 1 ชนิด / 750 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ
RCV-20260910-008486	ดา พินดา	10 ก.ย. 2569 11:48	โกดัง2	สินค้า 1 ชนิด / 1 ชิ้น	• รออนุมัติ	🔍 ตรวจสอบ

ภาพที่ 4.1: หน้าจอตรวจสอบรายการใบรับสินค้าที่รอการอนุมัติ (/approvals)

ขั้นตอนการอนุมัติ:

1. เข้าเมนู "อนุมัติการรับเข้า" (/approvals)
2. คลิกปุ่ม [ตรวจสอบ] ที่รายการใบรับที่ต้องการตรวจสอบ
3. หน้าต่าง Modal จะแสดงรายละเอียด:
 - เลขที่เอกสาร (เช่น RCV-20260908-00001)
 - ชื่อพนักงานผู้บันทึกหน้างาน, วันที่, และโกดังปลายทาง
 - ตารางรายการสินค้า: รหัส SKU, ชื่อสินค้า, พิกัดชั้นวาง (เช่น 1K14-1A), บาร์โค้ด, และจำนวนชิ้น
4. การตัดสินใจ:
 - [✓ อนุมัติ] : คลิกปุ่มสีเขียว ระบบจะนำยอดสินค้าเข้าสต็อกจริงในแท็บ Google Sheets ประจำโกดังทันที
 - [✕ ไม่อนุมัติ] : คลิกปุ่มสีแดงเพื่อปฏิเสธและส่งกลับให้หน้างานตรวจนับใหม่
 - [✎ แก้ไขเอกสาร] : หากต้องการปรับแก้ตัวเลขจำนวนหรือชั้นวางก่อนอนุมัติ

บทที่ 5: งานเบิกและโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง (TRF)

กระบวนการโอนย้ายสินค้าข้ามโกดัง ออกแบบเป็นระบบ 2 ขา เพื่อความถูกต้องสูงสุด:

5.1 ขั้นตอนที่ 1: แอดมินสร้างใบเบิกสินค้า

Amazon Admin Interface for creating a new transfer order (TRF).


The interface shows the following components:

- Header:** Amazon logo, Admin title, and search bar.
- Left Sidebar:** Navigation menu with options like หน้าหลัก, คลังสินค้า, สินค้าทั้งหมด, อนุมัติการรับเข้า, ตำแหน่งสินค้าในโกดัง, QR Code คลังสินค้า, บาร์โค้ดขึ้นวางสินค้า, การทำการรายการ, รับสินค้าเข้าโกดัง, **เบิกสินค้า**, จัดตำแหน่งสินค้า, ผลิตสินค้า, ประวัติรับสินค้าเข้าโกดัง, ระบบ, จัดการพนักงาน, ประวัติการเข้าระบบ, and ทิวา กร ผู้ดูแลระบบ.
- Main Content Area:**
 - Buttons:** + สร้างใบเบิกสินค้า, รายการที่ต้องไปเบิก 2, รออนุมัติ.
 - Form Title:** สร้างรายการเบิกสินค้าใหม่ (10 ก.ย. 2569).
 - Dropdowns:** โกดังต้นทาง (โกดัง1), โกดังปลายทาง (โกดัง2).
 - Search Bar:** เลือกสินค้าที่จะเบิก (ค้นหาชื่อสินค้า SKU หรือ บาร์โค้ด แล้วคลิกเพื่อเพิ่ม...).
 - Item Selection:** รายการสินค้าที่จะเบิก (ยังไม่ได้เลือกสินค้า. ค้นหาและคลิกเลือกสินค้าในช่องด้านบน สามารถเลือกได้หลายรายการ).
 - User Selection:** ผู้สร้างรายการ (ทิวา กร, คนสร้างเอกสาร).
 - Action Button:** สร้างรายการเบิกสินค้า.

ภาพที่ 5.1: หน้าจอการสร้างรายการเบิกสินค้าใหม่ของแอดมิน

1. เข้าเมนู "เบิกสินค้า" เลือกแท็บ "สร้างใบเบิกสินค้า"
2. เลือก โกดังต้นทาง (เช่น โกดัง 1) และ โกดังปลายทาง (เช่น โกดัง 2)
3. ค้นหาสินค้า ระบุจำนวนที่ต้องการเบิก (ระบบจะแสดงยอดคงเหลือจริงในโกดังต้นทางเพื่อป้องกันการเบิกเกิน)
4. คลิกปุ่ม [สร้างรายการเบิกสินค้า] ระบบจะออกเลขที่เอกสาร TRF- ... และส่งเข้าคิวงานของพนักงาน

5.2 ขั้นตอนที่ 2: พนักงานคลังต้นทางหยิบสินค้าตามใบสั่ง



ภาพที่ 5.2: คิวงานเบิกสินค้าที่แจ้งเตือนในมือถือของพนักงานคลัง

1. พนักงานคลังเปิดเมนู "เบิกสินค้า" จะเห็นรายการแจ้งเตือนในกล่อง "รายการที่ต้องไปเบิกสินค้า"
2. กดปุ่มสี่เหลี่ยม [เริ่มเบิกสินค้า / สแกน →] เพื่อเปิดหน้าจอช่วยหยิบสินค้า

5.3 ขั้นตอนที่ 3: สแกนยืนยันสินค้าและตำแหน่งปลายทาง

TRF-20260904-0001

ผู้สร้าง: อารีย์ แก้วใส

×

ขั้นที่ 1 จาก 2

1

2

สแกนสินค้าตำแหน่งปลายทาง

สแกนบาร์โค้ดสินค้าบนตัวสินค้า:

[III] สแกนหรือพิมพ์ 8859123456789...

สายถัก STL 24 นิ้ว

SKU: STL-24 บาร์โค้ด: 8859123456789

ต้องหยิบ 400 ชิ้น

จาก โกดัง 1 ไป โกดัง 2

ตำแหน่งปัจจุบัน: 1K14-1A

⚠ บาร์โค้ดไม่ตรงกับสินค้าที่ต้องย้าย! (ที่สแกน: "8850000001111" / ต้องการ: "8859123456789 / STL-24")


N

ภาพที่ 5.3: ขั้นที่ 1 — สแกนบาร์โค้ดบนตัวสินค้าเพื่อยืนยันว่าหยิบถูกต้อง

1. ขั้นที่ 1 จาก 2 — สแกนสินค้า:

- เดินไปยังพิกัดชั้นวางที่หน้าจอระบุ (เช่น 1K14-1A)
- หยิบสินค้าขึ้นมาแล้วสแกนบาร์โค้ด


- หากสแกนผิดกล่อง ระบบจะขึ้นแถบสีแดงเตือนทันที:
"บาร์โค้ดไม่ตรงกับสินค้าที่ต้องย้าย!"
- เมื่อสแกนถูกต้อง ระบบจะติ๊กถูกสีเขียวและอนุญาตให้ไปขั้นตอนถัดไป



ภาพที่ 5.4: ขั้นที่ 2 — สแกนพิกัดชั้นวางปลายทาง

2. ขั้นที่ 2 จาก 2 — สแกนตำแหน่งปลายทาง:


- นำสินค้าไปส่งที่โกดังปลายทาง แล้วสแกนบาร์โค้ดชั้นวางปลายทาง (เช่น B1-C3)
- กดปุ่ม [✓ ยืนยันการเบิก (ส่งให้ Admin อนุมัติ)]



ภาพที่ 5.5: หน้าจอแจ้งเตือนเบิกสินค้าและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

3. ระบบจะแสดงหน้าจอความสำเร็จพร้อมระบุเลขที่เอกสาร TRF- ...

5.4 ขั้นตอนที่ 4: แอดมิน/ผู้อนุมัติ อนุมัติตัดยอดสต็อก



The screenshot shows the Amazon Stockify Admin interface. The sidebar on the left contains navigation options: ภาพรวม, หน้าหลัก, คลังสินค้า, สินค้าทั้งหมด, อนุมัติการรับเข้า, ตำแหน่งสินค้าในโกดัง, QR Code คลังสินค้า, บาร์โค้ดข้ามคลังสินค้า, การทำการ, รับสินค้าเข้าโกดัง, เบิกสินค้า, จัดตำแหน่งสินค้า, ผลิตรายการ, ประวัติรับสินค้าเข้าโกดัง, ระบบ, จัดการพนักงาน, ประวัติการเข้าระบบ, and a user profile section for ทิชา กร. The main content area is titled 'เบิกสินค้า (Admin)' and shows a form to create a new purchase order. The form includes a search bar, a button to create a new purchase order, a dropdown for origin warehouse (โกดังต้นทาง), a dropdown for destination warehouse (โกดังปลายทาง), a search bar for items to be purchased, a list of items to be purchased, and a large green button at the bottom labeled 'สร้างรายการเบิกสินค้า'.

ภาพที่ 5.6: หน้าจอการจัดการและอนุมัติการเบิกสินค้าของผู้ดูแลระบบ

1. แอดมินเข้าแท็บ "รออนุมัติ"
2. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและเวลาที่พนักงานหยิบส่งมา
3. คลิกปุ่ม [✓ อนุมัติการเบิก]
 - ยอดสินค้าในโกดังต้นทางจะถูกหักออก
 - ยอดสินค้าในโกดังปลายทางจะเพิ่มขึ้นทันที

บทที่ 6: งานจัดย้ายตำแหน่งสินค้าภายในคลัง (Move Location - MOV)

ใช้สำหรับพนักงานคลังเมื่อต้องการจัดระเบียบสินค้า หรือย้ายสินค้าจากชั้นวางเดิมไปยังชั้นวางใหม่ภายในโกดังเดียวกัน

Amazon

ย้ายตำแหน่งสินค้า (Admin)

การเคลื่อนไหว

ค้นหาสินค้า, เอกสาร...

1 สินค้าและจำนวน

2 ตำแหน่งปลายทาง

🔍 สแกนบาร์โค้ดสินค้า...

โกดัง 1 10 กันยายน 2569

ยังสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ต้องการย้าย
ยังสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ช่องสแกนด้านบน

จำนวนที่ต้องการจัดวาง / ย้าย (ชิ้น) *

ระบุจำนวน...

ถัดไป: สแกนตำแหน่งปลายทาง →

ภาพที่ 6.1: หน้าจอการจัดย้ายตำแหน่งสินค้าภายในโกดัง (Move Location Workflow)


ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้างาน:

1. เข้าเมนู "ย้ายตำแหน่งสินค้า" (/movements/move หรือ /staff/move)
2. ขั้นตอนที่ 1 — เลือกสินค้าและพิกัดต้นทาง:
 - สแกนบาร์โค้ดสินค้า หรือพิมพ์ค้นหาชื่อสินค้า/รหัส SKU
 - เลือกระบุ ตำแหน่งชั้นวางต้นทาง ที่หยิบสินค้าออกมา (เช่น 1K14-1A)
3. ขั้นตอนที่ 2 — ระบุจำนวนและพิกัดปลายทาง:
 - กรอก จำนวนชิ้น ที่ต้องการย้าย
 - สแกนบาร์โค้ดป้ายชั้นวางปลายทาง หรือแตะเลือกตำแหน่งใหม่ (เช่น 2B05-3)
4. บันทึกการจัดย้าย:
 - กดปุ่ม [ยืนยันการจัดย้ายตำแหน่ง]
 - ระบบจะบันทึกเลขที่เอกสาร MOV-YYYYMMDD-XXXXXX และปรับปรุงพิกัดสต็อกของสินค้านั้นให้เป็นพิกัดใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ

บทที่ 7: งานสั่งผลิตและประกอบชุดสินค้า (Production & BOM - OP)

สำหรับ: ฝ่ายผลิตและหัวหน้าคลังสินค้าประจำ โกดัง 2 (wh-02)

ใช้สำหรับการตัดยอดวัตถุดิบ/อะไหล่ตามสูตรการผลิต (Bill of Materials - BOM) และรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง




ภาพที่ 7.1: หน้าจอการบริหารจัดการคำสั่งผลิต (Production Workspace) พร้อมสูตรวัตถุดิบ BOM

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:

1. เข้าเมนู "สั่งผลิตสินค้า" (/production)
2. เลือกสูตรการผลิต (BOM):
 - เลือกชุดสินค้าสำเร็จรูปที่ต้องการผลิต
 - ระบบจะแสดงรายการวัตถุดิบ อัตราส่วนที่ต้องใช้ และยอดคงเหลือจริงในโกดัง 2
3. ระบุจำนวนสั่งผลิต:
 - ใส่จำนวนชุดที่ต้องการผลิต ระบบจะคำนวณยอดวัตถุดิบรวมที่ต้องใช้ให้โดยอัตโนมัติ
 - หากวัตถุดิบรายการใดไม่เพียงพอ ระบบจะขึ้นแถบเตือนสีแดงทันที
4. ยืนยันการผลิต:
 - คลิกปุ่ม [สร้างคำสั่งผลิต] ระบบจะออกเลขที่เอกสาร OP-YYYYMMDD-XXXXXX
 - เมื่อฝ่ายผลิตทำงานเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม [บันทึกผลิตเสร็จสิ้น]
 - ระบบจะดำเนินการ 2 ทางพร้อมกัน:
 - ตัดสต็อกวัตถุดิบ ออกจากโกดัง 2 ตามจำนวนที่ใช้จริง
 - เพิ่มสต็อกสินค้าสำเร็จรูป เข้าสู่คลังพร้อมระบุชั้นวางจัดเก็บ

บทที่ 8: การค้นหาและจัดการสินค้า (Products Workspace)

ศูนย์กลางข้อมูลสินค้าและยอดคงเหลือทุกคลังสินค้าแบบเรียลไทม์



ภาพที่ 8.1: หน้าจอ Products Workspace แสดงตารางสินค้า ยอดสต็อกรวม และพิกัดชั้นวางแยกตามโกดัง

ฟังก์ชันสำคัญในหน้านี้:


- การค้นหาสินค้าออกเนกประสงค์:
 - ค้นหาได้ทั้ง รหัส SKU, ชื่อสินค้า, และบาร์โค้ด พร้อมระบบค้นหาทันทีขณะพิมพ์
- ตัวกรองคลังสินค้าและสถานะสต็อก:
 - กรองดูเฉพาะโกดังที่ต้องการ (wh-01 ถึง wh-06)
 - กรองตามสถานะสต็อก: ปกติ (In Stock), ใกล้หมด (Low Stock), และ หมดสต็อก (Out of Stock)
- การตรวจสอบพิกัดจัดเก็บ:
 - ตารางแสดงตำแหน่งชั้นวางของสินค้าแต่ละชั้นในทุกโกดัง ช่วยให้พนักงานหยิบสินค้าได้รวดเร็ว
- การเพิ่มและแก้ไขสินค้า:
 - คลิกปุ่ม [+ เพิ่มสินค้าใหม่] เพื่อลงทะเบียนสินค้า บาร์โค้ด และกำหนดจำนวนสต็อกขั้นต่ำ

บทที่ 9: การพิมพ์ QR Code คลังสินค้า และบาร์โค้ดชั้นวาง

ระบบช่วยสร้างป้าย QR Code และบาร์โค้ดความละเอียดสูง สำหรับพิมพ์ติดใช้งานหน้างาน

9.1 การพิมพ์ QR Code ประจำโกดัง (Warehouse Entry QR)

ใช้ติดที่ประตูทางเข้าคลังสินค้า เพื่อให้พนักงานใช้มือถือสแกนเข้าสู่ระบบโกดังนั้นๆ




ภาพที่ 9.1: หน้าจอสร้าง QR Code ประจำโกดัง 1 ถึง 5 และสำนักงานใหญ่ (/warehouses/qr)

- คลิกปุ่ม [ พิมพ์ไปสเตอร์ (โกดังละหน้า)] เพื่อสั่งพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ติดไว้ที่ประตูทางเข้าโกดัง

9.2 การพิมพ์บาร์โค้ดพิกัดชั้นวางสินค้า (Location Barcodes)

ใช้พิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดติดไว้ที่หน้าช่องชั้นวางทุกช่อง เพื่อให้พนักงานยิงสแกนเวลาจัดเก็บและหยิบสินค้า




ภาพที่ 9.2: หน้าจอสร้างแผ่นพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดพิกัดชั้นวางสินค้า (/shelves/qr)

- เลือกรหัสโกดังและโซนชั้นวางที่ต้องการพิมพ์
- คลิกปุ่ม [พิมพ์บาร์โค้ดชั้นวาง] เพื่อพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดมาตรฐาน

บทที่ 10: การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลกับ Express (Express Import)

ใช้สำหรับกระทบบยอดสต็อกและเชื่อมโยงเอกสารรับ-จ่ายกับระบบบัญชี Express



ภาพที่ 10.1: หน้าจอนำเข้าและตรวจเทียบข้อมูลกับระบบบัญชี Express (/express-import)


ขั้นตอนการตรวจเทียบและซิงก์ข้อมูล:

1. เข้าเมนู "รับสินค้า เข้า Express" หรือ "เบิกสินค้า เข้า Express"
2. เลือกรอบวันที่ของเอกสารที่ต้องการนำเข้า
3. ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบ:
 - o รายการที่มีข้อมูลตรงกันจะขึ้นสถานะแถบเขียว "พร้อมซิงก์"
 - o รายการที่พบความคลาดเคลื่อนจะแสดงแถบแจ้งเตือนเพื่อให้ตรวจสอบก่อน
4. กดปุ่ม [นำเข้าและซิงก์ข้อมูล] เพื่อบันทึกข้อมูลและอัปเดตสต็อกให้ตรงกัน

บทที่ 11: การจัดการพนักงาน กำหนดสิทธิ์ และบันทึกประวัติระบบ (Users & Logs)

สำหรับ: ผู้ดูแลระบบระดับสูงสุด (Super Admin)

11.1 การจัดการรายชื่อพนักงานและสิทธิ์การเข้าถึง (Users Management)



ภาพที่ 11.1: หน้าจอบริหารจัดการผู้ใช้งาน การกำหนดบทบาท และการตั้งรหัส PIN (/users)

1. เข้าเมนู "จัดการผู้ใช้งาน" (/users)
2. คลิกปุ่ม [+ เพิ่มผู้ใช้งานใหม่] หรือคลิก [แก้ไข] ที่รายชื่อพนักงาน
3. กำหนดข้อมูลสำคัญ:
 - ชื่อ-นามสกุล / ชื่อผู้ใช้
 - บทบาท (Role): ADMIN (แอดมินเต็มสิทธิ์), MANAGER (ผู้จัดการ/ผู้อนุมัติ), หรือ STAFF (พนักงานคลังหน้างาน)
 - โกดังที่ประจำการ (Assigned Warehouse): กำหนดโกดังที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้
 - รหัส PIN 4 หลัก: กำหนดรหัสผ่านสำหรับการสแกนเข้างานผ่านมือถือ

11.2 การตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบ (Login Logs & Audit Trail)

The screenshot displays the 'ประวัติการเข้าสู่ระบบ' (Login Logs & Audit Trail) page. The sidebar on the left contains navigation links for various system functions. The main content area features a summary section with four cards showing overall statistics: total logins (64), logins today (45), admin logins (15), and staff logins (43). Below this is a search bar and filter options for login method and time period. A table lists individual login attempts with columns for user, login method, time, login method, IP address, device/browser, and status.

ผู้ใช้งาน	บทบาท	เวลาเข้าสู่ระบบ	วิธีการเข้าใช้งาน	IP ADDRESS	อุปกรณ์ / เบราว์เซอร์	สถานะ
ท ธิชา กร ty@stockify.com	ผู้ดูแลระบบ (Admin)	10 ก.ย. 69 11:53 เมื่อสักครู่นี้	รหัสผ่าน	127.0.0.1	Chrome • Windows	• เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ธ ธนพล วงศ์สว่าง thanapol@stockify.com	พนักงานคลัง (Staff)	10 ก.ย. 69 11:52 1 นาทีที่แล้ว	สแกน QR Code	127.0.0.1	Safari • macOS	• เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ธ ธนพล วงศ์สว่าง thanapol@stockify.com	พนักงานคลัง (Staff)	10 ก.ย. 69 11:50 3 นาทีที่แล้ว	สแกน QR Code	127.0.0.1	Chrome • Windows	• เข้าสู่ระบบสำเร็จ
ท ธิชา กร	ผู้ดูแลระบบ (Admin)	10 ก.ย. 69 11:47	รหัสผ่าน	127.0.0.1	Chrome • Windows	• เข้าสู่ระบบสำเร็จ

ภาพที่ 11.2: ตารางประวัติการเข้าใช้งานระบบและบันทึกความปลอดภัย (/login-logs)

1. เข้าเมนู "ประวัติการเข้าสู่ระบบ" (/login-logs)
2. ระบบจะบันทึกทุกกิจกรรมการเข้าใช้งานแบบเรียลไทม์:
 - วัน-เวลา (Timestamp)
 - ชื่อผู้ใช้งาน / รหัสพนักงาน
 - โดเมนที่เข้าใช้งาน
 - ประเภทการล็อกอิน: ADMIN_PASSWORD หรือ STAFF_PIN
 - สถานะ: SUCCESS (สำเร็จ) หรือ FAILED (ผิดพลาด)
 - หมายเลข IP Address และชนิดอุปกรณ์ (Device User-Agent)

บทที่ 12: การแก้ไขปัญหาหน้างานและคำถามที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQs)

ปัญหาที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
สแกนบาร์โค้ดไม่ติด	เลนส์กล้องมัว, แสงสว่างไม่เพียงพอ, หรือบาร์โค้ดเบื่อน/ฉีกขาด	1. เช็ดเลนส์กล้องมือถือ 2. เปิดไฟแฟลชหรือส่องไฟเพิ่ม 3. พิมพ์ตัวเลขบาร์โค้ดลงในช่องค้นหาด้วยแป้นพิมพ์
ขึ้นเตือน "บาร์โค้ดไม่ตรงกับสินค้าที่ต้องย้าย"	หยิบสินค้าผิดกล่อง หรือยิงบาร์โค้ดผิดตำแหน่ง	ตรวจสอบรหัส SKU และชื่อสินค้าบนหน้าจอ เทียบกับป้ายบนกล่องสินค้าจริง
ถูกระงับการใส่ PIN (หน้าจอล็อก 5 นาที)	ใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันครบ 5 ครั้ง	รอเวลาครบ 5 นาที ระบบจะปลดล็อกอัตโนมัติ หรือแจ้งแอดมินให้รีเซ็ตรหัส PIN ใหม่
สต็อกในหน้าเว็บไม่ตรงกับของจริงบนชั้น	มีเอกสารรับเข้าหรือเบิกจ่ายที่ยังค้างรออนุมัติ	เข้าเมนู /approvals เพื่อตรวจสอบว่ามีใบงาน RCV หรือ TRF ที่ยังค้างรออนุมัติอยู่หรือไม่
เปิดระบบบนมือถือไม่ได้	มือถือไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ประจำคลังสินค้า	เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ภายในของคลังสินค้า แล้วสแกนป้าย QR Code ใหม่อีกครั้ง

คู่มือฉบับนี้พร้อมใช้งานจริงในคลังสินค้า
หากพบปัญหาในการใช้งานหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายไอทีและผู้ดูแลระบบคลังสินค้าได้ตลอดเวลาทำการ