

Лекция А1
БГТУ, ФИТ, ПИ, 3 семестр,
Конструирование программного обеспечения

Введение в язык Ассемблера

Цель: изучение основ программирования на языке ассемблера для процессоров Intel семейства IA-32.

Рекомендуемая литература:

1	Ирвин К. Р. Язык ассемблера для процессоров Intel / К. Р. Ирвин. – М.: Вильямс, 2005. – 912с.
2	Калашников О. А. Ассемблер – это просто. Учимся программировать/ О. А. Калашников – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 336с.
3	Купник А. Б. Изучаем Ассемблер / О. А. Купник – СПб.: Питер, 2005. – 249с.
4	http://natalia.appmat.ru/c&c++/assembler.html Страница, посвященная ассемблеру. Конспект лекций – Чибизова Наталья Владимировна, каф. прикладной математики МЭИ(ТУ)
5	Магда Ю. С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium / Ю. С. – СПб.: Питер, 2006. – 410с.

1. Ассемблер:

- язык программирования (язык ассемблера);
- транслятор с языка ассемблера.

Слово **ассемблер** (assembler) переводится с английского как «сборщик».

Язык ассемблера – это машинно-ориентированный язык программирования.

Команды ассемблера соответствуют командам процессора.

Ассемблер – это программа-транслятор, принимающая на входе текст на языке ассемблера, содержащий условные обозначения машинных команд, удобные для человека, и переводящая эти обозначения в последовательность соответствующих кодов машинных команд, понятных процессору.

2. Ассемблер

язык ассемблера разрабатывается для семейства процессоров: Motorola 680 (MC680), SPARC, IBM370, IA-32.

Примеры команд (инструкций) ассемблера:

- **add** – сложить;
- **call** – вызвать;
- **mov** – переслать.

Синтаксис

Для работы с процессорами x86 используются два типа синтаксиса ассемблера:

- синтаксис AT&T;
- синтаксис Intel.

Эти синтаксисы представляют одни и те же команды по-разному.

Порядок operandов команды:

- <команда> <приёмник>, <источник> (синтаксис Intel);
- <команда> <источник>, <приёмник> (синтаксис AT&T).

Intel	AT&T	Некоторые особенности синтаксиса AT&T
mov eax, 10h	movl \$0x10, %eax	<ul style="list-style-type: none">- l - суффикс имени команды- <команда> <источник>, <приёмник>- знак доллара в начале числовой константы

Размер операнда определяет суффикс имени инструкции.

Суффиксы:

- **b** (от *byte*) — operandы размером в 1 байт
- **w** (от *word*) — operandы размером в 1 слово (2 байта)
- **l** (от *long*) — operandы размером в 4 байта
- **q** (от *quad*) — operandы размером в 8 байт
- **t** (от *ten*) — operandы размером в 10 байт
- **o** (от *octo*) — operandы размером в 16 байт

3. Ассемблер

- набор инструкций процессора;
- типы архитектуры процессоров.

Набор инструкций для процессоров одной архитектуры или семейства архитектур описываются в **спецификации** процессоров.

Язык ассемблера непереносим по определению, т.к. он связан с архитектурой процессоров.

Типы архитектуры:

CISC (*Complete Instruction Set Computing*) – тип архитектуры процессора с **полным набором команд** (IBM с архитектурой IBM/360, процессоры Intel на основе команд x86, процессоры Motorola MC680x0, DEC VAX).

RISC (англ. *restricted (reduced) instruction set computer* – «компьютер с **сокращённым набором команд**») – архитектура процессора, в котором быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций, для того, чтобы их декодирование было более простым, а время выполнения – меньшим (Sun Ultra SPARC, MIPS, Alpha DEC, PowerPC).

4. Ассемблер: MASM (*Microsoft Macro Assembler*), TASM (*Turbo Assembler, Borland*), NASM (*Netwide Assembler, Windows/Linux*), Asm86, GNU Assembler (*Software Foundation*).

История развития языков ассемблера:

Де-факто стандартом языка ассемблера стала 5-я версия транслятора MASM (*Macro Assembler*) фирмы Microsoft.

В начале 90-х годов появился TASM (*Turbo Assembler*) фирмы Borland, имеющий полную совместимость с транслятором MASM.

Также наиболее популярными являются (но синтаксис отличается):

- NASM (*Netwide Assembler*) – существуют версии для Windows и Linux.
- Asm86 и GNU Assembler, распространяемые Фондом программ с открытым исходным кодом (*Free Software Foundation*).

5. Ассемблер: в курсе рассматривается ассемблер для архитектуры IA-32, набор инструкций RISC, версия MASM 12.0 (MASM 14.0) или выше

```
Windows PowerShell
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
** Visual Studio 2019 Developer Command Prompt v16.3.1
** Copyright (c) 2019 Microsoft Corporation
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D:\Adel\Lab_Asm\P_asm>ml /help
Microsoft (R) Macro Assembler Version 14.23.28105.4
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

ML [ /options ] filelist [ /link linkoptions ]

/B1<linker> Use alternate linker           /safeSEH Assert all exception
/c Assemble without linking                  handlers are declared
/cn Preserve case of user identifiers       /SF Generate first pass listing
```

MASM 14.23.28105.4

```
Windows PowerShell
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D:\Adel\Lab_Asm\P_asm>ml
Microsoft (R) Macro Assembler Version 14.23.28105.4
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

usage: ML [ options ] filelist [ /link linkoptions]
Run "ML /help" or "ML /?" for more info

D:\Adel\Lab_Asm\P_asm>
```

6. Ассемблер: архитектура аппаратно-программного обеспечения компьютера (Э. Таненбаум).



Э. Таненбаум – профессор Амстердамского свободного университета, возглавляет группу разработчиков компьютерных систем, автор книг по компьютерным наукам, преподаватель.

Концепция виртуальной машины:



Уровень 0 – возможность запуска программ, состоящих из машинных кодов арифметико-логическим блоком (АЛУ) центрального процессора, т.е. реализуется с помощью цифровых электронных схем (VM0).


Уровень 1 – составляет *систему микрокоманд* процессора (VM1), которая выполнена в виде интерпретатора.

Уровень 2 – система команд процессора. Для выполнения одной команды машинного кода (машиинной команды) требуется выполнить, как правило, несколько микрокоманд.

Уровень 3 – операционная система (комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем).

Уровни с 4-го и выше предназначены для прикладных программистов, решают конкретные задачи.

7. Ассемблер: представление компьютера для разработчика




Программа состоит из одного или нескольких сегментов:

- сегмент кода – область памяти, в которой размещаются выполняемые команды программы;
- сегмент данных – область памяти с данными;
- сегмент стека – область памяти, отведенная под стек.


Регистры – участки высокоскоростной памяти центрального процессора, предназначенные для оперативного хранения данных и быстрого доступа к ним.


8. Создание MASM-проекта в Visual Studio 2017 (Visual Studio 2019).

Создаем пустой проект:




Настраиваем зависимости сборки:







Добавляем новый элемент (создаем новый элемент):




Указываем имя исходного файла на языке ассемблера с расширением .asm




Обозреватель решений:







Устанавливаем тип элемента сборки:



Указываем местоположение листинга:



Устанавливаем подсистему:



9. Простейшее приложение

```
.586          ; система команд (процессор Pentium)
.model flat,stdcall ; модель памяти, соглашение о вызовах
.includelib kernel32.lib ; компоновщику: компоновать с kernel32.lib
ExitProcess PROTO :DWORD ; прототип функции

.stack 4096          ; сегмент стека объемом 4096

.const           ; сегмент констант


.data            ; сегмент данных

.code             ; сегмент кода

main PROC         ; начало процедуры

    push -1          ; код возврата процесса (параметр ExitProcess )
    call ExitProcess ; так должен заканчиваться любой процесс Windows
main ENDP          ; конец процедуры

end main          ; конец модуля, main - точка входа
```



Простое приложение:

```
.586          ; система команд(процессор Pentium)
.MODEL flat, stdcall    ; модель памяти, соглашение о вызовах
includelib kernel32.lib ; компоновщику: компоновать с kernel32.lib

ExitProcess PROTO :DWORD           ; прототип функции ExitProcess
MessageBoxA PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD ; прототип функции MessageBoxA

.STACK 4096                      ; сегмент стека объемом 4096


.CONST                           ; сегмент констант

.DATA                            ; сегмент данных
MB_OK EQU 0                     ; EQU определяет константу
STR1    DB "Ассемблер", 0        ; строка + нулевой байт
STR2    DB "Моя первая программа", 0 ; строка + нулевой байт
HW      DD ?                     ; двойное слово длиной 4 байта, неинициализировано

.CODE
main PROC                         ; сегмент кода
START:                           ; точка входа, начало процедуры main
                                ; метка
    push   MB_OK|
    push   OFFSET STR1
    push   OFFSET STR2
    push   HW
    CALL   MessageBoxA           ; вызов функции

    push   0                   ; код возврата процесса Windows (параметр ExitProcess)
    call   ExitProcess          ; завершение процесса Windows

main ENDP                          ; конец процедуры
end main                          ; конец модуля, точка входа main
```



Программа на ассемблере – это модуль, включающий одну главную, или основную, процедуру, с которой начинается выполнение.

.586 – эта директива выбирает поддерживаемый набор команд ассемблера, указывая модель процессора.

Модуль может содержать сегмент кода, сегменты данных и стека.

.MODEL – директива указывает модель памяти и соглашение о вызовах:

- плоская модель памяти **flat** (flat memory model). Эта модель памяти используется в операционной системе Windows. Адресация любой ячейки памяти будет определяться содержимым

одного 32-битного регистра. Определяет приложение, выполняющееся, в защищенном режиме с использованием линейной (несегментированной) модели памяти.

- **stdcall** – используемое соглашение о вызовах процедур.

Подключение необходимых библиотек: **kernel32.lib**, которая содержит функцию **ExitProcess**.

Объявление прототипа функции с использованием директивы **PROTO**

(после символа «::» указывается тип параметра, параметры разделяются символом «,»).

Параметры WinAPI-функций 32-битные (целые числа).

Все WinAPI-функции созданы по соглашению **stdcall**.

Функция **MessageBoxA** вызывается из системной библиотеки Windows **user32.dll**.

MessageBox – выводит на экран окно с сообщением и кнопкой выхода.

Параметры функции:

- дескриптор окна, в котором будет появляться окно-сообщение;
- текст, который будет появляться в окне;
- текст заголовка окна;
- тип окна, в частности можно определить количество кнопок выхода.

В Windows для прикладной программы отводится один плоский сегмент.

Секции (сегменты):

- **.STACK** – сегмент стека. Размер стека по умолчанию – 1 Мб.
- **.CONST** – сегмент (или секция) констант.
- **.DATA** – сегмент (или секция) данных.
- **.CODE** – сегмент кода.

Директива **EQU** определяет константу (подобно **#define** в языке СИ).

STR1 и **STR2** – символьные строки, должны заканчиваться 0 байтом.

HW – неинициализированное двойное слово (4 байта = 32-бита).

main PROC – директива **PROC** определяет начало процедуры.

START – метка.

Директива **OFFSET** указатель начала строки.

CALL – вызов функции.

main ENDP – конец процедуры **main**.

END main – последняя инструкция программы, в ней указывается точка входа в программу (определенено как имя **main**).

Типы данных

В семействе процессоров IA-32 аппаратно поддерживаются процессором размеры для хранения типов данных:

Размер в битах	Тип	Диапазон значений	Степень двойки
8	Байт	0...255	0...(2 ⁸ -1)
16	Слово	0...65 355	0...(2 ¹⁶ -1)
32	Двойное слово	0...4 294 967 295	0...(2 ³² -1)
64	Учетверенное слово	0... 18 446 744 073 709 551 615	0...(2 ⁶⁴ -1)

В языке ассемблера существует 5 (пять) директив для определения данных:

- DB (define byte) – определяет переменную размером в 1 байт;
- DW (define word) – определяет переменную размером в 2 байта (слово);
- DD (define double word) – определяет переменную размером в 4 байта (двойное слово);
- DQ (define quad word) – определяет переменную размером в 8 байт (четверёхное слово);
- DT (define ten bytes) – определяет переменную размером в 10 байт.

```
.586 ; система команд(процессор Pentium)
.MODEL flat, stdcall ; модель памяти, соглашение о вызовах
includelib kernel32.lib ; компоновщику: компоновать с kernel32.lib

ExitProcess PROTO :DWORD ; прототип функции ExitProcess
MessageBoxA PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :DWORD ; прототип функции MessageBoxA

.STACK 4096 ; сегмент стека объемом 4096

.CONST ; сегмент констант


.DATA ; сегмент данных
MB_OK EQU 0 ; EQU определяет константу
STR1 DB "Ассемблер", 0 ; строка + нулевой байт
STR2 DB "Моя первая программа", 0 ; строка + нулевой байт
HW DD ? ; двойное слово длиной 4 байта, неинициализировано

.CODE ; сегмент кода
main PROC ; точка входа, начало процедуры main
START: ; метка

    INVOKE MessageBoxA, HW, OFFSET STR2, OFFSET STR1, MB_OK ; вызов функции MessageBoxA

    push 0 ; код возврата процесса Windows (параметр ExitProcess)
    call ExitProcess ; завершение процесса Windows

main ENDP ; конец процедуры
end main ; конец модуля, точка входа main
```



Транслятор языка MASM позволяет упростить вызов функций при помощи макроса **INVOKE**. Встроенный макрос **INVOKE** используется для вызова любых функций, прототип которой должен быть задан.

Порядок следования параметров должен точно соответствовать прототипу функции.

10. Листинг

Ассемблер может создавать листинг программы с номерами строк, адресами переменных, операторами исходного языка и таблицей перекрестных ссылок символов и переменных, используемых в программе. В листинге содержится оттранслированный машинный код, представленный в шестнадцатеричном виде.

D:\ Adel \ LPPrim \ LP_asm02 \ LP_asm02 \ Debug			
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
LP_asm02.tlog	03.04.2017 0:53	Папка с файлами	
LP_asm.lst	03.04.2017 0:51	MASM Listing	4 КБ
LP_asm.obj	03.04.2017 0:51	Object File	2 КБ
LP_asm02.Build.CppClean.log	03.04.2017 0:51	Log File	1 КБ
LP_asm02.log	03.04.2017 0:53	Log File	2 КБ

Листинг программы:

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 12.00.21005.1      04/03/17 00:51:04
LP_asm.asm                                         Page 1 - 1

        .586P                                     ; система команд(процессор Pentium)
        .MODEL FLAT, STDCALL                      ; модель памяти, соглашение о вызовах
        includelib kernel32.lib                   ; компоновщику: компоновать с kernel32

        ExitProcess PROTO :DWORD                  ; прототип функции для завершения процесса Windows
        MessageBoxA PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD   ; 

        .STACK 4096                                ; выделение стека объёмом 4 мегабайта

00000000          .CONST                      ; сегмент констант
00000000          .DATA                       ; сегмент данных
= 00000000        MB_OK          EQU 0          ; EQU определяет константу
00000000 CC EE FF 20 EF    STR1      DB "Моя первая программа", 0      ; строка, первый элемент данные + нулевой бит
        E5 F0 E2 E0 FF
        20 EF F0 EE E3
        F0 E0 EC EC E0
        00
00000015 CF F0 E8 E2 E5    STR2      DB "Привет всем!", 0          ; строка, первый элемент данные + нулевой бит
        F2 20 E2 F1 E5
        EC 21 00
00000022 00000000        HW       DD ?
00000000          .CODE                      ; сегмент кода
00000000          main PROC                 ; точка входа main
00000000          START :                  ; метка
```

Segments and Groups:

Name	Size	Length	Align	Combine	Class	
CONST	32 Bit	00000000	Para	Public	'CONST'	ReadOnly
FLAT	GROUP					
STACK	32 Bit	00001000	Para	Stack	'STACK'	
_DATA	32 Bit	00000026	Para	Public	'DATA'	
_TEXT	32 Bit	0000001E	Para	Public	'CODE'	

Procedures, parameters, and locals:

Name	Type	Value	Attr
ExitProcess	P Near	00000000	FLAT Length= 00000000 External STDCALL
MessageBoxA	P Near	00000000	FLAT Length= 00000000 External STDCALL
main	P Near	00000000	_TEXT Length= 0000001E Public STDCALL
START	L Near	00000000	_TEXT

Результат выполнения:

