# B Betriebssysteme B3 Speicherverwaltung

- B1 Betriebssysteme: Einführung und Motivation
- B2 Prozesse: Scheduling und Betriebsmittelzuteilung
- **B3** Speicherverwaltung
- B4 Dateisysteme
- B5 Ein-/Ausgabe



## B3 Speicherverwaltung (a)

### B3.1 Programm-, Prozess- und Maschinenadressen

#### Def. **Programmadresse**:

Die Programmadresse ist diejenige Adresse, die im Adressteil des Befehls aufgeführt wird.

#### Def. Programmadressraum:

Menge aller möglichen Programmadressen.

Bem.: Programmadressraum ist befehlsformspezifische Größe (nicht programmspezifisch)

Bsp.: Bei s (Binär-) Stellen des Adressteils eines Befehls  $\rightarrow$  existieren  $2^s$  Adressen für Pro-

grammadressraum

#### Def. Prozessadresse:

Die Adressen, die Prozess gegenüber Rechenanlage verwendet, heißen Prozessadressen (auch: **effektive Adressen** oder – bei Seiten-/Segment-adressierung, s.u. – **virtuelle Adressen**).

#### Def. Prozessadressenraum:

Menge aller Prozessadressen.

**Bem.:** – Prozessadressenraum ist programm- bzw. prozessindividuelle Größe

max. Prozessadressenraum (virtueller Adressenraum) abhängig von Adressierungstechnik; kleiner, gleich oder größer als physikalischer Hauptspeicher



### Maschinenadressen und Abbildung virtueller auf Maschinenadressen


#### Def. Maschinenadressen:

Nummern der Hauptspeicherzellen.

#### Def. Maschinenadressraum:

Menge aller Maschinenadressen.

- Bem.: I. Maschinenadressraum: von Hauptspeicher-Ausbaustufe des Rechners abhängig
  - II. Abbildung von Prozess- auf Maschinenadressen notwendig
    - → hierfür zuständig insbes.: **Memory Management Unit** (MMU) bzw. **Paged MMU** (PMMU)



(für MOTOROLA 68010)

#### Funktionen der Memory Management Unit (MMU) insbes.:

- Abb. virtueller auf physikal. Adressen (d.h. Verwaltung des virtuellen Speichers), zu Details, vgl. u.a. Abschnitt B3.4
- Kontrolle des Pufferspeichers (Cache)
- Zugriffskontrolle zum Bus




## **B3.2** Programmbedingte Adressierungstechniken

a) Unmittelbare Adressierung: Adressierung O. Referenzstufe



z.B. (in VAX11-Assemblersprache) : MOVB #8, R0 → Wert 8 (1 Byte) in Register R0 abgespeichert unmittelbare Adressierung: "immediate mode"

b) Direktadressierung: Adressierung 1. Referenzstufe



z.B. (in VAX11-Assemblersprache) : **MOVB** @#800, RO


→ Inhalt der Hsp-Zelle mit Adr. 800 (1 Byte) in Register R0

Direktadressierung: "absolute mode"



## Programmbedingte Adressierungstechniken (Forts.)

c) Indirekte Adressierung (Substitution): Adressierung 2.Referenzstufe




- z.B. (in VAX11-Assemblersprache): MOVB @800, R0
- $\rightarrow$  falls Inhalt der Hsp-Zelle mit Adr. 800 =  $a_0$ : Inhalt der Zelle mit Adr.  $a_0$  (1 Byte) in Register R0

Indirekte Adressierung auf VAX11 approximierbar durch:

"relative deferred mode"

d) Indizierte Adressierung (Indizierung, Index-Adressierung)

zur Ausgangsadresse werden Inhalt(e) von ≥ 1 Indexregister(n) addiert; Unterstützung der Bearbeitung von Vektoren; evtl. automatisches Inkrementieren/Dekrementieren





## **B3.3 Nutzung von Basisadressen**


#### Offene Basisadressen

Häufige Eigenschaft von Prozessen:

Nur schmale Adressumgebungen benötigt für längere Intervalle (z.B. bei Durchlaufen von Schleifen)

> → *Wunsch*: Beschreibung von Prozessadressen mittels kurzer Programmadressen (und Basisadresse), d.h. Befehlswortverkürzung

Lösung: Adressbildung mit offenen Basisadressen (ohne Substitution und Indizierung):





## Bemerkungen zur Verwendung offener Basisadressen

- **Basisadresse** = Grundadresse des aktuellen Ausschnitts
- Basisadresse in speziellem Register des Leitwerks gespeichert (vgl. *Basisadressregister* in CPU)
- ➤ 1:1- Zuordnung zwischen Adressausschnitt und Basisadresse
  - → Ersetzung der Basisadresse bei Übergang zu neuem Ausschnitt, evtl. nur neues Basisadressregister wählen
- Anzahl der Prozessadressenräume = Anzahl der benutzten (verschiedenen) Basisadressen
- Adressrechnung bei jeder Adressierung mit offener Basisadresse
- Basisadressen heißen *offen*, da durch Prozess modifizierbar
- offene Basisadressierung ist kein Ersatz für Indizierung bzw. Substitution




## **Nutzung von Basisadressen** (Forts.)

#### Verdeckte Basisadressen

Adressierungstechniken in B3.3 und B3.4 (verdeckte Basisadressen, Seitenadressierung, Segmentierung) dienen zur Erleichterung des Mehrprogrammbetriebs.

→ Wunsch: leichte Verschiebungsmöglichkeit der Daten des Prozesses im Hsp.; einfache Abbildung von Prozess- auf Maschinenadressen (u.a. Aufgabe des Laders).

### Lösung: Adressbildung mit verdeckten Basisadressen





## Bemerkungen zur Verwendung verdeckter Basisadressen

- Prinzip der verdeckten Basisadressierung analog zu offener Basisadressierung
  - → *jedoch:* keine Zugriffsmöglichkeit auf Basisadressen durch Benutzer
- verdeckte Basisadressen ersparen Lader Adressumsetzungen
  - → Programm ist lageinvariant
- Grenzregister (limit register) speichert h\u00f6chste zugelassene Prozessadresse
  - → Kontrolle bei jedem Hauptspeicher-Zugriff durch Leitwerk (prozessorientierter Speicherzugriffsschutz)



## **B3.4 Segmentierung und Seitenadressierung**

### Segmentierung mit verdeckten Basisadressen

### Def. **Segment**:

Zusammenhängender Bereich im Prozessadressraum, der bzgl. der Zugriffsrechte homogen ist und höchstens einen umfangsvariablen Inhalt besitzt.

### Bemerkung:

- Prozess arbeitet auf zahlreichen Segmenten (funktionelle Einheiten, z.B. Blöcke, Prozedurrümpfe); evtl. Segmente auf Peripherspeicher
- einem Segment ist zugeordnet:
   Nummer verdeckte Pasisadresse (zur Abbildung au
  - Nummer, verdeckte Basisadresse (zur Abbildung auf Maschinenadressraum), Grenzregister, Zugriffsrecht
- Segmentliste = Menge aller Segmentbasisadressen




## **Segmentierung** (Forts.)

### Vorteile der Segmentierung:

- keine Adressumsetzungen durch Montierer notwendig
- Segmente in Maschinenadressraum beliebig abspeicherbar (u.a. dynamisches Vergrößern)
- gemeinsame Nutzung von Segmenten durch verschiedene Prozesse (prozessspezifische Segmentlisten)


### Adressierungsschema bei Segmentierung mit Basisadressierung





## Seitenadressierung I

**Problem:** notwendige Verschiebung von Segmenten im Hauptspeicher bei Segmentadressierung



- → Vermeidung von Verschiebungen durch Seitenadressierung
- Def. Kacheln (*physical pages*, *page frames*): durch Unterteilung des Maschinenadressraums gewonnene Einheiten konstanter Größe.
- Def. Seite (page):


Teilmenge des Prozessadressraums in der Größe von einer Kachel.

Bem.: typische Seiten-/Kachelgrößen: 1024, 2048 Wörter (klein gegenüber mittlerer Segmentgröße)



## Seitenadressierung II

### Abb. von Prozessadressen auf Maschinenadressen bei Seitenadressierung






## Segmentierung mit Seitenadressierung I

### Kombination der Adressierungsverfahren:

- Segmentierung zur Abb. von Programm- in Prozessadressenräume
- Seitenadressierung zur Abb. von Segmenten in Maschinenadressraum

### Adressierungsschema bei Segmentierung mit Seitenadressierung





## Segmentierung mit Seitenadressierung II

### Vorteile:

- Vereinfachung des Lade-/Montiervorgang (durch Segmentierung)
- Verschiebung von Segmenten überflüssig (durch Seitenadressierung), allerdings: Hsp-Verschnitt
- leichte Vergabemöglichkeit von Zugriffsrechten
- Folge: jeweils 3 Hsp-Zugriffe notwendig:
  - auf Segmenttafel
  - auf Seitentafel
  - auf Operanden



## Seitenadressierung III

### Seitenverdrängungsstrategien

Sofern benötigte Seite im Hsp nicht vorhanden, entsteht

### **SEITENFEHLER** (page fault)

- → entsprechende Kachel von Plattenspeicher einzulesen (... und betroffener Prozess wartet nunmehr auf E/A, d.h. er ist blockiert)
- Nach Einlesen der Seite von der Platte: irgendeine Kachel im Hsp. muss überschrieben ("verdrängt") werden ⇒ welche ???
- Ergo: Seitenverdrängungsstrategien benötigt, wie z.B.
  - S1: Random (zufällig): Zufällig ausgewählte Seite wird verdrängt.
  - S2: FIFO : Älteste Seite im Kachelspeicher wird verdrängt.
  - S3: LFU ("Least Frequently Used"): Eine Seite mit den wenigsten Zugriffen wird verdrängt; Näherungsimplementation erfolgt über "Benutzt"-Zähler.
  - S4: LRU ("Least Recently Used"): Eine Seite mit max. Rückwärtsdistanz (am längsten unbenutzt) wird verdrängt; Implementation z.B. mittels eines Kellers.
  - S5: **RNU** ("Recently Not Used"): Eine Seite, die im letzten Beobachtungsintervall nicht referiert wurde, wird verdrängt.

<u>Problem:</u> evtl. Vielzahl von Seitenfehlern bei (zu) hohem Grad von Multiprogramming, d.h. zu viele Prozesse konkurrieren um Hsp

⇒ "Seitenflattern" (Thrashing)



## Optimale "Füllung" des Rechners mit Prozessen bei Paging

**Füllung f(t)** = Anzahl der zu einem Zeitpunkt t im Rechner existierenden Prozesse (z.B. bezogen auf Prozesse, die sich in einem der Prozesszustände "blockiert", "bereit" und "CPU-belegend" befinden, vgl. das Prozessmodell aus Kap. B2).

#### Nachteile bei

#### zu großer Füllung:

- weniger Hauptspeicher (bzw. Cache) pro Prozess und deshalb größere Wahrscheinlichkeit für Seitenfehler ⇒ mehr E/A, häufigeres "Context Switching";
- Erhöhung der E/A-Zeiten bei Seitenfehler.

### zu kleiner Füllung:

 i.d.R. größere Wahrscheinlichkeit, dass alle grundsätzlich rechenwilligen Prozesse E/A-aktiv sind (ergo: temporär kein Prozess im Zustand "bereit" und somit CPU-Vergabe/-Nutzung unmöglich)

Gewählter Grad von Multiprogramming legt Füllung weitestgehend fest.

Optimale Wahl u.a. abhängig von Hsp-Größe, Lokalitätsverhalten der Prozesse,
E/A-Zeiten und Rechenintensität der Prozesse (im Vgl. zu ihrer E/A-Intensität)

