
# **B** Betriebssysteme

- **B1** Einführung und Motivation
  - (a) Tanenbaum+wl
  - (b) Wolfinger
- B2 Prozesse: Scheduling und Betriebsmittelzuteilung
- B3 Speicherverwaltung
- B4 Dateisysteme
- B5 Ein-/Ausgabe



# **B** Betriebssysteme

# B1 Einführung und Motivation (b)



Elementare Hardware-/Software-Schichtenstruktur



# Zur Erinnerung (z.B. aus "Rechnerstrukturen" o.ä.): B1.1 Aufbau & Architektur konventioneller Rechensysteme

Der von Neumann-Rechner

# Def. Prozessor (DIN 44300):

Eine Funktionseinheit innerhalb eines digitalen Rechensystems, die *Rechenwerk* und *Leitwerk* umfasst.

#### wobei:

- Rechenwerk (arithmetic logic unit; ALU):
   Ausführung von Verarbeitungsbefehlen
   auch: Operationswerk, Verarbeitungswerk, Datenprozessor W.K. Giloi: Rechnerarchitektur, Springer-Verlag, 1993 [Giloi 93]
- Leitwerk: (control unit):
  - Steuerung der Befehlsabfolge
  - Funktions- (Op-Code-) Entschlüsselung
  - Operationssteuerung (Signale an Rechen- bzw. E/A-Werk) auch: Steuerwerk, Befehlsprozessor [Giloi 93]
- E/A-Werk: (input/output unit, I/O-unit):
  - Ausführung von Ein-/Ausgabebefehlen



# Basiskomponenten des von Neumann-Rechners

CPU (central processing unit) = Datenprozessor ∪ Befehlsprozessor
auch: Zentralprozessor, zentrale Recheneinheit [Giloi 93]
(→ bitte nicht: Zentraleinheit!)

### Def. **Speicher**:

Eine Funktionseinheit innerhalb eines digitalen Rechensystems, die digitale Daten aufnimmt, aufbewahrt und abgibt.

### Def. Eingabeeinheit:


Eine Funktionseinheit innerhalb eines digitalen Rechensystems, mit der das System Daten von außen her aufnimmt.

### Def. Ausgabeeinheit:

Eine Funktionseinheit innerhalb eines digitalen Rechensystems, mit der das System Daten, z.B. Rechenergebnisse, nach außen hin abgibt.



# Hauptkomponenten von Rechensystemen




Funtionseinheiten: z.T. auch *Hardware-Betriebsmittel* genannt



# Die Hauptkomponenten des von Neumann-Rechners und ihre Interaktionen

Zusammenspiel der Hauptkomponenten im von Neumann-Rechner (auch: "von Neumann-Maschine", "Princeton Computer" [Giloi 93])



→ vgl. *Burks, Goldstine, von Neumann*: "Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument". Report to the U.S. Army Ordonance Dept., 1946




# Wesentliche Eigenschaften der von Neumann-Maschine

- Speicher für Programm und Daten inkl. Operanden sind Einheit
   (→ Schreib-/Lesespeicher benötigt; Anweisungen und Operanden
   bzgl. Speicherung gleich behandelt ⇒ fehleranfälliges Konzept, u.a.
   wg. zustandsabhängiger Interpretation gelesener Bitmusters)
- Spezieller Speicheraufbau: Einteilung in fortlaufend nummerierte Zellen (Nummern = Adressen)
- verarbeitet nur Maschinenprogramme (= Folgen elementarer Anweisungen)
- Befehlsaufbau: Operator + ggf. Adresse(n) des bzw. der Operanden
- Abweichungen von vorgegebener Befehlsreihenfolge durch Sprungbefehle (bedingt, unbedingt) → Sprungziel anstelle von Operandenangabe
- Verwendung von Binärzeichen/-signalen zur Darstellung aller Daten




# Wesentliche Erweiterungen des von Neumann-Konzepts (in ca. 60 Jahren!)

- Software unterstützt auch wesentlich andere Benutzungsschnittstellen und Betriebsformen
- gleichzeitig *mehrere* Prozesse in Funktionseinheiten (Füllung > 1)
- Mikroprogrammierung (z.B. von Rechenwerk, E/A-Werk)
- vielfältige Strukturierung von Befehlen (z.B. ≥ 2 Adressen möglich);
   viele verschiedene Befehlstypen mit unterschiedlichen Formaten
   [jedoch auch gegenläufige Tendenz → RISC, reduced instruction set computers mit bewusst simplem Befehlssatz]
- Adressierung über Folge von Transformationen (z.B. Adressierung relativ zu Programmbeginn)
- Speicherhierarchie → Entschärfung des "von Neumann Bottleneck" (Flaschenhals)
- auch externe Signale (Unterbrechungen) werden durch Leitwerk mit berücksichtigt
- mehrfache Anordnung der von Neumann'schen Funktionseinheiten
  - ⇒ Feldrechner, Multiprozessorsysteme, VS/Rechnernetze (s.u.) etc.



# Zur Abarbeitung von Maschinenbefehlen

Der (Maschinen-) Befehlszyklus:



### evtl. auch:

- Berücksichtigung von Unterbrechungswünschen
- triviale Ausführungsphasen
   (z.B. bei Sprungbefehlen)
- kein Holen von Operanden
- Holen von ≥ 2 Operanden



nota bene: hier <u>kontrollfluss</u>orientierte Verarbeitung – andersartige Abläufe z.B. bei datenflussorientierter Verarbeitung möglich!

## n-Adressmaschinen

**Befehlsformate:** 

**Op\_Code:** Befehlscode = Art/Typ des Befehls, z.B. **ADD(iere)** 

> n-Adressmaschine :

> 3-Adressmaschine :

z.B.: Result := ADD (Operand\_1, Operand\_2)

> 2-Adressmaschine:

z.B.: Operand\_2 := ADD (Operand\_1, Operand\_2); sog. Überdeckung (von Operand\_2)

> 1-Adressmaschine:

z.B.: **ACCUM** := **ADD** (**Operand\_1**, **ACCUM**); sog. Überdeckung (von ACCUM als spez. Register)

> 0-Adressmaschine :

PUSH Hsp\_Adr

POP

Hsp\_Adr

("Stack-Rechner")

z.B.: Stack\_1 := ADD (Stack\_1, Stack\_2); Stack\_i = i-ter Stack-Eintrag (von oben)
 PUSH (Hsp\_Adr) bringt Inhalt (Hsp\_Adr) auf Stack;

**POP (Hsp\_Adr)** bringt Inhalt des obersten Stack-Eintrags in den Hsp nach Adr.: Hsp\_Adr.

# Beispiel für Arbeitsweise einer 2-Adressmaschine

Aufgabe: Berechnung von

Z := (A - B \* C) / (B + D / E)

<u>Annahme:</u> Überdeckung des 2. Operanden; H1 / H2 : Hilfsspeicherzellen; >X< bezeichne Adresse der Zelle, die X beinhaltet

#### **Befehlsfolge** Wirkung $(1) \rightarrow$ >B< >H1< H1 := B(2) \* >C< >H1< H1 := C \* H1>A< >H1< (3) -H1 := A - H1>E< >H2< H2 := E $(4) \rightarrow$ >D< >H2< H2 := D / H2 (5) **/** (6) + >B< >H2< H2 := B + H2 (7) / >H1< >H2< H2 := H1 / H2 $(8) \rightarrow > H2 < > Z < Z := H2$

Ergo: Gesamtaufwand für Lösung der Aufgabe:

8 Befehle mit

13 Leseaufträgen an Hsp./Cache

(jedoch nur 6 Leseaufträge, sofern H1 / H2 : Register)



# Beispiel für Arbeitsweise einer 1-Adressmaschine

Aufgabe: Berechnung von

$$Z := (A - B * C) / (B + D / E)$$

Annahme: Überdeckung des Akkumulator-Inhaltes; AC: Akkumulator; >X< bezeichne Adresse der Zelle, die X beinhaltet

### Befehlsfolge

# Wirkung

	•	
(1) <b>lade</b>	>D<	
(2) /	>E<	,
(3) +	>B<	,
(4) speichere	>H1<	I
(5) <b>lade</b>	>B<	,
(6) *	>C<	,
(7) speichere	>H2<	I
(8) <b>lade</b>	>A<	,
(9) –	>H2<	,
(10) /	>H1<	,
(11) speichere	>Z<	-

Ergo: Gesamtaufwand für Lösung der Aufgabe:

- 11 Befehle mit
- 8 Leseaufträgen an Hsp./Cache



# Beispiel für Arbeitsweise einer O-Adressmaschine

Aufgabe: Berechnung von

Z := (A - B \* C) / (B + D / E)

### Ausgangspunkt:

sog. Postfix-Notation (s.u.)

**ABC\*-BDE/+/** 

**Annahme:** In 0-Adressmaschine (auch: Keller-Rechner bzw. "Stack Computer") exist. Befehle **PUSH**, **POP** (für Transfers Hsp ↔ Stack), **ADD**, **SUB**, **MUL**, **DIV**, ... (arithmet. Befehle)

#### Befehlsfolge

- (1) **PUSH** >A<
- (2) **PUSH** >B<
- (3) **PUSH** >C<
- (4) **MUL**
- (5) **SUB**
- (6) **PUSH** >B<
- (7) **PUSH** >D<
- (8) **PUSH** >E<
- (9) **DIV**
- (10) **ADD**
- (11) **DIV**
- (12) **POP** >Z<

### Kellerinhalt

А			
А	В		
Α	В	С	
Α	B*C		
A-B*C			
A-B*C	В		
A-B*C	В	D	
A-B*C	В	D	E
A-B*C	В	D/E	
A-B*C	(B+D/E)		
(A-B*C) /			
(B+D/F)			


Ergo: Gesamtaufwand für Lösung der Aufgabe: 12 Befehle mit 6 Leseaufträgen

an Hsp./Cache

# Herleiten der Postfix-Notation zu gegebenem Ausdruck

Aufgabe: Berechnung von

$$Z := (A - B * C) / (B + D / E)$$



### Resultat:


Ausdruck in Postfix-Notation
ABC\*-BDE/+/



# **Speicherhierarchie**

### Gründe für Speicherhierarchien:

- schneller Speicher ist relativ teuer
- großer Speicher ist relativ langsam (große Zugriffszeiten)





# B 1.2 Betriebssysteme: Historische Entwicklung und einige Grundkonzepte

Systemsoftware als "Bindeglied" zwischen Programmen und Hardware Das Doppelgesicht der Systemsoftware:

#### **PROGRAMM**

Barriere der Systemsoftware

#### **HARDWARE**

#### Negativ:

- Die Systemsoftware verbraucht wertvolle Betriebsmittel.
- Die Systemsoftware zwingt den Programmierer zur Beachtung sehr vieler Vorschriften.

#### Positiv:

- + Entlastung des Programmierers von den Idiosynkrasien der technischen Geräterealisation.
- + Unterstützung des Programmierers bei der Erstellung und Verwaltung von Programmen.



# **Grobes Modell eines Rechensystems**

Anwendungsprogramme				
Übersetzer / Interpreter				
Binder / Lader				
Bibliotheks- und Dateisystem				
Ein- und Ausgabesystem				
Prozessor- verwaltung	Speicher- verwaltung	Geräte- verwaltung		
HARDWARE				

### Fragen:

- (i) Welche der obigen Tätigkeiten gehören in ein Betriebssystem?
- (ii) Wohin legt man eine "Sicherheitsschicht"?
- (iii) Nach welchen allgemeinen Konstruktionsprinzipien werden Systeme erstellt?



# Aufgaben eines Betriebssystems

### Die zwei Grundaufgaben eines Betriebssystems (BS):

- I. Ein Betriebssystem verbirgt die Hardwaredetails und stellt dem Nutzer eine "angenehme" Arbeitsumgebung zur Verfügung. Dies führt zur Bildung plattformunabhängiger Betriebssysteme, z.B. Solaris, Windows NT, Windows Vista/7, OS400, Symbian, Android, ...
  - → BS als "virtuelle Maschine"
- II. Ein Betriebssystem verwaltet Betriebsmittel im Auftrag von Nutzern.
  - → BS als "Betriebsmittelverwalter"

### Eine Listung der Einzelaufgaben eines Betriebssystems führt zu:

- Buchhaltung,
- Verwaltung von Betriebsmitteln,
- Erhöhung der Benutzbarkeit,
- Erhöhung der Zuverlässigkeit,
- Minderung der Maschinenabhängigkeit,
- Automatischer Operateur,
- Erleichterung menschlicher Kommunikation.




# Einige bekannte Betriebssysteme

```
1955: GM OS (Das erste Betriebssystem?)
 1961: CTSS
 1964: OS/360 (Ankündigung, erste Einführung 1967)
 1965: Multics
 1967: 'THE'- multiprogramming system
 1969: TFNFX
 1969: Unix
 1973: RT-11
 1975: TOPS-20
 1978: Apple DOS 3.1
 1981: MS-DOS
 1984: Macintosh OS
 1993: Windows NT 3.1
 1995: OS/390
 2000: Windows 2000
 2002: MAC OS X
 2003: Fedora Core Linux
 2006/7: Windows Vista
 2009/10: Android, Windows 7 (mobile/phone) / MeeGo / ...
2012/13 Windows 8... 2015: Windows 10
```

# Einige Daten zur Entwicklung von UNIX


- 1961 CTSS ("Compatible Timesharing System")
- 1965 Start von MULTICS
- 1969 Ken Thompson erstellt erste Version von **Unix** auf einer PDP-7.
- 1970 Ken Thompson überträgt Unix von der PDP-7 auf eine PDP-11, die Größe des Systems beträgt etwa 12.000 Byte.
- 1973 Unix wird weitgehend in C neu programmiert, etwa 10.000 Codezeilen in C und etwa 1000 Codezeilen in Assembler.
- 1976 Unix Version 6
- 1978 BSD-Unix; Unix Version 7
- 1983 Unix System V
- 1985 System V Interface Definition
- 1991 **Solaris** 2, Linux
- 1998 Sun Solaris 7
- 2001 **Linux** 2.4 ---





### **Prozesse**

Programmablauf:



### <u>Definitionen "Prozess":</u>

Def. I: (Rechen-) Prozess ≅ Ablauf eines Programms, sofern dieser durch das Betriebssystem verwaltet wird.

Def. II: Prozess ≅ Folge von Verarbeitungsschritten, deren erster begonnen, deren letzter aber noch nicht abgeschlossen ist.



### **Prozesse**

## Bemerkungen:

- Prozess benötigt Prozessor zur Ausführung
- Jedem Prozess ist ein Prozessadressraum zugeordnet, u.a. mit
  - Programmcode
  - Konstanten
  - prozessspezifischen Variablen

nota bene: Momentanzustand der Prozessausführung i.d.R. in dedizierten Betriebssystem-Tabellen, als sog. Prozesstabelle geführt (beinhaltet u.a. aktuelle Registerinhalte für Prozess, insbesondere Befehlszähler).

- sequentieller Prozess: Prozess mit linearer Folge von Verarbeitungsschritten
- mobile Prozesse??




# Leichtgewichtsprozesse/ "Threads"

Def. "Thread" (auch "Leichtgewichtsprozess", engl. "light weight process"):


Programmabläufe ("Prozesse"), die

- durch das Betriebssystem verwaltet werden,
- einen gemeinsamen Prozessadressraum verwenden.



**Prozess 1** (mit Threads  $T_{1,i}$ )

P\_AR: Prozess-Adressraum



**Prozess 2** (mit Threads  $T_{2,j}$ )



# Gründe für "Threads"

- effizienter Zugriff auf Daten des gemeinsamen Prozess-Adressraumes (P\_AR)
- deutlich aufwandsärmere Erzeugung von Threads als von Prozessen
  - → Threads auch für kurzfristige Aufgaben geeignet
- bei Prozesswechsel (CPU-Vergabe an neuen Prozess) ist im allg. P\_AR nicht Hauptspeicher-resident
  - → Zeitaufwand (z.B. für "Paging");

bei Thread-Wechsel (zwischen Threads eines gemeinsamen Prozesses) befindet sich hingegen i.d.R. zumindest ein Teil des benötigten P\_AR bereits im Hauptspeicher



# Benutzerprozesse vs. Systemprozesse

### Def.

- Benutzerprozesse (BP): Prozesse, die Aufträge von Benutzern abwickeln (insbes. aus der Ausführung benutzerspezifischer Programme oder von Anwendungsprogrammen resultierend).
- **Systemprozesse** (SP): Prozesse, die ausgewählte Dienstleistungen des Betriebssystems (BS) erbringen.



# Merkmale von *Systemprozessen*:

- häufig im Besitz spezieller Rechte
- im Systemmodus lauffähig
- sind wesentliche Betriebssystemkomponenten (neben dem Betriebssystemkern ≅ nicht als Prozesse realisierte BS-Komponenten)



# **Dateien**

### Datei:

längerfristig zu speichernde geordnete Datenmenge bestehend aus logisch zusammenhängender Menge von (Daten-) Sätzen.

... oder *allgemeiner*: Einheit der Speicherung beliebiger Daten auf einem persistenten (dauerhaften) Speicher [NeS98].

## Eigenschaften von Dateien:

- i.d.R. benutzerdefiniert
- sehr unterschiedliche Arten von Inhalten (z.B. Programmdaten, Eingabedaten, Festbilder, Videosequenzen, u.v.a.m.)
- Abstraktion von der physikalischen Speicherung, Konzept zur Realisierung von Geräte-/Speicherunabhängigkeit
- Organisation von Dateien in Katalogen bzw. Verzeichnissen (engl.: directories) → u.a. Gruppierung von Dateien in Verzeichnissen und Zugriff auf Dateien über Verzeichnisse
- benutzerspezifische Zugriffsrechte

Dateiverwaltung als wesentliche Aufgabe von Betriebssystemen

(⇒ zu Details vgl. B4)



# Kommandointerpretierer/"Shell"

### Benutzungsschnittstellen von Betriebssystemen:

- graphische Oberfläche (GUI), oder
- Kommandoschnittstelle

Bei Kommandoschnittstelle kann ein Kommandointerpretierer (auch: "Shell" bei Betriebssystemen der UNIX-Familie)

- beim Anmelden eines Benutzers gestartet werden
- auf Eingabe eines Kommandos warten
- die kommandospezifischen Betriebssystemoperationen initiieren, z.B. mittels geeigneter Betriebssystemaufrufe.

### Typische Klassen von Betriebssystemaufrufen:

- Prozessverwaltung
- Signale
- Datei(- und Geräte-)verwaltung
- Katalog- und Dateisystemverwaltung
- Schutzmechanismen
- Zeitverwaltung



# Beispiele für Betriebssystemaufrufe

Aufrufklasse	Beispiele
Prozess- verwaltung	<ul> <li>Ersetzen des Prozessadressraums</li> <li>Beendigung der Prozessausführung mit Statusrückmeldung</li> </ul>
Signale	<ul> <li>Senden eines Signals an einen Prozess</li> <li>Suspendierung des Anrufers bis nächstes Signal eintrifft</li> </ul>
Datei- verwaltung	<ul> <li>Erzeugen einer Datei</li> <li>Schließen einer geöffneten Datei</li> <li>Lesen von Daten aus einer Datei in einen Puffer</li> </ul>
Katalog- und Dateisystem- verwaltung	<ul> <li>Entfernen eines Katalogeintrags</li> <li>Wechsel des aktuellen Arbeitskatalogs</li> </ul>
Schutz- mechanismen	<ul> <li>Veränderung der (Zugriffs-)Schutz-Bits einer Datei</li> <li>Wechsel des Dateieigentümers (Benutzer und/oder Gruppe)</li> </ul>
Zeitverwaltung	<ul> <li>Setzen der Zeit des letzten Zugriffs auf eine Datei</li> <li>Lesen der angefallenen Benutzer- bzw. Systemzeiten</li> </ul>



# Sicht I auf Betriebssysteme:

Betriebssystem als "Betriebsmittelverwalter"

### Aufgaben des Betriebssystems bei Sicht I:

- Ermittlung des Betriebsmittel (BM)-Bedarfs von Prozessen → evtl.
   Problem: Bedarf a priori nicht präzise bekannt
- Allokation der BM zu Prozessen (auf Anforderung hin) → u.a. Fairness und Effizienz bei BM-Vergabe
- Ermittlung und ggf. Abrechnung der beanspruchten BM ("accounting")
- Behandlung von Problemen und Konflikten bei Inanspruchnahme von BM
   → u.a. Behandlung von Verklemmungs- und Engpass-Situationen.

### Betriebsmittelverwaltung u.a. erschwert bei:

- großer Auswahl von um BM konkurrierenden Prozessen
- unpräzise spezifiziertem BM-Bedarf
- hoher Auslastung eines BM (zahlreiche zeitlich benachbarte Zugriffe und/ oder geringe "Kapazität" des BM, wie Speicher oder Verarbeitungsleistung)
- BM-Allokation in verteilten Systemen! (→ vgl. Vert. Syst. & Rechnernetze)




# Sicht II auf Betriebssysteme:

Betriebssystem als "virtuelle Maschine"

### Aufgaben des Betriebssystems bei Sicht II:

- Details der zugrunde liegenden Rechnerhardware den Benutzern verbergen (z.B. Unsichtbarkeit der Speicherhierarchie, der angeschlossenen E/A-Geräte und Netze sowie der benutzten Peripherspeicher etc.)
- Details der gleichzeitigen Mehrfachbenutzung des Rechners und seiner Komponenten dem einzelnen Benutzer verbergen
- Realisierung von (weitestgehender) Hardwareunabhängigkeit für die zu erstellenden Programme



Nutzung des Rechners deutlich komfortabler (Betriebssystem übernimmt die Abbildung\*) der benutzernahen Dienste – z.B. Zugriff auf Dateien – auf die elementaren, systemnahen Basisfunktionen der Hardwarekomponenten).

<sup>\*)</sup> nota bene: Diese Abbildung erfolgt aus Komplexitätsgründen im Allgemeinen nicht direkt, sondern durch Abbildung auf sukzessive elementarere Dienste (→ "Diensthierarchien in Betriebssystemen")

