Manual Book Aplikasi MODIO

Pencatatan Keuangan UMKM yang Mudah dan Aksesibel

Versi dokumen 2.0 · Aplikasi versi 1.0.0 · Bahasa Indonesia

Daftar Isi

- Identitas Dokumen
- Cara Menggunakan Manual Book Ini
- BAB 1 — Pengenalan MODIO
  - 1.1 Gambaran Umum
  - 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan
  - 1.3 Tujuan Aplikasi
  - 1.4 Sasaran Pengguna
  - 1.5 Platform dan Persyaratan
- BAB 2 — Mengenal Fitur MODIO
  - 2.1 Daftar Fitur
  - 2.2 Struktur Menu Utama
- BAB 3 — Persiapan Penggunaan
  - 3.1 Persiapan Perangkat
  - 3.2 Memperoleh Aplikasi
  - 3.3 Izin Mikrofon dan Koneksi Internet
  - 3.4 Mengaktifkan Pembaca Layar
  - 3.5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Memulai
- BAB 4 — Panduan Penggunaan Aplikasi
  - 4.1 Membuat PIN dan Masuk ke Aplikasi
  - 4.2 Dashboard
  - 4.3 Mencatat Transaksi secara Manual
  - 4.4 Mencatat Transaksi dengan Suara
  - 4.5 Melihat Transaksi berdasarkan Periode
  - 4.6 Melihat Detail, Mengedit, dan Menghapus Transaksi
  - 4.7 Menggunakan Laporan Laba Rugi
  - 4.8 Menggunakan Asisten AI
  - 4.9 Mengelola Informasi Profil
  - 4.10 Mengganti PIN dan Mengatur Autentikasi
  - 4.11 Mengatur Preferensi Tampilan
  - 4.12 Mengatur Fitur Aksesibilitas
- BAB 5 — Panduan Aksesibilitas
  - 5.1 Menggunakan MODIO dengan Pembaca Layar
  - 5.2 Gesture TalkBack
  - 5.3 Navigasi Halaman Panjang
  - 5.4 Urutan Fokus pada Formulir Transaksi
  - 5.5 Umpan Balik Suara dan Getaran
  - 5.6 Tips bagi Pengguna Low Vision
  - 5.7 Standar Aksesibilitas dan Keterbatasan
- BAB 6 — Navigasi Suara
  - 6.1 Cara Menggunakan Navigasi Suara
  - 6.2 Daftar Perintah
  - 6.3 Jika Perintah Tidak Dikenali

- BAB 7 — Keamanan dan Pengelolaan Data
  - 7.1 PIN dan Autentikasi
  - 7.2 Penyimpanan Data
  - 7.3 Penggunaan Internet oleh Fitur AI
  - 7.4 Batasan Pemulihan
- BAB 8 — Pemecahan Masalah
- BAB 9 — Pertanyaan Umum
- Glosarium
- Informasi Versi
- Lampiran — Daftar Screenshot

Identitas Dokumen

Keterangan	Isi
Nama aplikasi	MODIO
Jenis aplikasi	Pencatatan keuangan untuk UMKM
Versi aplikasi	1.0.0
Versi dokumen	2.0
Tanggal pembaruan	19 Oktober 2026
Bahasa	Bahasa Indonesia
Pengembang	Tim Modio

Cara Menggunakan Manual Book Ini

Manual book ini disusun berurutan, mulai dari pengenalan aplikasi sampai pemecahan masalah. Pengguna baru disarankan membaca BAB 1 sampai BAB 3 terlebih dahulu, lalu membuka subbab BAB 4 sesuai fitur yang ingin digunakan.

Setiap fitur di BAB 4 dijelaskan dengan pola yang sama:

Bagian	Isi
Tujuan fitur	Fungsi fitur dan kapan digunakan
Sebelum memulai	Persyaratan yang perlu dipenuhi
Langkah penggunaan	Langkah bernomor, satu tindakan per langkah
Hasil yang diharapkan	Respons aplikasi setelah langkah selesai
Catatan penting	Batasan atau hal yang perlu diperhatikan

Konvensi penulisan:

- **Teks tebal** menunjukkan nama tombol, menu, atau halaman sesuai teks di aplikasi.
- "*Teks miring dalam tanda kutip*" menunjukkan pesan yang tampil atau dibacakan aplikasi.
- Pengguna pembaca layar dapat melompat antarbab dan subbab menggunakan navigasi judul pada pembaca dokumen.

BAB 1 — Pengenalan MODIO

1.1 Gambaran Umum

MODIO adalah aplikasi pencatatan keuangan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aplikasi ini mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyajikan ringkasan harian, dan menyusun laporan laba rugi bulanan.

MODIO dirancang agar dapat digunakan tanpa melihat layar. Seluruh elemen penting memiliki label untuk pembaca layar, status penting dibacakan, dan transaksi dapat dicatat dengan suara.

1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Pelaku UMKM perlu mencatat keuangan setiap hari untuk mengetahui apakah usahanya untung atau rugi. Kenyataannya, banyak pemilik usaha kecil tidak mencatat secara rutin. Kesulitan ini lebih besar bagi pelaku usaha penyandang tunanetra.

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Aplikasi keuangan belum ramah pembaca layar	Tombol tidak berlabel, urutan fokus acak, dan informasi penting hanya ditampilkan lewat warna atau grafik
2	Mengisi formulir dengan keyboard layar lambat	Satu transaksi dapat membutuhkan puluhan sentuhan bagi pengguna pembaca layar
3	Catatan kertas rawan salah dan hilang	Sulit dijumlahkan, mudah rusak, dan tidak dapat dibaca pengguna tunanetra tanpa bantuan
4	Tidak ada gambaran untung dan rugi	Tanpa rekap otomatis, pemilik usaha tidak tahu kategori mana yang paling banyak menghabiskan uang
5	Ketergantungan pada orang lain	Pengguna tunanetra sering meminta orang lain membacakan atau mencatat keuangannya, padahal data keuangan bersifat pribadi

1.3 Tujuan Aplikasi

MODIO bertujuan membantu pelaku UMKM, termasuk penyandang tunanetra dan low vision, mencatat dan memahami keuangan usahanya secara mandiri.

No	Tujuan	Wujud di aplikasi
1	Pencatatan cepat tanpa mengetik	Transaksi diucapkan, lalu AI mengisi formulir
2	Dapat digunakan tanpa melihat layar	Label pembaca layar, judul bagian, pengumuman status, dan getaran
3	Mudah dipahami	Pilihan periode dibatasi tiga: Hari Ini, Tahun Ini, dan Riwayat

No	Tujuan	Wujud di aplikasi
4	Memberi gambaran untung dan rugi	Ringkasan harian di Dashboard dan Laporan Laba Rugi bulanan per kategori
5	Menjaga kerahasiaan catatan	Data disimpan di perangkat dan dikunci dengan PIN enam angka
6	Tetap berfungsi tanpa internet	Pencatatan manual, laporan, dan PIN bekerja tanpa internet

1.4 Sasaran Pengguna

- Pemilik usaha mikro dan kecil, seperti warung, usaha jasa, kerajinan, dan komunitas.
- Pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar TalkBack.
- Pengguna low vision yang membutuhkan kontras tinggi, teks tebal, mode gelap, atau ukuran teks besar.

1.5 Platform dan Persyaratan

Persyaratan	Keterangan
Sistem operasi	Android. Konfigurasi iOS tersedia di proyek, tetapi penggunaannya di iOS belum diverifikasi
Mikrofon	Diperlukan untuk mencatat transaksi dengan suara, mengucapkan PIN, dan navigasi suara
Pengenal suara	Ponsel harus memiliki layanan pengenal suara bawaan yang mendukung bahasa Indonesia
Sensor sidik jari	Opsional, untuk masuk dengan biometrik
Internet	Diperlukan hanya untuk menguraikan ucapan transaksi dengan AI

BAB 2 — Mengenal Fitur MODIO

2.1 Daftar Fitur

Kolom **Ketersediaan** menunjukkan kondisi fitur pada versi aplikasi 1.0.0.

Nama fitur	Fungsi	Keterangan singkat	Ketersediaan
Kunci PIN	Melindungi aplikasi saat dibuka	PIN enam angka, dapat dimasukkan lewat papan angka atau diucapkan	Tersedia
Masuk dengan sidik jari	Alternatif memasukkan PIN	Diaktifkan melalui **Autentikasi Biometrik** di Profil	Tersedia
Dashboard	Ringkasan keuangan	Saldo, ringkasan hari ini, dan transaksi hari ini	Tersedia
Catat transaksi manual	Mencatat pemasukan atau pengeluaran	Formulir jenis, tanggal, jumlah, kategori, keterangan, dan metode bayar	Tersedia
Catat transaksi dengan suara	Mengisi formulir dari ucapan	Ucapan diurai oleh AI, membutuhkan internet	Tersedia
Halaman Transaksi	Melihat transaksi per periode	Pilihan Hari Ini, Tahun Ini, dan Riwayat per bulan, dengan pencarian dan filter jenis	Tersedia
Detail transaksi	Melihat, mengedit, dan menghapus transaksi	Dibuka dengan mengetuk transaksi	Tersedia
Laporan Laba Rugi	Rekap bulanan	Laba atau rugi, pendapatan, dan beban biaya per kategori	Tersedia
Navigasi suara	Berpindah halaman dengan ucapan	Contoh: "*buka laporan*"	Tersedia
Pengaturan aksesibilitas	Menyesuaikan tampilan dan umpan balik	Kontras Tinggi, Teks Tebal, Kurangi Animasi, dan Getaran	Tersedia
Mode tampilan	Mengatur tema	Mode terang, Mode gelap, atau Ikuti pengaturan ponsel	Tersedia
Informasi Profil	Menyimpan data pribadi dan data usaha	Nama, email, nomor HP, nama usaha, jenis usaha, alamat	Tersedia
Asisten AI	Tanya jawab seputar keuangan	Balasan masih berupa pesan tetap, belum menjawab pertanyaan	Dalam pengembangan

Nama fitur	Fungsi	Keterangan singkat	Ketersediaan
Tanya dengan suara di Asisten AI	Bertanya dengan ucapan	Tombol tersedia, tetapi fiturnya belum aktif	Belum tersedia
Tombol Keluar	Keluar dari aplikasi	Dialog konfirmasi muncul, tetapi belum melakukan tindakan apa pun	Belum berfungsi
Tautan di Tentang Aplikasi	Kebijakan Privasi, Syarat & Ketentuan, Lisensi Open Source, Beri Penilaian	Tautan tampil, tetapi belum membuka halaman apa pun	Belum berfungsi

2.2 Struktur Menu Utama

Bilah navigasi di bagian bawah layar berisi lima tombol:

Urutan	Tombol	Fungsi
1	**Dashboard**	Membuka ringkasan keuangan
2	**Transaksi**	Membuka daftar transaksi per periode
3	**Catat**	Membuka formulir pencatatan transaksi. Pembaca layar membacanya sebagai "*Catat transaksi baru*"
4	**Laporan**	Membuka Laporan Laba Rugi
5	**Profil**	Membuka profil dan pengaturan

Halaman Dashboard, Transaksi, Laporan, dan Profil juga memiliki tombol mikrofon mengambang berlabel **Catat transaksi dengan suara**. Tombol ini dipakai untuk mencatat transaksi dengan suara dan untuk navigasi suara.

BAB 3 — Persiapan Penggunaan

3.1 Persiapan Perangkat

1. Pastikan ponsel Android memiliki ruang penyimpanan yang cukup.
2. Pastikan mikrofon ponsel berfungsi.
3. Untuk masuk dengan sidik jari, daftarkan sidik jari terlebih dahulu di pengaturan keamanan ponsel.
4. Untuk umpan balik getaran, pastikan pengaturan **Getaran sentuh** di ponsel aktif. Getaran MODIO mengikuti pengaturan ini.

3.2 Memperoleh Aplikasi

Proyek MODIO belum memuat informasi distribusi resmi melalui toko aplikasi. Hubungi tim pengembang untuk memperoleh berkas instalasi.

3.3 Izin Mikrofon dan Koneksi Internet

Kebutuhan	Kapan diperlukan	Jika tidak tersedia
Izin mikrofon	Saat pertama kali memakai fitur suara	Fitur suara tidak dapat digunakan. Pencatatan manual tetap berfungsi
Koneksi internet	Saat ucapan transaksi diurai oleh AI	Ucapan disalin ke kolom **Keterangan** agar formulir dapat dilengkapi manual

Pencatatan manual, halaman Transaksi, Laporan, PIN, dan pengaturan tetap berfungsi tanpa internet.

3.4 Mengaktifkan Pembaca Layar

MODIO dirancang untuk digunakan bersama TalkBack di Android.

1. Buka **Pengaturan** ponsel.
2. Pilih **Aksesibilitas**.
3. Pilih **TalkBack**.
4. Aktifkan TalkBack.

Nama menu dapat sedikit berbeda tergantung merek ponsel.

3.5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Memulai

- PIN tidak dapat dipulihkan. Simpan PIN di tempat yang aman.
- Seluruh catatan disimpan di ponsel. Aplikasi belum memiliki fitur cadangan data.
- Saat pertama kali dibuka, Anda memilih cara masuk: sidik jari (dengan PIN cadangan) atau PIN saja.

BAB 4 — Panduan Penggunaan Aplikasi

4.1 Membuat PIN dan Masuk ke Aplikasi

Tujuan fitur: melindungi catatan keuangan agar tidak dibuka orang lain.

Langkah pertama kali membuka aplikasi:

1. Buka aplikasi MODIO. Jika ponsel memiliki sidik jari yang terdaftar, halaman **Pilih cara masuk** muncul. Jika tidak, langsung lanjut ke langkah 3.
2. Pilih salah satu:
    - **Sidik jari**: tempelkan jari pada sensor saat diminta. Jika dikenali, lanjutkan dengan membuat PIN cadangan.
    - **PIN saja**: lanjutkan dengan membuat PIN. Sidik jari dapat diaktifkan nanti melalui **Autentikasi Biometrik** di Profil.
3. Layar **Buat PIN baru** (atau **Buat PIN cadangan** jika memilih sidik jari) muncul. Masukkan enam angka melalui papan angka. Setiap tombol yang ditekan memberi getaran ringan.
4. Layar **Ulangi PIN baru** muncul. Masukkan enam angka yang sama.

Hasil yang diharapkan: aplikasi membacakan "*PIN berhasil dibuat. Membuka aplikasi.*", atau "*PIN cadangan dibuat. Sidik jari aktif. Membuka aplikasi.*" jika memilih sidik jari, lalu membuka Dashboard.

PIN selalu wajib dibuat, termasuk saat memilih sidik jari, karena aplikasi tidak memiliki fitur pemulihan. PIN dipakai saat sidik jari gagal dikenali.

[SCREENSHOT 00 — Pilih cara masuk — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/00-pilih-cara-masuk.png`

Gambar 4.0. Halaman pilihan cara masuk: Sidik jari atau PIN saja.

[SCREENSHOT 01 — Layar Buat PIN — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/01-buat-pin.png`

Gambar 4.1. Layar pembuatan PIN baru.

Langkah masuk (pembukaan berikutnya):

1. Buka aplikasi. Layar **Masukkan PIN Anda** muncul.
2. Masukkan enam angka PIN, atau gunakan salah satu cara berikut:
    - Ketuk **Ucapkan PIN**, lalu sebutkan angka PIN satu per satu, misalnya "*tiga tiga empat lima nol satu*". Tombol ini muncul jika **Mode Suara** aktif.
    - Ketuk **Sidik Jari**. Tombol ini muncul jika **Autentikasi Biometrik** aktif. Permintaan sidik jari juga muncul otomatis saat layar PIN terbuka.

Hasil yang diharapkan: aplikasi membacakan "*PIN benar. Membuka aplikasi.*" lalu membuka Dashboard.

[SCREENSHOT 02 — Layar Masukkan PIN — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/02-masukkan-pin.png`

Gambar 4.2. Layar masuk dengan tombol Ucapkan PIN dan Sidik Jari.

Catatan penting:

- PIN yang mudah ditebak ditolak, misalnya `123456`, `000000`, `111111`, `654321`, `121212`, atau angka berurutan naik maupun turun.
- Jika PIN salah, aplikasi membacakan "*PIN salah. Sisa ... percobaan.*"
- Setelah lima kali salah, aplikasi terkunci selama lima menit. Hitungan mundur ditampilkan di layar.
- Jika kedua PIN saat pembuatan tidak sama, muncul pesan "*PIN tidak sama. Ulangi dari awal.*"

4.2 Dashboard

Tujuan fitur: melihat kondisi keuangan secara ringkas setiap hari.

Dashboard adalah halaman pertama setelah masuk. Isinya, dari atas ke bawah:

Urutan	Bagian	Isi
1	Sapaan	"*Selamat Datang,*" diikuti nama dari Informasi Profil
2	Kartu **Saldo**	Saldo dari seluruh transaksi yang pernah dicatat, dengan keterangan periode bulan berjalan
3	**Ringkasan Hari Ini**	Empat kotak: **Pemasukan**, **Pengeluaran**, **Laba Bersih** atau **Rugi Bersih**, dan jumlah **Transaksi** hari ini
4	Ringkasan naratif	Kalimat ringkasan, misalnya "*Hari ini masuk ..., keluar .... Untung .... Saldo Anda sekarang ....*"
5	**Transaksi Hari Ini**	Daftar transaksi yang terjadi hari ini
6	**Asisten Keuangan**	Tombol **Tanya AI** dan **Analisis Keuangan**

Hasil yang diharapkan: Dashboard diperbarui setiap kali transaksi disimpan. Tarik layar ke bawah untuk memuat ulang data secara manual.

[SCREENSHOT 03 — Dashboard — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/03-dashboard.png`

Gambar 4.3. Dashboard dengan beberapa transaksi hari ini.

Catatan penting:

- Jika belum ada transaksi hari ini, daftar Transaksi Hari Ini menampilkan "*Belum ada catatan.*" dan petunjuk untuk menekan tombol tambah.
- Di Dashboard, tombol **Analisis Keuangan** membuka halaman Laporan dan tombol **Tanya AI** membuka Asisten AI.

4.3 Mencatat Transaksi secara Manual

Tujuan fitur: mencatat pemasukan atau pengeluaran dengan mengisi formulir.

Langkah penggunaan:

1. Ketuk tombol **Catat** di tengah bilah navigasi bawah. Formulir **Input Transaksi** terbuka.
2. Pilih jenis transaksi: **Pemasukan** (uang masuk) atau **Pengeluaran** (uang keluar).
3. Periksa **Tanggal**. Tanggal bawaan adalah hari ini. Ketuk untuk memilih tanggal lain.
4. Isi **Jumlah** dalam rupiah. Kolom ini hanya menerima angka.
5. Ketuk **Kategori**, lalu pilih kategori di halaman **Pilih Kategori**.
6. Isi **Keterangan** bila perlu. Kolom ini boleh dikosongkan.
7. Pilih **Metode bayar**: **Tunai** atau **Non Tunai**.
8. Ketuk **Simpan Transaksi**.
9. Dialog **Sudah benar?** menampilkan ringkasan transaksi. Ketuk **Ya, simpan** untuk menyimpan, atau **Perbaiki** untuk kembali ke formulir.

Hasil yang diharapkan: aplikasi membacakan "*Tersimpan.*" beserta ringkasan transaksi, ponsel bergetar satu kali, lalu formulir tertutup.

[SCREENSHOT 04 — Formulir Input Transaksi — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/04-form-catat-transaksi.png`

Gambar 4.4. Formulir Input Transaksi.

[SCREENSHOT 05 — Dialog Sudah benar? — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/05-konfirmasi-simpan.png`

Gambar 4.5. Dialog konfirmasi sebelum transaksi disimpan.

Memilih atau menambah kategori:

Kategori bawaan:

Pemasukan	Pengeluaran
Penjualan	Bahan Baku
Jasa	Transportasi
Iuran Anggota	Gaji
Donasi	Sewa
Modal Masuk	Listrik dan Air
Pemasukan Lain	Peralatan
	Kegiatan
	Pengeluaran Lain

Untuk menambah kategori:

1. Di halaman **Pilih Kategori**, ketuk **Tambah kategori baru**.
2. Ketik nama kategori pada dialog **Kategori Baru**.
3. Ketuk **Simpan**.

Kategori baru langsung terpilih untuk transaksi yang sedang dicatat.

[SCREENSHOT 06 — Halaman Pilih Kategori — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/06-pilih-kategori.png`

Gambar 4.6. Halaman Pilih Kategori dengan tombol Tambah kategori baru.

Catatan penting: pesan kesalahan berikut dibacakan dan disertai dua getaran pendek.

Pesan	Penyebab
"*Nominal belum diisi. Masukkan angka lebih dari nol.*"	Jumlah kosong atau nol
"*Nominal terlalu besar. Periksa kembali jumlah nolnya.*"	Jumlah lebih dari Rp100.000.000
"*Kategori belum dipilih.*"	Kategori belum dipilih
"*Transaksi belum tersimpan. Periksa isian lalu coba lagi.*"	Penyimpanan gagal

Tanggal transaksi dapat dipilih mulai 1 Januari 2020 sampai hari ini. Tanggal di masa depan tidak dapat dipilih.

4.4 Mencatat Transaksi dengan Suara

Tujuan fitur: mencatat transaksi dengan mengucapkannya, tanpa mengetik.

Sebelum memulai:

- **Mode Suara** di Profil harus aktif.
- Izin mikrofon sudah diberikan.
- Ponsel tersambung ke internet.

Langkah penggunaan:

1. Ketuk tombol mikrofon **Catat transaksi dengan suara** di Dashboard, Transaksi, Laporan, atau Profil. Cara lain: buka formulir **Input Transaksi**, lalu ketuk tombol **Catat transaksi dengan Suara**.
2. Tunggu sampai muncul "*Sedang mendengarkan…*".
3. Ucapkan transaksi dalam kalimat biasa, misalnya:
    - "*Jual kopi dua puluh gelas, dapat seratus lima puluh ribu, tunai.*"
    - "*Beli gula dan tepung delapan puluh lima ribu pakai QRIS.*"
    - "*Bayar listrik dua ratus ribu.*"
4. Diam sejenak. Rekaman berhenti otomatis sekitar tiga detik setelah Anda selesai berbicara.
5. Periksa formulir yang sudah terisi.
6. Lengkapi isian yang masih kosong.
7. Ketuk **Simpan Transaksi**, lalu konfirmasi seperti pada subbab 4.3.

Hasil yang diharapkan: AI mengisi jenis, jumlah, kategori, metode bayar, dan keterangan. Jika fitur dipakai dari dalam formulir, aplikasi membacakan "*Isian terisi dari suara. Periksa sebelum menyimpan.*"

[SCREENSHOT 07 — Sedang mendengarkan — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/07-catat-suara-mendengarkan.png`

Gambar 4.7. Tampilan saat aplikasi mendengarkan ucapan.

[SCREENSHOT 08 — Formulir terisi dari suara — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/08-catat-suara-hasil.png`

Gambar 4.8. Formulir yang terisi dari hasil ucapan.

Catatan penting:

- Jika belum ada ucapan dalam 15 detik, rekaman berhenti.
- Jika ada isian yang tidak dapat ditentukan dari ucapan, aplikasi menanyakannya, misalnya *"Masih ada yang belum jelas dari ucapan: jumlahnya berapa? Lengkapi di form sebelum menyimpan."*
- Jika kategori yang disebut belum ada, kategori tersebut dibuat otomatis.
- Jika ucapan gagal diurai, misalnya karena tidak ada internet, muncul pesan *"Tidak bisa menguraikan otomatis. Ucapan disalin ke catatan — lengkapi sisanya secara manual."*
- Ucapan yang berupa perintah pindah halaman, misalnya *"buka laporan"*, tidak dicatat sebagai transaksi. Lihat BAB 6.

4.5 Melihat Transaksi berdasarkan Periode

Tujuan fitur: melihat transaksi hari ini, tahun berjalan, atau transaksi lama.

Langkah penggunaan:

1. Ketuk **Transaksi** di bilah navigasi bawah.
2. Pilih salah satu periode di bagian atas:

Pilihan	Yang ditampilkan
Hari Ini	Transaksi hari ini. Pilihan bawaan

Pilihan	Yang ditampilkan
Tahun Ini	Transaksi sejak 1 Januari tahun berjalan
Riwayat	Transaksi pada satu bulan yang dipilih, termasuk bulan pada tahun-tahun sebelumnya

3. Jika memilih **Riwayat**, ketuk tombol bulan, misalnya **Oktober 2026**. Dialog pemilih bulan terbuka.
4. Ketuk **Tahun sebelumnya** atau **Tahun berikutnya** untuk mengganti tahun.
5. Ketuk nama bulan.
6. Ketuk **Pilih**.
7. Bila perlu, ketik kata kunci pada kolom **Cari nama atau kategori**, lalu tekan tombol kirim pada keyboard.
8. Bila perlu, ketuk tombol jenis untuk memilih **Semua transaksi**, **Masuk**, atau **Keluar**.

Hasil yang diharapkan: daftar transaksi dikelompokkan per tanggal, dimulai dari yang terbaru. Setiap kali periode, bulan, jenis, atau pencarian diubah, hasilnya dibacakan, misalnya "*Tahun Ini, 2026. 245 transaksi. Masuk ..., keluar ....*"

[SCREENSHOT 09 — Halaman Transaksi — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/09-transaksi-periode.png`

Gambar 4.9. Halaman Transaksi dengan pilihan Hari Ini, Tahun Ini, dan Riwayat.

[SCREENSHOT 10 — Pemilih bulan Riwayat — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/10-transaksi-pilih-bulan.png`

Gambar 4.10. Dialog pemilih bulan dan tahun pada periode Riwayat.

Catatan penting:

- Semua transaksi disimpan tanpa batas waktu. Pilihan periode hanya mengatur transaksi yang ditampilkan.
- Pencarian hanya mencari transaksi pada periode yang sedang dipilih.
- Ketuk ikon silang pada kolom pencarian untuk menghapus kata kunci.
- Jika tidak ada transaksi yang sesuai, muncul pesan "*Tidak ada transaksi yang cocok dengan penyaringan ini.*"

4.6 Melihat Detail, Mengedit, dan Menghapus Transaksi

Tujuan fitur: memeriksa, memperbaiki, atau menghapus transaksi yang sudah dicatat.

Langkah melihat detail:

1. Ketuk salah satu transaksi di Dashboard atau halaman Transaksi.
2. Halaman **Detail Transaksi** menampilkan **Jenis**, jumlah, **Kategori**, **Metode bayar**, **Tanggal**, dan **Catatan**.

Langkah mengedit:

1. Di halaman Detail Transaksi, ketuk **Edit**. Formulir **Edit Transaksi** terbuka.
2. Ubah isian yang diperlukan.
3. Ketuk **Simpan Perubahan**.

Langkah menghapus:

1. Di halaman Detail Transaksi, ketuk **Hapus**.
2. Dialog **Hapus transaksi ini?** muncul dengan peringatan "*Tindakan ini tidak dapat dibatalkan.*"
3. Ketuk **Hapus** untuk menghapus, atau **Batal** untuk membatalkan.

Hasil yang diharapkan: setelah dihapus, aplikasi membacakan "*Transaksi dihapus.*" dan kembali ke halaman sebelumnya.

[SCREENSHOT 11 — Detail Transaksi — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/11-detail-transaksi.png`

Gambar 4.11. Halaman Detail Transaksi dengan tombol Edit dan Hapus.

4.7 Menggunakan Laporan Laba Rugi

Tujuan fitur: mengetahui laba atau rugi usaha dalam satu bulan beserta rinciannya.

Langkah penggunaan:

1. Ketuk **Laporan** di bilah navigasi bawah. Halaman **Laporan Laba Rugi** menampilkan bulan berjalan.
2. Untuk mengganti bulan, ketuk tombol di bawah tulisan **Periode**.
3. Pilih tahun dengan **Tahun sebelumnya** atau **Tahun berikutnya**.
4. Ketuk nama bulan.
5. Ketuk **Pilih**.
6. Ketuk salah satu kategori untuk menampilkan atau menyembunyikan daftar transaksinya.

Hasil yang diharapkan: halaman menampilkan bagian berikut.

Bagian	Isi
Laba Usaha atau **Rugi**	Selisih pendapatan dan beban biaya pada bulan terpilih
Pendapatan	Total pemasukan, dirinci per kategori
Beban Biaya	Total pengeluaran, dirinci per kategori
Asisten Keuangan	Tombol **Tanya AI** dan **Analisis Keuangan**. Di halaman ini keduanya membuka Asisten AI

Setelah bulan diganti, ringkasan laporan dibacakan.



Gambar 4.12. Halaman Laporan Laba Rugi.

[SCREENSHOT 13 — Pemilih periode laporan — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/13-laporan-pilih-periode.png`

Gambar 4.13. Dialog pemilih bulan dan tahun laporan.

4.8 Menggunakan Asisten AI

Tujuan fitur: tanya jawab seputar keuangan usaha. Fitur ini masih dalam pengembangan.

Langkah penggunaan:

1. Di Dashboard, ketuk **Tanya AI** pada bagian Asisten Keuangan. Cara lain: ucapkan "*chat AI*" melalui tombol mikrofon mengambang.
2. Halaman **Asisten AI** terbuka dengan sapaan "*Halo! Saya Asisten Keuangan AI Modio. Ada yang bisa saya bantu?*"
3. Ketik pertanyaan pada kolom **Tanya seputar keuangan Anda...**.
4. Ketuk tombol **Kirim pertanyaan**.

Hasil yang diharapkan: pada versi 1.0.0, balasan selalu berupa pesan tetap "*Terima kasih atas pertanyaannya! Fitur AI sedang dalam pengembangan.*" Balasan dibacakan otomatis oleh pembaca layar.

[SCREENSHOT 14 — Asisten AI — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/14-asisten-ai.png`

Gambar 4.14. Halaman Asisten AI.

Catatan penting: tombol **Tanya dengan suara** belum aktif. Saat ditekan, aplikasi membacakan "*Tanya dengan suara belum tersedia. Silakan ketik pertanyaan Anda.*"

4.9 Mengelola Informasi Profil

Tujuan fitur: menyimpan data pribadi dan data usaha. Nama yang disimpan tampil pada sapaan di Dashboard.

Langkah penggunaan:

1. Ketuk **Profil** di bilah navigasi bawah. Halaman **Profil Saya** terbuka.
2. Ketuk ikon pensil di samping nama Anda. Pembaca layar membacanya sebagai "*Ubah informasi profil*". Halaman **Informasi Profil** terbuka.
3. Ketuk **Ubah**.
4. Isi data pada bagian **DATA PRIBADI**: **Nama Lengkap**, **Email**, dan **Nomor HP**.
5. Isi data pada bagian **DATA USAHA**: **Nama Usaha**, **Jenis Usaha**, dan **Alamat**.
6. Ketuk **Simpan**.

Hasil yang diharapkan: muncul pesan "*Profil berhasil diperbarui*" dan ponsel bergetar satu kali. Jika gagal, muncul pesan "*Gagal menyimpan. Coba lagi.*"

[SCREENSHOT 15 — Profil Saya — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/15-profil.png`

Gambar 4.15. Halaman Profil Saya dengan ikon pensil di samping nama.

[SCREENSHOT 16 — Informasi Profil — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/16-informasi-profil.png`

Gambar 4.16. Halaman Informasi Profil dalam mode ubah.

4.10 Mengganti PIN dan Mengatur Autentikasi

Tujuan fitur: mengganti PIN dan memilih cara masuk ke aplikasi.

Langkah mengganti PIN:

1. Di halaman **Profil Saya**, ketuk **Ganti PIN**.
2. Masukkan PIN saat ini.
3. Masukkan PIN baru.
4. Masukkan kembali PIN baru untuk konfirmasi.

Hasil yang diharapkan: dialog **PIN Berhasil Diubah** muncul dan ponsel bergetar satu kali.

[SCREENSHOT 17 — Ganti PIN — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/17-ganti-pin.png`

Gambar 4.17. Halaman Ganti PIN.

Catatan penting tentang Ganti PIN:

- Jika PIN saat ini salah, muncul pesan "*PIN saat ini tidak sesuai*". Batas lima kali salah berlaku sama seperti di layar masuk.
- Jika konfirmasi berbeda, muncul pesan "*Konfirmasi PIN tidak cocok*".
- Aturan PIN yang mudah ditebak berlaku juga untuk PIN baru.
- Ikon mata menampilkan atau menyembunyikan angka PIN.

Pengaturan autentikasi berada di bagian **PENGATURAN** pada halaman Profil Saya:

Sakelar	Fungsi	Bawaan
Kunci PIN	Saat aktif, aplikasi meminta PIN setiap dibuka. Saat nonaktif, aplikasi langsung terbuka mulai pembukaan berikutnya	Aktif
Mode Suara	Mengaktifkan tombol **Ucapkan PIN** dan pencatatan transaksi dengan suara	Aktif
Autentikasi Biometrik	Menampilkan tombol **Sidik Jari** di layar masuk	Nonaktif

Setiap perubahan sakelar dibacakan, misalnya "*Kunci PIN dimatikan. Aplikasi akan langsung terbuka tanpa PIN mulai berikutnya.*"

> **Peringatan:** menonaktifkan **Kunci PIN** tidak meminta konfirmasi PIN. Siapa pun yang memegang ponsel dapat membuka catatan keuangan Anda.

4.11 Mengatur Preferensi Tampilan

Tujuan fitur: memilih tema terang atau gelap.

Langkah penggunaan:

1. Buka halaman **Profil Saya**.
2. Pada bagian **PENGATURAN**, pilih salah satu: **Mode terang**, **Mode gelap**, atau **Ikuti pengaturan ponsel**.

Hasil yang diharapkan: tampilan langsung berubah dan aplikasi membacakan "*Tampilan diubah ke ...*".

[SCREENSHOT 18 — Mode gelap — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/18-mode-gelap.png`

Gambar 4.18. Dashboard dalam mode gelap.

4.12 Mengatur Fitur Aksesibilitas

Tujuan fitur: menyesuaikan tampilan dan umpan balik sesuai kebutuhan.

Langkah penggunaan:

1. Di halaman **Profil Saya**, ketuk **Pengaturan Aksesibilitas**.
2. Aktifkan atau nonaktifkan sakelar yang diinginkan.
3. Untuk mengembalikan semua sakelar ke kondisi awal, ketuk **Atur Ulang ke Default**.

Kelompok	Sakelar	Fungsi
PENGLIHATAN	**Kontras Tinggi**	Teks sekunder dan garis kartu memakai warna penuh, tidak diredam
PENGLIHATAN	**Teks Tebal**	Menaikkan ketebalan seluruh teks satu sampai dua tingkat
INTERAKSI	**Kurangi Animasi**	Perpindahan halaman langsung, tanpa animasi geser
INTERAKSI	**Getaran (Haptic)**	Mengaktifkan seluruh getaran aplikasi

Hasil yang diharapkan: perubahan langsung berlaku di seluruh aplikasi dan tetap tersimpan saat aplikasi dibuka kembali.

[SCREENSHOT 19 — Pengaturan Aksesibilitas — Masukkan gambar secara manual]

`screenshots/19-pengaturan-aksesibilitas.png`

Gambar 4.19. Halaman Pengaturan Aksesibilitas.

BAB 5 — Panduan Aksesibilitas

5.1 Menggunakan MODIO dengan Pembaca Layar

MODIO dirancang untuk TalkBack dengan ketentuan berikut:

- Tombol dan ikon memiliki label, misalnya "*Catat transaksi baru*" dan "*Kirim pertanyaan*".
- Nominal dibacakan sebagai jumlah utuh, misalnya "*Saldo seratus lima puluh ribu rupiah*", tidak dieja per angka.
- Satu transaksi dibacakan sebagai satu kalimat lengkap, berikut petunjuk "*Ketuk dua kali untuk lihat detail*".
- Pilihan yang aktif diumumkan sebagai terpilih.
- Status penting, seperti berhasil menyimpan, pesan kesalahan, dan hasil filter, dibacakan otomatis.

5.2 Gesture TalkBack

MODIO memakai gesture standar TalkBack dan tidak menambahkan gesture khusus.

Gesture	Fungsi
Sentuh satu kali	Memindahkan fokus ke elemen dan membacakannya
Ketuk dua kali	Menjalankan elemen yang sedang difokuskan
Geser kanan atau kiri	Pindah ke elemen berikutnya atau sebelumnya
Geser dua jari ke atas atau ke bawah	Menggulir halaman

Anda tidak perlu menggulir secara manual. Saat geser kanan ke elemen berikutnya, TalkBack menggulir halaman secara otomatis.

5.3 Navigasi Halaman Panjang

Fitur	Penjelasan	Halaman
Judul bagian	Bagian halaman ditandai sebagai judul. Ubah mode navigasi TalkBack ke **Judul**, lalu geser ke bawah untuk melompat antarbagian	Dashboard, Transaksi, Laporan, Profil, Informasi Profil, Pengaturan Aksesibilitas, Tentang Aplikasi
Ringkasan di awal	Ringkasan isi dibacakan sebelum daftar, misalnya "*Hari Ini. 12 transaksi. Masuk ..., keluar ....*"	Transaksi, Laporan
Penanda akhir	Penanda dibacakan setelah elemen terakhir: "*Akhir beranda*", "*Akhir daftar*", atau "*Akhir laporan*"	Dashboard, Transaksi, Laporan
Getaran di dasar halaman	Getaran ringan satu kali saat halaman sampai di bagian paling bawah	Dashboard, Transaksi, Laporan

5.4 Urutan Fokus pada Formulir Transaksi

Urutan fokus pada formulir **Input Transaksi** mengikuti urutan tampilan:

1. Judul formulir
2. Jenis transaksi (**Pemasukan** atau **Pengeluaran**)
3. **Tanggal**
4. **Jumlah**
5. **Kategori**
6. **Keterangan**
7. **Metode bayar**
8. Tombol **Catat transaksi dengan Suara**
9. Tombol **Simpan Transaksi**

5.5 Umpan Balik Suara dan Getaran

Getaran berfungsi sebagai pelengkap. Semua status tetap dibacakan oleh pembaca layar.

Pola getaran	Arti
Satu getaran ringan	Tombol papan angka PIN ditekan, sakelar pengaturan diubah, atau halaman sampai di dasar
Satu getaran pendek	Berhasil: PIN benar, PIN dibuat atau diganti, biometrik berhasil, transaksi tersimpan atau dihapus, kategori ditambahkan, profil disimpan
Dua getaran pendek berturut-turut	Gagal: PIN salah, PIN tidak sama, PIN mudah ditebak, isian tidak valid, gagal menyimpan, ucapan gagal diurai

Pola berhasil dan gagal dibedakan dari jumlah getaran agar mudah dikenali di berbagai jenis ponsel. Seluruh getaran dapat dimatikan melalui sakelar **Getaran (Haptic)** di Pengaturan Aksesibilitas.

5.6 Tips bagi Pengguna Low Vision

- Aktifkan **Kontras Tinggi** dan **Teks Tebal** di Pengaturan Aksesibilitas.
- Gunakan **Mode gelap** jika layar terang terasa menyilaukan.
- Perbesar ukuran teks melalui pengaturan tampilan ponsel. Teks MODIO mengikuti ukuran tersebut.
- Pilihan yang aktif ditandai dengan garis lebih tebal dan teks tebal, tidak hanya dengan warna.

5.7 Standar Aksesibilitas dan Keterbatasan

MODIO dirancang mengacu pada WCAG 2.1 Level AA. Rasio kontras warna teks ditargetkan minimal 7:1 dan diperiksa melalui pengujian otomatis. Pengujian otomatis juga memeriksa label dan ukuran target sentuh pada sebagian komponen. Aplikasi belum diaudit secara menyeluruh terhadap WCAG.

Keterbatasan yang diketahui:

- Halaman **Pengaturan Aksesibilitas** masih menampilkan teks yang menyebut standar WCAG 2.1 tingkat AAA. Teks tersebut belum diperbarui dan tidak sesuai dengan cakupan pengujian.
- Keterangan sakelar **Getaran (Haptic)** di aplikasi hanya menyebut keypad PIN dan sakelar, padahal getaran juga dipakai untuk status berhasil dan gagal.
- Fitur Asisten AI belum dapat menjawab pertanyaan.
- Tampilan seluruh halaman pada ukuran teks sistem terbesar belum diuji menyeluruh.
- Navigasi suara hanya tersedia melalui tombol mikrofon mengambang, tidak melalui tombol suara di dalam formulir.

BAB 6 — Navigasi Suara

6.1 Cara Menggunakan Navigasi Suara

Sebelum memulai: Mode Suara aktif dan izin mikrofon sudah diberikan. Navigasi suara dikenali langsung di ponsel, sehingga tidak memerlukan internet untuk pencocokan perintah.

1. Ketuk tombol mikrofon **Catat transaksi dengan suara** di Dashboard, Transaksi, Laporan, atau Profil.
2. Ucapkan perintah yang diawali **buka**, **ke**, **pindah ke**, atau **pergi ke**, misalnya "*buka laporan*".

Hasil yang diharapkan: aplikasi berpindah ke halaman tujuan dan membacakan "*Membuka halaman ...*".

6.2 Daftar Perintah

Contoh ucapan	Kata kunci yang dikenali	Halaman tujuan
"*buka beranda*"	beranda, dashboard	Dashboard
"*buka transaksi*"	transaksi, riwayat, history	Transaksi
"*buka laporan*"	laporan	Laporan
"*buka profil*"	profil	Profil
"*buka informasi profil*"	informasi profil, info profil, data profil	Informasi Profil
"*buka ganti PIN*"	ganti pin, ubah pin	Ganti PIN
"*buka aksesibilitas*"	aksesibilitas	Pengaturan Aksesibilitas
"*buka tentang aplikasi*"	tentang	Tentang Aplikasi
"*chat AI*"	chat ai, ai chat, asisten ai, analisis ai (tanpa kata awalan)	Asisten AI

6.3 Jika Perintah Tidak Dikenali

Ucapan yang tidak cocok dengan daftar perintah dianggap sebagai ucapan transaksi dan diteruskan ke AI untuk diurai. Formulir transaksi kemudian terbuka. Jika ini terjadi, tutup formulir dengan tombol **Tutup**, lalu ulangi perintah dengan kata awalan yang benar.

BAB 7 — Keamanan dan Pengelolaan Data

7.1 PIN dan Autentikasi

Aspek	Penerapan
Panjang PIN	Enam angka
Penyimpanan PIN	Disimpan dalam bentuk hash SHA-256 dengan salt, bukan angka aslinya
Pemeriksaan PIN	Dilakukan di ponsel, tanpa internet
Batas percobaan	Lima kali salah, lalu terkunci lima menit. Batas ini berlaku di layar masuk dan di halaman Ganti PIN
PIN lemah	Daftar PIN umum dan angka berurutan ditolak
Biometrik	Opsional. PIN tetap tersedia sebagai cara masuk utama

7.2 Penyimpanan Data

- Transaksi, kategori, profil, PIN, dan pengaturan disimpan di basis data lokal pada ponsel.
- Data tidak disinkronkan ke server.
- Aplikasi belum memiliki fitur cadangan atau ekspor data.
- Menghapus aplikasi atau menghapus data aplikasi melalui pengaturan ponsel menghapus seluruh catatan.

7.3 Penggunaan Internet oleh Fitur AI

Saat transaksi dicatat dengan suara:

1. Ucapan diubah menjadi teks oleh layanan pengenal suara bawaan ponsel. Sebagian ponsel memproses ucapan melalui internet.
2. Teks ucapan dan daftar nama kategori dikirim ke server MODIO.
3. Server meneruskannya ke layanan AI Google Gemini untuk diurai menjadi data transaksi.

Data transaksi yang sudah tersimpan tidak dikirim ke server. Teks ucapan dapat memuat informasi keuangan yang Anda sebutkan, jadi pertimbangkan hal ini sebelum memakai fitur suara.

7.4 Batasan Pemulihan

- PIN yang terlupa tidak dapat dipulihkan.
- Jika PIN terlupa, aplikasi hanya dapat dipakai kembali dengan menghapus data aplikasi melalui pengaturan ponsel. Tindakan ini menghapus seluruh catatan.
- Tidak ada akun daring sehingga data tidak dapat dipindahkan ke ponsel lain.

BAB 8 — Pemecahan Masalah

Masalah atau pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah penyelesaian	Alternatif
"PIN salah. Sisa ... percobaan."	PIN yang dimasukkan tidak sesuai	Masukkan ulang PIN dengan teliti	Gunakan **Sidik Jari** jika sudah diaktifkan
"Terlalu banyak percobaan. Coba lagi nanti."	PIN salah lima kali	Tunggu lima menit sampai hitungan mundur selesai	Tidak ada. PIN tidak dapat dipulihkan
"PIN ini terlalu mudah ditebak. Pilih enam angka lain."	PIN termasuk daftar PIN umum	Pilih kombinasi enam angka lain	Hindari angka kembar dan pola berulang
"PIN berurutan mudah ditebak. Pilih enam angka lain."	PIN berupa angka berurutan, misalnya 456789	Pilih kombinasi enam angka lain	—
"PIN tidak dikenali dari ucapan..."	Ucapan PIN tidak terdengar jelas	Eja setiap digit satu per satu	Masukkan PIN melalui papan angka
"Mode Suara nonaktif. Nyalakan di Profil > Mode Suara untuk memakai fitur ini."	Sakelar Mode Suara mati	Aktifkan **Mode Suara** di Profil	Catat transaksi secara manual
"Pengenalan suara tidak tersedia di perangkat ini."	Ponsel tidak memiliki layanan pengenal suara atau izin mikrofon ditolak	Berikan izin mikrofon di pengaturan ponsel	Catat transaksi secara manual
"Mikrofon bermasalah: ..."	Terjadi gangguan pada mikrofon atau layanan pengenal suara ponsel	Tutup formulir, lalu coba lagi	Catat transaksi secara manual
"Tidak bisa menguraikan otomatis. Ucapan disalin ke catatan..."	Tidak ada internet atau server AI tidak merespons	Periksa koneksi internet, lalu coba lagi	Lengkapi formulir secara manual
Tombol **Sidik Jari** tidak muncul	Autentikasi Biometrik nonaktif	Aktifkan **Autentikasi Biometrik** di Profil	Pastikan sidik jari terdaftar di ponsel
"Biometrik tidak tersedia di perangkat ini."	Ponsel tidak memiliki sensor atau belum ada sidik jari terdaftar	Daftarkan sidik jari di pengaturan ponsel	Gunakan PIN
Ponsel tidak bergetar	Sakelar Getaran mati atau getaran sentuh ponsel nonaktif	Aktifkan **Getaran (Haptic)** dan getaran sentuh di pengaturan ponsel	—

Masalah atau pesan	Kemungkinan penyebab	Langkah penyelesaian	Alternatif
"Ringkasan tidak bisa dimuat..." atau *"Laporan tidak bisa dimuat..."*	Data gagal dibaca	Tutup aplikasi, lalu buka kembali	Data Anda tetap tersimpan
Teks sulit dibaca	Kontras atau ukuran teks kurang sesuai	Aktifkan **Kontras Tinggi** atau **Teks Tebal**	Gunakan **Mode gelap** atau perbesar teks di pengaturan ponsel

BAB 9 — Pertanyaan Umum

Apakah MODIO dapat digunakan tanpa internet? Ya. Pencatatan manual, halaman Transaksi, Laporan, PIN, dan pengaturan berfungsi tanpa internet. Internet hanya diperlukan untuk menguraikan ucapan transaksi.

Apakah transaksi lama terhapus setelah satu tahun? Tidak. Semua transaksi disimpan tanpa batas waktu. Transaksi lama dapat dibuka melalui pilihan **Riwayat** di halaman Transaksi.

Apakah data saya dikirim ke server? Data transaksi yang tersimpan tidak dikirim. Yang dikirim hanya teks ucapan dan daftar nama kategori saat Anda mencatat transaksi dengan suara.

Bagaimana jika saya lupa PIN? PIN tidak dapat dipulihkan. Simpan PIN di tempat yang aman. Lihat subbab 7.4.

Apakah saya bisa memindahkan data ke ponsel baru? Belum. Aplikasi belum memiliki fitur cadangan, ekspor, atau sinkronisasi.

Mengapa Asisten AI selalu memberi jawaban yang sama? Fitur Asisten AI masih dalam pengembangan pada versi 1.0.0.

Apa bedanya Saldo dan Laba Usaha? Saldo di Dashboard dihitung dari seluruh transaksi yang pernah dicatat. Laba Usaha di Laporan dihitung dari pendapatan dan beban biaya pada satu bulan yang dipilih.

Apakah ucapan transaksi bisa salah diurai? Bisa. Karena itu formulir selalu ditampilkan untuk diperiksa, dan dialog **Sudah benar?** muncul sebelum transaksi disimpan.

Glosarium

Istilah	Penjelasan
AI	Kecerdasan buatan. Di MODIO dipakai untuk mengubah ucapan menjadi data transaksi
Autentikasi biometrik	Cara masuk dengan sidik jari
Beban biaya	Total pengeluaran usaha dalam satu periode
Haptic	Umpan balik berupa getaran
Hash	Bentuk acak dari PIN yang disimpan sebagai pengganti angka asli
Kontras	Perbedaan terang dan gelap antara teks dan latarnya
Laba atau rugi	Selisih pendapatan dan beban biaya. Positif berarti laba, negatif berarti rugi
Low vision	Kondisi penglihatan terbatas yang tidak dapat dikoreksi sepenuhnya dengan kacamata
Pembaca layar	Aplikasi yang membacakan isi layar, misalnya TalkBack
TalkBack	Pembaca layar bawaan Android
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, pedoman internasional aksesibilitas konten digital

Informasi Versi

Keterangan	Isi
Versi aplikasi	1.0.0. Halaman Tentang Aplikasi menampilkan "*1.0.0 (Build 100)*", sedangkan konfigurasi proyek mencatat build 1
Versi dokumen	2.0
Tanggal pembaruan dokumen	19 Oktober 2026
Perubahan utama	Struktur bab baru, penyesuaian dengan aplikasi versi 1.0.0, status ketersediaan fitur, dan penanda screenshot baru
Kontak	Informasi kontak resmi belum tersedia. Pengembang tercatat sebagai Tim Modio

Lampiran — Daftar Screenshot

Simpan setiap screenshot di folder `docs/manual-book/screenshots/` dengan nama berkas yang disarankan. Perbarui kolom **Status** setelah gambar dimasukkan.

ID	Nama berkas	Halaman atau fitur	Subbab	Status
00	`00-pilih-cara-masuk.png`	Halaman Pilih cara masuk	4.1	Belum diisi
01	`01-buat-pin.png`	Layar Buat PIN baru	4.1	Belum diisi
02	`02-masukkan-pin.png`	Layar Masukkan PIN Anda dengan tombol Ucapkan PIN dan Sidik Jari	4.1	Belum diisi
03	`03-dashboard.png`	Dashboard dengan beberapa transaksi	4.2	Belum diisi
04	`04-form-catat-transaksi.png`	Formulir Input Transaksi	4.3	Belum diisi
05	`05-konfirmasi-simpan.png`	Dialog Sudah benar?	4.3	Belum diisi
06	`06-pilih-kategori.png`	Halaman Pilih Kategori	4.3	Belum diisi
07	`07-catat-suara-mendengarkan.png`	Tampilan Sedang mendengarkan	4.4	Belum diisi
08	`08-catat-suara-hasil.png`	Formulir yang terisi dari suara	4.4	Belum diisi
09	`09-transaksi-periode.png`	Halaman Transaksi dengan pilihan Hari Ini, Tahun Ini, Riwayat	4.5	Belum diisi
10	`10-transaksi-pilih-bulan.png`	Dialog pemilih bulan pada periode Riwayat	4.5	Belum diisi
11	`11-detail-transaksi.png`	Halaman Detail Transaksi	4.6	Belum diisi
12	`12-laporan-laba-rugi.png`	Halaman Laporan Laba Rugi	4.7	Belum diisi
13	`13-laporan-pilih-periode.png`	Dialog pemilih periode laporan	4.7	Belum diisi
14	`14-asisten-ai.png`	Halaman Asisten AI	4.8	Belum diisi

ID	Nama berkas	Halaman atau fitur	Subbab	Status
15	`15-profil.png`	Halaman Profil Saya dengan ikon pensil di samping nama	4.9	Belum diisi
16	`16-informasi-profil.png`	Halaman Informasi Profil dalam mode ubah	4.9	Belum diisi
17	`17-ganti-pin.png`	Halaman Ganti PIN	4.10	Belum diisi
18	`18-mode-gelap.png`	Dashboard dalam mode gelap	4.11	Belum diisi
19	`19-pengaturan-aksesibilitas.png`	Halaman Pengaturan Aksesibilitas	4.12	Belum diisi