




ESTÁNDAR IEEE 754

Conversión de bases IEEE 32 y 64 bits Inversas

Métodos numéricos Universidad San Buenaventura Cali

CONVERSIÓN DE NUMERO DE MEMORIA DE 32 BITS A BASE DECIMAL

Este formato se almacena en una palabra de 32 Bits organizándose de la siguiente manera:



- El signo del número almacenado donde puede ser:
 - 0= positivo
 - 1= negativo.
- El exponente se guarda en el espacio de 8 Bits.
- La mantisa se guarda en el espacio de 23 Bits.

EJEMPLO:

Escribir el siguiente numero en memoria de 32 bits a decimal.

1 Bit	8 Bits	23 Bits
0	10000110	10100001001110000000000

_

SOLUCIÓN:

Como el primer bit es 0, el número, es positivo.

Convertiremos la mantisa, de binario a decimal, el cual su parte entera será 1, y seguido su mantisa.



Ahora pasaremos el exponente 10000110 a base decimal, y le restaremos 127 como lo indica el estándar.

$$1 x2^{7} + 0 x2^{6} + 0 x2^{5} + 0 x2^{4} + 0 x2^{3} + 1 x2^{2} + 1 x2^{1} + 0 x2^{0}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0$$

$$128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 134$$

$$134 - 127 = 7$$

Ahora correremos la coma 7 veces, y ese número, se pasa de binario a decimal

11010000,1001110000000<mark>0</mark>0

Operaremos la parte entera primero:


$$1 x2^{7} + 1 x2^{6} + 0 x2^{5} + 1 x2^{4} + 0 x2^{3} + 0 x2^{2} + 0 x2^{1} + 0 x2^{0}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$


$$128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0$$

$$128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 208$$

Ahora operaremos la parte fraccionaria:



Así que el numero



En decimal, es: 208.609

CONVERSIÓN DE NUMERO DE MEMORIA DE 64 BITS A BASE DECIMAL


Este formato se almacena en una palabra de 64 Bits organizándose de la siguiente manera:



- El signo del número almacenado donde puede ser:
 - 0= positivo
 - 1= negativo.
- El exponente se guarda en el espacio de 11 Bits.
- La mantisa se guarda en el espacio de 52 Bits.

EJEMPLO:

Escribir el número en memoria de 64 bits:



A decimal.

Convertiremos la mantisa, de binario a decimal, el cual su parte entera será 1, y seguido su mantisa.

Ahora pasaremos el exponente 10000001000 a base decimal, y le restaremos 127 como lo indica el estándar.

Ahora le restamos 1023 como lo indica el estándar:

$$1032 - 1023 = 9$$

Ahora correremos la coma 9 veces, y ese número, se pasa de binario a decimal


Operaremos la parte entera primero:

$$1 x2^{9} + 0 x2^{8} + 1 x2^{7} + 0 x2^{6} + 0 x2^{5} + 0 x2^{4} + 0 x2^{3} + 0 x2^{2} + 1 x2^{1} + 0 x2^{0}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$512 + 0 + 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0$$

$$512 + 128 + 2 = 642$$



Así que el numero número en memoria de 64 bits:

1 Bit	11 Bits	52 Bits	
1	10000001000	010000010110100000000000000000000000000	

Es igual al número en base decimal: - 642.255.