
认识物派

把器物，变成自己的表达。

离线浏览三维器物、调整表面纹样，并逐步建立个人模型库。



图示：V1.2.2 实际界面，保留浮动玻璃顶栏与底部紧凑控制。

1 选择器物

在顶栏“常规器物”或“派库”选择模型。左上角的名称与简介卡可折叠。

2 设计表面

每件器物使用自己的底部色栏；顶栏“纹样”可浏览全部纹样，点“疏密与配色”改变疏密或配色。

3 保存与复用

“保存与作品”按图片、可编辑作品、模型分组。悬停预览，单击固定，再点关闭。

适用平台：Windows 免安装应用、Android 安装应用，以及Linux 应用 / iPhone 备用网页。手机端操作与设备能力可能有所差异。

快速上手

几分钟，完成一次表面设计。

无需先理解专业参数，按下面的操作即可开始。

1 观察模型

电脑：左键拖动旋转器物，右键拖动调整灯光，滚轮缩放。手机：单指转动，双指缩放。

2 选择纹样

每件器物有独立底栏，首次使用原来的贴图。从“纹样”总库选用新纹样，只加入当前器物底栏；其他器物不变。色球最多显示五种主色。

3 轻量调整

点“疏密与配色”打开小浮层。纹样疏密为 1–5，可按 0.01 细调（如 1.37、1.58）；原色、暖阳、清凉、柔和提供配色预设。“再试一次”改变疏密。

4 恢复上一步

到“首选项”使用“撤销表面调整 / 重做表面调整”。点击或聚焦记录组选择快捷键范围，鼠标经过不切换。快捷键为 Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y。

5 控制展示

三角形按钮播放或暂停自动旋转，旁边滑条调整旋转速度。首选项“展示”中可调灯光，并恢复原版灯光。



底部控制：加号导入纹理；疏密与配色编辑纹样；转速控制旋转。

说明：纯金属或原材质模式不开放无效的纹样操作；芒果原始图集的疏密固定为 1。撤销范围见首选项提示；记录只在当前会话保留，长期请保存作品。

纹样生成

从配色实验，直接到三维器物。

打开顶栏“纹样”，第一栏即“纹样生成”；所有分析与生成均在本机完成。



1 选一种生成方式

固定矢量提供 4–6 色分区，金线与区域共用边界；图像纹样可导入 PNG / JPG / WebP，提取 4–7 色并识别金线。

2 调色并观察

点击色卡改颜色，锁定后随机配色不改该色；点两枚色卡的“交换”或拖动交换颜色。可导入参考图取色。金线与边缘中可改金线颜色、透明露铜、加粗或识别方式。

3 应用与分享

点“生成并应用”立即铺到当前器物。新纹理形成总库色球。切换模型恢复各自的选择，可从总库再次选用该色球，并按 0.01 调密度。独立导出栏可用色球选现有纹理，保存 PNG、色卡、设计图或全部 ZIP；SVG 限当前矢量设计。

PNG 可选 1024 / 2048 / 4096 像素；DPI 为打印元数据。应用预览使用受控分辨率，适合实时操作；需要完整矢量精度时保存 SVG。

收藏与交付

管理派库，保存自己的作品。

派库用于模型收藏；作品文件用于恢复当前设计，两者分别备份。

1 建立个人栏目

打开“派库”，点“添加新派”并命名。默认水果派和常规器物只读；自建栏目可增删与改名。新建名称默认为“新派”。直接在栏目中点加号导入 GLB / glTF / STL 模型，不需要先解锁。

2 安全管理内容

派库像书架一样浏览和添加模型，圆角箭头展开时朝下、收起时转向右侧。自建栏目标题的齿轮提供解锁、改名和删除；删除前须确认。模型编辑到首选项“派库管理”中处理，误操作仅在首选项撤销；历史最多保留 20 步。

3 保存可编辑作品

“保存与作品”菜单中选择“保存作品”。重新打开软件后可从“最近作品”恢复；在最近作品中点“导出”，得到 .wupai-work 文件，可用“打开作品”重新导入。

4 选择正确的交付文件

PNG 用于分享画面；GLB 用于交付当前应用材质的三维模型；.wupai-work 用于继续编辑。首选项中的 JSON 保存界面配置，.wupai 完整派库备份含导入模型，不含作品。首选项“导出位置”可设置默认文件夹；桌面版还可每次询问。安卓与不支持目录授权的浏览器使用系统保存方式。

建议：重要内容保留一份独立文件备份。

个人数据保存在本机，清理应用或浏览器数据可能造成丢失。内置素材仅供体验；软件仅限个人非商业使用，商业用途与内置素材商业使用需另行书面授权。

授权联系：CHAMBER · 97101yy@gmail.com