Sunaba 早見

1 メモリ変更行

メモリ[番号を計算する計算式や数] → 計算式や数 名前付きメモリの名前 → 計算式や数

「→」の左に何番のメモリに覚えさせるかを指定し、右には、覚えさせる数を計算する計算式や、数を書く。メモリの番号指定をする代わりに、後述の名前付きメモリを使っても良い。例えば、

メモリ[3] → 5

で、3番のメモリが5を覚える。

2 計算

計算式は、数、名前付きメモリ (後述)、メモリなどを計算記号 (演算子) でつないだものだ。例えば、2+3、 $a\times$ メモリ [4] のように書ける。記号は以下の 10 個である。

記号	+	-	×	÷	<	>	≦	≧	=	≠
作用	加算	減算	乗算	除算	左<右で1	左>右で1	左≦右で1	左≧右で1	左=右で1	左≠右で1
-7 と 5	-2	-12	35	-1	1	0	1	0	0	1

後ろ6つの記号は1でない時は0になる。例えば4>6は4が6より大きくないので0になる。

計算は全て左から順に行う。 $4+5\times 6$ は 4+5 を先にやるので 54 になる。乗算や除算を先にやることはなく、優先順位は括弧で示す。 $4+(5\times 6)$ と書けば 34 になる。

3 繰り返しと条件実行

プログラムは基本的には、1行づつ上から下へと実行されるが、その流れを変える方法もある。それが以下の二つだ。

計算式や数 な限り 中身 計算式や数 なら 中身

「な限り (なかぎり、でも可)」は、計算式の計算結果や数が 0 でない間、そこに続く「中身」、つまり先頭に空白が空いた行 (複数行あってもいい) をを繰り返し実行する。複数行ある場合先頭の空白は同じ数である必要がある。また、「なら」は、最大繰り返し回数が 1 の「な限り」である。

そしてこれらは多重にもできる。例えば、

計算式や数 な限り 計算式や数 なら ならの中身 な限りの中身

4 名前付きメモリ

名前付きメモリはとある番号のメモリの別名である。

回数 → 5

と書くと、どこかの番号のメモリに「回数」という名前がつき、それに5を覚えさせることができる。番号は気にしなくていい。作った名前付きメモリは計算に使える。

メモリ[4] → 回数 + 5

5 部分プログラム

部分プログラムはプログラムの一部に名前をつける仕組みである。

余りを出す(a、b) とは 出力 → (a - ((a ÷ b) × b))

と書くと「余りを出す」という名前の部分プログラムができる。a と b は「入力」という特別な名前付きメモリであり、「出力」もまた特別な名前付きメモリである。作った部分プログラムを使うには例えば以下のようにする。

答え → 余りを出す(16、5)

「出力」に覚えさせた数が「余りを出す (16、5)」を置き換え、名前付きメモリ「答え」は1 を覚える。部分プログラムは使わた時に初めて実行される。

「出力」に何も覚えさせない部分プログラムも作ることができ、その場合は、

点を描く(16、5)

のように「→」なしで使う。

また、部分プログラムの中では外の名前付きメモリを使えない。部分プログラムの外では中の名前付きメモリは使えない。

6 メモリの番号

番号の範囲	説明					
0-39999	自由領域 + プログラム					
50000-50001	マウスカーソル座標 (順に X,Y)。					
50002-50003	マウスボタン (順に左、右。on が 1、off が 0)					
50004-50009	キーボード (順に上、下、左、右、スペース、エンター。全て on が 1、off が 0)					
55000	同期スイッチ (画面反映)。何かを書き込むと画面にメモリを反映させる。					
55001	自動同期無効化。1 で無効、0 で有効					
60000-69999	画素の色を格納。					

6.1 画面 (60000 番台) について

幅が100、高さが100で、左上から右へ、端まで行ったら下へ1段ずれる、という順番。

0	1	2	 97	98	99
100	101	102	 197	198	199
9900	9901	9902	 9997	9998	9999

この表に60000を加えた番号を使う。

色は0から999999まで。6桁の数値の、 ± 2 桁が赤、次の2桁が緑、下の2桁が青。光の三原色で表す。例えば、

黒	白	赤	緑	青	黄	空色	紫	
000000(=0)	999999	990000	009900(=9900)	000099(=99)	999900	009999(=9999)	990099	