


新しいプロジェクトを作成

01 / 19

右上の「プロジェクト」→
「新規」を選びます。

画面比を選択して作成します。

（編集集中の作品があれば、
先に「保存」で
保存しておきましょう。）



動画の雰囲気を選ぶ

02 / 19

「テーマ設定」が開くので、曲のジャンルや雰囲気、使いたい色味を選択して適用します。

曲ジャンル

☐ ポップ
明るい配色・弾む動き

☒ バラード
落ち着いた配色・ゆっくりした余韻

☐ ロック
強いコントラスト・激しい動き

☐ ダンス・EDM
鮮やかな配色・ビート同期

☐ ヒップホップ
太い文字・リズミカルな切り替え

☐ ジャズ
端正な文字・滑らかな動き

☐ アコースティック
紙のような色味・穏やかな動き

テイスト

☐ 文字PV
文字を主役にした構成・文字PVの演出

☐ キネティック
文字が跳ねる・動きの強い演出

☐ 和風
和紙・筆・和柄を使った演出

☐ ホラー
暗い配色・不穏な文字と映像

☐ クール
寒色・シャープな構成

☐ 可愛い
ピンク系・柔らかく弾む動き

☐ 上品
整った文字・控えめな動き

☒ 幻想的
ほかし・浮遊感・ゆっくりした動き

☐ レトロ
紙・フィルム・ドットの質感

カラー

ランダム配色（おまかせ・「配色」ボタン）に使います。曲ジャンル・テイストによる配色より優先されます。

配色ジャンル 指定なし ▼

スタイルの背景のまま、アクセントとズレ色を選びます

☐ テーマカラーを使う
この色をアクセントにして、他の色を合わせます。

テーマカラー 

選択を解除

キャンセル

適用

歌詞を入力


03 / 19

歌詞入力欄に、1行ずつ
歌詞を入力します。

基本は1行で1カット。
長い歌詞は自動で分割されます。

(カット＝歌詞のまとまり)

複数の歌詞を1シーンに
まとめたい場合は、{}で囲みます



曲または動画を読み込む

04 / 19

歌詞入力欄の下にある

「曲・動画を読み込む」から
曲として使用したいファイルを
取り込みます。



歌詞を曲に合わせる

05 / 19

「タップで同期」を使用し、歌詞のタイミングを曲に合わせます。
曲を聴きながら歌詞を表示したいタイミングでボタンをクリック、またはSpaceキーを押します。

細かいタイミングは、あとからタイムライン上のカット境界をドラッグして調整できます。



おまかせで動画を作成

06 / 19

プレビュー画面右下の
「おまかせ」を押します。

テーマに合わせて、
配色・文字の動き・配置が
作成されます。

別の設定を試したい場合は、
もう一度「おまかせ」。
配色などを維持して別案を見たい
場合は「シャッフル」を
使います。



画像を追加

07 / 19

「背景」または「前景」の
「追加」から画像を読み込みます。

タイムラインで挿入する位置を
指定するか、「歌詞に合わせて
一括挿入」でまとめて
配置します。

タイムラインに挿入出来たら、
再度「おまかせ」や
「シャッフル」で構成を試します。

(背景は歌詞の後ろ、
前景は歌詞の手前に
表示されます。)



見切れ指定



08 / 19

画像には見切れている辺を
指定できます

見切れ指定した辺は、
自動配置の時に画面の外に
なるように配置されます

使用例)

上半身だけのキャラ絵
→下を見切れ辺に指定



気に入ったカットをロック

09 / 19

残したいカットは、
ロックをオンにします。
(タイムライン上の該当カットの
三本線アイコン・または
編集モードのプレビュー
画面上から)

ロックしたカットは、
「おまかせ」「シャッフル」で
変更されなくなります。



このカットだけ再抽選

10 / 19

「このカットだけ変えたい」
ときは、カット個別の再抽選を
使用しましょう。

ほかのカットでも出て来て
欲しくない演出の場合、
「OFFにして再抽選」で
設定から外した上で
再抽選できます。



プロジェクトを保存

11 / 19

右上の「プロジェクト」→
「保存」を選びます。

.jizuraichiファイルとして
保存されます。

続きから編集したいときは、
「プロジェクト」→「開く」で
保存したファイルを選びます。



動画を書き出す

12 / 19

右上の「出力」→

「MP4 を書き出す」を選びます。

ファイル名・画面比・解像度・
fps・画質を設定して
書き出します。

完了するまでタブを開いたまま
待ち、保存された動画を
確認します。

MP4 を書き出す

ファイル名

jizura.mp4

拡張子は自動で付加されます。使用できない文字は置き換えます。

画面比 解像度

16:9 1080p

動画サイズ fps

画面比と解像度から指定 24

画質 背景

高 (13.935 Mbps) 通常 (スタイルの背景)

グリーンバック／ブラックバックにすると、白い文字と演出だけを単色の背景の上に描きます（背景の模様・紙の質感・粒子・周辺減光は入りません）。プレビューにもそのまま反映されます。グリーンバックは動画編集ソフトのクロマキーで、ブラックバックは「スクリーン」合成や輝度キーで抜いて、別の映像の上に重ねられます。

☒ 曲を動画に含める

MP4 を書き出す

ここからはちょっと応用編


歌詞の区切りと改行

「/」で、1行内のカットを分ける位置を指定できます。

指定しない場合は自動で区切られます。

行末にだけ「/」を入れると、1行を1カットにできます。

カット内で改行したい場合は、「\n」を入れます。




歌詞の強弱を指定

15 / 19

強調したい歌詞を「*」で囲むと、文字が大きく、前景より手前に表示されます。

逆に控えめにしたい言葉は「~」で囲むと、表示と動きが小さくなります。



位置とサイズを手動で調整

16 / 19

プレビューで対象を選び、
ドラッグして位置やサイズを
調整します。

手動で配置した対象は、
自動配置が無効になります。

おまかせの配置に戻したい場合は、
配置編集画面の
「自動配置」ボタン



詳細タブで全体を調整

17 / 19

右側の「詳細」から、
動画全体の設定を調整できます。

スタイル・色・フォント・
動きの強さなど

おまかせで出てくる演出も、
ここで選出対象を
オン／オフできます。

詳細

スタイル

歌詞

前景

背景

動画設定

字面

ノワール・クロマ

字面

クリムゾン・シ...

字面

コーション

字面

ポップ・マゼンタ

字面

ペーパー・インク

字面

ダークHUD

字面

ミント・ターミ...

字面

スペシメン

字面

トランジット

字面

ブループリント

字面

ルージュ・グラデ

字面

モノ・RGB

詳細

スタイル

歌詞

前景

背景

動画設定

動きの強さ

70

グリッチ

55

色ズレ

70

装飾の量

50

カットの細かさ

55

質感

60

背景の切替

35

☒ フラッシュ コマ打ち

2コマ打ち (12枚/秒)

HUD

シード

スタイル次第

20260922

新しいシード

同じシードなら同じ構成になります。行ごとの「再抽選」
「ロック」は左の行リストから。

手法


詳細編集でカットを仕上げる

18 / 19

プレビュー画面のアイテム枠のボタンから「詳細編集」を選びます

（またはタイムラインのカットの三本線アイコン→「詳細編集」）

そのカットの動き・装飾などを細かく調整できます。



マスク機能

19 / 19

詳細編集画面から

図形で表示する範囲を絞り、
素材や文字の見せ方を
変えられます。

邪魔な部分を隠したい・
少し形を変えたい時などに

