



# 学校祭レジ 取扱説明書

翔陽ストアの「学校祭レジ (POS)」の使い方と設定方法です。本番でお金を扱うので、まずはこの説明書のとおり一度ためしてから当日をむかえてください。

## 1. 起動と終了

### 起動

1. **register** フォルダの **run.bat** をダブルクリックします。
2. 黒い画面 (コマンドプロンプト) に **ショッピングサイトが起動しました!** と出たら成功です。
3. ブラウザ (Edge / Chrome) で **http://localhost:3000** を開きます。

⚠ 黒い画面は **閉じないでください**。閉じるとレジが止まります。

### 終了

- 黒い画面を閉じる (または **Ctrl + C**) と止まります。
- 売上のデータは **shop.db** に保存されているので、もう一度 **run.bat** で起動すれば続きから使えます。

## 2. 3つの画面

| メニュー                                                                                     | 画面     | できること                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  レジ   | お会計    | 商品をえらんでお会計する (メイン画面)               |
|  集計   | 売上のまとめ | 総売上・売れた個数・商品別売上・ <b>売上の履歴 (詳細)</b> |
|  商品管理 | 設定     | 商品の登録・値段・在庫・並び順・ボタンの見た目の設定         |

上のメニューバーでいつでも切りかえられます。

## 3. レジ (お会計) の使い方

### 基本の流れ

1. 左の **商品ボタン** を押すと、右の「会計中」のカゴに 1 個ずつ入ります。
2. 個数は右の「- / +」で調整、「X」でその商品を取り消し、「全部取消」でカゴを空にできます。
3. お客さんから預かった金額を **お預かり** に入れます。
  - 画面のテンキー、または **キーボードの数字** で入力。
  - 「ちょうど」= 合計と同じ金額を一発入力。「+500」などのボタンで足し算もできます。
  - 「C」または **Backspace** で消す、**Esc** で全部クリア。
4. **おつり** が自動で計算されます。
5. 緑の「**会計する**」ボタン (または **Enter キー**) でお会計完了。おつりの確認画面が出ます。

## 安全のしくみ

- 商品を選ぶまで「会計する」は押せません（「商品を選んでください」と出ます）。
- お預かりが合計より少ない間も押せません（「お預かりが〇〇 足りません」と出ます）。
- 在庫より多くはカゴに入りません。売り切れた商品はボタンが灰色になります。

---

## 4. 商品管理（ 商品管理）

### 商品を登録する

「新しい商品を登録」に **商品名・価格・初期在庫・色・画像（任意）** を入れて「登録」。画像はファイルを選ぶと自動で 70×70 に縮小されます。

### 値段を変える（売り切りたいとき等）

一覧の「値段を直す」欄に新しい値段を入れて「**変更**」。すぐ反映されます。※過去の売上の記録は当時の値段のまま残ります（正しい動き）。

### 在庫を直す

- 「在庫を補充」：今の在庫に足す（例：10 個追加）。
- 「編集」を開いて「在庫の数を直す」：在庫を指定の数にそろえる。

### 並び順を変える

一覧の「操作」にある **↑ / ↓** ボタンで、レジに並ぶ順番を 1 つずつ動かせます。（よく売れる商品を先頭にすると会計が速くなります）

### 色・画像を変える / 商品を消す

「編集」を開いて、名前・値段・色・画像を変更できます。「削除」で商品を消せます。

---

## 5. ボタンのカスタマイズ（ 商品管理の「レジのボタン設定」）

画面いちばん上の「レジのボタン設定」で、レジの見たと操作を変えられます。変えたら「**設定を保存**」を押してください。

| 設定         | 内容                                            |
|------------|-----------------------------------------------|
| クイック入金 ①②③ | レジの「ちょうど」の隣にある 3 つの金額ボタン（例：+100, +300, +1000） |
| 1行に並べる数    | 商品ボタンを横に何個並べるか（2～6個）                          |
| ボタンの大きさ    | 商品ボタンの高さ（小・中・大・特大）                            |

### 商品ボタンの色

色は **商品ごと** に決めます。「新しい商品を登録」や各商品の「編集」で、

- パレットの四角を押す → よく使う色をすぐ選べる
  - 右の小さい四角（カラーピッカー） → **好きな色を自由に**選べる
- 

## 6. 集計と売上の履歴（ 集計）

- 上に **総売上・会計した回数・売れた個数**。
- 「商品ごとの売上」で、どれが何個・いくら売れたか。
- 「**売上の履歴（詳細）を見る**」を押すと、会計ごとに **時刻・商品名・単価・個数・小計・お預かり・おつり** が一覧で見られます。

テスト会計を消したいとき

本番前に試したお会計を消すには、集計画面の「**集計をリセット**」。売上の記録だけ消えて、**商品と在庫はそのまま**残ります。

---

## 7. 困ったとき

- **データを最初から作り直したい**：**run\_reset.bat** をダブルクリック。**shop.db** を消して空の状態で作ります（**商品も売上も全部消えます**。本番前だけに使用）。
  - **画面が崩れる・反応しない**：ブラウザを更新（F5）。黒い画面が閉じていたら **run.bat** で起動し直す。
  - **オフライン（インターネットなし）での注意**：レジのお会計・テンキー・おつりはネットなしでも動きます。ただし商品管理の「編集」の開閉など一部の飾りはネットが必要です。本番がオフラインなら、当日の前に商品登録・設定をすませておくで安心です。
- 

困ったらまず **再起動**（黒い画面を閉じて **run.bat**）を試してください。本番、がんばってください！🎉