NSD ENGINEER DAY03

1. 案例1:启用SELinux保护

2. 案例2: 自定义用户环境

3. 案例3: 配置IPv6地址

4. 案例4:配置聚合连接

5. 案例5:配置firewalld防火墙

1 案例1:启用SELinux保护

1.1 问题

本例要求为虚拟机 server0、desktop0 配置SELinux:

- 1. 确保 SELinux 处于强制启用模式
- 2. 在每次重新开机后,此设置必须仍然有效

1.2 方案

SELinux, Security-Enhanced Linux:是由美国NSA国家安全局提供的一套基于内核的增强的强制安全保护机制,针对用户、进程、文档标记安全属性并实现保护性限制。

SELinux安全体系直接集成在Linux内核中,包括三种运行模式:

- disabled: 彻底禁用,内核在启动时不加载SELinux安全体系
- enforcing:强制启用,内核加载SELinux安全体系,并强制执行保护策略
- permissive: 宽松模式,内核加载SELinux安全体系,只记录不执行

执行getenforce可以查看当前所处的模式。

在disabled模式与enforcing、permissive模式之间切换时,需要重新启动Linux系统;而在enforcing模式与permissive模式之间切换时,并不需要重启,可以直接执行setenforce 1 | 0操作。

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:调整当前的SELinux运行模式

1) 查看当前模式

01. [root@server0 ~] # getenforce

O2. Permissive //表示当前为宽松模式

若上述操作显示的结果为Disabled,表示SELinux机制已被禁用,只能通过步骤修改固定配置后再重启;若显示的结果为Enforcing,表示已经处于强制启用模式。

Top

2) 切换为enforcing强制启用模式

如果在操作1)中显示的结果为Permissive,则执行以下操作切换为强制启用:

01. [root@server0~] # setenforce 1 //强制启用

02. [root@server0~]#getenforce //确认切换结果

03. Enforcing

如果在操作1)中显示的结果为Disabled,则无法使用setenforcing命令:

01. [root@desktop0 ~] # getenforce

02. Disabled

03. [root@desktop0 ~] # setenforce 1

04. setenforce: SELinux is disabled

步骤二:为SELinux运行模式建立固定配置

1)修改配置文件/etc/selinux/config

01. [root@server0 ~] # v im /etc/selinux/conf ig

02. SELINUX=enforcing

03.

2) 重启验证结果

01. [root@server0 ~] # reboot

02.

03. [root@server0 ~] # getenforce

04. Enforcing

2 案例2:自定义用户环境

2.1 问题

本例要求为系统 server0 和 desktop0 创建自定义命令,相关说明如下:

- 1. 自定义命令的名称为 qstat
- 2. 此自定义命令将执行以下操作:/bin/ps-Ao pid,tt,user,fname,rsz
- 3. 此自定义命令对系统中的所有用户都有效

2.2 方案 <u>Top</u>

命令别名:为一个复杂的命令行建立一个更加简短的命令字,方便重复使用。

基本管理操作:

CASE 2019/1/4

定义别名:alias 别名='复杂的命令行'

查看别名: alias、alias 别名

取消别名: unalias 别名、unalias -a

用户登录初始化文件:

全局配置:/etc/bashrc、 用户自定义配置:~/.bashrc

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:为主机server0添加别名qstat

1)为所有用户添加初始化命令

```
01.
      [root@server0~]#vim/etc/bashrc
```

[root@server0 ~] # exit

- 02.
- 03. alias qstat='/bin/ps - Ao pid,tt,user,fname,rsz'

2)验证别名qstat是否生效

01.

```
02.
      logout
03.
      Connection to server0 closed.
04.
      [kiosk@foundation0~] $ ssh - X root@server0
                                                              //重登录
05.
      Last login: Sat Nov 26 15: 30: 15 2016 from 172. 25. 0. 250
                                                       //可查到别名
06.
      [root@server0 ~] # alias qstat
07.
      alias qstat='/bin/ps - Ao pid,tt,user,fname,rsz'
```

//退出

08. [root@server0 ~] # qstat //且此别名正常可用

09. PIDTT USER COMMAND RSZ

10. 1? root systemd 6548

2? 11. root kthreadd 0

12. 3? root ksoftirg

步骤二:为主机desktop0添加别名qstat

操作与步骤一相同。

3 案例3:配置IPv6地址

3.1 问题 **Top**

本例要求为两个虚拟机 server0、desktop0的接口 eth0 配置下列 IPv6 地址:

- 1. server0 上的地址应该是 2003:ac18::305/64
- 2. desktop0 上的地址应该是 2003:ac18::306/64
- 3. 两个系统必须能与网络 2003:ac18/64 内的系统通信
- 4. 地址必须在重启后依旧生效
- 5. 两个系统必须保持当前的IPv4地址并能通信

3.2 方案

如何表示一个IP地址:

- IPv4地址(32位) —— 点 分隔 十进制,比如172.25.0.11
- IPv6地址(128位)—— 冒号 分隔 十六进制,比如fe80::5054:ff:fe00:b。前置0可以省略,多个连续的冒号分隔可简写成两个(::)。

针对IPv6目标地址的连通性测试应使用ping6命令工具。

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:修改主机server0的网卡eth0的配置

- 1)确认网卡eth0所属的网络连接名(NAME)
 - 01. [root@server0 ~] # nmcli connection show
 - 02. NAME UUID TYPE DEVICE
 - 03. System eth0 5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 802-3-ethernet eth0
- 2)修改此连接的IPv6地址配置

使用方法一(命令行):

01. [root@server0 ~] # nmcli connection modify "System eth0" ipv 6. method manual ipv 6.ε

或者,使用方法二(图形工具),运行nm-connection-editor,在打开的图形程序界面中双击连接名称System eth0,选择"IPv6 Settings"选项卡(如图-1所示)。

onnection name:		System eth0							
General	Ethernet	802.1x	Security	DCB	IPv4 Setting	ıs IPv6	Settings		
Method:	Ignore						~		
Addresse)s								
Addre	SS	-	Prefix		Gateway		Add		
							Delete		
							Delete		
DNS ser	rvers:						Delete		
	rvers:						Delete		
Search	domains:	ddressing	for this c	onnect	ion to comple	ete	Delete		
Search	domains:	ddressing	for this c	onnect	ion to comple		Delete		

图-1

然后在"Method"处下拉选择"Manual",再单击中间栏右侧的"Add"按钮添加指定的IPv6地址2003:ac18::305、掩码长度64,勾选底部的"Require IPv6 addressing for this connection to complete"(如图-2所示),最后单击右下角的"Save"保存,并关闭配置窗口。

Editing System ethO (on serverO.example.com)										
Connection name:		System eth0								
General	Ethern	et 802.	1x Security	s IPv6 Settings	_					
Method:	Manua	1anual								
Addresse	s									
Addres	Address		Prefix		Gateway	Add				
2003:a	c18::30	5	64			Delete				
DNS ser	vers:									
Search o	domains:						Ш			
✓ Requ	uire IPv6	address	ing for this c	onnec	tion to complet					
						Routes	Ш			
					Can	Save				

图-2

3)激活新配置

- 01. [root@server0 ~] # nmcli connection up "System eth0"
- 02. Connection successfully activated (D. Bus active path: /org/freedesktop/Network/Vanager

4)确认地址已成功设置

执行ifconfig命令可以看到新增加的IPv6地址:

```
01.
       [root@server0~]#ifconfig eth0 | grep inet6
02.
       ethO: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
03.
            inet 172, 25, 0, 11 netmask 255, 255, 255, 0 broadcast 172, 25, 0, 255
04.
            inet6 2003; ac18:: 305 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
                                                                        //确认地址
05.
            inet6 fe80::5054:ff:fe00:b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
06.
            ether 52: 54: 00: 00: 00: 0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
07.
            RX packets 8697 bytes 5617496 (5.3 MB)
08.
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
09.
            TX packets 6681 bytes 5803117 (5.5 MB)
10.
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

步骤二:修改主机desktop0的网卡eth0的配置

除了IPv6地址应使用2003:ac18::306以外,其他操作与步骤一相同。

步骤三:测试主机server0、desktop0之间的IPv6地址互连

在server0上,使用ping6命令测试desktop0的IPv6地址,可以正常连通:

```
01. [root@server0 ~] # ping6 2003: ac18:: 306
02. PING 2003: ac18:: 306( 2003: ac18:: 306) 56 data bytes
03. 64 bytes from 2003: ac18:: 306: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.656 ms
04. 64 bytes from 2003: ac18:: 306: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.33 ms
05. 64 bytes from 2003: ac18:: 306: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.29 ms
06. 64 bytes from 2003: ac18:: 306: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.48 ms
07. . . . .
```

步骤四:确保配置有正确的静态主机名

避免重启后无法确定本机的主机名,容易引起混淆。 对于主机server0:

- 01. [root@server0 \sim] # hostnamectl set-hostname server0.example.com
- 02. [root@server0 ~] # hostnamectl

03. Static hostname: server0.example.com

04. Icon name: computer

05.

对于主机desktop0:

```
01. [root@desktop0~]#hostnamectl set-hostname desktop0.example.com
```

02. [root@desktop0 ~] # hostnamectl

03. Static hostname: desktop0.example.com

04. Icon name: computer

05.

4 案例4:配置聚合连接

4.1 问题

本例要求在两个虚拟机 server0、desktop0之间配置一个链路,要求如下:

- 1. 此链路使用接口 eth1 和 eth2
- 2. 此链路在其中一个接口失效时仍然能工作
- 3. 此链路在 server0 上使用下面的地址 172.16.3.20/255.255.255.0
- 4. 此链路在 desktop0 上使用下面的地址 172.16.3.25/255.255.255.0
- 5. 此链路在系统重启之后依然保持正常状态

4.2 方案

聚合连接(team):指的是网络连接的捆绑/组队,通过将多个实际网卡(team-slave)整个为逻辑上的单个连接,实现负载均衡、热备份等单块网卡难以完成的特殊功能。

聚合连接的类型:热备份activebackup、轮询负载均衡roundrobin。

定义聚合连接的类型配置时,采用JSON语法标记,主要特点如下:

- 标记一个对象 —— { 对象 }
- 每一个对象 —— 名称:值
- 每一个字符串 —— "字符串"

热备份-聚合连接(activebackup):

```
O1 { "runner": { "name": "active backup" } }
```

负载均衡-聚合连接(roundrobin):

```
O1. { "runner": { "name": "roundrobin" } }
```

4.3 步骤

除了所配置的IP地址不一样以外,在server0、desktop0主机上的其他操作相同。此处仅列出在server0上的配置过程。

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:准备练习用网卡环境

新建的聚合连接将组合新增加的两块网卡eth1、eth2。

```
01.
       [root@server0 ~] # if config
02.
       ethO: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
03.
            inet 172.25.0.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.25.0.255
04.
            inet6 2003: ac18:: 305 prefixlen 64 scopeid 0x0 global>
            inet6 fe80::5054:ff:fe00:b prefixlen 64 scopeid 0x20link>
05.
06.
            ether 52: 54: 00: 00: 00: 0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
07.
            RX packets 172995 bytes 23870389 (22.7 MB)
08.
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
09.
            TX packets 54053 bytes 34274222 (32.6 MB)
10.
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
11.
12.
       eth1: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
13.
            ether 52: 54: 00: f8: 86: c1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
14.
            RX packets 104217 by tes 5437855 (5.1 MB)
15.
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
16.
            TX packets 171 bytes 17171 (16.7 KiB)
17.
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
18.
19.
       eth2: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
20.
            ether 52: 54: 00: 38: 79: d9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
21.
            RX packets 104118 by tes 5428927 (5.1 MB)
22.
            RX errors 0 dropped 2060 overruns 0 frame 0
23.
            TX packets 0 by tes 0 (0.0 B)
24.
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
25.
```

步骤二:创建聚合连接配置

1)新建聚合连接

- 01. [root@server0 ~] # nmcli con add con-name teamO type team if name teamO config '
- 02. Connection 'team0' (8e61d730-50ff-4a7b-8ca0-fcf5955f6ea7) successfully added.

2)配置IPv4地址

01. [root@server0 ~] # nmcli con modify team0 ipv 4. method manual ipv 4. addresses '172.

3)新建聚合成员连接

- 01. [root@server0~] # nmcli con add con-name team0-p1 type team-slave if name eth1
- 02. Connection 'teamO- p1' (a62d23a2- 9a2a- 4855- 8f bc- 60ce1f d43f 0b) successfully added.
- 03. [root@server0~] # nmcli con add con-name team0-p2 type team-slave if name eth2
- 04. Connection 'teamO- p2' (f4d4980e- 8123- 4840- 89ac- 1af148cc2eea) successfully added.

步骤三:激活聚合连接

1)激活聚合连接

- 01. [root@server0~] # nmcli connection up team0
- 02. Connection successfully activated (D. Bus active path: /org/freedesktop/Network/Vanager

2)激活聚合成员连接

- 01. [root@server0 ~] # nmcli connection up team0-p1
- 02. Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager
- 03. [root@server0 ~] # nmcli connection up team0 p2
- O4. Connection successfully activated (D- Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager

步骤四:确认聚合连接状态

1) 查看聚合连接地址

- 01. [root@server0 ~] # if config team0
- 02. team0: flags=4163<UP, BROA DCA ST, RUNNING, MULTICA ST> mtu 1500
- 03. inet 172.16.3.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.3.255

```
inet6 fe80::c80d:efff:fe08:ca57 prefixlen 64 scopeid 0x20ox20ether ca: 0d:ef:08:ca:57 txqueuelen 0 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 36 overruns 0 frame 0
TX packets 68 bytes 8695 (8.4 KiB)
TX errors 0 dropped 1 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

2) 查看聚合连接运行状态

```
01.
      [root@server0~]#teamdctl teamO state
02.
      setup:
03.
       runner: activebackup
                                             //运行模式/类型
04.
      ports:
05.
                                        //成员网卡1
       eth1
06.
         link watches:
07.
          link summary: up
08.
          instance[link_watch_0]:
09.
           name: ethtool
10.
           link: up
                                       //成员网卡2
11.
       eth2
12.
         link watches:
13.
          link summary: up
14.
          instance[link_watch_0]:
15.
           name: ethtool
16.
           link: up
17.
      runner:
18.
       active port: eth1
                                            //当前活动的成员网卡
```

5 案例5:配置firewalld防火墙

5.1 问题

本例要求为两个虚拟机 server0、desktop0配置防火墙策略:

- 1. 允许从172.25.0.0/24网段的客户机访问 server0、desktop0 的任何服务
- 2. 禁止从my133t.org域(172.34.0.0/24网段)的客户机访问 server0、desktop0的任何服务
- 3. 在172.25.0.0/24网络中的系统,访问 server0 的本地端口5423将被转发到80
- 4. 上述设置必须永久有效

RHEL7的防火墙体系根据所在的网络场所区分,提供了预设的安全区域:

public:仅允许访问本机的sshd等少数几个服务

trusted:允许任何访问block:阻塞任何来访请求drop:丢弃任何来访的数据包

•

新增防火墙规则的位置包括:

- 运行时 (runtime): 仅当前有效, 重载防火墙后失效
- 永久(permanent):静态配置,需要重载防火墙才能生效

本地端口转发(端口1 --> 端口2):

- 从客户机访问防火墙主机的 端口1 时,与访问防火墙的 端口 2 时等效
- 真正的网络应用服务其实在 端口2 提供监听

5.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:采取"默认全允许,仅拒绝个别"的防护策略

- 1) 启用防火墙服务
 - 01. [root@server0 ~] # systemctl restart firewalld
 - 02. [root@server0 ~] # systemctl enable firewalld

2)将默认区域设置为trusted

- 01. [root@server0~]#firewall-cmd --get-default-zone //修改前
- 02. public
- 03. [root@server0~]#firewall-cmd -- set- default-zone=trusted //修改操作
- 04. success
- 05. [root@server0~]#firewall-cmd -- get- default-zone //修改后
- 06. trusted

步骤二:封锁指定的IP网段

- 1)添加永久配置"阻塞来自网段172.34.0.0/24的任何访问"
 - 01. [root@server0 ~] # firewall- cmd -- permanent -- zone=block -- add- source=172.34.0.0/2
 - 02. success

Top

2) 重载防火墙

- 01. [root@server0 ~] # firewall- cmd -- reload
- 02. success

3)检查运行时规则

```
01. [root@server0 ~] # firewall- cmd -- list- all -- zone=block
```

- 02. block
- 03. interfaces:
- 04. sources: 172.34.0.0/24
- 05. services:
- 06. ports:
- 07. masquerade: no
- 08. forward-ports:
- 09. icmp-blocks:
- 10. rich rules:

步骤三:实现5423-->80端口转发

1)针对80端口部署测试应用

快速搭建一个测试网站:

```
01. [root@server0~]#yum-y install httpd //装包
```

02.

O3. [root@serverO~]#vim /var/www/html/index.html //部署测试网页

04. test site.

05. [root@server0~] # systemctl restart httpd //起服务

从客户端访问,确认测试网页:

```
01. [root@desktop0~]#yum-y install elinks
```

02.

03. [root@desktop0~]#elinks - dump http://server0.example.com/

04. test site.

2)配置5423-->80端口转发策略

```
01
      [root@server0 ~] # firewall- cmd -- permanent -- zone=trusted -- add- forward- port=por
02.
      success
03.
      [root@server0 ~] # firewall- cmd -- reload
                                                             //重载服务
04.
       Success
05.
      [root@server0 ~] # firewall- cmd -- list- all
                                                          //确认运行时规则
06.
      trusted (default, active)
07.
        interfaces: eth1eth2eth0team0
08.
        sources:
09.
        services:
10.
        ports:
11.
        masquerade: no
12.
        forward-ports: port=5423: proto=tcp: toport=80: toaddr=
13.
        icmp-blocks:
14.
        rich rules:
```

3)验证端口转发策略

从desktop0上访问server0的5423端口,与访问server0的80端口效果一样:

```
01. [root@desktop0~]#elinks - dump http://server0.example.com: 5423/
02. test site.
03. [root@desktop0~]#elinks - dump http://server0.example.com/
04. test site.
```