# **NSD SERVICES DAY05**

- 1. <u>案例1: rsync基本用法</u>
- 2. 案例2: rsync+SSH同步
- 3. 案例3:使用inotifywait工具
- 4. 案例4: 配置Web镜像同步

# 1 案例1:rsync基本用法

# 1.1 问题

本例要求掌握远程同步的基本操作,使用rsync命令完成下列任务:

- 1. 将目录 /boot 同步到目录 /todir 下
- 2. 将目录 /boot 下的文档同步到目录 /todir 下
- 3. 在目录 /boot 下新增文件 a.txt , 删除 /todir 下的子目录 grub2 , 再次同步使 /todir 与 /boot 一致
- 4. 验证 -a、-n、-v、--delete 选项的含义

# 1.2 方案

### 本地同步操作:

- rsync [选项...] 本地目录1 本地目录2
- rsync [选项...] 本地目录1/ 本地目录2

# rsync同步工具的常用选项:

- -n:测试同步过程,不做实际修改
- --delete:删除目标文件夹内多余的文档
- -a: 归档模式,相当于-rlptgoD
- -v:显示详细操作信息
- -z:传输过程中启用压缩/解压

# 1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

# 步骤一:rsync同步基本操作

1) 将目录 /boot 同步到目录 /todir 下

- 01. [root@svr7~]#ls-I/todir//同步前
- 02. Is: 无法访问/todir: 没有那个文件或目录
- 03. 「root@svr7~]#rsync a /boot /todir //将目录1作为目录2的子目录
- 04. [root@svr7~]#ls-l /todir //检查同步结果
- O5. 总用量 4 <u>Top</u>
- 06. dr- xr- xr- x. 4 root root 4096 11月 30 18:50 boot

# 2)将目录/boot下的文档同步到目录/todir下

```
01.
     [root@svr7~]#rm-rf/todir
                                  //清理掉目录2
02.
     [root@svr7~]#rsync -a /boot/ /todir
                                            //将目录1下的文档同步到目录2下
03.
     [root@svr7~]#ls-I/todir
                                  //检查同步结果
04.
     总用量 126708
     - rw- r-- r-- . 1 root root 126426 10月 30 2015 config- 3.10.0- 327.el7.x86 64
05.
06.
     drwxr- xr- x. 2 root root 4096 11月 30 18:50 extlinux
07.
     drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 grub2
08.
```

# 3)同步效果测试

在目录/boot下新增文件a.txt,删除/todir下的子目录 grub2:

```
01. [root@svr7~]#touch /boot/a.txt02. [root@svr7~]#rm - rf /todir/grub2/
```

### 现在目录/boot和/todir目录下的内容已经不一致了:

```
    ○1. [root@svr7~]#ls - ld /boot/a.txt /todir/a.txt
    ○2. ls: 无法访问/todir/a.txt: 没有那个文件或目录
    ○3. -rw-r--r-. 1root root ○ 1月 11 21: ○9 /boot/a.txt
    ○4. [root@svr7~]#ls - ld /boot/grub2 /todir/grub2
    ○5. ls: 无法访问/todir/grub2: 没有那个文件或目录
    ○6. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 ○9: 58 /boot/grub2
```

### 再次同步使/todir与/boot一致:

```
01. [root@svr7~] #rsync - a /boot/ /todir/
```

### 确认同步结果:

```
01. [root@svr7~]#ls-ld/boot/a.txt/todir/a.txt
02. -rw-r--r-. 1root root 0 1月 11 21: 09 /boot/a.txt
03. -rw-r---. 1root root 0 1月 11 21: 09 /todir/a.txt
```

- 04. [root@svr7~]#ls-ld/boot/grub2/todir/grub2
- 05. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 /boot/grub2
- 06. drwx-----. 6 root root 104 12月 9 09: 58 /todir/grub2

# 步骤二:验证 -a、-v、-n、--delete 选项的含义

### 1)验证-a选项

当目录1包含文件夹时,若缺少-a或-r选项则文件夹会被忽略:

- 01. [root@svr7 ~] #rsync /home /testa
- 02. skipping directory home
- 03. [root@svr7~]#ls-ld/testa
- 04. ls: 无法访问/testa: 没有那个文件或目录

## 添加-a后才会执行同步:

- 01. [root@svr7~] #rsync a /home/ /testa
- 02. [root@svr7~]#ls-ld/testa
- 03. drwxr- xr- x. 4 root root 31 1月 6 17: 33 /testa

类似的情况,当目录1中的数据出现权限、归属、修改时间等变化时,若文件内容不变默认不会同步,若希望目录2也同步这些变化,也需要-a选项。

### 2)验证-v选项

### 创建测试目录及文档:

- 01. [root@svr7~]#mkdir/fdir
- 02.  $[root@svr7 \sim] #touch /fdir/1txt$

### 添加-v选项时,可以看到操作细节信息,比如第一次同步时:

- 01. [root@svr7~] #rsync av /fdir/ /tdir
- 02. sending incremental file list
- 03. created directory /tdir
- 04. ./
- 05. 1txt //传输文档列表 <u>Top</u>
- 06.
- 07. sent 82 bytes received 34 bytes 232.00 bytes/sec

08. total size is 0 speedup is 0.00

# 在目录/fdir/添加文件2.txt,再次跟踪同步信息:

```
01. [root@svr7~]#touch /fdir/2.txt
```

- 02. sending incremental file list
- 03. ./
- 04. 2.txt //传输文档列表

05.

- 06. sent 100 by tes received 34 by tes 268.00 by tes/sec
- 07. total size is 0 speedup is 0.00

### 确认目录1和目录2的内容已经一致:

```
01. [root@svr7~]#ls /fdir/ /tdir/
```

- 02. /fdir/:
- 03. 1txt 2.txt
- 04.
- 05. /tdir/:
- 06. 1txt 2.txt

# 再次跟踪同步信息,已经无需传输文件:

- 01. [root@svr7~] #rsync av /fdir/ /tdir
- 02. sending incremental file list

03.

- 04. sent 58 bytes received 12 bytes 140.00 bytes/sec
- 05. total size is 0 speedup is 0.00

## 3)验证-n选项

将-n、-v选项合用,可以模拟同步过程,显示需要做哪些操作(但并不真的同步)。 在目录/fdir下新建文件3.txt,测试同步操作:

01.  $[root@svr7 \sim] # touch /f dir/3.txt$ 

<u>Top</u>

- 02. [root@svr7~] #rsync avn /fdir/ /tdir/
- 03. sending incremental file list

```
    04. ./
    05. 3.txt //提示同步时会传输哪些文件
    06.
    07. sent 78 bytes received 18 bytes 192.00 bytes/sec
    08. total size is 0 speedup is 0.00 (DRY RUN)
    09. [root@svr7~]#ls-I/tdir/3.txt //但实际并未真的同步
    10. ls: 无法访问/tdir/3.txt: 没有那个文件或目录
```

# 去掉-n选项才会真正同步:

```
01.
       [root@svr7~] #rsync - av /fdir/ /tdir/
02.
       sending incremental file list
03.
04.
       3.txt
05.
06.
       sent 114 bytes received 34 bytes 296.00 bytes/sec
07.
      total size is 0 speedup is 0.00
      [root@svr7~]#ls-I/tdir/3.txt
08.
09.
      -rw-r--r-. 1root root 0 1月 11 21:46 /tdir/3.txt
```

# 4)验证--delete选项

rsync同步操作默认只是将目录1的数据同步到目录2,但如果目录2存在多余的文件却并不会去除,除非添加—delete选项。

在目录/fdir、/tdir已经完成同步后,删除/tdir/2.txt文件,再次同步:

```
01. [root@svr7 \sim] # rm - rf /fdir/2.txt
02. [root@svr7 \sim] # rsync - a /fdir/ /tdir/
```

### 检查发现目标文件夹/tdir下的2.txt文件还在:

```
01. [root@svr7 ~] # ls /fdir/ /tdir/
02. /fdir/:
03.    1.txt   3.txt
04.
05. /tdir/:
06.    1.txt   2.txt   3.txt
Top
```

# 这种情况下添加--delete选项再次执行同步,两个目录的内容就一致了:

```
01.  [root@svr7 ~] # rsync - a -- delete /fdir/ /tdir/
02.  [root@svr7 ~] # ls /fdir/ /tdir/
03.  /fdir/:
04.  1.txt 3.txt
05.
06.  /tdir/:
07.  1.txt 3.txt
```

# 2 案例2:rsync+SSH同步

# 2.1 问题

本例要求掌握rsync与远程SSH资源的同步操作,使用rsync命令访问远程主机svr7,完成下列任务:

- 1. 查看远程主机的 / 目录下有哪些子目录
- 2. 从远程主机下载 /etc/passwd 文件到当前目录
- 3. 将远程主机的 /boot/ 目录同步为本地的 /fromssh
- 4. 将本机的 /etc 目录同步到远程主机的 /opt/下

# 2.2 方案

列出 SSH 服务端资源

• rsync user@host:远程目录/

rsync+SSH远程同步操作:

- rsync [...] user@host:远程目录 本地目录
- rsync [...] 本地目录 user@host:远程目录

# 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:列出远程主机的SSH资源

查看远程主机svr7的/目录下有哪些子目录:

```
01.
      [root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7:/
                                                     //验证对方的密码
02.
      root@192.168.4.7's password:
03.
      dr- xr- xr- x
                    4096 2016/12/15 10: 39: 34 .
04.
                        7 2016/12/07 09: 21: 50 bin
      Irwxrwxrwx
                                                                              Top
05.
                       7 2016/12/07 09: 21: 50 lib
      Irwxrwxrwx
06.
      Irwxrwxrwx
                        9 2016/12/07 09: 21: 50 lib64
```

```
07. Irwxrwxrwx 8 2016/12/07 09: 21: 50 sbin
08. dr- xr- xr- x 4096 2016/12/07 11: 25: 29 boot
09. drwxr- xr- x 6 2016/12/07 09: 21: 14 data
10. drwxr- xr- x 3200 2016/12/15 10: 46: 15 dev
11. drwxr- xr- x 8192 2016/12/20 17: 01: 02 etc
```

# 步骤二:rsync+SSH同步操作

# 1)从远程主机svr7下载/etc/passwd文件到当前目录

```
01.
       [root@pc207 ~] # rsync root@192.168.4.7: /etc/passwd ./
02.
       root@192.168.4.7's password:
                                                      //验证对方的密码
03.
      [root@pc207 ~] # cat passwd
                                                      //检查同步结果
04.
       root: x: 0: 0: root: /root: /bin/bash
05.
       bin: x: 1: 1: bin: /bin: /sbin/nologin
06.
       daemon: x: 2: 2: daemon: /sbin: /sbin/nologin
07.
       adm: x: 3: 4: adm: /v ar/adm: /sbin/nologin
08.
       lp: x: 4: 7: lp: /v ar/spool/lpd: /sbin/nologin
09.
```

# 2)将远程主机svr7的/boot/目录同步为本地的/fromssh

```
01.
      [root@pc207 ~] # rsy nc - a root@192.168.4.7: /boot/ /fromssh
02.
                                                    //验证对方的密码
      root@192.168.4.7's password:
03.
      [root@pc207 ~] # ls /fromssh/
                                                      //检查同步结果
04.
      config- 3.10.0- 327.el7.x86 64
05.
      extlinux
06.
      grub2
07.
      initramf s- 0- rescue- a19921505cc7e19d20df cd5cea7d8aa2.img
08.
      initramf s- 3.10.0-327.el7.x86_64.img
09.
      initramf s- 3.10.0- 327.el7.x86_64kdump.img
10.
```

# 3)将本机的/etc目录同步到远程主机svr7的/opt/下确认目录大小:

01. [root@pc207 ~] # du - sh /etc 02. 35M /etc **Top** 

## 上行同步到远程主机svr7上:

- 01. [root@pc207 ~] # rsync a /etc root@192.168.4.7:/opt/
- 02. root@192.168.4.7's password:

# 在远程主机上检查同步结果:

- 01.  $[root@svr7 \sim] # du sh /opt/etc$
- 02. 35M /opt/etc

# 3 案例3:使用inotifywait工具

# 3.1 问题

本例要求安装inotify-tools工具,并针对文件夹/opt 启用 inotifywait 监控,完成下列任务:

- 1. 当此目录下出现新建、修改、更改权限、删除文件等事件时能给出提示
- 2. 验证上述监控事件的效果

# 3.2 方案

inotifywait监控操作:

• inotifywait [选项] 目标文件夹

inotifywait常用命令选项:

- -m,持续监控(捕获一个事件后不退出)
- -r, 递归监控、包括子目录及文件
- -q,减少屏幕输出信息
- -e , 指定监视的 modify、move、create、delete、attrib 等事件类别

# 3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:安装inotify-tools软件包

1)解包

01. [root@svr7~] #tar xf inotify-tools-3.13.tar.gz - C /usr/src/

**Top** 

2)配置

- 01. [root@svr7~] # cd /usr/src/inotify-tools-3.13/
- 02. [root@svr7 inotify-tools-3.13] #./configure
- 3)编译
  - 01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
- 4)安装
  - 01. [root@svr7 inotify-tools-3.13] # make
- 5)检查安装结果(inotifywait程序可用)

```
01. [root@svr7~]#inotifywait--help
```

- 02. inotifywait 3.13
- 03. Wait for a particular event on a file or set of files.
- 04. Usage: inotify wait [ options ] file1[ file2 ] [ file3 ] [ ... ]
- 05. Options:
- 06. h -- help Show this help text.
- 07.

# 步骤二:测试inotifywait监控

- 1)开启监控任务,置入后台
  - 01. [root@svr7 ~] # inotify wait mrq e create, modify, move, attrib, delete / opt &
  - 02. [1] 55564
- 2)测试/opt/目录下的新建、修改、改名、更改权限、删除文件等事件的响应消息 观察新建文件时的监控信息:

```
01. [root@svr7~]#touch /opt/a.txt
```

- 02. /opt/ CREATE a.txt
- 03. /opt/ ATTRIB a.txt

<u>Top</u>

# 观察修改文件内容时的监控信息:

- 01. [root@svr7~]#echo Hello > /opt/a.txt
- 02. [root@svr7~]#/opt/MODIFY a.txt
- 03. /opt/ MODIFY a.txt

### 观察将文件改名时的监控信息:

- 01. [root@svr7~] # mv /opt/a.txt /opt/b.txt
- 02. /opt/ MOVED\_FROM a.txt
- 03. /opt/ MOVED\_TO b.txt

### 观察修改文件权限时的监控信息:

- 01. [root@svr7~]#chmod 600 /opt/b.txt
- 02. /opt/ ATTRIB b.txt

### 观察删除文件时的监控信息:

- 01. [root@svr7 ~] # rm rf /opt/b.txt
- 02. /opt/ DELETE b.txt

### 3)停止监控任务

- 01. [root@svr7~]#kill -9 %1
- 02. [1] + 已杀死 inotify wait mr e create, modify, move, attrib, delete /opt

# 4 案例4:配置Web镜像同步

# 4.1 问题

本例要求为两台Web服务器svr7、pc207的网页文档目录配置镜像同步,主要基于inotifywait 监控技术实现实时触发操作,需要完成下列任务:

- 1. 以 svr7 为发起方,原始目录为 /var/www/html/
- 2. 以 pc207 为同步目标,基于SSH免密验证
- 3. 编写 inotify+rsync 同步脚本,验证实时同步效果

# 4.2 方案

inotifywait与rsync的结合,主要思路:

```
01. while inotifywait监控操作
```

02. do

03. 需要执行的rsync同步操作

04. done

# 4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

# 步骤一: 为主机svr7、pc207部署同步目录

双方的目录均为/var/www/html/,如果安装了httpd,此目录会自动出现。

1)确认svr7的目录内容

```
01. [root@svr7~]#yum-y install httpd
```

02. . . . .

03. [root@svr7~]#ls /var/www/html/ //向目录下提供一些测试文件

04. libreoffice

# 2)确认pc207的目录内容

```
01. [root@pc207 ~] # y um - y install httpd
```

02. ....

03. [root@pc207~]#ls /var/www/html //初始目录无数据

04. [root@pc207 ~]#

# 步骤二:为svr7配置到pc207的SSH密钥对验证,实现免密码交互

1)检查当前用户是否已经有可用的SSH密钥对文件

```
01. [root@svr7~]#ls ~/.ssh/id_*
```

02. /root/.ssh/id\_rsa /root/.ssh/id\_rsa.pub

如果找不到id\_rsa、id\_rsa.pub密钥对文件,则需要执行下列操作创建:

**Top** 

```
01.
      [root@svr7 ~] # ssh- key gen
02.
      Generating public/private rsa key pair.
03.
      Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): //按回车,确认存放位置
04.
      Enter passphrase (empty for no passphrase): //按回车,确认不要密码
05.
      Enter same passphrase again:
                                           //再次按回车,确认
06.
      Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
      Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
07.
08.
      The key fingerprint is:
      00: a7: cb: 2d: 9d: b8: 8a: df: f5: ff: 5b: ed: bd: 04: 10: fe root@svr7
09.
10.
      The key's randomart image is:
      +-[ RSA 2048]---+
11.
12.
      | .. . |
         + .. |
13.
14.
     .. 0
15.
     .=0 0
16.
      =+SE
17.
         0 .. |
18.
      | .. ...|
19.
      20.
     ..0. ....0..+
      +----+
21.
```

### 2)将当前用户的SSH公钥部署到远程主机

```
01.
      [root@svr7 ~] # ssh- copy-id root@192.168.4.207
02.
      The authenticity of host '192.168.4.207 (192.168.4.207)' can't be established.
03.
       ECDSA key fingerprint is d3: 16: 2c: 9a: 9d: 91: 28: c8: 74: 9c: af: 2d: 04: 82: c9: 66.
04.
      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?yes
                                                                     //首次连yes确认
05.
       root@192.168.4.207's password:
                                                    //验证对方的密码
06.
07.
      Number of key (s) added: 1
08.
09.
       Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.4.207'"
10.
       and check to make sure that only the key (s) you wanted were added.
```

### 3)验证免密码登录效果

**Top** 

01. [root@svr7 ~] # ssh root@192.168.4.207

- 02. Last login: Fri Jan 13 09: 52: 08 2017 from 192. 168. 4. 110
- 03. [root@pc207~]# //确认已免密码连入远程主机
- 04. [root@pc207~]#exit //退出SSH登录环境
- 05. 登出
- 06. Connection to 192.168.4.207 closed.
- 07. [root@svr7~]# //已反对原客户机

# 步骤三:编写镜像同步脚本并测试效果

# 1)编写脚本文件/root/isync.sh

- 01. [root@svr7~]#vim/root/isync.sh
- 02. #! /bin/bash
- 03. FROM\_DIR="/var/www/html/"
- 04. RSYNC\_CVD="rsync az -- delete \$FROM\_DIR root@192.168.4.207: /v ar/www/html"
- 05. while inotifywait rqq e modify, move, create, delete, attrib \$FROM\_DIR
- 06. do
- 07. \$RSYNC CMD
- 08. done &
- 09.  $[root@svr7 \sim] # chmod +x /root/isync.sh$

### 2)运行脚本

- 01. [root@svr7~]#/root/isync.sh
- O2. [root@svr7~]#pgrep I inotify //确认任务在运行
- 03. 56494 inotify wait

### 3)测试同步效果

在svr7上向/var/www/html/目录下添加一个测试网页(触发同步):

- 01. [root@svr7~]#touch /var/www/html/a.txt
- 02. [root@svr7~]#ls /var/www/html/
- 03. a.txt libreoffice

# 在pc207上检查/var/www/html/目录,内容应该已经与svr7上的同名目录一致:

**Top** 

01. [root@pc207 ~] # ls /var/www/html

02. a.txt libreoffice

# 4)结束测试后,在svr7上停止监控任务

01.  $[root@svr7 \sim] # pkill - 9 inotify$ 

O2. [root@svr7~]#pgrep-linotify //确认已没有监控任务

03. [root@svr7~]#

**Top**