



Point. Annotate. Record.

画面共有を、伝わる画面共有に。

商談・社内MTGの共有画面に、カーソル強調や注釈を重ねて視線を誘導。Chromeに入れて、見ているタブの上でそのまま使えます。

👁️ 目玉機能 記録バック — 録画とスライドを1フォルダで自動保存

— これは何

共有画面の上に描ける、消えてくれる注釈ツール

普段は端に隠れていて、必要なときだけ右端ホバーでスッと出る。終了すれば画面から完全に消えます。「邪魔にならない」が基本思想です。

🔌 電源 OFF (紺)
左下のマーク。押すとON。

🔌 電源 ON (緑+グロー)
起動中。ツールバーが使えます。

— セットアップ

Chromeへの入れかた・差し替え

配布された zip を展開して読み込むだけ。更新版が来たら同じ手順で入れ直します。

1 受け取った **zip** を展開（フォルダができます）。

2 Chromeで `chrome://extensions` を開き、右上の **デベロッパーモード** を ON。

3 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」 → 展開したフォルダを選択。

4 ツールバー右上のバズルアイコンから **Enmish Pointer** をピン留めすると使いやすい。

5 差し替え時は古い方を削除してから読み込み、設定パネル末尾のバージョン番号が新しいか確認。

使いはじめ：共有したいタブを開いて、左下の電源マーク（または `⌘+E`）でON。あとは描くだけ。

— 基本操作

ツールバーとツール

画面の右端にカーソルを近づけると、紺色のツールバーが出ます（Macのドック風）。普段は隠れていて、共有画面の邪魔をしません。




実際の利用画面 — スライドに四角で囲い・矢印・テキスト注釈。右にツールバー、左下に電源マーク、下に色スウォッチ。

■ 描く（ドラッグで描画）



■ 視線を集める



「注目」= スポットライト。「[]」で広さを調整。帯か丸かは設定で。

■ 色・線・テキスト

- 赤 ● グリーン (既定) ● 黒 ● 白
- 色：ツールバー下のスウォッチでワンタップ切替（4色）。明暗どちらの背景でも線が見える二重リング。
- 線の太さ：細 / 中 / 太の3段階（設定）。
- テキスト：サイズ・太さ・色を設定可。文字の下に自動で下地チップを敷いて読みやすく。


■ 画面の操作ボタン

🏠 戻る 1つ取消 🗑️ 全消去 戻るで復元可 💾 保存 注釈つきPNG 📄 コピー 画像をクリップボードへ 📺 録画 記録バック

⚙️ 設定 < 最小化

■ こまかい設定 (⚙️ 設定)

ツールバーの「設定」から開きます。下記がすべての項目（緑=初期値）。一部はそのツール選択中だけ出ます。



描画・ラベル



カーソル・矢印




注目（スポットライト）・ズーム




録画（記録バック）



配置・表示



保存・カスラム



— 目玉機能

記録バック — 録画とスライドを1フォルダに

ウェブナーや商談を録画すると、動画・スライド画像・メモが1つのZIPに自動でまとまります。あとで振り返る素材がそのまま手に入る。

STEP 1 録画ボタンを押す
共有先を選ぶピンカーで、見ているタブ（スライド/ドキュメント）も選べます。

STEP 2 話す・進める
設定した間隔で、スライドが自動的に静止画として保存され続けます。

STEP 3 もう一度押して停止
動画+スライド+メモを ZIP にまとめて自動ダウンロード。

📁 記録_20260628_1530.zip
├─ memo.txt # 日時・枚数・音声
├─ video.webm # 音声つき動画
└─ slides/
├─ 001_00m15s.png
├─ 002_00m45s.png
└─ ... # 経過時間つき連番

🔌 設定 → 録画でマイクも録る 🔌 設定 → 録画中の自動スキャン

✓ 自動スキャン
間隔を OFF / 15秒 / 30秒 / 1分 から選択。1時間なら30秒で約120枚。

🔌 マイクも録る
ONで自分の声も画面音声とミックス（登壇録画向け/既定OFF）。

📁 1フォルダで整理
動画とスライドが時刻で対応。あとで突き合わせやすい。

文字起こしについて：いまは音声つき動画を同梱するところまで。video.webm を Notta / tldv / Google Meetの字幕 等に渡すと文字起こしできます。

— プレゼンで使う

スライドショー・全画面でも

Google スライドの発表（全画面）中でもツールバーは右端ホバーで出せます。描画やボタン操作はスライドに伝わらないので、勝手にページ送りされません。

⌘+ Tab 起動中だけ。注釈オーバーレイをまるごと隠す/戻す。

録画ピッカ 「いま開いているタブ」も選べます（Macで音も録るなら“Chromeタブ”を選択）。

— ショートカット

覚えなくてもいい、でも便利

キー 動作

⌘+E ポインターの ON / OFF

Esc 描画の取り消し・オプションを閉じる

Esc + Tab オーバーレイを隠す/戻す（起動中）

⌘ / Delete 1つ戻す（⌘+E で全消去）

[] 注目（スポットライト）の広さ

+ - ズームの倍率

※ Windows は `⌘` を `Ctrl` に読み替えてください。

— 困ったとき

トラブルシューティング

ツールバーが出てこない +

古いバージョンが読み込まれる +

録画ピッカにスライドのタブが出ない +

録画に自分の声が入らない +

白い画面で白アイコンが見えない +

拡張を消したのに画面に残る +

Enmish Pointer — 開発元 Enmish, Inc.

最新版・ダウンロードは配布元のリンクから（差し替え時は `chrome://extensions` で番号を確認）。