



Enmish Pointer

画面共有に注釈を重ねる Chrome 拡張

商談や社内MTGの画面共有中に、見ているタブの上へ直接、カーソル強調・線・図形・文字などの注釈を描けます。録画もできます。

記録バック：録画すると動画・スライド画像・メモを1つの ZIP にまとめて保存

概要

Enmish Pointer とは

画面共有中に注釈を重ねる Chrome 拡張です。ツールバーは普段は隠れていて、画面の右端にカーソルを近づけると表示されます。終了すると画面から消えます。

電源 OFF (紺)
左下のマーク。押すと ON。

電源 ON (緑+グロー)
起動中。ツールバーが使えます。

セットアップ

Chromeへの入れかた・差し替え

配布された zip を展開して読み込むだけ。更新版が来たら同じ手順で入れ直します。

- 1 受け取った zip を展開（フォルダができます）。
- 2 Chromeで chrome://extensions を開き、右上のデベロッパーモードを ON。
- 3 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」→ 展開したフォルダを選択。
- 4 ツールバー右上のバズルアイコンから Enmish Pointer をピン留めすると使いやすい。
- 5 差し替え時は古い方を削除してから読み込み、設定パネル末尾のバージョン番号が新しいか確認。

使いはじめ：共有したいタブを開いて、左下の電源マーク（または **⌘+E**）で ON。あとは描くだけ。

基本操作

ツールバーとツール

画面の右端にカーソルを近づけると、ツールバーが表示されます。普段は隠れていきます。



実際の利用画面 — スライドに四角で囲い・矢印・テキスト注釈。右にツールバー、左下に電源マーク、下に色スウォッチ。

描く（ドラッグで描画）

四角
範囲を四角で囲う。既定のツール。

丸
範囲を楕円で囲う。

矢印
指し示す。矢じりの向きは設定で。

横線
アンダーライン・区切り

ペン
フリーハンドで書き込み。

蛍光
半透明でマーキング。

文字
クリックして入力。再クリックで再編集。

視線を集める

カーソル強調
マウス位置にリング、クリックで波紋。

注目
周囲を暗く、一部だけ明るく。帯/丸。

ズーム
マウス位置を拡大。倍率×1.5～×3。



「注目」= スポットライト。[] で広さを調整。帯か丸かは設定で。

色・線・テキスト

- 色：赤 グリーン（既定） 黒 白
- 色：ツールバー下のスウォッチでワンタップ切替（4色）。明暗どちらの背景でも線が見える二重リング。
- 線の太さ：細 / 中 / 太の3段階（設定）。
- テキスト：サイズ・太さ・色を設定可。文字の下に自動で下地チップを敷いて読みやすく。

画面の操作ボタン

戻る 1つ取消

全消去 戻るで復元可

保存 注釈つき PNG

コピー 画像をクリップボードへ

録画 記録バック

設定

最小化

こまかい設定（⊙ 設定）

ツールバーの「設定」から開きます。下記がすべての項目（緑=初期値）。一部はそのツール選択中だけ出ます。



設定パネル（ツールバーの「設定」から）。スクロールで全項目。

描画・ラベル

線の太さ
細 中 太

ラベル表示
ON OFF
OFFでアイコンだけのコンパクト表示。

クリック波紋
ON OFF
クリック位置に広がる輪。

自動で消える（レーザ）
ON OFF
書いた線が数秒でスッと消える。

カーソル・矢印

カーソルの形
カーソル時
リング 矢印 ドット 両方 ハロー

カーソルの大きさ
カーソル時
小 中 大

注目（スポットライト）・ズーム

注目の濃さ
薄 標準 濃
周囲の暗さ。

注目の形
帯 丸

帯の高さ
注目・帯
25% 33% 50%
[] キーでも調整。

ズーム倍率
×1.5 ×2 ×3
- = キーでも調整。

録画（記録バック）

録画でマイクも録る
ON OFF
自分の声を画面音声とミックス。

録画中の自動スキャン
OFF 15秒 30秒 1分
停止時に動画+スライドをZIPで保存。

配置・表示

自動表示（右端ホバー）
ON OFF
普段は隠して端ホバーで出す。

ツールバー位置
左 右

保存・カスタム

プロフィール
設定1 設定2 設定3
よく使う設定の組み合わせを保存して、ワンタップで切替。

ツールバーのカスタム
並び替え ↑ ↓ 表示 / 非表示
使うツールだけに絞って、順番も自由に。

録画

記録バック（録画）

録画すると、動画・スライド画像・メモが1つの ZIP にまとめて保存されます。録画中は、設定した間隔で画面が自動でキャプチャされます。

STEP 1
録画ボタンを押す
共有先を選ぶピンカーで、見ているタブ（スライド/ドキュメント）も選べます。

STEP 2
話す・進める
設定した間隔で、スライドが自動的に静止画として保存され続けます。

STEP 3
もう一度押して停止
動画+スライド+メモを ZIP にまとめて自動ダウンロード。

記録_20260628_1530.zip
├─ memo.txt # 日時・枚数・音声
├─ video.webm # 音声つき動画
└─ slides/
├─ 001_00m15s.png
├─ 002_00m45s.png
└─ ... # 経過時間つき連番

✓ 自動スキャン
間隔を OFF / 15秒 / 30秒 / 1分 から選択。1時間なら30秒で約120枚。
📥 マイクも録る
動画+スライド+メモを画面音声とミックス（登録録画向け/既定 OFF）。
📁 1フォルダで整理
動画とスライドが時刻で対応。あとで突き合わせやすい。

設定 → 録画でマイクも録る

設定 → 録画中の自動スキャン

文字起こしについて：いまは音声つき動画を同梱するところまで。video.webm を Notta / tl:dv / Google Meetの字幕 等に渡すと文字起こしできます。

プレゼンで使う

スライドショー・全画面でも

Google スライドの発表（全画面）中でもツールバーは右端ホバーで出せます。描画やボタン操作はスライドに伝わらないので、勝手にページ送りされません。

Esc + **Tab** 起動中だけ。注釈オーバーレイをまるごと隠す/戻す。

録画ピッカ 「いま開いているタブ」も選べます（Macで音も録るなら“Chromeタブ”を選択）。

ショートカット

キー一覧

キー	動作
⌘+E	ポインターの ON / OFF
Esc	描画の取り消し・オプションを閉じる
Esc + Tab	オーバーレイを隠す/戻す（起動中）
⌘ / Delete	1つ戻す（ ⌘+E で全消去）
[]	注目（スポットライト）の広さ
- =	ズームの倍率

※ Windows は **⌘** を **Ctrl** に読み替えてください。

困ったとき

トラブルシュート

ツールバーが出てこない

古いバージョンが読み込まれる

録画ピッカーにスライドのタブが出ない

録画に自分の声が入らない

白い画面で白アイコンが見えない

拡張を消したのに画面に残る

Enmish Pointer — 開発元 Enmish, Inc.

最新版・ダウンロードは配布元のリンクから（差し替え時は chrome://extensions で番号を確認）。