

Ptium

관리자 가이드

설치·설정·운영·장애 대응·보안

버전	v1.69.32
작성일	2026-09-16
문서	관리자 가이드

Ptium 관리자 가이드

이 문서는 Ptium 을 띄워 놓고 지키는 사람을 위한 안내입니다. 화면을 쓰는 법은 [사용자 가이드](#)에 있고, 여기서는 되풀이하지 않습니다. 설계 배경과 보안 결정의 이유는 [architecture.md](#)·[security.md](#)에, 폐쇄망 반입 절차의 원문은 [offline-deployment.md](#)에 있습니다.

실린 화면은 모두 Ptium v1.69.32 릴리즈 이미지를 실제로 띄워 찍은 것입니다. 데이터는 예시(`hong@example.com`)입니다.

1. 구성 요소

Ptium 은 정적 바이너리 하나가 든 컨테이너 하나입니다. 워크스페이스(React 번들)·REST API·MCP 엔드포인트를 같은 포트에서 제공하고, 리버스 프록시나 별도 웹 컨테이너는 없습니다.

구성 요소	무엇	누가 제공
ptium 컨테이너	워크스페이스 / , API /api/v1 , MCP /mcp , 상태 /healthz · /readyz — 모두 8080	릴리즈 이미지 <code>ptium:<version></code>
PostgreSQL 14+	템플릿·덱·설정·자격 증명·오류 기록 전부. 기동 시 마이그레이션 자동 적용	배포 환경(번들에 없음)
이미지 볼륨 (선택)	<code>ASSET_STORAGE=filesystem</code> 일 때만 올린 그림 파일을 둬	배포 환경
OIDC 제공자 (선택)	Keycloak 등 표준 OIDC. 없으면 로컬 비밀번호 관리자로 운영 가능	배포 환경
AI 모델 (선택)	OpenAI 호환 Chat Completions API. 없으면 내장 작성기	배포 환경

컨테이너는 상태를 갖지 않습니다. 데이터베이스(와 볼륨을 쓰면 볼륨)만 남기면 컨테이너는 언제든 버리고 다시 띄울 수 있습니다. 복제본을 여러 개 띄워도 됩니다 — 생성 작업은 `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED` 로 나눠 가져 같은 덱을 두 번 만들지 않습니다.

2. 설치

2.1 릴리즈 자산

인터넷이 되는 곳에서 v1.69.32 자산을 받아 반입합니다.

파일	용도
<code>ptium-1.69.32.tar.gz</code>	Docker 이미지 아카이브 (<code>ptium:1.69.32</code> + <code>ptium-1.69.32:latest</code> , Linux/AMD64)
<code>ptium-1.69.32.tar.gz.sha256</code>	체크섬
<code>docker-compose.ptium-1.69.32.yml</code>	폐쇄망 compose 파일
<code>ptium-1.69.32.env.example</code>	환경 변수 예시
<code>ptium-1.69.32.kubernetes.yaml</code>	Kubernetes 매니페스트
<code>load-ptium-1.69.32.sh</code> / <code>.ps1</code>	체크섬 확인 후 <code>docker load</code> 하는 도우미

2.2 이미지 반입

```
./load-ptium-1.69.32.sh ptium-1.69.32.tar.gz
```

도우미가 없으면 같은 일을 직접 합니다.

```
sha256sum -c ptium-1.69.32.tar.gz.sha256
gzip -dc ptium-1.69.32.tar.gz | docker load
docker image inspect ptium-1.69.32:latest ptium:1.69.32 >/dev/null
```

2.3 데이터베이스

이미 운영 중인 PostgreSQL 에 역할과 데이터베이스를 만듭니다. Ptium 은 자기 테이블을 만들 권한이 있으면 되고, 그 외 확장은 필요 없습니다.

```
CREATE ROLE ptium LOGIN PASSWORD 'change-me-to-a-long-random-password';
CREATE DATABASE ptium OWNER ptium;
```

평가용으로 PostgreSQL 까지 컨테이너로 띄우려면(운영에서는 권장하지 않습니다):

```
docker network create ptium
docker run -d --name ptium-db --network ptium \
  -e POSTGRES_DB=ptium -e POSTGRES_USER=ptium -e POSTGRES_PASSWORD='change-me' \
  -v ptium-postgres:/var/lib/postgresql/data postgres:16-alpine
```

2.4 환경 변수와 첫 관리자

ptium-1.69.32.env.example 을 .env 로 복사하고 최소 다음을 채웁니다. 첫 관리자는 환경 변수로 지정합니다 — OIDC 를 붙이기 전에도 로그인해 설정할 수 있어야 하기 때문입니다.

```
PTIUM_VERSION=1.69.32
DATABASE_URL=postgres://ptium:change-me@ptium-db:5432/ptium?sslmode=require
PUBLIC_BASE_URL=https://slides.example.com
KEY_ENCRYPTION_SECRET=<openssl rand -base64 32 결과>

BOOTSTRAP_ADMIN=admin@example.com
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=<12자 이상, 여기서만 쓰는 값>
BOOTSTRAP_ADMIN_NAME=서비스 관리자
```

비밀번호는 계정을 처음 만들 때 한 번만 읽습니다. 제품 안에서 바꾼 비밀번호는 재시작해도 유지되고, 환경 변수는 다시 읽지 않습니다.


2.5 Compose 로 기동

```
docker compose --env-file .env -f docker-compose.ptium-1.69.32.yml up -d
docker compose --env-file .env -f docker-compose.ptium-1.69.32.yml ps
curl --fail http://localhost:8080/readyz
```

기동 로그에 다음 두 줄이 보이면 준비된 것입니다.

```
{"level":"INFO","msg":"database migrations ready","versions":64}
{"level":"INFO","msg":"Ptium server listening","address":":8080","version":"1.69.32","oidc_enabled":false,"dev_auth_enabled":false}
```

브라우저로 PUBLIC_BASE_URL 을 열면 로그인 화면이 나오고, BOOTSTRAP_ADMIN 계정으로 들어갑니다. 로그인 직후 비밀번호를 바꾸고(개인화 화면의 비밀번호 변경), OIDC 를 붙인 뒤에는 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 를 환경에서 지웁니다.



로그인 — 배포가 허용한 인증 방식이 오른쪽에 보인다

2.6 Kubernetes 로 기동

```
kubectl create secret generic ptium \
  --from-literal=DATABASE_URL='postgres://ptium:change-me@postgres:5432/ptium?sslmode=require' \
  --from-literal=KEY_ENCRYPTION_SECRET="$(openssl rand -base64 32)" \
  --from-literal=BOOTSTRAP_ADMIN='admin@example.com' \
  --from-literal=BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='<12자 이상>'
kubectl apply -f ptium-1.69.32.kubernetes.yaml
```

매니페스트는 복제본 2개를 비루트 사용자(uid 65532)·읽기 전용 루트 파일시스템으로 띄우고, /readyz · /healthz 프로브를 겁니다. 인그레스가 앞에 있으면 요청 본문 한도를 generation.max_template_mb (기본 32 MiB) 이상으로 올립니다 — 번들 매니페스트는 nginx 용으로 proxy-body-size: 64m 을 넣어 둡니다.

2.7 포트 · 볼륨 · 자원

항목	값
포트	컨테이너 8080 하나. 워크스페이스·API·MCP·상태 점검 모두
볼륨	기본(ASSET_STORAGE=database)은 없음. filesystem 이면 ASSET_DIR (기본 /var/lib/ptium/assets), uid/gid 65532 가 쓸 수 있어야 함
메모리	요청 192Mi · 제한 1Gi (매니페스트 기준). 40장 텍 네 개를 사진과 함께 동시에 PDF 로 찍을 때 639MiB 까지
CPU	요청 100m
데이터베이스	PostgreSQL 14+ 한 개, 테이블 생성 권한

3. 설정

3.1 환경 변수 (기동 시)

server/internal/config/config.go 와 server/internal/auth/config.go 가 읽는 것 전부입니다. 기동 후에 바뀌지 않으며, 그 밖의 운영 설정은 데이터베이스 에 있고 관리자 콘솔에서 바꿉니다(3.2).

이름	기본값	필수	설명
DATABASE_URL	—	예	PostgreSQL DSN. 없으면 DATABASE_URL (or PTIUM_DATABASE_DSN) is required 로 멈춤
HTTP_ADDR	:8080		수신 주소
PUBLIC_BASE_URL	(없음)		사용자가 여는 주소. OIDC 리다이렉트와 공유 링크에 쓰임
WEB_DIR	이미지에서 /app/web		워크스페이스 번들 위치. 비우면 API 만 제공
CORS_ALLOWED_ORIGINS	http://localhost:3000,http://localhost:5173		허용할 브라우저 출처(선택 구분)
LOG_LEVEL	info		로그 수준
SHUTDOWN_TIMEOUT	15s		종료 시 진행 중 요청을 기다리는 시간
WORKER_POLL_INTERVAL	2s		생성 워커가 큐를 보는 간격
SESSION_LIFETIME	12h		브라우저 세션 수명. 절반이 지나면 다음 요청에서 갱신
KEY_ENCRYPTION_SECRET	(없음)	운영에서 예	민감 설정(AI 키·OIDC 시크릿)의 암호화 키. 없으면 DATABASE_URL 에서 유도하며 경고 로그를 남김
ASSET_STORAGE	database		올린 이미지 위치. database 또는 filesystem (volume · pvc · file · disk 도 같은 뜻)
ASSET_DIR	/var/lib/ptium/assets	filesystem 일 때	이미지 디렉터리. 없거나 쓸 수 없으면 기동을 거부
BOOTSTRAP_ADMIN	(없음)		비밀번호로 로그인하는 로컬 관리자 이메일
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	(없음)	BOOTSTRAP_ADMIN 과 함께	12자 이상. 계정 생성 시 한 번만 읽음
BOOTSTRAP_ADMIN_NAME	Ptium Administrator		그 계정의 표시 이름
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_RESET	false		true 로 한 번 기동하면 비밀번호를 덮어씀 (분실 복구). 끝나면 자을 것
BOOTSTRAP_ADMIN_EMAILS	(없음)		OIDC 로 처음 로그인할 때 관리자로 올릴 이메일(선택 구분)
BOOTSTRAP_ADMIN_SUBJECTS	(없음)		같은 일을 OIDC subject 로
OIDC_ISSUER_URL	(없음)		발급자 URL. 설정하면 OIDC 로그인 활성화. KEYCLOAK_URL + KEYCLOAK_REALM 으로 대신 지정 가능
OIDC_CLIENT_ID	(없음)	OIDC_ISSUER_URL 이 있으면 예	SPA 클라이언트 ID
OIDC_CLIENT_SECRET	(없음)		기밀 클라이언트일 때만. 설정하면 코드 교환을 서버가 대신 함
OIDC_AUDIENCE	(없음)		토큰의 audience 검사(선택 구분). OIDC_AUDIENCES 도 같음
OIDC_ALLOWED_ALGORITHMS	RS256		허용 서명 알고리즘
OIDC_ALLOW_HTTP	false		발급자 URL 에 http:// 허용(평가용)
OIDC_HTTP_TIMEOUT	10s		디스커버리·JWKS 요청 제한 시간
OIDC_JWKS_CACHE_TTL	15m		JWKS 캐시

이름	기본값	필수	설명
OIDC_CLOCK_SKEW	30s		토큰 시각 허용 오차
OIDC_MAX_TOKEN_BYTES	32768		받아들일 토큰 최대 크기
AUTH_ADMIN_ROLES	ptium-admin,admin		관리자로 볼 OIDC 역할. OIDC_ADMIN_ROLES 도 같음
DEV_AUTH_ENABLED	false		개발 인증(헤더 하나로 로그인). 운영에서는 끄
DEV_AUTH_SECRET	(없음)	개발 인증이 켜지면 예	32자 이상. DEV_AUTH_TOKEN 도 같음
DEV_AUTH_HEADER	X-Ptium-Dev-Secret		그 값을 담은 헤더 이름
DEV_AUTH_EMAIL · DEV_AUTH_NAME · DEV_AUTH_SUBJECT	(없음)		개발 계정의 정체
DEV_AUTH_ROLES · DEV_AUTH_SCOPES	(없음)		개발 계정의 역할과 API 범위
DEV_AUTH_ALLOW_REMOTE	false		루프백 밖에서 온 개발 인증 요청 허용

PTIUM_* 로 시작하는 옛 이름(PTIUM_DATABASE_DSN , PTIUM_OIDC_ISSUER_URL 등)도 같은 자리에 읽히지만 새 배포에서는 위 이름을 쓰세요.
APP_ENV · POSTGRES_* 는 compose 파일이 쓰는 값이고 서버는 읽지 않습니다.

3.2 서비스 설정 (관리자 콘솔)

관리 → 서비스 설정 (/admin/settings)의 여섯 영역이 데이터베이스에 저장되는 운영 설정입니다. 저장은 PUT /api/v1/admin/settings/{key} 또는 영역 단위 PATCH /api/v1/admin/settings 로 이뤄지며, 누가 무엇을 바꿨는지는 감사 기록과 설정 화면의 변경 이력에 남고 되돌릴 수 있습니다 (POST /api/v1/admin/settings/changes/{id}/revert).

서비스 설정 — 브랜딩 영역. 왼쪽에서 영역을 고르고 오른쪽에서 저장한다

영역	키	기본값	뜻
브랜딩	branding.product_name	Ptium	로그인 후 화면과 브라우저 제목
	branding.logo_url	(없음)	로고 URL. 비우면 기본 마크
	branding.brand_color	#7C3AED	워크스페이스 대표 색. 사용자가 색을 고르지 않은 새 섹에도 적용
AI 모델	ai.provider	fallback	fallback (내장 작성기) 또는 openai-compatible
	ai.base_url	https://api.openai.com/v1	Chat Completions 호환 주소. vLLM·Ollama·llama.cpp도 됨
	ai.model	gpt-4.1-mini	모델 이름
	ai.api_key	(없음)	제공자 키. AES-GCM 으로 암호화 저장, 다시 표시되지 않음. 인증 없는 자체 호스팅이면 비움
	ai.reasoning	auto	사고(thinking) 요청 방식: auto · off · on
	ai.max_output_tokens	8000	한 번에 요청할 최대 출력 토큰
	ai.timeout_seconds	300	한 번의 완성을 기다리는 시간
OIDC · SSO	auth.oidc.issuer_url · auth.oidc.client_id · auth.oidc.client_secret	(없음)	환경 변수가 있으면 재시작 전까지 환경 변수가 우선
	auth.oidc.admin_roles	["ptium-admin", "admin"]	관리자로 볼 역할
	auth.oidc.auto_login	false	제공자에 이미 로그인한 사람을 로그인 화면 없이 들여보내기 (silent SSO). 저장 즉시 적용, 재시작 불필요
생성 정책	generation.default_slide_count	10	기본 장수
	generation.max_slides	50	최대 장수
	generation.default_theme	slate-classic	기본 디자인
	generation.default_lang · default_tone · default_audience	ko · professional · general	기본 언어·톤·청중
	generation.outline_pass	true	문안 전에 개요를 먼저 짜기
	generation.repair_passes	3	넘친 슬라이드를 모델에 되돌려 고치는 횟수. 0 이면 끄
	generation.max_template_mb	32	업로드 한도 (MiB). 최대 64
	generation.allow_user_uploads	true	사용자가 자기 PowerPoint 템플릿을 올릴 수 있는지
보안 · 키	security.api_key_grace	24h	API 키 회전 시 이전 키가 함께 유효한 기간
	security.cors_origins	[]	추가로 허용할 브라우저 출처. 바꾸면 재시작 필요
방문 추적	analytics.enabled	false	추적 스니펫을 페이지에 붙일지. 저장 즉시 적용, 재시작 불필요
	analytics.provider	none	momento (사내 수집기) · ga4 · gtm · matomo · custom (붙여 넣기)
	analytics.momento_url · analytics.momento_site_id	(없음)	Momento 수집기 주소와 사이트 ID
	analytics.momento_proxy	true	수집기를 이 서비스의 /momento/* 로 넘겨 정책에 외부 출처가 등장하지 않게
	analytics.measurement_id	(없음)	GA4 의 G-… 또는 GTM 의 GTM-…

영역	키	기본값	뜻
	analytics.matomo_url · analytics.matomo_site_id	(없음)	Matomo 주소와 사이트 ID
	analytics.custom_snippet	(없음)	붙여 넣은 스니펫. 8KB 까지
	analytics.allowed_hosts	(없음)	스니펫에서 자동으로 못 읽은 출처를 더하는 자리. 쉼표·줄바꿈 구분
	analytics.include_admin	false	관리 화면(/admin)도 추적할지
	analytics.placement	head	스니펫 자리: head 또는 body
문서 넘기기	handoff.peers	[]	문서를 주고받을 사내 서비스. 이름=오리진 한 줄씩. 비어 있으면 보내기 단추가 없고 어디서도 받지 않음. 저장 즉시 적용
메일 알림	mail.enabled	false	꺼짐이 기본. 켜서 저장하려면 mail.smtp_host 가 있어야 함. 저장 즉시 적용
	mail.smtp_host	(없음)	사내 릴레이 주소. 포트 없이
	mail.smtp_port	25	사내 릴레이는 대개 25. 465 면 tls 로 봄
	mail.security	auto	auto · none · starttls · tls . auto 는 릴레이가 STARTTLS 를 알리면 쓰고 아니면 평문
	mail.skip_tls_verify	false	사내 인증서가 사설일 때만
	mail.username · mail.password	(없음)	인증 없는 릴레이가 흔하므로 선택. 비밀번호는 암호화 저장되고 되읽히지 않음(화면에는 "설정됨")
	mail.from_address · mail.from_name	(없음) · Ptium	보내는 사람. 주소를 비우면 ptium@<릴레이 호스트>
	mail.base_url	(없음)	메일 속 링크가 가리킬 이 서비스의 주소. 비우면 PUBLIC_BASE_URL
	mail.timeout_seconds	10	SMTP 한 단계의 제한 시간(1~120)
	mail.notify_generation_completed	true	텍이 완성되면 요청한 사람에게
	mail.notify_generation_failed	true	생성·재작성이 실패로 멈추면 요청한 사람에게
	mail.notify_comment	true	공유 링크로 리뷰어가 의견을 남기면 텍 작성자에게

AI 모델 연결. ai.provider 를 openai-compatible 로 바꾸고 주소·모델을 넣은 뒤 **지금 확인**을 누르면 저장된 설정 그대로 제공자에게 한 번 물어 응답 여부와 걸린 시간을 보여 줍니다 — 아무것도 바꾸지 않습니다. 화면 위 **현재 적용된 생성 엔진**이 지금 텍을 실제로 쓰는 작성기입니다.

Ptium

워크스페이스

홈

프레젠테이션

템플릿

내 이미지

새로 만들기

내 설정

사용 가이드

개인화

API 키

관리

관리자 개요

서비스 설정

사용자

오류 · 인시던트

생성 큐

선택 호스팅

API · DB 준비됨

Q 프레젠테이션 검색

Ctrl K

+ 새 프레젠테이션

홍길동 관리자

ADMIN SETTINGS

서비스 설정

현재 색션 저장

설정 영역

모두 저장됨

브랜딩

서비스 이름과 시각 정체성

AI 모델

생성 엔진과 모델 연결

OIDC · SSO

Keycloak과 관리자 역할

생성 정책

올라이드 기본값과 제한

보안 · 키

API 키 회전과 CORS

AI 모델

생성 엔진과 모델 연결

제공자 응답 확인

저장된 설정 그대로 한 번 물어봅니다. 아무것도 바뀌지 않습니다.

지금 확인

현재 적용된 생성 엔진

외부 연결 없이 내장 초안 생성기를 사용합니다.

프리

모델 연결

OpenAI 또는 OpenAI 호환 Chat Completions API를 연결합니다.

프로바이더

내장 오프라인 생성기

모델

gpt-4.1-mini

API Base URL

https://api.openai.com/v1

API 키

변경하지 않으려면 비워두세요

인증을 요구하지 않는 자체 호스팅 모델이라면 비워 두세요. AES-GCM으로 암호화되며 저장된 값은 다시 노출되지 않습니다.

저장된 설정입니다.

저장

서비스 설정 — AI 모델, 제공자·모델·주소·키와 응답 확인

OIDC · SSO. Keycloak 이라면 realm 발급자(<https://sso.internal/realms/company>)와 SPA 클라이언트 ID 를 넣습니다. Keycloak 쪽에는 Ptium 의 정확한 origin 과 리다이렉트 URI (`PUBLIC_BASE_URL + /auth/callback`)를 허용해야 합니다. 기밀 클라이언트면 시크릿을 넣고, 공개 클라이언트(PKCE)면 비워 둡니다.

Ptium

워크스페이스

홈

프레젠테이션

템플릿

내 이미지

새로 만들기

내 설정

사용 가이드

개인화

API 키

관리

관리자 개요

서비스 설정

사용자

오류 · 인시던트

생성 큐

선택 호스팅

API · DB 준비됨

Q 프레젠테이션 검색

Ctrl K

+ 새 프레젠테이션

홍길동 관리자

ADMIN SETTINGS

서비스 설정

현재 색션 저장

설정 영역

모두 저장됨

브랜딩

서비스 이름과 시각 정체성

AI 모델

생성 엔진과 모델 연결

OIDC · SSO

Keycloak과 관리자 역할

생성 정책

올라이드 기본값과 제한

보안 · 키

API 키 회전과 CORS

OIDC · SSO

Keycloak과 관리자 역할

표준 OIDC Discovery · PKCE

공개 SPA 클라이언트는 Client Secret 없이 연결합니다. Keycloak에서 이 클라이언트를 Confidential로 두었다면 아래에 Secret를 저장하세요 — 인가 코드 교환을 브라운케 대신 서버가 수행합니다. 같은 항목의 환경변수(OIDC_CLIENT_SECRET 등)가 있으면 환경변수가 계속 우선하며, 그 외 저장된 서비스 재시작 후 적용됩니다.

Keycloak · OIDC 연결

Issuer URL을 비우면 OIDC가 비활성화됩니다.

Issuer URL

https://.../realms/...

예: https://keycloak.example.com/realms/ptium

Client ID

ptium-web

Client Secret

변경하지 않으려면 비워두세요

Confidential 클라이언트에만 필요합니다. AES-GCM으로 암호화되며 저장된 값은 다시 노출되지 않습니다. 지우려면 공백 한 칸을 저장하세요.

관리자 역할

ptium-admin, admin

저장된 설정입니다.

저장


서비스 설정 — OIDC · SSO

자동 로그인(silent SSO). 같은 화면의 **자동 로그인**(`auth.oidc.auto_login`, **기본 사용 안 함**)을 켜면, Keycloak 에 이미 로그인한 사람이 Ptium 을 열었을 때 로그인 화면을 거치지 않고 바로 본 화면으로 들어갑니다. 저장하면 다음 페이지 로드부터 적용되고 재시작은 필요 없습니다. 동작은 이렇습니다.

- 세션이 없는 브라우저가 페이지를 열면, 로그인 화면을 보이기 전에 제공자에게 OIDC 의 `prompt=none` 으로 **한 번** 묻습니다(최상위 이동, 숨은 iframe 이 아닌므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작합니다). 제공자에 세션이 있으면 코드가 바로 돌아와 평소 로그인 흐름으로 이어지고, 깊은 링크로 들어온 사람은 그 자리로 돌아갑니다.
- 제공자에 세션이 없으면 `error=login_required` 로 돌아옵니다. 이것은 오류가 아니라 평범한 대답이며, 브라우저는 `/login?sso=none` 으로 가 평소 로그인 화면을 보입니다. 감사 로그나 오류 센터에는 아무것도 남지 않습니다.
- 같은 탭에서는 다시 묻지 않습니다(새로고침을 반복해도 리다이렉트가 되풀이되지 않음). 새 탭은 다시 한 번 묻습니다. **로그아웃**을 누른 뒤에는 다시 로그인할 때까지 묻지 않으므로, 로그아웃이 제공자 세션에 의해 되돌려지는 것처럼 보이지 않습니다.
- 사생활 보호 모드처럼 브라우저 저장소를 읽을 수 없는 경우에는 "이미 물었다" 로 보고 로그인 화면을 보입니다.
- 설정이 꺼져 있으면 서버가 `/api/v1/auth/config` 에 `autoLogin: false` 를 내려 보내고 브라우저는 `prompt=none` 을 붙이지 않습니다. 주소에 무엇을 붙이든 이 흐름을 켤 수 없습니다.
- 공유 링크(`/view/...`), 로그인·콜백 경로, API·MCP·상태 점검 경로에서는 시도하지 않습니다.

Keycloak 쪽에 별도 설정은 없습니다 — 리다이렉트 URI 가 이미 허용되어 있으면 됩니다. 켜기 전에 로그인하지 않은 브라우저로 한 번 열어 화면이 깜빡이지 않는지(로그인 화면이 한 번에 뜨는지), 로그아웃 뒤 다시 열어도 자동으로 로그인되지 않는지 확인하세요.

서비스 설정 — 생성 정책



서비스 설정 — 보안 · 키

3.3 방문 추적 (analytics)

관리 → 서비스 설정 → 방문 추적에서 방문 추적 스크립트를 붙입니다. 기본값은 꺼짐이라 새로 설치한 곳에서는 아무 페이지에도 스니펫이 없고 페이지 정책도 그대로입니다. 켜고 저장하면 다음 페이지 로드부터 붙으며 재시작은 필요 없습니다.

어려운 쪽은 `<script>` 가 아니라 CSP 입니다. Ptium 의 페이지는 `script-src 'self'` 로 잠겨 있어서 스니펫을 그냥 붙이면 브라우저가 조용히 막고, 화면이 왜 비어 있는지 알 길이 없습니다. Ptium 은 정책을 `'unsafe-inline'` 으로 풀지 않습니다 — 한 번 풀면 그 앱의 모든 인라인 스크립트가 함께 허용되고, 추적을 끈 뒤에도 정책은 느슨한 채로 남기 때문입니다. 대신 다음을 합니다.

- 페이지를 줄 때마다 새 nonce 를 만들어 스니펫의 모든 `<script>` 태그에 붙이고, 같은 값을 `script-src 'nonce-...'` 로 정책에 넣습니다. 자산 파일 (`/assets/*`)과 API·MCP·상태 점검 경로에는 스니펫이 붙지 않고, 이쪽 정책은 오히려 `default-src 'none'` 으로 더 좁습니다.
- 스니펫과 도구 설정에서 `http(s)` 출처를 읽어 `script-src · connect-src · img-src` 에 더합니다. 화면의 정책에 더해질 출처가 저장 전에 그 목록을 보여 줍니다.
- 추적이 켜져 있는 동안만 정책에 `report-uri /api/v1/analytics/csp-report` 를 넣어, 브라우저가 막은 요청을 신고하게 합니다. 신고는 메모리에 출처별로 한 줄씩(최대 100개) 모이고 **차단된 출처** 표에 나타납니다. **허용**을 누르면 그 출처가 `analytics.allowed_hosts` 에 더해지고 설정 변경 이력에 남습니다. 프로세스가 재시작되면 표는 비워집니다.
- 추적을 끄면 정책은 원래대로 좁아지고 `report-uri` 도 빠집니다.

Momento (권장). Momento 는 사내 자체 호스팅 수집기라 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지이며 목록의 첫 자리에 있습니다. 수집기 주소와 사이트 ID 를 넣으면 다음 스니펫이 붙습니다.

```
<script async src="<momento_url>/tracker.js" data-site-id="<site_id>"
  data-environment="prd" data-contract-version="1" nonce="..."></script>
```

같은 **오리진 프록시**(`analytics.momento_proxy` , 기본 **사용**)를 켜 두면 브라우저는 수집기가 아니라 Ptium 자신의 `/momento/*` 로 트래커를 받고 이벤트를 보내며(`data-endpoint="/momento"`), 서버가 이를 수집기로 넘깁니다. 외부 출처가 정책에 아예 등장하지 않으므로 정책을 바꿀 수 없는 설치에서도 동작하고, 브라우저의 세션 쿠키·인증 헤더는 수집기로 전달되지 않습니다. 추적이 꺼져 있거나 다른 도구를 골랐거나 프록시를 끄면 `/momento/*` 는 404 입니다. 프록시를 끄면 브라우저가 수집기에 직접 닿고 수집기 출처가 정책에 더해집니다.

GA4 · GTM · Matomo. 측정 ID(또는 Matomo 주소와 사이트 ID)만 넣으면 표준 로더가 붙고, 각 도구가 쓰는 출처(`googletagmanager.com` 등, Matomo 는 그 주소)가 정책에 더해집니다. 폐쇄망에서는 달지 않는 주소이므로 사용 여부는 망 정책에 따릅니다.

직접 붙여 넣기. 도구가 준 <script> 코드를 그대로 붙여 넣습니다(8KB까지). 모든 <script> 에 nonce 가 붙고 스니펫 안의 http(s) 출처가 정책에 더해집니다. 로더가 나중에 불러오는 두 번째 주소처럼 스니펫에 적혀 있지 않은 출처는 **차단된 출처**에 나타나니 거기서 허용하거나 **추가 허용 출처**에 적습니다.

붙지 않는 곳. 관리 화면(/admin)은 analytics.include_admin 을 켜야 붙습니다. 로그인 화면에도 붙지만 Ptium 은 스니펫에 개인 식별 값을 넘기지 않습니다. 워크스페이스는 단일 페이지 앱이라 한 번 붙은 스니펫은 화면 이동 뒤에도 그 탭에 남습니다 — 관리 화면 제외는 관리 화면 주소로 **들어올 때** 적용됩니다.

켜기 전에 확인. 저장한 뒤 로그인하지 않은 브라우저로 페이지를 한 번 열고, 수집기에 방문이 들어오는지와 **차단된 출처**가 비어 있는지 봅니다. 막힌 것이 있으면 **허용**을 누르고 페이지를 다시 엽니다.

3.4 문서 넘기기 (handoff)

생각은 umm 의 캔버스에서 시작해 muni 의 문서가 되고 Ptium 의 슬라이드가 되어 weekly 의 보고로 들어갑니다. 이 절의 설정이 비어 있는 동안은 단계마다 사람이 파일을 내려받아 다시 올려야 합니다. 사내 서비스가 모두 같은 표준(HANDOFF-STANDARD)을 따르므로, **서비스 설정 → 문서 넘기기**에 상대 서비스의 주소를 적으면 그때부터 파일을 거치지 않고 넘어갑니다.

Ptium 이 맡은 칸. Ptium 은 텍스트를 pptx 로 보내고, 마크다운 · docx · csv · xlsx · txt 를 받습니다. 표준의 형식 표에서 pptx 를 받는 서비스는 weekly 뿐이므로, 보내기 단추는 목록에 weekly 가 있을 때만 나타납니다. umm · muni · kanpic 은 Ptium 이 받기만 하는 서비스입니다.

허용 목록 설정. 관리자 콘솔 **서비스 설정 → 문서 넘기기 → 서비스 목록**에 한 줄에 하나씩 이름=오리진 을 적고 저장합니다. 재시작이 필요 없습니다.

```
umm=https://umm.intra
muni=https://muni.intra
kanpic=https://kanpic.intra
weekly=https://weekly.intra
```

- 이름은 umm · muni · kanpic · weekly · ptium 가운데 하나여야 그 서비스가 받는 형식을 압니다. 다른 이름을 적으면 그 서비스에서 받기만 하고 보내지는 않습니다.
- 오리진은 https://host 또는 https://host:port 꼴이어야 하며 경로·쿼리·자격 증명이 있으면 저장되지 않습니다. 브라우저가 들고 오는 source 와 글자 그대로 같아야 하므로, 상대 서비스가 사용자에게 보이는 주소(그쪽의 PUBLIC_BASE_URL)를 적습니다. http:// 와 https:// , 포트가 다른 주소는 다른 서비스입니다.
- 같은 주소를 두 번 적을 수 없고, 50줄까지입니다. 한 줄이라도 틀리면 목록 전체가 저장되지 않습니다.
- 목록이 비어 있으면(기본값) 편집기의 **내보내기**에 "다른 서비스로 보내기"가 보이지 않고, 어느 서비스에서 온 문서도 받지 않습니다. 새로 설치한 곳에서는 아무것도 달라지지 않습니다.

Ptium 의 주소. 상대 서비스가 텍스트를 받아 갈 주소는 PUBLIC_BASE_URL 입니다. 비어 있으면 요청이 들어온 주소(X-Forwarded-Proto · X-Forwarded-Host 또는 Host)를 씁니다. 리버스 프록시 뒤에 있으면 PUBLIC_BASE_URL 을 두는 편이 확실하고, 상대 서비스의 허용 목록에 적힌 Ptium 주소와 같아야 합니다.

어떻게 넘어가는가. 보내는 쪽은 로그인한 사용자로 POST /api/v1/handoff/claims 를 불러 5분 동안 한 번만 쓸 수 있는 표(claim)를 받고, 받는 쪽의 /handoff?source=…&claim=… 을 새 창에서 엽니다. 받는 쪽은 source 가 자기 허용 목록에 있을 때만 GET /api/v1/handoff/claims/{claim} 으로 원본에서 직접 받아 갑니다 — 그 요청에는 로그인이 없고 표가 곧 자격이라, 표는 서버에 해시로만 저장되고 요청 로그에는 {claim} 으로 가려 남습니다. 서비스끼리 서로의 자격 증명을 들고 있지 않습니다.

받는 쪽이 지키는 것. source 는 밖에서 들어온 값이므로 허용 목록에 없으면 **요청조차 보내지 않고** 거절합니다. 리다이렉트를 따르지 않고, 30초와 25MB(그리고 generation.max_template_mb)에서 끊으며, Content-Type 이 받는 형식이 아니면 버립니다. 받은 문서는 파일을 올린 것과 똑같이 슬라이드가 되고, 어디서 왔는지가 텍스트 브리프·도착 시 안내·감사 로그(presentation.handoff_receive , 출처 오리진과 파일 이름)에 남습니다. 표를 발급하고 내준 기록은 presentation.handoff_offer · presentation.handoff_served 입니다.

로그인이 필요한 경우. 받는 사람이 로그인돼 있지 않으면 로그인 화면으로 갔다가 같은 /handoff 주소로 돌아옵니다(return_to). 자동 로그인(3.2 절)을 켜 두면 화면 없이 이어집니다. 표는 5분짜리이므로 로그인이 그보다 오래 걸리면 "표가 이미 쓰였거나 5분이 지났습니다"가 나오고, 보낸 쪽에서 다시 보내면 됩니다.

확인. 목록을 저장한 뒤 편집기에서 텍스트를 열고 **내보내기**를 누르면 아래에 "다른 서비스로 보내기"가 보여야 합니다(pptx 를 받는 서비스가 있을 때). 상대 서비스에서 Ptium 으로 보내 보고, 새 창이 Ptium 의 편집기로 착지하며 안내에 "…에서 넘겨받은 …"이 있는지 봅니다. 서버 로그에서 /api/v1/handoff/claims/ 줄에 표가 아니라 {claim} 이 찍히는 지 확인합니다.

3.5 메일 알림 (mail)

텍스트 하나를 쓰는 데 자체 호스팅 모델은 1~5분이 걸리고, 리뷰를 부탁한 링크에 의견이 달리는 것은 며칠 뒤일 수도 있습니다. 이 절이 비어 있는 동안 그 사이를 메우는 것은 사람이 화면을 새로고침하는 일입니다. 사내 서비스가 모두 같은 표준(MAIL-STANDARD)을 따르므로 **서비스 설정 → 메일 알림**에 릴레이를 적으면 그때부터 기다리던 일이 메일로 옵니다. 설정 키 이름은 다른 서비스와 같습니다.

보내는 이벤트. "무언가 바뀔"은 보내지 않습니다. 이 메일이 오지 않으면 화면을 계속 새로고침하게 되는 세 가지만 보냅니다 — 종류별로 끌 수 있습니다.

이벤트	받는 사람	왜
텍이 완성됨 (generation.completed)	요청한 사람	몇 분짜리 대기. 자리를 떠나도 됨
생성이 실패로 멈춤 (generation.failed)	요청한 사람	화면에 보이는 사유와 같은 말로. 안 오면 돌아와서야 함
리뷰어가 의견을 남김 (comment.created)	텍 작성자	링크를 보낸 사람이 기다리는 바로 그것. 의견 본문은 담지 않음

자기가 한 일은 자기에게 가지 않습니다(작성자가 워크스페이스에서 다는 답글은 아무에게도 가지 않습니다). 메일은 **배경에서** 보내므로 릴레이가 죽어 있어도 텍 생성이나 의견 남기는 평소처럼 끝나고, 실패는 발송 기록에만 남습니다. 한 번 실패하면 2초 뒤 한 번 더 시도합니다.

릴레이 설정. 관리자 콘솔 서비스 설정 → 메일 알림에서 릴레이 호스트를 적고 메일 알림 사용을 켜서 저장합니다. 사내 릴레이는 포트 25 · 인증 없음 · TLS 없음이 흔하고 그것이 기본값이므로 대개 호스트만 적으면 됩니다. 인증이 필요한 릴레이면 사용자 이름과 비밀번호를 넣습니다 — 비밀번호는 암호화되어 저장되고 화면에는 "설정됨"만 보이며, 바꿀 때만 새 값을 넣습니다. 폐쇄망에서는 릴레이로 사내 메일 서비스 `postra` 를 가리키면 알림이 밖으로 나가지 않습니다. 재시작이 필요 없습니다.

시험 발송. 릴레이 설정은 한 번에 맞는 일이 드뭅니다. 저장한 뒤 같은 화면의 시험 메일 보내기를 누르면 저장된 설정으로 실제 한 통을 보내고(받는 사람을 비우면 내 계정 주소로) 결과를 그 자리에서 보여 줍니다. 릴레이가 거절하면 릴레이가 한 말이 그대로 나옵니다 — `SMTP connection failed` 는 호스트·포트, `STARTTLS` 는 보안 방식, `RCPT TO refused` 는 릴레이가 그 수신자를 받지 않는 것입니다. API 로는 `POST /api/v1/admin/mail/test` 에 `{"recipient":"me@corp.example"}` 입니다.

발송 기록. 같은 화면 아래 발송 기록에 시도마다 남습니다 — 언제, 어떤 이벤트로, 누구에게, 제목이 무엇이었고, 되었는지. 성공과 실패가 모두 남으므로 "안 왔다"는 문의에 답할 수 있습니다. 본문은 담지 않습니다. API 로는 `GET /api/v1/admin/mail/deliveries?status=failed&limit=50` 입니다. 표는 `mail_deliveries` 이며 백업에 같이 들어갑니다.

확인. 설정을 저장하고 시험 발송이 도착하면, 텍 하나를 생성해 완성 메일이 오고 링크가 편집기로 착지하는지 봅니다. 릴레이를 끊어 놓고 텍을 생성해도 생성은 평소처럼 끝나고 발송 기록에 "실패"와 릴레이의 말이 남아야 합니다. 서버 로그의 `notification mail failed` 줄에는 비밀번호가 없습니다.

4. 계정과 권한


역할은 두 가지입니다.

역할	할 수 있는 일
사용자 (user)	자기 텍·템플릿·이미지·저장한 슬라이드·API 키·개인화. 다른 사람의 것은 보이지 않음
관리자 (admin)	위 전부 + /admin 아래 전부: 서비스 설정, 사용자 관리, 오류·인시던트, 생성 큐, 공유 링크, 사용 현황, 디자인, 정리할 것, 감사 기록. API 범위 <code>admin:settings</code> · <code>admin:users</code> · <code>admin:errors</code>

관리자가 되는 길은 셋입니다.

- `BOOTSTRAP_ADMIN` — 비밀번호로 로그인하는 로컬 계정.
- `OIDC` 토큰의 역할이 `AUTH_ADMIN_ROLES` (기본 `ptium-admin,admin`)에 들어 있음. 이 관리자는 제공자가 관리하므로 제품 안에서 내릴 수 없습니다 (`externally_managed_admin`).
- `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAILS` · `BOOTSTRAP_ADMIN_SUBJECTS` 에 적합한 계정이 `OIDC` 로 처음 로그인할 때. 관리자가 자리 잡으면 이 변수는 지우세요.

관리 → 사용자(`/admin/users`)에서 전체·관리자·활성·정지 수를 보고, 이름이나 이메일로 찾아 … 메뉴에서 역할(일반 사용자 · 관리자)과 계정 상태(활성 · 정지)를 바꿉니다(`PATCH /api/v1/admin/users/{id}` 에 `isAdmin` · `disabled`). 자기 자신은 정지할 수 없습니다(`cannot_disable_self`). 역할은 요청마다 데이터 베이스에서 읽으므로 관리자를 내리면 그 즉시 적용됩니다 — 토큰 만료를 기다리지 않습니다.




사용자 관리 — 역할·상태·텍 수·마지막 로그인

API 키는 사용자가 자기 것을 만들지만, 어떤 키도 그 사용자의 권한을 넘지 못하고 정지된 사용자의 키는 함께 멈춥니다. 관리자 개요의 "키 상태 활성"이 살아 있는 키의 수입입니다.

5. 운영


5.1 상태 점검

무엇	어디
프로세스가 살아 있나	GET /healthz
데이터베이스까지 준비됐나	GET /readyz → {"data":{"status":"ready"}}
한 화면 요약	관리 → 관리자 개요 (/admin): 사용자·텍·생성 대기·열린 오류·키·휴지통, 표별 보관 용량, 생성 상태
점검 리포트	관리자 개요의 점검 리포트 버튼 (GET /api/v1/admin/report)



관리자 개요 — 이 배포가 주고 있는 것과 생성 상태를 한 화면에

사용 현황 (/admin/usage)은 7·14·30·90일 동안 만든 맥·실패·가장 오래 걸린 맥을, 누가 어떤 디자인으로 만들었는지와 함께 보여 줍니다.



사용 현황 — 기간별 생성 건수와 실패, 누가·어떤 디자인으로

5.2 생성 큐

관리 → 생성 큐(/admin/queue)는 지금 기다리거나 작성 중인 텍과 최근 24시간 안에 실패한 텍을 한 목록으로 보여 줍니다(GET /api/v1/admin/generations). 위 세 칸은 대기 · 작성 중, 말은 워커가 조용하거나 15분 넘게 대기(워커가 죽었을 가능성), 최근 24시간 실패입니다. 실패한 텍에는 작성자가 편집기에서 보는 것과 같은 이유가 그대로 붙어 있습니다.

할 수 있는 일은 둘입니다.

- 다시 큐에 — 같은 브리프로 다시 씁니다(POST /api/v1/admin/generations/{id}/requeue). 모델 설정을 고친 뒤 실패한 텍을 살릴 때 씁니다.
- 중단 — 기다리거나 작성 중인 텍을 멈춥니다(POST /api/v1/admin/generations/{id}/cancel). 위의 중단할 때 작성자에게 보일 이유 칸에 적은 문장이 작성자에게 보이고, 비우면 "관리자가 생성을 중단했습니다"로 나갑니다.

텍	작성자	상태	경과
실패 협력사 계약 갱신 검토 【가이드】 AI 서비스가 요청을 거부했습니다(인용). 관리자에게 API 키를 확인해 달라고 요청하세요.	hong@example.com	3분 전	3분

생성 큐 — 모델이 키를 거부해 실패한 텍 한 건. 이유가 작성자에게 보이는 문장 그대로 붙어 있다

5.3 로그

로그는 표준 출력으로 나가는 JSON 한 줄씩입니다(docker logs ptium / kubectl logs deploy/ptium). 모든 HTTP 요청은 "msg":"http request" 로 request_id · method · path · status · duration_ms 를 남기고, 클라이언트가 받은 응답의 requestId 와 오류 센터의 기록이 같은 값을 가리킵니다. 사용자가 오류를 신고하면 그 ID 를 받아 로그와 오류 · 인시던트에서 찾으면 됩니다. 인증 헤더·쿠키·비밀번호·토큰·제공자 키는 로그와 오류 기록에서 가려집니다.

5.4 백업과 복구

백업 대상은 데이터베이스 하나입니다. ASSET_STORAGE=filesystem 이면 ASSET_DIR 볼륨도 함께 받습니다.

```
pg_dump --format=custom --file=ptium-$(date +%F).dump "$DATABASE_URL"
# ASSET_STORAGE=filesystem 일 때
docker run --rm -v ptium_ptium-assets:/assets -v "$PWD":/backup alpine \
  tar czf /backup/ptium-assets-$(date +%F).tar.gz -C /assets .
```

복구는 빈 데이터베이스에 pg_restore 한 뒤 같은 버전(또는 더 새 버전)의 이미지를 띄우는 것입니다. 볼륨을 되살리지 않으면 이미지 요청이 410 과 "this image's file is missing from the image storage volume" 으로 답합니다 — 이미지가 있는 척하지 않습니다.

5.5 업그레이드

1. 데이터베이스(와 볼륨)를 백업합니다.
2. 새 아카이브를 `gzip -dc ... | docker load` 로 반입합니다.
3. `.env` 의 `PTIUM_VERSION` (또는 매니페스트의 이미지 태그)을 새 버전으로 바꿉니다.
4. `docker compose --env-file .env -f docker-compose.ptium-<new>.yaml up -d` 또는 `kubectl rollout restart deploy/ptium`.

마이그레이션은 기동 중에 앞으로만 적용되며 복제본 여럿이 동시에 돌려도 안전합니다. 내장 디자인은 기동마다 코드에서 다시 만들어지므로 새 릴리즈의 디자인 변경은 별도 단계 없이 반영됩니다. 오류 기록에는 그 오류를 본 빌드가 함께 남아, 업그레이드 뒤 열린 인시던트가 지금 버전의 것인지 알 수 있습니다.

되돌리기. 이전 태그로 다시 배포하면 됩니다. 어떤 마이그레이션도 데이터를 지우지 않아 옛 이미지가 새 이미지가 쓴 데이터베이스 위에서 기동하고 모든 텍이 열립니다. 옛 이미지가 모르는 것(그 뒤에 생긴 문법·기능)은 그대로 두거나 무시하지만 잃지는 않습니다. 데이터베이스 백업 복원은 마이그레이션 자체가 실패한 경우에만 필요합니다.

5.6 정리

관리 → 정리할 것 (`/admin/tidy`)은 휴지통의 텍, 실패로 남은 텍, 손대지 않은 초안, 기한 지난 공유 링크, 쓰이지 않는 이미지, 되돌리기 판본, 감사 기록이 얼마나 쌓였는지 보여 줍니다. 이 화면은 아무것도 지우지 않습니다 — 얼마나 오래 돌지는 배포가 정할 일이고, 자동 삭제는 없습니다.

WHAT HAS PILED UP


정리할 것 ↻ 새로고침

이 화면은 아무것도 지우지 않습니다
무엇을 얼마나 오래 두느냐는 정해야 하는 일이고, 무엇이 쌓였는지 모르면 정할 수 없습니다. 아래 숫자는 그 판단을 위한 것입니다. 자동 삭제는 없습니다.

휴지통에 있는 텍 작성자가 지운 텍입니다. 아무것도 자동으로 지워지지 않으므로 그대로 남아 있습니다.	없습니다
30일 넘게 실패로 남은 텍 상성에 실패한 뒤 아무도 다시 시도하지 않은 텍입니다.	없습니다
90일 넘게 손대지 않은 초안 슬라이드가 만들어지지 않은 채 남은 초안입니다.	없습니다
기한이 지난 공유 링크 이미 열리지 않는 링크입니다. 목록에는 남아 있습니다.	없습니다
어느 텍도 쓰지 않는 이미지 오늘 불러 아직 남지 않은 이미지도 여기 포함됩니다. 지를 대상으로 보기 전에 아래 항목을 보세요. 가장 오래된 것 2026년 9월 11일	2개 1KB
한 달 넘게 쓰이지 않은 이미지 불린 지 30일이 지나도록 어느 텍에도 들어가지 않은 이미지입니다.	없습니다
텍을 고칠 때마다 쌓인 판본 되돌리기가 닫고 있는 기록입니다. 텍을 고칠 때마다 한 판본씩 늘어납니다. 지우면 그만큼 되돌릴 수 없습니다. 가장 오래된 것 2026년 9월 11일	5개 64KB
감사 기록 누가 무엇을 했는지 남긴 기록입니다. 쓸수록 늘어납니다. 얼마나 오래 보관할지는 이 배포가 정할 일입니다. 가장 오래된 것 2026년 9월 11일	17개 32KB


정리할 것 — 무엇이 얼마나 쌓였는지, 지우지는 않는다

공유 링크 (`/admin/shares`)에서는 배포 전체의 공유 링크를 열려 있음 · 기한 지난 · 회수됨 · 전체로 나눠 보고, 어느 텍의 링크를 누가 언제 만들어 몇 번 열렸는지 확인한 뒤 회수로 닫습니다 (`POST /api/v1/admin/shares/{id}/close`). 회수한 주소는 그 즉시 열리지 않습니다. 위 칸의 이 화면에서 기한 없이 열린 링크는 만료 일 없이 만든 링크의 수로, 정리 대상을 고를 때 먼저 봅니다.



공유 링크 — 배포 전체의 링크를 상태별로 보고 회수한다

디자인 (/admin/designs)에서는 내장 50종과 사용자가 올린 템플릿을 보고 하나를 **표준**으로 지정하거나 올린 템플릿을 모두에게 공개합니다.



디자인 — 이 배포의 디자인과 어느 덱이 쓰는지, 표준 지정

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
컨테이너가 바로 종료	로그에 DATABASE_URL (or PTIUM_DATABASE_DSN) is required	.env 에 DATABASE_URL 을 넣었는지, compose 가 그 .env 를 읽는지(--env-file)
컨테이너가 바로 종료	로그에 auth config: DEV_AUTH_SECRET must contain at least 32 characters when development auth is enabled	DEV_AUTH_ENABLED=false 로 끄거나 32자 이상 시크릿을 넣음
컨테이너가 바로 종료	로그에 OIDC_CLIENT_ID is required when OIDC_ISSUER_URL is set 또는 URL must use HTTPS (HTTP requires OIDC_ALLOW_HTTP=true)	클라이언트 ID 를 넣거나, 평가 환경에서만 OIDC_ALLOW_HTTP=true
컨테이너가 바로 종료	로그에 image directory ... is not writable 또는 ... is not a directory	ASSET_DIR 볼륨이 마운트되고 uid/gid 65532 가 쓸 수 있는 지. 볼륨이 깨졌으면 첫 업로드가 아니라 기동이 멈추는 것의 의도된 동작
아무도 로그인할 수 없음	로그에 no interactive authentication is configured; set BOOTSTRAP_ADMIN and BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD, or configure OIDC, before anyone can sign in	둘 중 하나를 설정하고 재시작
다른 서비스에서 보낸 문서가 "허용된 곳 이 아닙니다"	서비스 설정 → 문서 넘기기	보낸 서비스의 오리진을 이름=오리진 으로 목록에 넣음. 스킴·포트까지 글자 그대로 같아야 함
편집기 내보내기에 "다른 서비스로 보내기"가 없음	GET /api/v1/handoff/targets 의 targets	목록이 비었거나 ppx 를 받는 서비스(weekly)가 없음. 목록에 weekly=... 를 넣음
상대 서비스가 Ptium 의 표를 받아 가지 못함(404 · 달지 않음)	표 응답의 source , 상대 서비스의 허용 목록	PUBLIC_BASE_URL 을 상대가 닿을 수 있는 주소로 두고, 상대 목록의 Ptium 주소와 같게. 표는 5분·1회
시험 메일이 mail_send_failed — SMTP connection failed	서비스 설정 → 메일 알림	호스트·포트가 맞는지, 이 컨테이너에서 릴레이의 25번 포트가 열리는지(nc -vz relay 25)
시험 메일이 STARTTLS failed 또는 인증서 오류	서비스 설정 → 메일 알림	사설 인증서면 인증서 검증 건너뛰기, 릴레이가 암호화를 안 하면 보안을 none 으로
알림이 오지 않는데 발송 기록에도 없음	서비스 설정 → 메일 알림	mail.enabled 가 꺼져 있거나 그 이벤트 스위치가 꺼진 것, 또는 받는 사람 계정에 메일 주소가 없는 것(관리 → 사용자)
관리자 비밀번호 분실	—	BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 를 새 값으로, BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_RESET=true 로 한번 기동. 로그에 bootstrap administrator ready . 끝나면 두 변수를 원래대로
비밀번호를 바꿨는데 재시작 후 그대로	로그에 the bootstrap administrator already has a password; set BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD_RESET=true to overwrite it	정상. 환경 변수는 계정 생성 시 한 번만 읽힘
로그인에 Too many sign-in attempts. Try again shortly.	—	같은 주소에서 실패가 반복돼 지연이 걸린 것(2초에서 시작해 최대 5분). 기다리면 풀림
기동 시 KEY_ENCRYPTION_SECRET is unset; sensitive settings are encrypted with a key derived from DATABASE_URL ...	—	경고. 운영에서는 KEY_ENCRYPTION_SECRET 을 고정값으로 두고, DB 자격 증명을 바꾸기 전에 설정
생성이 실패로 끝남	관리 → 생성 큐(/admin/queue)와 오류 · 인시던트(/admin/errors); 로그 generation worker iteration failed	AI 모델 설정의 지금 확인으로 제공자 응답 확인. ai.timeout_seconds 가 모델에 비해 짧은지. 큐 화면의 사유 칸에 적어 두면 작성자에게 보임
덱이 "생성 중" 에서 멈춤	생성 큐의 "말은 워커가 조용하거나 15분 넘게 대기"	워커가 죽은 것. 재시작하면 다른 워커가 이어 받음(로그 this deck is no longer ours to write 는 정상 인계)

증상	확인할 곳	조치
업로드가 413 또는 인그레스에서 끊김	인그레스 본문 한도	generation.max_template_mb 이상으로 올림(번들 매니페스트 proxy-body-size: 64m)
503 printing_busy · templates_busy · import_busy	로그 http request 의 status 503	동시 문서 작업이 예산을 넘은 것. 정상 보호 동작이며 잠시 뒤 재시도. 잦으면 메모리 한도와 복제본 수를 늘림
이미지가 410	로그 메시지 "this image's file is missing from the image storage volume"	ASSET_DIR 볼륨이 빠졌거나 복원되지 않음. 볼륨을 되살리거나 사용자가 다시 올림
사용자가 requestId 를 들고 옴	오류 · 인시던트에서 검색, 로그에서 request_id	인시던트를 조사 중→해결됨으로 옮기며 처리. 같은 원인은 지문으로 묶여 한 건으로 보임

오류 · 인시던트(/admin/errors)는 같은 원인을 지문(fingerprint)으로 묶어 한 줄로 보여 줍니다. 아래는 모델이 키를 거부해 생성이 실패한 뒤의 화면입니다 — 생성 큐에는 실패한 텍이, 여기에는 그 원인이 남고, 둘은 같은 사건입니다.

워크스페이스

출

프레젠테이션

템플릿

내 이미지

새로 만들기

내 설정

사용 가이드

개인화

API 키

관리

관리자 개요

서비스 설정

사용자

오류 · 인시던트

생성 큐

셀프 호스팅

API · DB 준비됨

Q 프레젠테이션 검색

Ctrl K

+ 새 프레젠테이션

출발동 관리자

SYSTEM OPERATIONS

오류 · 인시던트

새로고침

1 표시된 열린 오류

0 표시된 긴급 오류

1 표시된 그룹 발생 합계

0 표시된 해결 그룹

열림

조사 중

해결됨

전체


Q 오류 코드, 메시지 검색

모든 심각도

오류	서비스	발생	마지막 감지	상태
High generation AI provider status 401: Unauthorized 원래 버전 1.69.32	api	1회	3분 전	열림

오류 · 인시던트 — 열림·조사 중·해결됨으로 나누어 처리한다. 모델의 401 거부가 한 건 열려 있다

줄을 누르면 서비스·발생 횟수·처음 감지·지문·처음과 마지막 발생 버전이 보이고, 지금 실행 중인 빌드에서 난 것인지 알려 줍니다. 요청에서 난 오류라면 Request ID 가 함께 있어 로그의 request_id 와 맞춰 봅니다. 운영 메모에 원인과 담당자를 적고 대응 시작(조사 중) → 해결됨 표시로 옮기며, 알고 있는 원인은 무시로 목록에서 내립니다(PATCH /api/v1/admin/errors/{id} 에 status · notes .API의 status 값은 open · acknowledged · resolved · ignored 이고, 화면의 조사 중이 acknowledged 입니다).



인시던트 상세 — 발생 버전·지문·운영 메모와 상태를 옮기는 버튼

7. 보안

바뀌어야 하는 기본값

- `DEV_AUTH_ENABLED=false` 인지 확인합니다. 개발 인증은 헤더 하나로 관리자가 되는 문이며, 폐쇄망 평가 호스트 밖에서는 절대 켜지 않습니다. 저장소의 `docker-compose.yml` (개발용)은 이것을 켜 두므로 운영에는 릴리즈 번들의 `docker-compose.ptium-<version>.yml` 을 씁니다.
- `KEY_ENCRYPTION_SECRET` 을 고정값으로 둡니다. 없으면 `DATABASE_URL` 에서 유도하므로 DB 비밀번호를 바꾸는 순간 저장된 AI 키·OIDC 시크릿을 풀 수 없게 됩니다.
- 첫 로그인 뒤 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 바꾸고, OIDC 가 자리 잡으면 환경에서 지웁니다. `BOOTSTRAP_ADMIN_EMAILS` · `BOOTSTRAP_ADMIN_SUBJECTS` 도 관리자가 정해진 뒤에는 지웁니다.
- `PUBLIC_BASE_URL` 은 HTTPS 로, `CORS_ALLOWED_ORIGINS` 는 실제 출처만.
- PostgreSQL 은 Ptium 전용 계정과 `sslmode=require` , 예시 비밀번호는 전부 교체.

밖에 열면 안 되는 것

- PostgreSQL 포트. Ptium 컨테이너만 닿으면 됩니다.
- `/mcp` 와 `/api/v1` 은 워크스페이스와 같은 인그레스 정책으로 보호합니다. MCP 는 우회 통로가 아니라 같은 권한 계층을 지나는 또 하나의 입구입니다.

인증 연동

- OIDC 는 발급자 디스커버리와 JWKS 로 토큰을 검증하고, 발급자·audience·서명 알고리즘 (RS256) 을 확인합니다. Keycloak 에는 Ptium origin 과 리다이렉트 URI 를 정확히 등록하고, 공개 SPA 클라이언트는 Authorization Code + PKCE 를 씁니다.
- 브라우저 세션은 `ptium_session` 쿠키 (HttpOnly · SameSite=Lax · TLS 면 Secure) 에 있고, 교차 사이트 쓰기 요청은 거절됩니다. 비밀번호를 바꾸면 그 전에 발급된 세션은 모두 무효가 됩니다.
- API 키는 점두사와 해시만 저장하고 전체 값은 생성 직후 한 번만 보입니다. 회전하면 `security.api_key_grace` (기본 24h) 동안 이전 키가 함께 살아 있어 무중단 교체가 됩니다. 폐기는 즉시입니다.
- AI 제공자 키와 OIDC 시크릿은 관리자 설정 엔드포인트로만 받고, 읽기는 `configured` 표시만 돌려줍니다. 로그·인시던트·오류 응답은 인증 헤더·쿠키·비밀번호·토큰·키를 가립니다.

페이지 정책 (CSP). 워크스페이스 페이지는 `script-src 'self'` 이고 `'unsafe-inline'` 은 어디에도 없습니다. 방문 추적 (3.3) 을 켜면 요청마다 nonce 와 도구의 출처만 더해지고, 끄면 원래대로 돌아갑니다. API·MCP·상태 점검 응답은 `default-src 'none'` 입니다.

감사. 관리 → 감사 기록 (/admin/audit)에 누가 무엇을 했는지 남습니다. 설정 변경은 설정 화면의 변경 이력에서 되돌릴 수 있습니다.

Ptium

워크스페이스

홈

프레젠테이션

템플릿

내 이미지

새로 만들기

내 설정

사용 가이드

개인화

API 키

관리

관리자 개요

서비스 설정

사용자

오류 · 인시던트

생성 큐

실트 호스팅
API · DB 준비됨

Q 프레젠테이션 검색

Ctrl K

+ 새 프레젠테이션

홍길동 관리자

WHO DID WHAT

감사 기록

CSV로 내려받기

새로고침

오늘 7일 30일 1년

Q 행위자, 대상, 기록 내용 검색

모든 동작

동작	행위자	대상	시간	
설정 일괄 변경 settings	settings.update_batch	hong@example.com settings	3분 전	>
settings.change setting ai.base_	settings.change	hong@example.com setting	3분 전	>
settings.change setting ai.provi	settings.change	hong@example.com setting	3분 전	>
덕 생성 + 생성 요청 presentation 8e9a8c4e	presentation.create_and_generate	hong@example.com presentation	3분 전	>
설정 일괄 변경 settings	settings.update_batch	hong@example.com settings	3분 전	>
settings.change setting ai.base_	settings.change	hong@example.com setting	3분 전	>
settings.change setting ai.provi	settings.change	hong@example.com setting	3분 전	>
share.create	share.create	hong@example.com share	3분 전	>

감사 기록 — 누가 무엇을 언제 했는지