# Windows System Programming

교재 Sample

㈜ 아임구루 부설 아이오 교육센터 ( www.ioacademy.co.kr )

SECTION

01

## 어셈블리 언어와 C언어의 원리

요즘은 어셈블리언어를 거의 사용하지 않고 C/C++/Java 등의 고급 언어를 사용합니다. 하지만 간단한 어셈블리어를 읽고 이해 할 수 있다면 시스템에 대해 보다 깊이 있게 이해를 할 수 있게 됩니다.
TEB, PEB 접근 등 다양한 윈도우 시스템 고급 기법을 이해 하기 위해서 약간의 어셈블리에 대한 지식은 반드시 필요합니다.

또한 함수호출의 원리, Calling Convention, 지역 변수의 원리 등 *C/C++*의 근본적인 원리를 정확히이해 할 수 있습니다.

#### □ 주요 내용

- ♣ 어셈블리 언어의 기본 코드를 이해 하고 C 함수와 어셈블리 함수를 상호 호출하는 방법을 학습합니다.
- ♣ 함수 호출의 정확한 원리를 이해하고 다양한 함수 호출규약(Calling Convention)을 정확히 이해하고 각각의 방식의 장단점을 학습 합니다 .
- ◆ 인라인 어셈블리를 사용해서 TEB, PEB 등의 윈도우 구조체에 접근하는 방법을 학습 합니다 .
- ♣ OllyDbg 를 사용해서 간단한 Crack, Reversing 방법을 학습 합니다 .

Item 1 - 01


## **PE Format**

### □ 핵심개념

- ✓ PE Format 의 구조
  - IMAGE\_NT\_HEADERS( IMAGE\_FILE\_HEADER, IMAGE\_OPTIONAL\_HEADER)
  - Sections
- ✓ PEview.exe
- ✓ 사용자 정의 섹션 만들기

### 1. 실행파일의 구조

• Portable Executable File Format



## 2. 실행파일 헤더

## PE 구조

IMAGE_DOS_HEADER		MS DOS 시절에 사용하던 헤더						
MS DOS Stub		현재는 사용되지 않는다.						
	Signature	항상 "PE"로 되어 있다.						
	IMAGE_FILE_HEADER	Machine종류, 날짜등						
IMAGE_NT_HEADERS		가장 중요한 헤더						
	IMAGE_OPTIONAL_HEADER	AddressOfEntry, Image Base						
		Stack, Heap 크기등의 정보를 가진다						
IMACE SECTION HEADED		각 Section의 정보를 담고 있다.						
IMAGE_SECTION_HEADER		Section의 개수만큼 존재한다.						

## 3. Sections

- 실행 파일은 PE 헤더 다음으로 Section 이라는 요소로 구분된다.
- 대부분의 표준 Section 은 "."으로 시작한다.

Section Name	Purpose
.bss	Uninitialized data
.CRT	Read-only C run-time data
.data	Initialized data
.debug	Debugging information
.didata	Delay imported names table
.edata	Exported names table
.idata	Imported names table
.rdata	Read-only run-time data
.reloc	Relocation table information
.rsrc	Resources
.text	Code
.tls	Thread-Local-Storage
.xdata	Exception Handling Table

### 4. PEView

### http://wjradburn.com/software/

```
Q PEview - F:₩임시폴더₩Hello
                                                                                                                                                             _ 🗆 ×
#include <stdio.h>
                                                                                  File Edit View Go Help
                                                                                  char s[] = "abcdefg";
                                                                                                                                     Data
                                                                                                                                             Description
                                                                                  ⊟ Hello.exe
                                                                                                                        pFile
                                                                                       IMAGE_DOS_HEADER
                                                                                                                       000000F0
                                                                                                                                              Magic
                                                                                      MS-DOS Stub Program
                                                                                                                       000000F2
                                                                                                                                      06
                                                                                                                                              Major Linker Version
void main()
                                                                                    - IMAGE_NT_HEADERS
                                                                                                                       000000F3
                                                                                                                                              Minor Linker Version
                                                                                        - Signature
- IMAGE_FILE_HEADER
                                                                                                                       0000000F4
                                                                                                                                    00004000
                                                                                                                                              Size of Code
                                                                                                                       000000F8
                                                                                                                                    00003000
                                                                                                                                              Size of Initialized Data
      printf("hello, world\n");
                                                                                         IMAGE_OPTIONAL_HEADER
                                                                                                                       000000FC
00000100
                                                                                                                                              Size of Uninitialized Dat
Address of Entry Point
                                                                                                                                    00000000
                                                                                                                                    00001041
                                                                                      IMAGE SECTION HEADER .text
                                                                                       IMAGE_SECTION_HEADER .rdata
                                                                                                                       00000104
                                                                                                                                    00001000
                                                                                                                                              Base of Code
                                                                                      IMAGE_SECTION_HEADER .data
                                                                                                                       00000108
                                                                                                                                    00005000
                                                                                                                                              Base of Data
                                                                                    ⊕- SECTION .rdata

— SECTION .data
                                                                                                                       00000110
                                                                                                                                    00001000
                                                                                                                                              Section Alignment
                                                                                                                       00000114
                                                                                                                                    00001000
                                                                                                                                              File Alignment
                                                                                                                       00000118
                                                                                                                                     0004
                                                                                                                                              Major O/S Version
                                                                                                                                              Minor O/S Version
                                                                                                                       0000011A
                                                                                                                                     0000
                                                                                                                       0000011C
                                                                                                                                              Major Image Version
                                                                                                                                              Minor Image Version
Major Subsystem Version
                                                                                                                       0000011E
                                                                                                                                     nnnn
                                                                                                                       00000120
                                                                                                                                     0004
                                                                                                                       00000122
                                                                                                                                     nnnn
                                                                                                                                              Minor Subsystem Versic
                                                                                                                       00000124
                                                                                                                                    00000000
                                                                                                                                              Win32 Version Value
                                                                                                                       00000128
                                                                                                                                    00008000
00001000
                                                                                                                                              Size of Image
                                                                                                                       0000012C
                                                                                                                                              Size of Headers
                                                                                                                       00000130
                                                                                                                                    00000000
                                                                                                                       00000134
                                                                                                                                     0003
                                                                                                                                              Subsystem
                                                                                                                                                                Þ
                                                                                 Viewing IMAGE_OPTIONAL_HEADER
```

### 5. 사용자 정의 섹션 추가 하기

#pragma data\_seg()

}

```
#pragma code_seg()

char s1[] = "abcdefg";

#pragma data_seg("MYDATA")
char s2[] = "opqrstu";

#pragma data_seg()

#pragma code_seg("MYCODE")
void foo() { }

#pragma code_seg()

void main()
{
```


## 함수 호출의 원리 1

### □ 핵심개념

- ✓ 함수 호출의 원리
  - 마지막 인자부터 stack 에 넣고 함수로 이동
  - 함수의 반환 값은 EAX 레지스터를 사용
- ✓ \_asm {} 키워드로 인라인 어셈블리 사용하기

### 1. 함수 호출과 stack 구조

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void goo()
       printf("goo\n");
       exit(0);
}
void foo( int a, int b)
       int x = 10;
       int y[2]={0,0};
       y[2] = 20;
                    // A
       printf("%d\n", x);
       y[4] = (int)goo; // B
       return;
void main()
       int a = 10;
       foo(1,2);
}
```



## 2. 인라인 어셈블리 사용하기

■ \_asm {} 키워드를 사용한 인라인 어셈블리

```
int Add(int a, int b)
                                            int Add(int a, int b)
{
       int c = a + b;
                                                   int c = a + b;
                                                   __asm {
       return c;
}
                                                          mov eax, c
int main()
                                                   }
                                            }
       int n = 0;
                                            int main()
       Add(1,2);
                                                   int n = 0;
       __asm
                                                   n = Add(1,2);
             mov n, eax
                                                   printf("%d\n", n);
       }
       printf("%d\n", n);
                                            }
}
```

# Hello, Assembly

### □ 핵심개념

- ✓ 어셈블리 소스의 이해
  - http://www.nasm.us
  - 어셈블리 기본 코드
  - 전역변수 사용하기
- ✓ Compile & Linking
  - Console 창에서 Command Line 컴파일 하기
  - VC++과 nasm 의 연동


### 1. Hello, Assembly


- cl main.c /c
- nasm -f win32 -o first.obj first.asm
- link main.obj first.obj

### main.c first.asm

### 2. nasm 과 VC++ 연동하기

- first.asm 에서 오른쪽 버튼 => 속성 메뉴 선택
- 항목 형식에서 "사용자 지정 빌드" 선택후 적용 버튼
- "사용자 지정 빌드 도구" 선택후 "명령줄"/"출력" 항목에 추가





### 3. 어셈블리에서 전역변수 사용하기

- segment .data
- 전역변수 레이블(L1)은 주소의 의미
- 주소가 가르키는 값을 꺼내려면 dword [L1]
- MASM 의 경우 dword ptr[L1]

## 함수 호출의 원리 2

### □ 핵심개념

- ✓ Jmp 를 사용한 함수 호출 돌아올 주소를 알려 주어야 한다.
  - 레지스터를 통해서 돌아올 주소를 알려 주는 방식
  - 스택을 통해서 돌아올 주소를 알려 주는 방식
- ✓ call, ret 을 사용한 함수 호출

## 1. jmp 를 사용한 함수 호출

레지스터에 돌아올 주소를 담아서 전달

stack 에 돌아올 주소를 담아서 전달

_asm_n	nain:			_asm_ma	ain:		
	mov	ebx, A			push	Α	
	jmp	foo			jmp	foo	
A:				A:			
	ret				ret		
				foo:			
foo:					mov	eax,	20
	mov	eax, 20	)		pop	ebx	
	jmp	ebx			jmp	ebx	

### 2. call / ret 를 사용한 함수 호출

■ Jmp 의 stack 버전

\_asm\_main:
call foo
ret
foo:
ret

## 함수 인자 전달 방식

### □ 핵심개념

- ✓ 레지스터를 통한 인자 전달 ECX, EDX 레지스터 사용
- ✓ 스택을 통한 인자 전달 인자 전달용 스택을 파괴해야 한다.
  - 호출 자(Caller)가 파괴 하는 방식
  - 피호출자(Callee)가 파괴 하는 방식
- ✓ 레지스터 vs 스택 의 장단점

### 1. 레지스터를 사용한 인자 전달 방식

- ECX, EDX 레지스터를 사용해서 인자 전달
- 속도는 빠르지만 인자 개수에 제한이 있다.

```
_asm_main:

mov edx, 20
mov ecx, 10

call foo
ret

foo:

mov eax, ecx ; eax = ecx
add eax, edx ; eax += edx
ret
```

### 2. Stack 을 사용한 인자 전달 방식

- ESP 레지스터에 가장 최근에 사용한 스택의 주소에 있음.
- 왜 Runtime Error 가 발생하는가 ?
- Stack 구조가 중요

\_asm\_main:

push 20
push 10
call foo
ret

foo:

mov eax, dword[esp+4]
add eax, dword[esp+8]

ret

main() stack	main() 으로	
	돌아갈 주소	
	20	
_asm_main()	10	
stack	_asm_main() 으로 돌아갈 주소	<b>←</b> ESP
foo()		
stack		
	stack	•

인자 전달에 사용한 stack 은 반드시 파괴 되어야 한다.

### 3. 인자 전달용 Stack의 파괴

호출자(caller) 파괴 방식

피호출자(callee) 파괴 방식

m	ain.			nain.	
_asm_m		20	_asm_m		20
	push	20		push	20
	push	10		push	10
	call	foo		call	foo
				ret	
	sub	esp, 8			
	ret		foo:		
foo:				mov	eax, dword[esp+4]
	mov	eax, dword[esp+4]		add	eax, dword[esp+8]
	add	eax, dword[esp+8]			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	ret	can, and a [esp. o]		ret	8
	166			166	3

 장점 :
 장점 :

 단점 :
 단점 :


## Stack Frame

#### □ 핵심개념

- ✓ EBP 레지스터를 사용한 Stack 관리
  - dword ptr [ebp+8] : 함수의 1 번째 인자
  - dword ptr [ebp-4] : 함수의 1 번째 지역변수
- ✓ 지역 변수의 원리
- ✓ 함수 Prolog 와 Epilog

### 1. Stack Frame

- EBP 레지스터를 사용해서 함수 인자 및 지역변수에 접근한다.
- 함수 시작시 EBP의 현재값을 보관했다가 함수 종료 직전에 복구 해 준다.
- 함수 안에서 Stack 사용시 ESP는 변하지만 EBP는 변하지 않는다.
- 고정된 offset 으로 함수 인자에 접근할 수 있다.(EBP+8, EBP+12)



## 2. 지역변수 사용하기

- 필요한 만큼의 stack 공간을 확보 : add esp, 필요한 지역변수 크기
- EBP 레지스터를 사용해서 접근 : EBP 4
- 함수 호출 종료 시 지역변수가 사용하던 stack 은 파괴 되어야 한다

```
_asm_main:
              20
       push
       push
              10
       call
              foo
       add
              esp, 8
foo:
              ebp
       push
       mov
              ebp, esp
       sub
              esp, 8 ; int x, y
              dword[ebp-4], 1; x = 1
       mov
       mov
              dword[ebp-8], 2; y = 2
              eax, dword[ebp+8]
       mov
       add
              eax, dword[ebp+12]
              esp, ebp ; 지역변수 파괴
       mov
       pop
              ebp
       ret
```

		-
main() stack	main() 으로	
	돌아갈 주소	
	20	
_asm_main()	10	
stack	_asm_main()	
	으로 돌아갈 주소	
foo()	EBP 예전값	<b>←</b> EBP
stack	1	x
	2	y 🗲 ESP
	stack	-

### 3. Prolog / Epilog

```
foo:

; Prolog
push ebp
mov ebp, esp
sub esp, 8

; Epilog
mov esp, ebp
pop ebp
ret
```

## Coding High Level, Thinking Low Level

### □ 핵심개념

- ✓ C 언어가 만드는 어셈블리 코드 예측하기
- ✓ cl sample.c /FAs 로 어셈블리 소스 확인 하기

## 1. cl 컴파일러로 어셈블리 소스 확인 하기

- /FAs 옵션을 사용해서 어셈블리 소스 확인 하기
- cl sample.c /FAs
- notepad sample.asm

```
int Add(int a, int b)
{
    int c = 0;
    c = a + b;
    return c;
}
int main()
{
    int n = Add(1, 2);
}
```

## 2. cl 컴파일러 옵션

■ /FAs : 어셈블리 소스를 만들기

■ /Ob1 : 인라인 치환 적용

■ /O2: 최적화 적용

■ /help : 도움말

# **Calling Convention**

### □ 핵심개념

- ✓ Calling Convention 의 정확한 개념
- ✓ 어셈블리 언어에서의 C 함수를 호출 하는 방법

## 1. Calling Convention

- 함수 인자가 어디를 통해서 전달되는가?
- 인자 전달용 stack 은 누가 파괴하는가?
- 함수 이름은 어떻게 변경 되는가?

Calling Convention	Argument Passing	Stack Maintenance	Name Decoration	Notes
_cdecl	Stack Right -> Left	호출자(Caller)	_함수이름() ex) _foo	C/C++함수의 기본 호출규약
_stdcall	Sack Right -> Left	피호출자(Callee)	_함수이름@인자크기 ex) _foo@12	Win32 API Visual Basic
fastcall	2개까지는 ECX, EDX레지스터 사용 나머지는 Stack Right -> Left	피호출자(Callee)	@함수이름@인자크기 ex) @foo@12	Intel CPU
This	Stack Right -> Left this가 ecx레지스터로 전달	호출자(Caller)		C++클래스 COM
naked	Stack Right -> Left	호출자(Caller)		드라이버 개발 Custom Epilog/Prolog 제작

### 2. 어셈블리 소스로 Calling Convention 확인

#### main2.c main2.asm

```
#include <stdio.h>
                                                     PROC
                                              _main
                                                      push
                                                             ebp
void f1(int a, int b) { }
                                                      mov
                                                             ebp, esp
void __stdcall f2(int a, int b) { }
                                              ; f1(1, 2)
void __fastcall f3(int a, int b) {}
                                                      push
                                                             2
void __fastcall f4(int a, int b, int c){ }
                                                      push
                                                             1
                                                      call
                                                             _f1
int main()
                                                      add
                                                             esp, 8
                                              ; f2(1, 2)
{
       f1(1, 2);
                                                      push
                                                             2
       f2(1, 2);
                                                      push
                                                             1
       f3(1, 2);
                                                      call
                                                             _f2@8
                                              ; f3(1, 2)
       f4(1, 2, 3);
}
                                                      mov
                                                             edx, 2
                                                     mov
                                                             ecx, 1
                                                      call
                                                             @f3@8
                                              ; f4(1, 2, 3)
                                                      push
                                                      mov
                                                             edx, 2
                                                     mov
                                                             ecx, 1
                                                             @f4@12
                                                      call
```

### 3. 어셈블리 소스에서 C 함수 호출하기

- 사용자 정의 함수 호출
- C 표준 함수 호출
- Win32 API 호출

```
#include <stdio.h>
                                             segment .data
                                                     "hello", 10, 0 ; "hello/n"
                                             S1 DB
int asm_main();
                                             segment .text
int main()
                                                    global _asm_main
{
                                                    extern _f1
       asm_main();
                                                    extern _f2@8
}
                                                    extern @f3@8
                                                    extern @f4@12
void __cdecl f1(int a, int b)
                                                    extern _printf
                                                    extern _MessageBoxA@16
       printf("f1 : %d, %d\n", a, b);
                                             _asm_main:
}
                                             ; f1(1,2)
                                                    push 2
void __stdcall f2(int a, int b)
                                                    push 1
                                                    call _f1
       printf("f2 : %d, %d\n", a, b);
                                                    add esp, 8
}
                                             ; f2(1,2)
                                                    push
                                                            2
void __fastcall f3(int a, int b)
                                                    push
                                                            1
                                                            _f2@8
                                                    call
       printf("f3 : %d, %d\n", a, b);
                                             ; f3(1,2)
                                                    mov
                                                                   edx, 2
                                                    mov
                                                                   ecx, 1
void __fastcall f4(int a, int b, int c)
                                                    call
                                                            @f3@8
                                             ; f4(1,2,3)
       printf("f4 : %d, %d, %d\n",
                                                    push
                              a, b, c);
                                                    mov
                                                                   edx, 2
}
                                                    mov
                                                                   ecx, 1
                                                    call
                                                            @f4@12
                                             ; printf("hello\n")
                                                    push
                                                            S1
                                                            _printf
                                                    call
                                                    add
                                                            esp, 4
                                             ; MessageBoxA(0, S1, S1, MB_OK)
                                                    push
                                                           0
                                                    push
                                                            S1
                                                    push
                                                           S1
                                                    push
                                                           0
                                                           _MessageBoxA@16
                                                    call
```

ret

# 반복문과 제어문

### □ 핵심개념

- ✓ FLAG 레지스터
- ✓ Loop 명령과 ECX 레지스터

### 1. 반복문

LOOP 명령과 ECX 레지스터

```
#include <stdio.h>
                                          segment .text
                                                 global _asm_main
int asm_main();
                                          _asm_main:
                                                 mov
                                                        ecx, 10
int main()
                                                 mov
                                                        eax, 0
                                          AAA:
                                                  add
      int n = asm_main();
                                                        eax, ecx ; eax += ecx
                                                  loop
                                                        AAA ; if ( --ecx != 0 )
                                                                     goto AAA
      printf("결과 : %d\n", n);
                                                  ret
}
```

### 2. LOOP OPCODE

LOOP	Loop With ECX counter
LOOPZ/LOOPNZ	Loop With ECX and zero ( not zero )
LOOPE/LOOPNE	Loop With ECX and equal ( not equal )

### 3. FLAG 레지스터

연산의 결과에 따라 각 비트가 set/reset 되는 레지스터

3 1	0	9	8	-	-	5	-	2 3	~	2 1	~	1 9	8	7	6	5	1 4	1 3	1 2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	R	tes	erv	ed	( S	et t	о О	)		I D	V I P	V I F	A C	V M	R F	o	N T	) (	[	O F	D F	I F	T F	S F	Z F	0	A F	0	p F	1	C F	

## 4. FLAG 레지스터와 조건부 JMP

EFLAG 레지스터의 상태에 따라 조건부 JMP를 하는 OPCODE

```
segment .text
      global _asm_main
_asm_main:
             ecx, 10
      mov
             eax, 0
AAA:
      mov
             ebx, ecx
             ebx, 1 ; 의미는 ?
      and
             BBB
                           ; if ( ZF == 1 ) jmp BBB
      jz
      add
             eax, ecx ; eax += ecx
BBB:
                           ; if ( --ecx != 0 ) goto AAA
      loop
             AAA
      ret
```

## 5. Conditional JMP OPCODE

조건에 따라 JMP를 수행하는 OPCODE

JMP	Jump
JE/JNE	Jump if equal (not equal )
JZ/JNZ	Jump if zero ( not zero )
JA/JNA	Jump if above ( not above )
JAE/JNAE	Jump if above or equal ( not above or equal )
JB/JNB	Jump if below ( not below)
JBE/JNBE	Jump if below or equal ( not below or equal )
JG/JNG	Jump if greater ( not greater )
JGE/JNGE	Jump if greater or equal ( not greater or equal )
JL/JNL	Jump if less ( not less )
JLE/JNLE	Jump if less or equal ( not less or equal )
JC/JNC	Jump if carry ( not carry )
JO/JNO	Jump if overflow ( not overflow )
JS/JNS	Jump if sign ( not sign )
JPO/JPE	Jump if parity odd ( even )
JP/JNP	Jump if parity ( not parity )
JCXZ/JECXZ	Jump if register CX zero ( ECX zero )

## Reversing With OllyDbg

#### □ 핵심개념

- ✓ OllyDbg 사용법
  - http://www.ollydbg.de/
  - Break Pointer when API call
  - Code Memory, Data Memory, Stack, Register


### 1. CrackMe

- PEView 를 사용해서 .data, .rdata 섹션 조사
- OllyDbg 를 사용해서 Reversing



### 2. Using OllyDbg

- Breakpoints when API call
- Step 1. 툴바에서 "E" 버튼 클릭



Step 2. 실행파일을 선택하고 오른쪽 버튼 클릭, Show names 메뉴 선택

Base Size	Entry	Name		Path
0040000 9000000 75820000 9000000 75830000 9006000 75830000 9010000 75870000 9010000 7582000 909000 7582000 900600 7582000 900600 7582000 900600 7582000 900600 76730000 9004700 77220000 9004700	758210E1 7584A3B3 758AB6ED 75AA3FD7 75B236A0 75D1158F 75D6168B 76FA49E5 772374B1 772E4975	US VI LF II VI AL VI	ew code in CPU ew data in CPU Dump ew executable file	Ctrl+R Enter
774F0000 000F0000 77630000 00110000 77740000 00090000 777D0000 000AC000 77DE0000 00180000	77643273 77756343 777DA472	604	now tymes	Ctrl+N ules


Step 3. GetWindowTextA 함수를 찾아서 오른쪽 버튼 클릭, Find Reference 메뉴 선택

N Names i	n Cr	ackMe4						3		
Addres	s	Section	Ту	pe	Name					
004050	C0	.rdata	Im	port	&USER32.TranslateMessage					
004050	<b>C4</b>	.rdata	Im	port	&USER32.DefWindowProcA					
004050	83	.rdata	Tm	port	&USFR32.GetWindowTextA					
004050	CC	.rdata		Actualize			StringA			
004050	DΘ	.rdata		Follow in D	ump		ageBoxA			
004050	NΛ	rdata		Find references Ctrl+R				7		
				riliu relefel	ices	Cui+K		//.		

Step 4. 함수 호출 구문에서 오른쪽 버튼 클릭, BreakPoint 메뉴 선택

R References to <&USER32.GetWindowTextA>						
Address	Command					
00401075	CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.GetWindowTextA>]					
		Follow in Disassembler	Enter	-		
Found 1 reference		Breakpoint	F2	ſi.		

Step 5. 빨간색으로 변경되었는지 확인



# Assembly 활용

### □ 핵심개념

- ✓ 인라인 어셈블리를 활용한 윈도우 구조체 접근
  - TEB, PEB 의 주소 얻어내기
  - GetLastError() 구현하기
  - 현재 프로세스의 디버깅여부 알아내기

### 1. TEB(Thread Environment Block) 과 FS 레지스터

스레드당 1개의 구조체, FS 레지스터로 TEB의 주소관리

Position	Length	OS Versions	Description	
FS:[0x00]	4	Win9x and NT	Current Structured Exception Handling (SEH) frame	
FS:[0x04]	4	Win9x and NT Stack Base / Bottom of stack (high address)		
FS:[0x08]	4	Win9x and NT	Stack Limit / Ceiling of stack (low address)	
FS:[0x0C]	4	NT	SubSystemTib	
FS:[0x10]	4	NT	Fiber data	
FS:[0x14]	4	Win9x and NT	Arbitrary data slot	
FS:[0x18]	4	Win9x and NT	Linear address of TIB	
End of NT subsystem independent part				
FS:[0x1C]	4	NT Environment Pointer		
FS:[0x20]	4		Process ID (in some windows distributions this field is used as	
			'DebugContext')	
FS:[0x24]	4	NT	NT Current thread ID	
FS:[0x28]	4	NT	Active RPC Handle	
FS:[0x2C]	4	Win9x and NT	NT Linear address of the thread-local storage array	
FS:[0x30]	4	NT	Linear address of Process Environment Block (PEB)	
FS:[0x34]	4	NT	Last error number	
FS:[0x38]	4	NT	Count of owned critical sections	
FS:[0x3C]	4	NT	Address of CSR Client Thread	
FS:[0x40]	4	NT	Win32 Thread Information	
FC-(0-/44)	124	NT, Wine	Win32 client information (NT), user32 private data (Wine), 0x60 = LastError	
FS:[0x44]	124		(Win95), 0x74 = LastError (WinME)	
FS:[0xC0]	4	NT	Reserved for Wow64. Contains a pointer to FastSysCall in Wow64.	
FS:[0xC4]	4	NT	Current Locale	

FS:[0xC8]	4	NT	FP Software Status Register	
FC:10, CC1	FS:[0xCC] 216	NT, Wine	Reserved for OS (NT), kernel32 private data (Wine)	
FS:[UXCC]			herein: FS:[0x124] 4 NT Pointer to KTHREAD (ETHREAD) structure	
FS:[0x1A4]	4	NT	Exception code	
FS:[0x1A8]	18	NT	Activation context stack	
FS:[0x1BC]	24	NT, Wine	Spare bytes (NT), ntdll private data (Wine)	
FS:[0x1D4]	40	NT, Wine	Reserved for OS (NT), ntdll private data (Wine)	
FS:[0x1FC]	1248	NT, Wine	GDI TEB Batch (OS), vm86 private data (Wine)	
FS:[0x6DC]	4	NT	GDI Region	
FS:[0x6E0]	4	NT	GDI Pen	
FS:[0x6E4]	4	NT	GDI Brush	
FS:[0x6E8]	4	NT	Real Process ID	
FS:[0x6EC]	4	NT	Real Thread ID	
FS:[0x6F0]	4	NT	GDI cached process handle	
FS:[0x6F4]	4	NT	GDI client process ID (PID)	
FS:[0x6F8]	4	NT	GDI client thread ID (TID)	
FS:[0x6FC]	4	NT	GDI thread locale information	
FS:[0x700]	20	NT	Reserved for user application	
FS:[0x714]	1248	NT	Reserved for GL	
FS:[0xBF4]	4	NT	Last Status Value	
FS:[0xBF8]	532	NT	Static UNICODE_STRING buffer	
FS:[0xE0C]	4	NT	Pointer to deallocation stack	
FS:[0xE10]	256	NT	TLS slots, 4 byte per slot	
FS:[0xF10]	8	NT	TLS links (LIST_ENTRY structure)	
FS:[0xF18]	4	NT	VDM	
FS:[0xF1C]	4	NT	Reserved for RPC	
FS:[0xF28]	4	NT	Thread error mode (RtlSetThreadErrorMode)	

## 2. TEB 와 PEB 의 주소 얻기

FS:[0x18], FS:[0x30]

```
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>

void* GetTEBAddr()
{
    void* pTEB = 0;
    __asm
    {
        mov eax, dword ptr FS:[0x18]
        mov pTEB, eax
    }
    return pTEB;
}

void* GetPEBAddr()
{
```

```
void* pPEB = 0;
__asm
{
          mov eax, dword ptr FS : [0x30]
          mov pPEB, eax
}
return pPEB;
}
int main()
{
          printf("Current Thread TEB Address : %p\n", GetTEBAddr());
          printf("Current Thread PEB Address : %p\n", GetPEBAddr());
}
```

### 3. GetLastError() 원리

- 스레드당 한 개의 에러 코드
- TEB 의 Offset 0x34.

```
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
int MyGetLastError()
       int value = 0;
       __asm
              mov
                   eax, dword ptr FS: [0x34]
              mov
                   value, eax
       }
       return value;
}
int main()
{
       HWND h = CreateWindow(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
       if (h == 0)
       {
               printf("실패 : %d\n", GetLastError());
               printf("실패 : %d\n", MyGetLastError());
       }
}
```

SECTION 02

## Kernel Object

Windows OS는 대부분의 구성요소를 구조체를 사용해서 관리하는 객체 기반 OS입니다.

Windows OS가 만드는 객체는 크게 User Object, GDI Object, Kernel Object 로 구분 합니다. 이중 Kernel Object 는 시스템의 기능을 수행하는 객체로서 다양한 특징을 가지고 있습니다.

본 섹션에서는 Kernel Object의 다양한 특징을 이해하고 관련 기술을 학습합니다.

#### □ 주요 내용

- ♣ 핸들의 개념을 이해하고 윈도우 핸들을 얻고 핸들을 사용해서 기존 윈도우의 다양한 속성을 변경하는 기법을 학습 합니다.
- ▲ User Object, GDI Object, Kernel Object 의 각각의 특징을 학습 합니다..
- ▲ Kernel Object 를 관리하는 Object Table 을 학습 합니다.
- ♣ 두 개 이상의 Process 간에 Kernel Object 를 공유하는 3 가지 기술을 학습 합니다.

Item 2 - 01

## Handle 과 Window

### □ 핵심개념

- ✓ 객체를 구별하는 32/64 비트 정수
- ✓ 핸들과 타입 안정성
- ✓ SetWindowLong / GetWindowLong 을 사용한 Window Object 조작

### 1. Handle 의 개념

- 객체(윈도우, 펜, 브러시, 폰트등)를 구별하기 위한 고유한 번호 32/64 비트 정수
- 핸들을 알면 윈도우를 조작할 수 있다.
- Win32 API = 객체의 고유한 번호(핸들) + 핸들을 가지고 객체를 조작하는 함수

```
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{

HWND hwnd = FindWindowA(0, "계산기");

printf("계산기 윈도우 번호(핸들): %x\n", hwnd);

_getch(); MoveWindow(hwnd, 0, 0, 300, 300, TRUE);
_getch(); ShowWindow(hwnd, SW_HIDE);
_getch(); ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);
_getch(); SetMenu(hwnd, 0);

HRGN h = CreateEllipticRgn(0, 0, 300, 300);

_getch(); SetWindowRgn(hwnd, 0, TRUE);
}
```

### 2. 핸들의 정체

- 구조체 포인터를 사용해서 서로 다른 종류의 핸들이 암시적 형 변환을 방지
- 타입 안정성을 고려한 설계
- typedef void\* HANDLE;

```
struct HWND__ { int unused;};
struct HICON__{ int unused;};

typedef HWND__ *HWND;
typedef HICON__ *HICON;

typedef void* HANDLE;

void MoveWindow(HWND hwnd, int x, int y, int w, int h)
{
    int main()
{
        HICON h = 0;
        MoveWindow(h, 0, 0, 0, 0);
}
```

Windows.h 에서는 DECLARE\_HANDLE() 매크로 사용

### 3. Window Object

하나의 윈도우를 관리하기 위해 생성되는 객체

"Windows 95 System Programing Secrets", matt pietrick

```
typedef struct _WND32
                                     // 00h (GW_HWNDNEXT) HWND of next sibling window
       struct _WND32 *hWndNext;
       struct _WND32 *hWndChild; // 04h (GW_CHILD) First child window
       struct _WND32 *hWndParent; // 08h Parent window handle
       struct _WND32 *hWndOwner; // OCh Owning window handle
                       rectWindow;
                                      // 10h Rectangle describing entire window
       RECTS
       RECTS rectClient; // 18h Rectangle for client area of window
                               // 20h Application message queue handle
// 22h window region needing an update
       WORD
               hQueue;
       WORD
               hrgnUpdate;
       WORD wndClass; // 24h handle to an INTWNDCLASS WORD hInstance; // 26h hInstance of creating ap
                                  // 26h hInstance of creating application
       WNDPROC
                       lpfnWndProc; // 28h Window procedure address
```

```
DWORD
               dwFlags;
                                    // 2Ch internal state flags
       DWORD dwStyleFlags;
                                  // 30h WS_XXX style flags
       DWORD dwExStyleFlags;
                                  // 34h WS_EX_XXX extended style flags
       DWORD moreFlags;
                                  // 38h flags
                                  // 3Ch GetDlgCtrlId or hMenu
       HANDLE ctrlID;
               windowTextOffset; // 40h Offset of the window's text in atom heap
               scrollBar; // 42h DWORD associated with the scroll bars properties; // 44h Handle for first window property hWnd16; // 46h Actual HWND value for this window
       WORD
       WORD
       WORD
       struct _WND32* lastActive; // 48h Last active owned popup window
       HANDLE hMenuSystem; // 4Ch handle to the system menu
                                   // 50h
       DWORD un1;
                                   // 54h
       WORD
               un2;
               classAtom;
                                   // 56h See also offs. 2 in the field 24 struct ptr
       WORD
                                  // 58h
       DWORD alternatePID;
                                   // 5Ch
       DWORD alternateTID;
} WND32, *PWND32;
```

### 4. SetWindowLong() / GetWindowLong()

Window 구조체를 속성을 변경하는 함수

```
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void ModifyStyle(HWND hwnd, UINT remove, UINT add)
       int style = GetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE);
       style = style | add;
       style = style & ~remove;
       SetWindowLong(hwnd, GWL_STYLE, style);
       SetWindowPos(hwnd, 0, 0, 0, 0, 0,
               SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_DRAWFRAME);
int main()
{
       HWND hwnd = FindWindowA(0, "계산기");
       _getch(); ModifyStyle(hwnd, WS_CAPTION, WS_THICKFRAME);
       _getch(); ModifyStyle(hwnd, WS_THICKFRAME, WS_CAPTION);
}
```

Item 2 - 02


# **Object Category**

### □ 핵심개념

- ✓ Object 의 3 가지 종류 와 특징
  - User Object, GDI Object, Kernel Object
- ✓ Kernel Object 의 특징

### 1. 프로세스간 핸들 공유

Window, Pen, File 핸들의 공유 문제



## 2. Object Category

Windows OS가 만드는 Object 의 3가지 종류

	User Object	GDI Object	Kernel Object
특징	윈도우와 관련된 Object.	그래픽 관련된 Object.	파일, 메모리, 프로세스, IPC 등과 같은 작업에 관련된 Object.
핸들의 특징	Public to All Process	Private	상대적(Specific) 핸들
파괴함수	DestroyXXX()	DeleteXXX()	CloseHandle() 참조계수 감소
관련 DLL	User32.dll	GDI32.dll	Kernel32.dll
종류	Accelerator table, Caret, Cursor, DDE conversation, Hook, Icon, Menu, Window, Window position	Bitmap, Brush, DC, Enhanced metafile, Enhanced-metafile DC, Font, Memory DC, Metafile, Metafile DC, Palette, Pen and extended pen, Region	Access token, Change notification, Communications, device, Console input, Console screen buffer, Desktop, Event,Event log, File, File mapping, Heap, Job, Mailslot, Module, Mutex, Pipe, Process, Semaphore, Socket, Thread, Timer, Timer queue, Timerqueue timer, Update resource, Window station

## 3. Kernel Object 특징

보안속성, 이름, 참조계수, Signal, WaitList

보안속성
이름
참조계수
Signal
Wait List

Item 2 - 03


# Kernel Object Handle Table

### □ 핵심개념

- ✓ EPROCESS 와 Object Table
- ✔ Process Explorer Object Table 조사 하기
- ✓ Native API 를 사용해서 Object Table 열거 하기

### 1. Process's Object Table


- 프로세스가 사용하는 Kernel Object 의 핸들을 관리 하는 Table
- User Object 와 GDI Object 는 포함되지 않는다.




### 2. Process Explorer Utility

https://technet.microsoft.com/ko-kr/sysinternals/bb896653.aspx

```
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
       _getch();
       HANDLE hEvent = CreateEventA( 0, 0, 0, "MYEVENT");
       printf("event 핸들 : %x\n", hEvent);
       HANDLE hMutex = CreateMutexA( 0, 0, "MYMUTEX");
       printf("mutex 핸들: %x\n", hMutex);
       _getch();
       HANDLE hSemaphore = CreateSemaphoreA( 0, 0, 3, "MYSEMAPHORE");
       printf("semaphore 핸들: %x\n", hSemaphore);
       _getch(); CloseHandle( hEvent);
       _getch(); CloseHandle( hMutex);
       _getch(); CloseHandle( hSemaphore);
}
```





### 3. Native API 를 사용한 Object Handle Table 열거 하기

ZwQuerySystemInformation를 사용한 Process Object Table 열거

```
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
#include <conio.h>
#define STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH ((NTSTATUS)0xC0000004L)
typedef enum _SYSTEM_INFORMATION_CLASS {
         SystemBasicInformation, // 0
SystemProcessorInformation, // 1
                                                                                                       // 1
        SystemPerformanceInformation, // 2
SystemTimeOfDayInformation, // 3
SystemNotImplemented1, // 4
                                                                                                         // 2
                                                                                                           // 3
         {\tt SystemProcessesAndThreadsInformation,}~//~{\tt 5}
         SystemCallCounts, // 6
         SystemConfigurationInformation, // 7
SystemProcessorTimes, // 8
         SystemProcessorTimes,
       SystemProcessoriames, // o
SystemGlobalFlag, // 9
SystemNotImplemented2, // 10
SystemModuleInformation, // 11
SystemLockInformation, // 12
SystemNotImplemented3, // 13
SystemNotImplemented4, // 14
SystemNotImplemented5, // 15
SystemHandleInformation, // 16
SystemObjectInformation, // 17
SystemPagefileInformation, // 18
SystemInstructionEmulationCounts, // 18
         SystemInstructionEmulationCounts, // 19
       SystemInstructionEmulationcounts, // IS
SystemInvalidInfoClass1, // 20
SystemCacheInformation, // 21
SystemPoolTagInformation, // 22
SystemProcessorStatistics, // 23
SystemDpcInformation, // 24
SystemNotImplemented6, // 25
SystemLoadImage, // 26
SystemUnloadImage, // 27
SystemTimeAdjustment // 28
       SystemUnloadImage, // 26
SystemUnloadImage, // 27
SystemTimeAdjustment, // 28
SystemNotImplemented7, // 29
SystemNotImplemented8, // 30
SystemNotImplemented9, // 31
SystemCrashDumpInformation, // 32
SystemExceptionInformation, // 33
SystemCrashDumpStateInformation, // 34
SystemKernelDebuggerInformation, // 35
SystemContextSwitchInformation. // 36
        SystemKernelDebuggerInformation,
SystemContextSwitchInformation,
SystemRegistryQuotaInformation,
SystemLoadAndCallImage,
SystemPrioritySeparation,
SystemNotImplemented10,
SystemNotImplemented11,
SystemInvalidInfoClass2,
SystemInvalidInfoClass3,
SystemTimeZoneInformation,
SystemLookasideInformation,
SystemSetTimeSlipEvent,

// 46
```

```
SystemCreateSession,
                                       // 47
   SystemDeleteSession,
                                       // 48
   SystemInvalidInfoClass4,
                                       // 49
   SystemRangeStartInformation,
                                       // 50
   SystemVerifierInformation,
                                      // 51
                                       // 52
   SystemAddVerifier,
   SystemSessionProcessesInformation // 53
} SYSTEM_INFORMATION_CLASS;
typedef struct _SYSTEM_HANDLE_INFORMATION {
   ULONG ProcessId;
   UCHAR ObjectTypeNumber;
   UCHAR Flags;
   USHORT Handle;
   PVOID Object;
   ACCESS_MASK GrantedAccess;
} SYSTEM_HANDLE_INFORMATION, *PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION;
typedef NTSTATUS (__stdcall *F)(SYSTEM_INFORMATION_CLASS,PVOID ,ULONG ,PULONG);
F ZwQuerySystemInformation = 0;
int main()
       HMODULE hDll = GetModuleHandleA("Ntdll.dll");
       ZwQuerySystemInformation = (F)GetProcAddress(hDll, "ZwQuerySystemInformation");
       int sz = sizeof(SYSTEM_HANDLE_INFORMATION);
       int count = 30000;
       void* buff = malloc(sz * count + 4);
       DWORD len;
       DWORD ret = ZwQuerySystemInformation(SystemHandleInformation, buff,
                                                    sz * count + 4, &len);
       if (ret == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH)
               printf("버퍼가 작습니다..\n");
       int n = *(int*)buff;
       printf("핸들 테이블 항목 개수: %d\n", n);
       SYSTEM_HANDLE_INFORMATION* pHandle =
                                     (SYSTEM_HANDLE_INFORMATION*)((char*)buff + 4);
       for (int i = 0; i < n; i++)
               printf("PID : %d, HANDLE : %x, TYPE : %d\n", pHandle[i].ProcessId,
                      pHandle[i].Handle, pHandle[i].ObjectTypeNumber);
       }
}
```

### Item 2 - 04


### 프로세스간 Kernel Object 공유 1

# DuplicateHandle

### □ 핵심개념

- ✓ 프로세스간 Kernel Object Handle 을 복사하는 방법
- ✓ DuplicateHandle() 함수 사용법

## 1. 프로세스간 Kernel Object Handle 의 핸들 복사 개념



### 2. DuplicateHandle()을 사용한 Object Handle 복사 예제

#### A Process

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
int main()
       HANDLE hFile = CreateFileA("a.txt", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
              FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, 0, CREATE_ALWAYS,
               FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
       printf("File Handle : %x\n", hFile);
       _getch();
       HWND hwnd = FindWindow(0, "B");
       DWORD pid;
       DWORD tid = GetWindowThreadProcessId(hwnd, &pid);
       HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, pid);
       HANDLE h2;
       DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), hFile, hProcess, &h2,
                                     0, 0, DUPLICATE_SAME_ACCESS);
       printf("B 프로세스에 복사해준 핸들(table index) : %x\n", h2);
       _getch();
       SendMessage(hwnd, WM_APP + 100, 0, (LPARAM)h2);
}
```

### B Process – GUI Application

Item 2 - 05

프로세스간 Kernel Object 공유 2

# Named Object

### □ 핵심개념

- ✓ CreateXXX() 함수와 OpenXXX() 함수의 차이점
- ✓ ERROR\_ALREADY\_EXISTS
- ✓ Kernel Object 에 상관없이 같은 이름 공간을 사용

### 1. 실행파일의 구조

동일한 이름의 Kernel Object 는 하나 이상 만들 수 없다. 해당 이름의 Kernel Object 가 이미 존재 할 경우 Open 2번 이상 실행

### 2. Create vs Open

Create: 해당 이름의 객체가 없으면 생성, 이미 존재하면 오픈 Open: 해당 이름의 객체가 없으면 실패, 이미 존재하면 오픈 Kernel Object 의 종류가 달라도 같은 이름을 사용하면 안된다.

#### Item 2 - 06

### 프로세스간 Kernel Object 공유 3


# Inherit Kernel Object

#### □ 핵심개념

- ✓ 커널 오브젝트 상속의 개념
- ✓ 상속 가능한 커널 오브젝트를 만드는 2가지 방법
  - 객체 생성시 SECURITY\_ATTRIBUTES 구조체 사용
  - 객체 생성후 SetHandleInformation() 함수 사용
- ✓ 파이프를 사용한 자식 프로세스의 출력을 Redirect 하는 방법
- ✓ Console Application 의 출력을 윈도우 창으로 보내는 방법
- ✓ ZwQueryObject() 함수를 사용해서 Kernel Object 의 상속여부 알아내기

### 1. Kernel Object 상속의 개념

- 부모 프로세스가 사용하던 커널 오브젝트를 자식 프로세스에게 상속 할 수 있다.
- CreateProcess()의 5 번째 파라미터를 TRUE 로 전달한다.
- 상속가능한 커널 오브젝트만 상속할 수 있다



### 2. 상속 가능한 Kernel Object 를 만드는 2 가지 방법

1. 보안 속성을 지정하는 구조체인 SECURITY\_ATTRIBUTES 의 bInherit 항목을 TRUE 로 설정한 후 Kernel Object 를 생성한다

2. 이미 생성된 Kernel Object 에 SetHandleInformation() 함수로 상속가능 여부를 지정한다.

### 3. Redirect Child Process's stdout

Console Application 의 출력을 Window에 출력하는 기술



- 익명의 파이프를 사용해서 자식 프로세스의 출력을 부모 프로세스에 연결한다.
- 파이프의 쓰기 핸들을 자식 프로세스에 상속 한다.
- 부모에서는 파이프의 쓰기 핸들을 반드시 닫아야 한다.

```
void ExecutePing( const TCHAR* url, HWND hEdit)
       TCHAR cmd[256] = _T("ping.exe ");
       _tcscat(cmd, url);
       HANDLE hReadPipe, hWritePipe;
       CreatePipe(&hReadPipe, &hWritePipe, 0, 1024);
       SetHandleInformation(hWritePipe, HANDLE_FLAG_INHERIT,
                                         HANDLE_FLAG_INHERIT);
       PROCESS_INFORMATION pi = {0};
       STARTUPINFO si = { sizeof(si) };
       si.hStdOutput = hWritePipe;
       si.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES;
       BOOL bRet = CreateProcess(0, cmd, 0, 0, TRUE, CREATE_NO_WINDOW, 0, 0,
                                                                     &si, &pi);
       if (bRet)
       {
               CloseHandle(hWritePipe);
               while (1)
               {
                       char buffer[1024] = { 0 };
                       DWORD len;
                       ReadFile(hReadPipe, buffer, 1024, &len, 0);
                      if (len <= 0) break;</pre>
                       SendMessage(hEdit, EM_REPLACESEL, 0, (LPARAM)buffer);
               CloseHandle(hReadPipe);
               CloseHandle(pi.hProcess);
               CloseHandle(pi.hThread);
       }
}
```

### 4. Kernel Object 의 상속 가능여부 조사하기

Native API 인 ZwQueryObject()를 사용하면 Kernel Object의 상속여부를 조사할 수 있다.

```
#include <Windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
```

```
typedef enum _OBJECT_INFORMATION_CLASS {
       ObjectBasicInformation,
       ObjectNameInformation,
       ObjectTypeInformation,
       ObjectAllTypesInformation,
       ObjectHandleInformation
} OBJECT_INFORMATION_CLASS;
typedef struct _OBJECT_HANDLE_ATTRIBUTE_INFORMATION {
       BOOLEAN Inherit;
       BOOLEAN ProtectFromClose;
} OBJECT_HANDLE_ATTRIBUTE_INFORMATION, *POBJECT_HANDLE_ATTRIBUTE_INFORMATION;
typedef NTSTATUS (__stdcall *PFZwQueryObject)
                      (HANDLE, OBJECT_INFORMATION_CLASS, PVOID, ULONG, PULONG);
int main()
       PFZwQueryObject ZwQueryObject = (PFZwQueryObject)
               GetProcAddress( GetModuleHandle(_T("Ntdll.dll")),
                              "ZwQueryObject");
       ULONG len;
       OBJECT_HANDLE_ATTRIBUTE_INFORMATION ohai = {0};
       HANDLE hEvent = CreateEvent( 0, 0, 0, 0 );
       SetHandleInformation( hEvent, HANDLE_FLAG_INHERIT, HANDLE_FLAG_INHERIT);
       ZwQueryObject(hEvent, ObjectHandleInformation, &ohai, sizeof(ohai), &len);
       printf("inheritable : %d\n", ohai.Inherit);
       SetHandleInformation( hEvent, HANDLE_FLAG_INHERIT, 0);
       ZwQueryObject(hEvent, ObjectHandleInformation, &ohai, sizeof(ohai), &len);
       printf("inheritable : %d\n", ohai.Inherit);
}
```