

用戶指南

本指南是 Warehouse PDA 應用程式所有畫面的完整視覺參考：每個畫面顯示甚麼、每個功能做甚麼。所有截圖均以手機（PDA）尺寸拍攝，並使用示範種子資料。

每項操作的詳細步驟請參閱 Flows 章節；本頁是整個應用程式的地圖。

登入畫面

啟動應用程式時，操作員會看到 DocPal 登入畫面。



登入畫面

1. 輸入用戶名稱。
2. 輸入密碼（眼睛圖示可切換顯示密碼）。
3. 點按登入。

示範種子用戶為 `operator` / `DocPal2026!`。

畫面底部顯示此裝置目前連接的後台伺服器位址；點按更改伺服器可開啟後台伺服器選擇畫面（見下文）。

選擇後台伺服器畫面

首次啟動應用程式時（尚未選擇後台伺服器），會先顯示選擇畫面；之後每次啟動都會直接使用已選擇的後台伺服器。



選擇伺服器畫面

- 列出五個地區後台伺服器：香港、深圳、上海、廣州、北京（開發版本會額外顯示本機（開發））。
- 目前已選擇的伺服器會以綠色框標示。
- 點按任何一個伺服器即會儲存選擇並重新載入 — 應用程式會記住此選擇，無需重新安裝。切換後台會同時登出，需重新登入。

如需更換後台伺服器，可在登入畫面點按**更改伺服器**回到此畫面。當後台無法連線時，畫面會顯示無法連線提示，可按**立即重試**或按**更改伺服器**回到此畫面更換；若應用程式本身無法載入，維護畫面上的**立即重試**會重新連線應用程式伺服器。

主頁畫面

登入後，主頁會顯示主要操作選單。



主頁畫面

卡片	流程	用途
收貨	收貨	確認到貨及庫存。
揀貨	揀貨	掃描、裝箱並完成訂單。
上架	上架	將庫存移至貨架。
查貨	查貨	盤點當日異動批次。
測量	測量	秤重並量度箱件。
覆核	覆核	複查已包裝的箱號。
庫存查詢	庫存查詢	按供應商、物料或貨架查詢庫存。

點按任何卡片即可進入該流程。

倉庫可按需開關個別流程步驟（例如測量或覆核）—— 被關閉的步驟不會在主頁顯示卡片，流程亦會自動略過該步驟。

頁首操作

應用程式頁首（大部分畫面可見）提供：

- 返回 / 主頁** — 返回上一頁或回到主頁選單。

- **：**選單 — 語言切換、**重設資料庫**（清除並重新載入示範資料）及**登出**。

列表會在應用程式重新聚焦時自動重新載入，當其他操作員更改相同資料時亦會即時更新。

收貨

收貨列表

< 收貨		
全部	待處理	已收貨 已完成
按參考編號或供應商搜尋...		
BATCH-2026-08-19-000044	待處理	>
無供應商 · 2026/6/3 尚餘 5		
BATCH-2026-08-20-000061	待處理	>
iC HAUS GMBH INTEGRIERTE SCH... 尚餘 2		
BATCH-2026-08-20-000048	待處理	>
iC HAUS GMBH INTEGRIERTE SCH... 尚餘 6		
BATCH-2026-08-19-000043	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3 尚餘 4		
BATCH-2026-08-19-000042	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3 尚餘 1		
BATCH-2026-08-19-000041	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3		
BATCH-2026-08-19-000033	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3		
BATCH-2026-08-19-000034	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3		
BATCH-2026-08-19-000040	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3		
BATCH-2026-08-19-000040	待處理	>
IC-AUTOMATION GmbH · 2026/6/3		

收貨列表

- **狀態篩選** — 全部、待處理、已收貨、已完成。
- **搜尋** — 按參考編號或供應商篩選。
- 每行顯示訂單參考編號、供應商、交貨日期、狀態徽章及尚餘項目數量。
- 狀態篩選及搜尋列會固定在頂部，捲動長列表時保持可見。
- 點按該行開啟收貨詳情。

收貨詳情 — 收貨分頁



收貨詳情

- 訂單標題連狀態徽章；點按 ▼ 展開供應商及交貨詳情。
- **確認到貨** — 一步將整張訂單標記為已到貨。
- **上架剩餘庫存** — 貨物在手後前往上架的捷徑（此圖未顯示）。
- 發票區段以緊湊行列出每個項目：料號、預期數量及 PO / 行號；發票有箱號時項目會按箱號分組（無箱號的項目歸入「無箱號」組）。點按該行可展開數量進度（預期 / 預留 / 已揀 / 已上架 / 可用、日期 / 批次 / 產地）及操作按鈕。
- **匯報問題** — 標記項目的異常（見下文）。
- 浮動**相機按鈕**掃描標籤（見下文）— 只在收貨進行中（provisional_received）顯示；訂單仍為待處理（pending）時不會出現。

匯報問題

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, a home icon, and the text '收貨詳情' (Receiving Details). Below this, a card displays the number '04958210' with a 'PENDING' status and a '確認到貨' (Confirm Delivery) button. Underneath, there are two buttons: '收貨' (Receive) and '揀貨 (0)' (Pickup (0)). A modal dialog box titled '匯報問題' (Report Problem) is open in the center. It contains a '原因' (Reason) dropdown menu, a '備註' (Remarks) text field with the placeholder '異常備註' (Abnormal Remarks), and two buttons at the bottom: '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm). Below the dialog, there's a red button labeled '匯報問題' (Report Problem). At the bottom of the screen, there's a section for '料號' (Material No.) with the value 'P413' and '預期' (Expected) with the value '3000'.

匯報問題

- 項目上的**匯報問題**會開啟此對話框：選擇**原因**（找不到、損壞、品質拒收、數量不符、超量出貨、錯誤物料）並加上**備註**。
- 已匯報的項目會在詳情畫面上標記，直至異常被確認或取消。

收貨詳情 — 揀貨分頁



收貨詳情揀貨分頁

- 顯示連結到此收貨單的揀貨單，包括每張單的狀態及項目。
- **掃描**進入該揀貨單的掃描頁（見下文）；**建立箱號**建立運輸箱。
- 可用於核對入庫貨品與已分配給出庫訂單的數量。

揀貨掃描頁

揀貨掃描頁

- 從揀貨分頁按**掃描**進入。頂部列出此單每個項目的需求 / 已掃 / 待確認數量。
- 用硬件掃描器掃二維碼會直接加入待確認列表；按 **OCR 拍攝**用相機拍攝標籤則會先覆核：
 - 識別到**單一項目**時，彈出確認表單 — 可修改料號、數量、日期碼、批次等欄位（含候選值），確認後才加入列表；亦可按**重拍**重新拍攝。
 - 識別到**多個項目**（如箱標）時，彈出可編輯表格 — 每行可改料號（下拉選單）及數量、可刪除行，然後一次過加入列表。
- 每次掃描先加入待確認列表；相同項目（料號 + 日期/批次/產地）的多次掃描會合併成一行顯示總數，核對無誤後按**確認**一次過提交（提交時仍按每次掃描逐筆套用）。
- 掃完所有項目並裝箱後，訂單會自動轉為**已完成** — 不再建立測量任務；裝好的運輸箱會在「測量」頁出現，關閉箱號即完成測量（覆核步驟啟用時，關箱會同時建立該箱的覆核任務）。

掃描標籤 — 單一項目



掃描覆核 — 多個匹配

在收貨詳情掃描供應商標籤（QR/條碼或相機 OCR）會自動套用到匹配的发票項目。當匹配不明確時，會開啟覆核對話框：

- **有多個匹配的項目** — 料號出現在多個發票行。如有需要可調整數量，然後點按正確的行收貨。
- **沒有匹配的項目** — 標籤與訂單上任何項目都不匹配；從完整列表中手動選擇項目。
- 重複掃描同一標籤會被拒絕，並顯示「此標籤已掃描過」。

掃描標籤 — 一張標籤上有多個項目（箱標）



多項目掃描覆核

如果箱標的項目表列出**多個物料**，會改為開啟多項目表格 — 標籤上每個項目佔一個可編輯行：

- 每行有**料號下拉選單**（顯示已收 / 預期進度）及可編輯的**數量**。
- **x** 移除該行（例如暫時不收的箱）。
- **套用 N 個項目**逐行收貨。
- 成功的行會變綠色 ✓ 並鎖定；失敗的行會變紅色 X，並在表格下方顯示原因（例如數量超過尚餘數量，或料號匹配多個發票行）。修正失敗的行後可再次套用 — 成功的行不會重複提交。

上架

上架列表

<

🏠

上架

⋮

仍有庫存留在收貨區的收貨單。

BATCH-2026-09-01-000... HONGKONG CHEMI-CON LTD	已收貨 待上架 58 項	>
BATCH-2026-09-01-000... KOA ELECTRONICS (HK) LTD	已收貨 待上架 36 項	>
SH2608-0734 無供應商	已收貨 待上架 1 項	>
BATCH-2026-08-20-000... KODENSHI CN CORP	已收貨 待上架 0 項	>

上架列表

- 列出仍有庫存留在收貨區的收貨單 (已收貨) ，並顯示待上架項目數量。
- 點按該行開啟上架詳情。

上架詳情

< 上架詳情

04958210 已收貨

貨架箱號(0) 新增箱號 掃描箱號 顯示

待上架物品

料號
RK73B1JTTD181G

日期 / 批次
2610 / —

產地 / 晶圓產地
JP / —

總數 / 已掃描 / 已裝箱
5000 / 0 / 0

掃描件 顯示件

料號
P413

日期 / 批次
2612 / —

產地 / 晶圓產地
JP / —

總數 / 已掃描 / 已裝箱
3000 / 0 / 0

掃描件 顯示件

上架詳情

- **貨架箱號** — 目的貨架上的箱；**新增箱號**建立新箱號。
- **待上架物品** — 每張卡片顯示料號、日期/批次、產地、總數、已掃描數量及已裝箱數量。
- 掃描方式：
 - **硬件掃描器**掃供應商二維碼 — 系統自動匹配料號及數量到對應項目並立即記錄，無需先點選項目。
 - 按項目上的**掃描**用相機 OCR 拍攝標籤 — 識別到**單一項目**時彈出確認表單（可修改欄位）；識別到**多個項目**（如箱標）時彈出可編輯表格，逐行加入。
- 掃描後的件數先進入暫存區，再分配到貨架箱；全部上架後收貨單會自動完成。

揀貨

揀貨列表

揀貨列表

- **搜尋** — 按單號、PO 或客戶篩選；搜尋列固定在頂部，捲動時保持可見。
- 每行顯示揀貨單參考編號、客戶、PO、日期、狀態及收貨方。
- **核取方塊**可選擇多張訂單作批量問題匯報。
- 點按該行開啟揀貨詳情。

揀貨詳情



揀貨詳情

- **箱號** — 此訂單的運輸箱；**新增箱號**建立箱號，**掃描箱號**以掃描方式分配；**掃描物料入箱**模式可掃描任何訂單的項目條碼直接裝入該箱（一箱可裝多張訂單的項目）。
- **項目** — 每行顯示料號、狀態徽章及需求 / 已掃描 / 已裝箱數量；點按該行展開分配來源及裝箱操作。
- **掃碼**進入掃描頁（見上文「揀貨掃描頁」），根據分配掃描標籤；完成最後一件包裝後訂單自動完成 — 不再建立下一步任務，關閉箱號即完成測量。

測量



測量列表

- 列出已裝有包裹、等待核對及量度的**運輸箱**（已開啟狀態）—— 不再有測量任務；一箱可裝多張揀貨單的項目，該行會列出相關單號。
- 每行顯示箱號、狀態、相關單號及包裹核對進度；點按該行開啟測量箱號頁。

測量箱號頁

測量箱

箱號 BOX-S-20260818-0001

開啟

檢視揀貨單

包裹 — 已查貨 2 / 3

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態
RK73H1JTTD1002F	1000	2603 / L2603A / JP / JP	已查貨
RK73H1JTTD2202F	500	2603 / L2603B / JP / JP	已查貨
RK73B1JTTD181G	300	2604 / L2604A / JP / JP	待處理

掃描包裹 QR code 以核實。

測量箱號頁

- 表格列出箱內每個包裹：料號、數量、日期 / 批次 / 產地及核對狀態。
- 掃描包裹 QR code 會即時核對匹配的包裹，該行變為**已查貨**；每行的**掃描**按鈕是相機 OCR 覆核的後備方式。
- 全部包裹核對後會自動彈出測量表單（箱型、淨重 / 毛重、目的地國家）：重量以**公斤**為單位（可輸入小數），**淨重**會按料件淨重主檔自動計算並預先填入，可按需修改；填妥後按**確認箱號**一次過儲存並關閉箱號。
- 沒有手動「完成測量」按鈕：**關閉箱號即完成測量**；覆核步驟啟用時，系統會同時自動建立該箱的覆核任務（見下文「覆核」）。

覆核

覆核是測量之後的第二次檢查：另一位同事重新掃描已封箱內的每個項目，確認無誤後該箱才可出貨。

覆核列表



覆核列表

- 列出有待覆核任務的**運輸箱** — 箱號關閉後，覆核任務會自動在此出現（每箱一個任務）。
- 每行顯示箱號、狀態、相關單號、目的地及包裹覆核進度；點按該行開啟覆核箱號頁。

覆核箱號頁

<

測量箱

⋮

箱號 BOX-S-20260818-0002

已關閉

檢視揀貨單

包裹 — 已查貨 0 / 2

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態
RK73B1JTTD181G	400	2604 / L2604A / JP / JP	待處理 掃描
RK73H1JTTD4702F	200	2604 / L2604B / JP / JP	待處理 掃描

掃描包裹 QR code 以核實。

箱號測量

箱號尺寸

M

覆核箱號頁

- 與測量箱號頁相同：表格列出箱內每個包裹。
- 掃描包裹 QR code 逐件重新核對料件 — 已關閉（已封箱）的箱也可直接掃描核對，無需開箱；每行的掃描按鈕是相機 OCR 的後備方式。
- 已關閉的箱如有錯誤，可按**重新開啟箱號**打開修正 — 箱內包裹的核對狀態會被清除，必須全部重新掃描後才能再次關閉。
- 需要修正測量資料時，可在開啟的箱上修改箱型、淨重 / 毛重（公斤）及目的地國家，再按**確認箱號**關閉。

< 覆核

箱號 BOX-S-20260818-0001 已關閉

檢視清單

包裹 — 已查貨 3 / 3

料號	數量	日期 / 批次 / 產地	狀態
RK73BUTTD181G	300	2604 / L2604A / JP / JP	已查貨
RK73HUTTD2202F	500	2603 / L2603B / JP / JP	已查貨
RK73HUTTD1002F	1000	2603 / L2603A / JP / JP	已查貨

箱號測量

箱號尺寸

20 X 16 X 20

淨重

0.009 公斤

毛重

0.05 公斤

目的地國家/地區

USA

重新開啟箱號 完成覆核

覆核完成

- 箱內每個包裹都必須重新掃描 — 箱號關閉且全部包裹已覆核後，完成覆核按鈕才會出現；按後該箱即可出貨。

查貨

查貨列表

<

查貨

⋮

針對當日異動批次的每日盤點任務。

07/24/2026

📅

全部

待處理

已查貨

已略過

按貨架、箱號或料號搜尋...

RK73H1JTTD1002F

待處理

A-01-01 · BOX-0001

預期：10000 件

RK73H1JTTD2202F

待處理

A-01-02 · BOX-0002

預期：5000 件

查貨列表

- 針對當日有庫存異動批次的每日盤點任務。
- 任務由後台自動產生：每晚本地時間 00:00 的日結排程會為當日有異動的批次建立任務（伺服器啟動時亦會補跑），無需手動產生。
- 選擇日期查看該日的任務（預設今日）。
- 狀態篩選 — 全部、待處理、已查貨、已略過。
- 搜尋 — 按貨架、箱號或料號篩選。
- 每行顯示料號、貨架·箱號及預期數量；點按該行開啟任務詳情。

查貨任務詳情

查貨任務

RK73H1JTTD1002F

待處理

批次

料號

RK73H1JTTD1002F ·
RK73H1JTTD1002F

描述

RES 10K OHM 1% 1/10W 0603

日期碼

2601

批號

L2601A

產地 / 組裝地

JP / JP

辦事處

2

子庫存

STORE1

貨架

A-01-01

箱號

BOX-0001

預期數量

10000

目前總數

10000

已分配

2000

可用

8000

確認查貨

實點數量

10000

留空即確認預期數量 (10000)。

確認查貨

查貨任務詳情

- 顯示批次的完整資料：料號、描述、日期碼、批號、產地 / 組裝地、辦事處、子庫存、貨架及箱號，以及預期數量、目前總數、已分配及可用數量。
- 實點該批次的庫存，然後在**確認查貨**一欄輸入實點數量：
 - 數量相符** — 留空 (或輸入相同數量) 後按**確認查貨**，任務標記為已查貨。
 - 數量不符** — 輸入實點數量；系統會修正批次的總數，並在庫存流水帳記錄一筆 ADJUST 調整。
- 完成後任務會顯示查貨人員及時間。

庫存查詢

庫存查詢

搜索物料編號...

P413

現貨: 3500

P413 - DAITO FUSE 1A - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 2000 / 共 2000

03 - BOX-H-20260701-0005

2605 / L2605A / JP / JP

Org 2 - WSTORE1- W- 可用 1500 / 共 1500

01-01 - BOX-H-20260701-0010

2607 / L2607B / JP / JP

RK73B1JTTD181G

現貨: 14000

RK73B1JTTD181G - RES 180 OHM 5% 1/16W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 8000 / 共 8000

02 - BOX-H-20260701-0003

2606 / L2606A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 6000 / 共 6000

04 - BOX-H-20260701-0006

2606 / L2606B / JP / JP

RK73H1JTTD1002F

現貨: 30000

RK73H1JTTD1002F - RES 10K OHM 1% 1/10W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 8000 / 共 10000

01 - BOX-0001

2601 / L2601A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A- 可用 10000 / 共 10000

01-01 - BOX-H-20260701-0001

2603 / L2603A / JP / JP

Org 2 - STORE1- A- 可用 10000 / 共 10000

01-03 - BOX-H-20260701-0006

2605 / L2605B / JP / JP

RK73H1JTTD2202F

現貨: 15000

RK73H1JTTD2202F - RES 22K OHM 1% 1/10W 0603 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 4000 / 共 5000

02 - BOX-0002

2602 / L2602B / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 5000 / 共 5000

01 - BOX-H-20260701-0002

2603 / L2603B / JP / JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 5000 / 共 5000

04 - BOX-H-20260701-0007

2606 / L2606A / JP / JP

RK73H2ATTD1372F

現貨: 7000

RK73H2ATTD1372F - RES 13.7K OHM 1% 1/8W 0805 - JP

Org 2 - STORE1- A-01- 可用 4000 / 共 4000

02 - BOX-H-20260701-0004

2604 / L2604B / JP / JP

Org 2 - WSTORE1- W- 可用 3000 / 共 3000

01-01 - BOX-H-20260701-0009

2607 / L2607A / JP / JP

庫存查詢

- 按物料編號搜尋，查看物料存放的所有位置。
- 每張結果卡片顯示物料、描述、產地，以及每個批次：倉庫・區域・子庫・貨架・箱，連可用 / 總數量及批次欄位 (日期代碼 / 批次 / COO / COW)。