### make 简介

make<sup>1</sup>是类 Unix 系统中常用的用于软件自动构建的工具,常被用于 C/C++编写的软件的编译,安装等工作。Wikipedia 对其的定义为:

使用 make 的一个关键原因是其能对代码的被修改时间进行跟踪,并只构建包含修改时间晚于上次编译时间的文件的规则。这将大大提高软件开发维护的效率。

"In software development, make is a utility for automatically building large applications. Files specifying instructions for make are called Makefiles. make is an expert system that tracks which files have changed since the last time the project was built and invokes the compiler on only those source code files and their dependencies."

Apache Ant 与微软的 cmake 都可以完成与 make 类似的工作,集成开发环境(IDE)也可以自动化地完成软件的构建,但是由于 make 的高度可定制性和独特的时间相关性,仍然在当代的软件开发活动中被大量的使用。

### makefile 简介

make 需要一个文件来指导其进行相应的构建动作,这个文件一般被称为 makefile。makefile 中记录了构建软件所需要的文件和它们之间的依赖关系;同时,makefile 中还可以定义构建规则和变量,他们可以在构建过程中起到相应的作用。

典型的 makefile 结构为 (1):

```
# Comments use the hash symbol
target: dependencies
command 1
command 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
```

注意,每个 target 下的每个 command 都需要以一个 TAB 开头,而不能以空格替代 $^2$ 。一个简单的 makefile 如下:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 本文中的 make 均指 GNU make,关于 GNU make 的详细信息可以访问 <a href="http://www.gnu.org/software/make">http://www.gnu.org/software/make</a>。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 这一约定在 GNU make 中有效。

```
helloworld: helloworld.o

cc -o $@ $<

helloworld.o: helloworld.c

cc -c -o $@ $<

.PHONY: clean

clean:

rm -f helloworld helloworld.o
```

当在此 makefile 存在的目录下执行 make 时,makefile 中指定的第一条规则 helloworld 将会被执行。由于 helloworld 依赖于 helloworld.o,而 helloworld.o 又依赖于 helloworld.c,所以实际的构建过程中执行的第一条命令是:

```
cc -c -o helloworld.o helloworld.c
```

注意原规则中的\$@将被替代为 target,\$<将被替换为 dependencies 中的第一个文件名。这些特殊的符号被称为"自动变量" (2)。类似的还有:\$%,\$?,\$^,\$+,\$\*等,具体请参阅 make 手册。

当 helloworld.o 被满足之后,规则 helloworld 中的命令会被执行:

关键词.PHONY 定义其后续的规则不受修改时间的约束,即若该规则被调用,一定保证其执行。这个 makefile 中定义的 clean 规则即为一例。若执行 make clean,将删除 helloworld.o

```
cc -c -o helloworld.o helloworld.c
```

和 helloworld 文件。

## makefile 描述

### 1 公共引用文件 include.mk

该文件定义了构建过程中所要用到的常用变量。CC 和 LD 分别为 C 编译器和链接器。CFLAGS

为传递给编译器的参数。请修改 CROSS\_COMPILE 的路径为相应的交叉编译工具链路径。

### 2 主 makefile

#### 变量定义部分

```
drivers_dir := drivers
boot_dir
            := boot
user_dir
            := user
init_dir
            := init
lib_dir
            := lib
            ∶= fs
fs_dir
mm_dir
tools_dir
            := tools
vmlinux_elf := gxemul/vmlinux
link_script := $(tools_dir)/scse0_3.lds
            := boot drivers init lib mm user fs
modules
objects
            := $(boot_dir)/start.o
               $(init_dir)/main.o
               $(init_dir)/init.o
                $(init_dir)/code.o
                $(drivers_dir)/gxconsole/console.o \
                $(lib_dir)/*.o
                $(user_dir)/*.x \
                $(fs_dir)/*.x \
                $(mm_dir)/*.o
```

这一部分定义了构建过程的所有模块名称 (modules)、相应路径 (模块名\_dir),构建目标 (vmlinux\_elf),创建该目标所需要的文件(objects)和链接脚本(link\_script)。

#### 目标定义部分

```
.PHONY: clean
all: $(modules) vmlinux

vmlinux: $(modules)
   $(LD) -o $(vmlinux_elf) -N -T $(link_script) $(objects)

$(modules):
   $(MAKE) --directory=$@
```

对于 module 目标的构建采用了调用子 makefile 的方法,即在每个模块对应的目录中放置构建该模块的 makefile,在上层 makefile 中以\$(MAKE) --directory=\$@的方法调用来实现构建。

clean 目标为 PHONY 目标,实现中使用简单的 bash 脚本依次轮询每个模块 makefile 中的 clean 目标并执行。

#### 引用 include.mk

以下语句引用了 include.mk 中定义的变量

```
include include.mk
```

### 3 各模块 makefile

各模块的 makefile 相对较为简单。较为特殊的是目录 fs 下的 makefile,其中用到了两个预编译的程序 bintoc 和 fsformat:

```
%.b.c: %.b
   echo create $@
   echo bintoc $* $< > $@~
   ./bintoc $* $< > $@~ && mv -f $@~ $@
```

```
fs.img: $(FSIMGFILES)

   dd if=/dev/zero of=../gxemul/fs.img bs=4096 count=1024
2>/dev/null
    ./fsformat ../gxemul/fs.img $(FSIMGFILES)
```

# 参考

- 1. **Wikipedia.** make (software). Wikipedia, the free encyclopedia. [ 联 机 ] Wikipedia. http://en.wikipedia.org./wiki/Make\_(software).
- 2. **MecklenburgRobert.** Managing Projects with GNU Make. 无出版地: O'Reilly Media, Inc., 2004.

### Ld 简介

链接器把一个或多个输入文件合成一个输出文件.

输入文件:目标文件或链接脚本文件. 输出文件:目标文件或可执行文件.

目标**文件**(包括可执**行文件**)具有固定的格式,在UNIX或GNU/Linux平台下,一般为ELF

格式. 若想了解更多, 可参考 UNIX/Linux 平台可执行文件格式分析

(http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-excutff/)

有时把输入文件内的 section 称为输入 section(input section), 把输出文件内的 section 称为输出 section(output section).

目标**文件的**每个 section 至少包含两个信息: 名字和大小. 大部分 section 还**包含与它相**关联**的一**块**数据**, 称为 section contents(section 内容). 一个 section 可被标记为"loadable(可加载**的**)"或"allocatable(可分配的)".

loadable section: 在输出文件运行时, 相应的 section 内容将被载入进程地址空间中.

allocatable section: 内容为**空的** section 可被标记为"可分配的". 在输**出文件运行**时, 在进**程** 地址空间中空出大小同 section 指定大小的部分. 某些情况下, 这块**内存必须被置零**.

如果一个 section 不是"可加载**的**"或"可分配的",那么该 section 通常包含了调试**信息**.可用 objdump -h 命令查**看相**关**信息**.

每个"可加载的"或"可分配的"输出 section 通常包含两个地址: VMA(virtual memory address 虚拟内存地址或程序地址空间地址)和 LMA(load memory address 加载内存地址或进程地址空间地址). 通常 VMA 和 LMA 是相同的.

在目标文件中, loadable 或 allocatable 的输出 section 有两种地址: VMA(virtual Memory Address)和 LMA(Load Memory Address). VMA是执行输出文件时 section 所在的地址,而 LMA 是加载输出文件时 section 所在的地址. 一般而言,某 section 的 VMA == LMA. 但 在嵌入式系统中,经常存在加载地址和执行地址不同的情况: 比如将输出文件加载到 开发板的 flash 中(由 LMA 指定),而在运行时将位于 flash 中的输出文件复制到 SDRAM中(由 VMA 指定).

#### 可这样来理解 VMA 和 LMA, 假设:

- (1) .data section 对应**的** VMA 地址是 0x08050000, 该 section 内包含了 3 个 32 位全局变量, i、j 和 k, 分别为 1,2,3.
- (2) .text section 内包含由"printf( "j=%d ", j );"程序片段产生的代码.

连接时指定.data section **的** VMA 为 0x08050000, 产生**的** printf 指令是将地址为 0x08050004 处**的** 4 字节内容作为一个整数打印出来。

如果.data section 的 LMA 为 0x08050000,显然结果是 j=2 如果.data section 的 LMA 为 0x08050004,显然结果是 j=1

#### 还可这样理解 LMA:

.text section 内容的开始处包含如下两条指令(intel i386 指令是 10 字节, 每行对应 5 字节):

jmp 0x08048285 movl \$0x1,%eax

如果.text section 的 LMA 为 0x08048280, 那么在进程地址空间内 0x08048280 处为"jmp 0x08048285"指令, 0x08048285 处为 movl \$0x1,%eax 指令. 假设某指令跳转到地址 0x08048280, 显然它的执行将导致%eax 寄存器被赋值为 1.

如果.text section 的 LMA 为 0x08048285, 那么在进程地址空间内 0x08048285 处为"jmp 0x08048285"指令, 0x0804828a 处为 movl \$0x1,%eax 指令. 假设某指令跳转到地址 0x08048285, 显然它的执行又跳转到进程地址空间内 0x08048285 处, 造成死循环.

符号(symbol): 每个目标文件都有符号表(SYMBOL TABLE), 包含已定义的符号(对应全局变量和 static 变量和定义的函数的名字)和未定义符号(未定义的函数的名字和引用但没定义的符号)信息.

符号值:每个符号对应一个地址,即符号值(这与 c 程序内变量的值不一样,某种情况下可以把它看成变量的地址).可用 nm 命令查看它们.