PS23 : Ondes et électromagnétisme

23 janvier 2016

# Table des matières

Ι	Ele	ectromagnétisme	3				
1	Elec	Electrostatique 4					
	1.1	Structure de la matière	4				
	1.2	Forces, champs et potentielles	5				
		1.2.1 Force de Coulomb	5				
		1.2.2 Champ électrostatique	5				
		1.2.3 Application	6				
	1.3	Théorème de Gauss	7				
		1.3.1 Notion d'angle solide	7				
		1.3.2 Flux d'un champ électrostatique	7				
		1.3.3 Thorème de Gauss	7				
		1.3.4 Equation de Maxwell-Gauss	8				
	1.4	Energies et travail	8				
	1.1	1.4.1 Cas d'une charge ponctuelle	8				
		1.4.2 Cas d'une sitribution de charge	9				
		9	10				
		1.4.5 Surfaces equipotentienes	10				
2	Cor	<u>.</u>	11				
	2.1		11				
	2.2	Influence électrostatique	11				
	2.3	Application: Condensateur	12				
3	Mas	gnétostatique	13				
	3.1	8	13				
	3.2		13				
	0.2		13				
			13				
			13				
	3.3		14				
	5.5		$\frac{14}{14}$				
			$\frac{14}{15}$				
		1					
	0.4	The state of the s	15				
	3.4	10 11 1	15				
			15				
		3.4.2 Force magnétique subit par un circuit	16				
4	Elec	ctrocinétique et induction	۱7				
	4.1		17				
		·	$17^{-1}$				
			17				
	4.2		18				
	4.4		18				
			18				
		1					
			19				
		4.2.4 Retour sur les équations de Maxwell	19				

II	I Ondes	2				
5	Equations des ondes et solutions	:				
	5.1 Définitions	:				
	5.2 Description					
6	Ondes planes et harmoniques					
	6.1 Définitions					
	6.2 Equation d'Helmotz	:				
	6.3 Direction quelconque	:				
	6.4 Représentation					
	6.5 Exemples d'ondes planes harmoniques					
	6.5.1 Ondes electromagnétiques					
	6.5.2 Ondes transversales dans une corde	:				
	6.5.3 Ondes sonores (longitudinales)					
	6.5.4 Ondes dans un barreau élastique					
7	Ondes 2D et 3D					
	7.1 Formalisme complexe	. <b></b> .				
	7.2 Ondes 2D en cartésien					
	7.3 Ondes 3D en sphérique					
	7.3.1 Equation d'onde					
	7.3.2 Impédance accoustique en 3D					
	7.3.3 Intensité et puissance					
	7.4 Effet Doppler					
	7.5 Ondes 2D circulaires					
8	Conditions aux limites					
	8.1 Interface entre deux milieux					
	8.2 Changement de section de tube	. <b></b> .				
	8.3 Incidence oblique (2D)					
9	Ondes stationnaires et modes guidés 4					
	9.1 Ondes stationnaires					
	9.1.1 Mur infiniment rigide					
	9.1.2 Tube avec ouverture					
	9.1.3 Tube unidimensionnel de longueur fini					
	9.2 Modes guidés					
	9.2.1 Tube 2D					
	9.2.2 Cavité 2D					
10	O Interferences	4				
_	10.1 Interferences entre deux ondes					
	10.2 Diffraction					

# Première partie

# Electromagnétisme

## Electrostatique

L'électrostatique est le domaine de la physique qui étudie les phénomènes créés par des charges électriques statiques. Depuis l'antiquité, il est connu que que certains materiaux (dont l'ambre) attirent des objets de petites tailles après avoir été frottés. Le mot grec pour "ambre" est elek-tron.

### 1.1 Structure de la matière

La vision moderne de la matière décrit celle-ci comme étant constituée d'atomes. Ceux-ci sont eux-même composés d'un noyau (1981, Rutherford) autour duquel "gravite" une sorte de nuage composé d'électrons et portant l'essentiel de la masse. Ces electrons se repoussent les uns les autres mais restent confinés autour du noyau car celui-ci possède une charge positive qui les attire. On attribue cette charge positive à des particules appelés protons. Il existe un autre type de particule, les neutrons, portant une charge électrique nulle.

Dans le tableau de Mandeliev, tout élement X est representé par la notation

$$X_Z^A$$

où A est le nombre de masse (nombre total de nucléon) et Z le numéro atomique (nombre de protons). La charge électrique nucléaire totale est donc

$$Q = \pm Ze$$

Et le cortège électrique possède une charge

$$Q = -Ze$$

Ce qui assure la neutralité de l'atome.

Numérique : Voici quelques données numériques :

Electron 
$$\left\{ \begin{array}{l} Q_e = -e = -1.602 \times 10^{-19} \; \mathrm{C} \\ m_e = 9.109 \times 10^{-31} \; \mathrm{kg} \\ Q_p = +e = 1.602 \times 10^{-19} \; \mathrm{C} \\ m_p = 1.672 \times 10^{-27} \; \mathrm{kg} \\ Q_n = 0 \\ m_n = 1.674 \times 10^{-27} \; \mathrm{kg} \end{array} \right.$$

A l'heure actuelle, l'univers est descriptible à l'aide des 4 forces fondamentales :

- Force nucléaire faible (radioactivité)
- Force nuléaire forte (cohésion du novau)
- Force electromagnétique (cohésion de l'atome)
- Force gravitationnelle (cohésion des corps astro-physiques)

Un materiau est ainsi constitué d'un grand nombre de charges électriques, mais celles-ci sont toutes compensées. Des charges en excés ou en manque, non compensées, sont responsables des effets électriques.


Conducteur parfait : Un materiau est dit conducteur parfait si lorsqu'il devient electrisé, les porteurs de charges non compensées peuvent se déplacer librement dans tout le volume occupé par le materiau. (exemple : electrolyse, conducteur ohmique)

Isolant parfait : Un materiau est dit isolant (ou diélectrique) parfait si les porteurs de charges restent "immobiles".

### 1.2 Forces, champs et potentielles

#### 1.2.1 Force de Coulomb

Charles Auguste Coulomb (1736-1806) a effectué une série de mesures qui lui ont permis de déterminer avec un certain degré de précision les propriétés de la force électrostatiques. La force est radiale et proportionnelle au produit des charges et varie comme l'inverse du carré de la distance entre les charges.



**Définition** : La force exercé par une charge ponctuelle  $q_1$  sur une autre charge  $q_2$  est :

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{u}_{1,2}$$

Où  $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$ ,  $\varepsilon$  la permitivité du vide (en Farad par mètre) et où  $\vec{u}_{1,2}$  est vecteur unitaire allant de 1 vers 2. (Attention, dans un milieu différent du vide, la constante de permitivité doit être adapté)

Remarque : Pour un électron, la force de gravité est hautement négligeable par rapport à la force électromagnétique, en effet

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left(\frac{Gm_e^2}{r^2}\right)^{-1} = 4 \times 10^{42}$$

### 1.2.2 Champ électrostatique

Pour une charge ponctuelle, on peut remarquer que  $\frac{\vec{F}_{1/2}}{q_2}$  en dépend que de la charge  $q_1$  et de la distance  $r_{1,2}$ . On appelle cette quantité vectorielle "champ électrique"

Champ électrostatique : Une charge q en un point P de l'espace, crée en un point M de l'espace un champ électrostatique  $\vec{E}(M)$  en V/m telle que :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$$

Champ créé par un ensemble de charge : D'après le principe de superposition, le champ résultant en un point M est égale à la somme de tous les champs électriques de chacunes des

charges  $q_i$  (i=1...n) placés en  $P_i$ . De sorte qu'en notant  $\vec{r_i}=P_i\vec{M}$  et  $\vec{u_i}=\vec{r_i}/\mid\mid\vec{r_i}\mid\mid$ 

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$


En pratique, cette expression n'est que rarement utilisé puisque nous sommes amené à considérer un nombre gigantesque de particules. Il est donc plus habile d'utiliser des distributions continus de charge. Il s'agit d'une approximation, permettant de remplacer une somme discrète presqu'infini par une somme continu :

$$\vec{E}(M) = \int_{dist} \frac{dq(P)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{u}$$

Avec dq(P) la charge en P et  $\vec{r} = \vec{PM}$ 

Densités : Pour caractériser la distribution de charges sur un volume, on introduit les densités de charges suivantes


Densité linéique	Densité surfacique	Densité volumique
$\lambda = \frac{dq}{dl}$	$\sigma = \frac{dq}{dS}$	$ \rho = \frac{dq}{dV} $
$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_C \frac{\lambda}{r^2} \vec{u} dl$	$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_{\Sigma} \frac{\lambda}{r^2} \vec{u} dl$	$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\lambda}{r^2} \vec{u} dl$



### 1.2.3 Application

Ces phénomènes électrostatiques sont utilisés par exemple pour dévier une particule de charge q. En effet, d'après le principe fondamentale de la dynamique :

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2 \end{array} \right. \Rightarrow y = \frac{qE}{2mv_0^2} x^2$$




### 1.3 Théorème de Gauss

### 1.3.1 Notion d'angle solide

La notion d'angle solide est l'extension naturelle dans l'espace de l'angle défini sur un plan.

**Définition** : L'angle solide élementaire  $d\Omega$ , délimité par un cône coupant un élement de suface dS' à distance r de son sommet O vaut :

$$d\Omega = \frac{dS'}{r^2}$$



D'une façon génerale, le cône peut intercepter une surface quelquonque dS dont la normale  $\vec{n}$  fait un angle  $\theta$  avec le vecteur unitaire  $\vec{u}$ . On a alors bien sûr  $\vec{n}.\vec{u}=\cos\theta$  et on peut considérer que  $dS'=dS\cos\theta$ , d'où

$$d\Omega = \frac{dS'}{r^2} = \frac{dS\cos\theta}{r^2} = \frac{dS\vec{n}.\vec{u}}{r^2}$$


### 1.3.2 Flux d'un champ électrostatique

On considère une charge ponctuelle q en O. Le flux du champ  $\vec{E}$  dû à q à travers une surface élementaire  $d\vec{S}=dS\vec{n}$  est

$$d\Phi = \vec{E}.\vec{dS} = \vec{E}.\vec{n}dS = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}.\vec{n}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

#### 1.3.3 Thorème de Gauss

Que se passe-t-il si on s'intéresse au flux total à travers une surface fermé?



Bilan du flux sur le cône  $d\Omega$ : Comme la surface considéré est fermé, le nombre de traversés du cône est toujours impaire (cf. ci-dessus). Ainsi, pour une traversé :

$$d\Phi = \frac{qd\Omega}{4\pi\varepsilon_0}$$

Pour trois traversés:

$$d\Phi = d\Phi_1 + d\Phi_2 + d\Phi_3 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(d\Omega - d\Omega + d\Omega) = \frac{qd\Omega}{4\pi\varepsilon_0}$$

Ceci se vérifie encore pour un nombre supérieur de traversés du cône. Et, en intégrant selon toutes les distances, on trouve :

$$\Phi = \iint_{\Sigma} d\Phi = \iint_{\Sigma} \frac{q d\Omega}{4\pi \varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Ce résultat se généralise encore pour un nombre quelquonque de charges, c'est la théorème de Gauss.

Théorème de Gauss:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{E} . \vec{n} dS = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

### 1.3.4 Equation de Maxwell-Gauss

Le théorème de Gauss-ostrogradski (MT22) nous permet de d'affirmer que

$$\iint_{\Sigma} \vec{E}.\vec{n}dS = \iiint_{V} \operatorname{div} \, \vec{E}dV$$

Or, dans le cas d'une distribution volumique de charge, on a

$$\iint_{\Sigma} \vec{E}.\vec{n}dS = \iiint_{V} \frac{\rho}{\varepsilon_{0}} dV$$

Ce qui nous permet de déduire la première des équations de Maxwell:

$$\mathrm{div}\ \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

### 1.4 Energies et travail

#### 1.4.1 Cas d'une charge ponctuelle

Prenons une particule "test" de charge  $q_t$  placée dans un champ électrostatique  $\vec{E}$  créé par une autre charge q placée au point P. Pour déplacer la charge  $q_t$  du point A au point B, un opérateur doit fournir une force qui s'oppose à la force de Coulomb. Si ce déplacement est fait suffisament lentement,  $\vec{F} = -q_t \vec{E}$  et le travail fournir par l'opérateur est donné par


$$W_A^B = \int_A^B \vec{F}.\vec{dl} = -q_t \int_A^B \vec{E}.\vec{dl} = \int_A^B \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{u}.\vec{dl}}{r^2} = -q_t \int_A^B \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos\theta dl = -q_t \int_A^B \frac{qdr}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos\theta dl$$

Par ailleurs, si on note V(M) le potentiel électrostatique telle que

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

On trouve que

$$W_A^B = q_t(V(B) - V(A))$$



Remarque: La force électrostatique est conservative

Energie potentielle: L'energie potentiel d'une particule chargée  $q_t$  placée dans un champ électrostatique est égale au travail qu'il faut fournir pour amener de façon quasi-statique cette particule de l'infini à sa position actuelle.

$$U = W_{\infty}^{M} = q_{t}(V(M) - V(\infty)) = q_{t}V(M)$$
 Car, par convention :  $V(\infty) = 0$ 

**Relation entre**  $\vec{E}(M)$  et U(M): Considérons deux points très proche M et M'. On a MM' = dl. On a alors d'une part

$$dV = V(M') - V(M) = -\int_{M}^{M'} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Et d'autre part

$$V = V(x,y,z) = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz = \vec{\text{grad}} \ V.\vec{dl}$$

D'où l'égalité suivante :

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} \ V$$

### 1.4.2 Cas d'une sitribution de charge

Fixons une particule de charge  $q_1$ . Le travail nécessaire pour amener une charge  $q_2$  est

$$U_2 = q_2 V_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

De même, le travail pour amener une troisième charge  $q_3$  est

$$U_3 = q_3(V_{13} + V_{23}) = \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}$$

Enfin, pour n charges  $q_i$ , on trouve

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \sum_{j < i} \frac{q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

Om  $V_i$  est le potentiel en i dû aux autres charges.

Ce résultat se géneralise pour une distribution de charge par

$$U = \frac{1}{2} \int_{dist} dq(M) V(M)$$
 où  $V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{dist} \frac{dq}{r}$ 

Remarque: V est exprimé en Volt (V) alors que V est exprimé en électron-volt (eV). 1eV=  $1.6\times 10^{-19}$  J.

### 1.4.3 Surfaces equipotentielles

D'efinition: La surface equipotentielle est telle que le potentiel V est constant en tout point de cette surface.

$$V(x, y, z) = \text{cte} \Rightarrow dV = \vec{\text{grad}} \ V.\vec{dl} = 0 \Rightarrow \vec{E}.\vec{dl} = 0$$

# Conducteur en équilibre

### 2.1 Conducteurs isolés


**Définition** : L'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsqu'une charge électrique ne se déplace plus à l'intérieur du conducteur. Cela entraine nécessairement que :

- Le champ électrostatique total est nul dans le conducteur. (i.e.  $\vec{E}=0$  et donc V= cte)
- Les charges sont localisées à la surface.


**Théorème** : Le champ électrostatique à proximité immediate d'un conducteur de densité surfacique  $\sigma$  vaut :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}$$

### 2.2 Influence électrostatique



## 2.3 Application : Condensateur



## Magnétostatique

### 3.1 Introduction

La magnétostatique est l'étude du magnétisme dans les situations où le champ magnétique ne dépend pas du temps. Il existe deux sources de champs magnétiques : le courant électrique et la matière aimanté. L'analyse du champ magnétique commence avec l'experience de Orsted (1820, 40 ans après Coulomb) : il place un fil conducteur au dessus d'une boussole par hasard et y fait passer un courant.

### 3.2 Champ magnétique

### 3.2.1 Champ créé par une charge en mouvement

Le champ magnétique créé en un point M par une particule q situé en P et animé d'une vitesse  $\vec{v}$  est

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

Remarque: L'unité du champ magnétique est le Tesla.  $\mu_0$  est la perméabilité du vide et vaut  $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}~\rm H.m^{-1}$ 

### 3.2.2 Champ créé par un ensemble de charges

Le principe de superposition nous permet de déduire que, pour un ensemble de charge, le champ magnétique vaut :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i=0}^n \frac{q_i \vec{v_i} \wedge \vec{u_i}}{r_i^1}$$

Et pour une distribution de charge continu :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\nu} \frac{dq\vec{v} \wedge \vec{u}}{r^1}$$

### 3.2.3 Champ créé par un circuit électrique

Considérons un conducteur métalique, les porteurs de charge sont les électrons et on a

$$dq\vec{v} = nq\vec{v}d\nu = \vec{i}d\nu$$

Avec n la densité de porteur de charge,  $\vec{j}$  le vecteur densité et nu le volume  $(d\nu = Sdl)$ . On a évidemment  $\vec{dl} = \vec{v}dt$ .

On s'intéresse ici à une partie infinitésimal d'un circuit. Calculons le champ magnétique élementaire :

$$dec{B} = rac{\mu_0}{4\pi} \left[ \iint_S ec{j} . dec{S} 
ight] ec{dl} \wedge ec{u}$$

Or,

$$\iint_S ec{j}.dec{S} = I ec{dl}$$



Avec I le courant. On trouve la fameuse loi de Biot et Savart :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{I\vec{dl} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

Remarque : Le courant électrique est donnée par I = nevS avec n la densité de porteur de charge, e la charge d'un électron, v la vitesse moyenne de dérive et S la section du fil considéré.

### 3.3 Théorème d'Ampère

### 3.3.1 Théorème d'Ampère

Considérons tout d'abord un fil de longueur infini, on a notamment :

$$\vec{OM} = r\vec{e_r} + z\vec{e_z}$$
 et donc  $d\vec{OM} = d\vec{l} = dr\vec{e_r} + rd\theta\vec{e_\theta} + dz\vec{e_z}$ 

Le calcul de la circulation du champ magnétique selon une courbe fermé est alors assez remarquable :

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I \oint_{\theta} \frac{d\theta}{2\pi}$$

Deux cas sont alors possible, soit  $\Gamma$  est une courbe qui n'enlace pas le fil, auquel cas  $\oint_{\theta} \frac{d\theta}{2\pi} = 0$ . Soit  $\Gamma$  enlace le fil et alors  $\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I$  (car alors  $\oint_{\theta} \frac{d\theta}{2\pi} = 1$ ) Ce résultat se géneralise par le théorème d'Ampère.

**Théorème d'Ampère** : La circulation de  $\vec{B}$  le long d'une courbe orienté, fermé, appelé alors contour d'Ampère, est égale à  $\mu_0$  fois la somme algébrique des courants qui traverse la surface  $S_{\Gamma}$  délimité par  $\Gamma$ . Ou encore :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 I_{Total}$$




Remarque: Le choix du sens de la circulation est arbitraire.

### 3.3.2 Equation de Maxwell-Thomson

Rappel: Pour une charge placée en O animé d'une vitesse  $\vec{v}=v\vec{e_z},$  on trouve que

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 q \vec{v} \wedge \vec{e_{\theta}}}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$



Equation de Maxwell-Thomson : On a toujours :

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

### 3.3.3 Equation de Maxwell-Ampère

On vient d'établir que

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 \iint_{S_{\Gamma}} \vec{j}.\vec{n}dS$$

Or, la relation suivante est aussi verifié (MT22) :

$$\iint_{S_{\Gamma}} \vec{\operatorname{rot}} \ \vec{B}. \vec{dS} = \oint_{\Gamma} \vec{B}. \vec{dl}$$

Ce qui nous permet de déduire

$$\vec{r}$$
  $\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 

 $Remarque\ importante$ : Ceci est vrai que si  $\vec{j}$  est constant

### 3.4 Actions magnétiques

### 3.4.1 Force magnétique subit par une particule chargée

Force de Lorentz : La force totale, électrique et magnétique, subit par une particule de charge q et de votese  $\vec{v}$  (mesuré dans un réferentielle galiléen) est

$$\vec{F_L} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$$

Remarque : La composante magnétique ne fournit pas de travail.

Etudions la trajectoire d'une particule chargée en présence d'un champ magnétique. On considère une particule de masse m et de charge q. A t=0,  $\vec{v}(t)=\vec{v_0}$ . Le principe fondamental de la dynamique nous donne

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Rappel PS21:


$$\frac{d\vec{v}}{dt} = a_T \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N}$$

Or, on a clairement  $q\vec{v} \wedge \vec{B} \perp \vec{T}$ , ce qui implique que

$$a_T = \frac{dv}{dt} = 0$$
 et donc  $v = v_0 =$  cte


D'où finalement

$$m\frac{v_0^2}{R} = \mid qv_0B\mid \Rightarrow R = \mid \frac{mv_0}{qB}\mid = \text{cte}$$



### 3.4.2 Force magnétique subit par un circuit

#### Force de Laplace:



La force magnétique s'exerçant sur un élement de volume  $d\nu=S\vec{dl}$  s'écrit

$$d\vec{F} = dq\vec{v} \wedge \vec{B} = \left[ \iint_{\Sigma} \vec{j} dS \right] d\vec{l} \wedge \vec{B} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Ainsi, la force totale subit par un fil, appelé force de Laplace est :

$$\vec{F} = I \int_{circuit} \vec{dl} \wedge \vec{B}$$

Remarque: A partir de la force de Lorentz, qui est une force microscopique agissant sur des particules individuelles, nous avons obtenu une force macroscopique agissant sur un solide. La force de Laplace est capable de déplacer le solide et donc d'exercer un travail non nul. Il faut interpréter cette force comme la résultante de l'action des particules sur le réseau cristallin. En fait, cela se traduit par la présence d'un champ électrostatique: la champ de Hall (cf. Wikipedia).


Remarque 2 : C'est par la mesure de cette force qu'a été défini l'Ampère. L'Ampère est l'intensité du couant dans deux fils situés à 1 m et produisant une attraction réciproque  $F=2\times 10^{-7}$  N.

# Electrocinétique et induction

### 4.1 Electrocinétique

### 4.1.1 Loi d'Ohm

Rappel:



Le courant traversant un tronçon de circuit de section S est

$$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_{S} \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

Dans la plupart des conducteurs, on observe une proportionalité entre la densité de courant  $(\vec{j})$  et le champ electromoteur :  $\vec{E}_m = \frac{\vec{F}}{q}$  (où  $\vec{F}$  est la force responsable du mouvement des électrons)

### Loi d'ohm:

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}_n$$

Où  $\gamma$  est appelé conductivité et  $\eta = \gamma^{-1}$  est appelé la résistivité.

On définint alors la résistance d'un conducteur de section S et de longueur L par

$$R = \frac{\int_L \vec{E}_m.\vec{dl}}{I = \iint_S \vec{j}.\vec{n}dS} = \frac{\int_L \vec{E}_m.\vec{dl}}{\iint_S \gamma \vec{E}_m.\vec{n}dS}$$

Remarque: Si $E_m$ est constant, alors  $R=\frac{\eta L}{S}$ 

Remarque 2 : Si le champ électromoteur est d'origine électrostatique pure, alors  $\vec{E}_m = -\text{grad}\ V$  et donc :

$$R = \frac{\int_L \vec{E}_m \cdot d\vec{l}}{I} = \frac{-\int_L \operatorname{grad} V \cdot d\vec{l}}{I} = \frac{V_A - V_B}{I}$$

### 4.1.2 Conservation de la charge

Considérons une surface S que délimité un volume  $\nu$ . Alors,


$$\frac{dQ}{dt} = \iiint_{\nu} \frac{\partial \rho}{\partial \rho} d\nu = -\iint_{S} \vec{j} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\nu} \operatorname{div} \vec{j} d\nu$$

 $\mathbf{D}$ 'où finalement :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \, \vec{j} = 0$$

### 4.2 Induction

### 4.2.1 Expérience de Faraday



Loi de Faraday : La variation temporelle du flux magnétique à travers un circuit fermé y engendre une force electromotrice induite noté e ou fem telle que

$$e = \oint_C \vec{E}_m . \vec{dl} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Où  $\Phi = \iint_S \vec{B}.\vec{n}dS$ 

Loi de Lenz : L'induction produit des effets qui s'opposent aux causes qui lui ont donnée naissance.

Par exemple, Si B augmente, le circuit C va être telle qu'il va créer un champ  $B_2$  qui va s'opposer à l'accroissement de B.

### 4.2.2 Equation de Maxwell-Faraday

Lorsqu'un courant variable circule dans un circuit, un champ magnétique est créé. Dans ce cas précis, la force induite doit être dû à la composante électrique de la force de Lorentz. On a :

$$e = \oint_C \vec{E}.\vec{dl} = -\frac{d}{dt} \left( \iint_S \vec{B}.\vec{n} dS \right)$$

Or, on a (MT22):

$$\oint_C \vec{E}.\vec{dl} = \iint_S \vec{\text{rot}} \ \vec{E}.\vec{n}dl$$

D'où enfin, l'équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{\text{rot }} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

### 4.2.3 Auto-induction et induction mutuelle

Un circuit isolé est parcouru par un courant I, ce courant engendre un champ magnétique, et donc un flux

$$\Phi = \iint_S \vec{B}.\vec{n}dS = \left[\frac{\mu_0}{4\pi}\iint_S \left(\oint_C \frac{\vec{dl} \wedge \vec{u}}{r^2}\right)\right].I = L.I$$


En notant

$$L = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \left( \oint_C \frac{\vec{dl} \wedge \vec{u}}{r^2} \right)$$

Enfin, d'après Faraday, la relation bien connue suivante est toujours vérifié :

$$e = -L\frac{dI}{dt}$$

### 4.2.4 Retour sur les équations de Maxwell



Deuxième partie

Ondes

## Equations des ondes et solutions

### 5.1 Définitions

Perturbation: Petite variation d'une quantité physique

Onde : Perturbation dynamique de toute quantité physique rendant compte de l'état d'un milieu, susceptible de se propager dans l'espace et le temps.


**Propagation**: Déplacement au cours du temps du phénomène dans un milieu qui "reste immobile" et revient à son état initial après le passage de l'onde.

Equation d'onde Si  $\varphi$  est une onde, alors :

$$\Delta\varphi(M,t) - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}(M,t) = 0, \forall M, t$$

Remarque : L'équation d'onde traduit bien la définition donnée ci-dessus :  $\Delta \varphi$  représente la variation spatiale alors que  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$  représente la variation temporelle du phénomène. Le terme  $1/c_0^2$  rend homogène la formule.

### 5.2 Description



Ici, la perturbation qui a lieu en  $t=t_0$  se propage dans le temps. C'est à dire que la "même perturbation" se retrouve à l'instant suivant  $t=t_0+\Delta t$ .

**Celérité**: En une durée  $\Delta t = t - t_0$ , l'onde se propage sur une distance  $d = x - x_0$ . On note alors  $c = \frac{x - x_0}{t - t_0}$  la celerité de l'onde qui correspond au déplacement de la perturbation.

Remarque : Ne pas confondre vitesse et celérité! En effet, la vitesse est associé à un déplacement de masse alors que la celérité est liée à la propagation d'un phénomène.

Ici par exemple, l'onde est transversal et v = dy/dt, avec c >> v

Propagation:

$$c = \frac{x - x_0}{t - t_0} \Leftrightarrow c(t - t_0) = x - x_0 \Leftrightarrow x - ct = x_0 - ct_0$$

Or  $x_0-ct_0$  est constant! On appelle alors "x-ct" le propagateur de l'onde.

Progression : On établit facilement le sens de la propagation en fonction du propagateur :

- x-ct: l'onde se propage dans le sens des x croissant (signes différents)
- x+ct : l'onde se propage dans le sens des x décroissant (signes identiques)

Solutions de l'équation (Proposition) :  $\varphi(M,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$  est solution de l'équation des ondes.

Preuve:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \varphi = \frac{\partial^2 (f+g)}{\partial x^2} = f'' + g'' \\ \frac{\partial (f+g)}{\partial t} = -c(f+g) \end{array} \right. \\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta \varphi = \frac{\partial^2 (f+g)}{\partial x^2} = f'' + g'' \\ \frac{\partial^2 (f+g)}{\partial t^2} = c^2 (f'' + g'') \end{array} \right. \\ \Rightarrow \Delta \varphi - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = f'' + g'' - \frac{1}{c_0^2} (c^2 (f'' + g'')) = 0 \right. \\ \left. \left. \left( \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \frac{\partial^2 (f+g)}{\partial t} - \frac{\partial^2 (f+g)}{\partial$$

## Ondes planes et harmoniques

### 6.1 Définitions

Onde plane : Onde qui ne dépend que d'une seule variable cartésienne Onde harmonique : Onde dont le profil est sinusoïdal ( $\sim \cos, \sin$ )

Notation: Dans tout le cours, on notera

A: Amplitude (de la même unité que  $\varphi$ )

 $\omega$ : Pulsation (en rad/s)

 $\delta$ : Déphasage (en rad)

f: Fréquence (en Hz)

T: Periode temporelle

**Définition mathématique**: On sait que  $\varphi$  est une onde plane harmonique progressive si  $\varphi(x,t) = f(x-ct)$  avec f une fonction sinusoïdale.

Considérons donc qu'à l'instant t=0 une perturbation soit provoqué par une source sinusoïdale. On a alors :

$$\varphi(0,t) = A\cos(\omega t + \delta)$$

Avec, par définition,  $\omega = 2\pi f$  et  $f = T^{-1}$ 

On peut alors écrire :

$$\varphi(0,t) = A\cos(2\pi f + \delta) = A\cos(\frac{2\pi t}{T} + \delta)$$

Or, la perturbation qui a lieu en t=0 à lieu également un intstant plus tard  $t+\Delta t$  en x (phénomène de propagation à la celerité c):

$$\varphi(x,t+\Delta t) = \varphi(0,t) = A\cos(\frac{2\pi t}{T} + \delta)$$


D'où:

$$\varphi(x,t) = \varphi(0,t-\Delta t) = A\cos(2\pi(\frac{t-\Delta t}{T}) + \delta) = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{c\Delta t}{cT}) + \delta) = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{cT}) + \delta)$$


En posant  $\lambda = cT$  la longueur d'onde, on a :

$$\varphi(x,t) = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}))$$

On pose également  $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ 



$$\forall t, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, \varphi(x + n\lambda, t) = \varphi(x, t)$$



$$\forall t, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, \varphi(x, t + nT) = \varphi(x, t)$$

### 6.2 Equation d'Helmotz

Etant donné notre connaissance de la forme général des ondes planes harmoniques, on peut simplifier l'équation d'onde les concernant, en effet :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \\ \varphi(x,t) = A \cos(\omega t - kx + \delta) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -A \omega \sin(\omega t - kx) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -A \omega^2 \cos(\omega t - kx) = -\omega^2 \varphi(x,t) \end{array} \right.$$

On a alors:

$$\Delta\varphi + \frac{\omega^2}{c^2}\varphi = 0 \Leftrightarrow \Delta\varphi + k^2\varphi = 0$$

Cette équation est appelé "équation d'Helmotz".

### 6.3 Direction quelconque


Jusqu'ici, les ondes se propageaient selon l'axe  $\vec{e_x}$ . Pour une direction quelconque, on introduit le vecteur d'onde  $\vec{k} = k\vec{n}$  où  $\vec{n}$  est dans la direction de propagation de l'onde ( $||\vec{n}|| = 1$ ). Ceci permet d'écrire pour  $\vec{r} = O\vec{M}$  (fixe) :

$$\varphi(\vec{r},t) = A\cos(\omega t - \vec{k}.\vec{r})$$


On a, par ailleurs, la relation suivante appellée relation de dispertion :  $\vec{k}^2 = k^2$ 

### 6.4 Représentation


### Représentation en 1D :



### Représentation en 2D :



### Représentation en 3D :



### 6.5 Exemples d'ondes planes harmoniques

### 6.5.1 Ondes electromagnétiques

### Celerité :

Le champ électromagnétique  $\vec{E}$  vérifie l'équation d'onde

$$\Delta E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

Pour étudier la propagation des ondes electromagnétiques, on se place en dehors de la source  $(\vec{j} = 0)$  et  $\rho = 0$ ). Les équations de Maxwell donnent alors :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \\ \operatorname{div} \vec{B} = 0 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Or:


$$\Delta \vec{E} = \vec{\text{grad}} \ \text{div} \ \vec{E} - \vec{\text{rot}} \ \vec{\text{rot}} \ \vec{E} = -\vec{\text{rot}} \ \vec{\text{rot}} \ \vec{E}$$

(car div  $\vec{E} = 0$ ) D'autre part :


$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} (\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) = \frac{\partial}{\partial t} (\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \vec{\text{rot}} \ \vec{B}) = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \vec{\text{rot}} \ \vec{\partial B} = -\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \vec{\text{rot}} \ \vec{\text{rot}} \ \vec{E}$$

 $\mathrm{D}{}'\mathrm{o}\grave{\mathrm{u}}$  :


$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}}$$



### Spectre electromagnétique:



Orientation de  $\vec{k}, \vec{E}$  et  $\vec{B}$  :




#### Energies et Puissance

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2}\mu_0 B^2$$
 
$$\vec{p} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$$

On note également la vitesse d'énergie comme étant :  $v_{energie}=\frac{||\vec{p}||}{U}=c$  Remarque : Pour le soleil,  $p=1,4.10^3$  W/m³.

#### 6.5.2 Ondes transversales dans une corde



On a:  $dF_y = \tau_y' - \tau_y = \tau \sin \alpha' - \tau \sin \alpha \approx \tau(\alpha' - \alpha) = \tau d\alpha = \tau \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx$ De plus,  $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ . D'où,  $dF_y = \tau \frac{\partial \alpha}{\partial x} dx = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} dx$ .

**PFD** :  $\sum F = m\gamma \Rightarrow dF_y = dm \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$  avec  $dm = \frac{M}{L} dx = \rho_L dx$  ( $\rho_L$  : masse linéique). Ou encore :  $dF_y = \rho_L \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} dx$ .

On a alors:

$$\begin{cases} dF_y = \rho_L \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} dx \\ dF_y = \tau \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} dx \end{cases} \Rightarrow \Delta \varphi - \frac{\rho_L}{\tau} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow c = \sqrt{\frac{\tau}{\rho_L}}$$

### 6.5.3 Ondes sonores (longitudinales)


On se place dans un milieu ou règnent les champs :

Pression :  $p_T(M, t) = p_0 + p(M, t) \ (p << p_0)$ 

Masse volumique :  $\rho_T(M, t) = \rho_0 + \rho(M, t) \ (\rho << \rho_0)$ 

Vitesse des particules d'air :  $v_T(M,t) = v_0 + v(M,t)$  ( $v_0 = 0$  ici)

Les constantes  $p_0, \rho_0$  représentent la pression et la masse volumique du milieu "au repos". Les fonctions p, v et  $\rho$  représentent la perturbation dans ce milieu.



On approxime classiquement  $\varphi(x + dx) \approx \varphi(x) + d\varphi$ .

Nous allons établir trois équations liés au problème : l'équation d'état, l'équation de conservation de la masse volumique, et le PFD sur l'élement de surface S.

#### Equation d'état

On introduit tout d'abord une nouvelle quantité appelé "Module de compressibilité" (en Pascal) dont on se servira plus tard :

$$\kappa = \rho_0 \frac{\partial p}{\partial \rho}$$

La pression est fonction de la masse volumique, donc on peut écrire  $p_T = f(\rho_T)$  (avec  $p_0 = f(\rho_0)$ ). Etant donné que  $\rho$  est petit devant  $\rho_0$ , on peut appliquer les formules de Taylor sur f:

$$p_T = f(\rho_T) = f(\rho_0 + \rho) \approx f(\rho_0) + \rho \frac{\partial f}{\partial \rho}(\rho_0) = p_0 + \rho \frac{\partial p}{\partial \rho}(\rho_0)$$

Or,  $p = p_T - p_0$ . On trouve alors l'équation d'état :

$$p = \rho \frac{\kappa}{\rho_0}$$

#### Equation de conservation de la masse

La masse élementaire est à tout instant  $dm = \rho_T dV$ , où dV est un volume élementaire. En particulier :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Avant la perturbation}: & dm = \rho_0 S dx \\ \text{Pendant la perturbation}: & dm = \rho_T S (dx + d\varphi) \end{array} \right.$$

En approximant  $d\varphi \approx \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx$ , la conservation de la masse volumique avant et pendant la perturbation s'écrit :

$$\rho_0 S dx = \rho_T S (dx + \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx)$$

$$\Rightarrow \rho_0 S dx = \rho_T S dx (1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x})$$

$$\Rightarrow \rho_0 = \rho_T (1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x})$$

$$\Rightarrow \rho_T = \rho_0 (1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x})^{-1}$$

$$\Rightarrow \rho_T = \rho_0 (1 - \frac{\partial \varphi}{\partial x}) \operatorname{car} \frac{\partial \varphi}{\partial x} << 1$$

Equation du PFD : équation d'Euler

Bilan des forces : Pressions F(x,t) à gauche, pression F(x+dx,t) à droite.

$$\begin{split} & \sum F_{ext} = dm\gamma \\ \Rightarrow & F(x) - F(x + dx) = dm\gamma \\ \Rightarrow & p_T(x,t)S - p_T(x + dx,t)S = \rho_T dV \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \\ \Rightarrow & p_T(x,t)S - p_T(x,t)S - dx \frac{\partial p_T}{\partial x}S = \rho_T S dx \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \\ \Rightarrow & \frac{\partial p_T}{\partial x} = -\rho_T \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \end{split}$$

#### Résolution

On a donc:

$$\begin{cases}
p = \rho \frac{\kappa}{\rho_0} & (1) \\
\rho_T = \rho_0 (1 - \frac{\partial \varphi}{\partial x}) & (2) \\
\frac{\partial p_T}{\partial x} = -\rho_T \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} & (3)
\end{cases}$$

L'équation (2) donne

$$\rho_T - \rho_0 = -\rho_0 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \Rightarrow \frac{\rho_T - \rho_0}{\rho_0} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

D'où, dans (1),

$$p = \frac{\rho}{\rho_0} \kappa = -\kappa \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

Enfin,

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial p_T}{\partial x} = -\rho_T \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} & \Leftrightarrow \frac{\partial (p_0 + p)}{\partial x} = -\rho_T \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \\ & \Leftrightarrow -\kappa \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\rho_T \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} \\ & \Leftrightarrow \Delta \varphi - \frac{\rho_T}{\kappa} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \end{array}$$

Et par identification dans l'équation des ondes :

$$c=\sqrt{\frac{\kappa}{
ho}}=\sqrt{\gamma R_s T_0}$$
 Dans l'air :  $c=20\sqrt{273+T^C}$ 

#### Impédance accoustique

Pour la commodité des calculs, on pose  $\alpha=t-\frac{x}{c},$  on a alors :  $\varphi(x,t)=f(\alpha)$  et :

$$\begin{cases} p = -\kappa \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\kappa \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial x} = \frac{\kappa}{c_0} f'(\alpha) \\ v = \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial t} = f'(\alpha) \end{cases}$$

On a alors:

$$p = \frac{\kappa}{c_0} v = \rho_0 c_0 v$$

On appelle "impédance accoustique" le rapport :  $Z(x,t) = \frac{p(x,t)}{v(x,t)}$ 

Remarque: Pour une onde plane progressive on a toujours:  $Z = \rho_0 c_0$ 

Pour l'air : Pour l'eau :

Remarque : L'équation " $p(x,t) = -\kappa \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ " met en évidence la quadrature de phase entre p et  $\varphi$   $(\delta = \pi/2)$ .

#### Energies

Densité volumique d'énergie :

$$U(x,t) = \frac{\rho_0}{2} \left( \frac{p^2}{Z^2} + v^2 \right)$$
$$\bar{U} = \frac{\rho_0}{2} \left( \frac{\bar{p}^2}{Z^2} + v^{\bar{2}} \right)$$

Flux de puissance accoustique:

$$F(t) = pv$$

On appelle intensité accoustique, la valeur moyenne :

$$I = \bar{F} = \bar{pv}$$

#### Niveau accoustique

La définition du niveau accoustique se fait à l'aide de la pression effective définit comme la moyenne de la pression au carré. En anglais, et souvent en accoustique, on la note  $p_{RMS}$ , pour Root Mean Square, car elle est égale à

$$p_{eff} = p_{RMS} = \sqrt{\bar{p^2}} = \frac{p}{\sqrt{2}}$$

On introduit alors le niveau de pression accoustique comme (en dB):

$$L_p = 10\log(\frac{p_{RMS}^2}{p_{ref}^2})$$

Et le niveau d'intensité accoustique (en dB) :

$$L_I = 10\log(\frac{I}{I_{ref}})$$

#### Composition de niveaux

Soient deux machines  ${\cal M}_1$  et  ${\cal M}_2$  émettant des ondes sonores :

$$M_1 \to L_{p_1} = 10 \log(\frac{p_1^2}{p_{ref}^2})$$
  
 $M_2 \to L_{p_2} = 10 \log(\frac{p_2^2}{p_{ref}^2})$ 

Si les deux machines émettent des ondes de fréquences différentes ou un spectre large voir un bruit blanc (i.e. toutes les fréquences sonores), alors le niveau sonnore résultant est :

$$L_{p_{1+2}} = 10\log(\frac{p_1^2 + p_2^2}{p_{ref}^2})$$

Sinon, le niveau sonnore résultant est :


$$L_{p_{1+2}} = \max(L_{p_1}, L_{p_2}) + \Delta L$$

Où  $\Delta L$  est fonction de la diférence des niveaux :

$$egin{array}{|c|c|c|c|c|} L_{p_1} - L_{p_2} & \Delta L \\ \hline 0 & -1 & 3 & \mathrm{dB} \\ 2 & -3 & 2 & \mathrm{dB} \\ 4 & -9 & 1 & \mathrm{dB} \\ > 10 & 0 & \mathrm{dB} \\ \hline \end{array}$$

### 6.5.4 Ondes dans un barreau élastique

#### Introduction



On appelle  $\tau$  la "contrainte" et :

$$\tau = \frac{F}{S}$$

La loi de Hooke (elastique linéaire) dit que, lors d'une traction,  $\Delta L \propto F$ . D'où :

$$\tau = \frac{\Delta L}{L}$$

### Ondes

L'étude des ondes dans un barreau élastique est similaire à celle des ondes sonores où l'on remplace la pression p par la contrainte  $\tau$  et le module de compressibilité  $\kappa$  par le module d'Young E. D'où, en notant  $\xi$  le déplacement :

$$\tau = -E \frac{\partial \xi}{\partial x}$$

Et avec des dévelopements analogues à la partie précedente :

$$\Delta \xi - \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Remarque : Les ondes de compressions, qui sont longitudinales, ne sont pas les seules existant dans un barreau. Il peut exister également une onde transversalle dite de cisaillement et, en notant G le module de cisaillement :  $c_T = \sqrt{G/\rho}$ 

## Ondes 2D et 3D

### 7.1 Formalisme complexe

Durant notre étude des ondes 2D, 3D et même 1D, nous allons devoir travailler constamment avec les fonctions sin et cos. Pour faciliter les calculs, on preferera travailler avec des fonctions complexes dont la partie réel ou la partie imaginaire représente la véritable onde physique. Par exemple, si  $\xi$  est une onde définit par

$$\xi(\vec{r},t) = \xi_0 \cos(\vec{k}.\vec{r} - \omega t)$$

On travaillera d'avantage avec la fonction complexe  $\tilde{\xi}$  dont la partie réel est  $\xi$  :

$$\tilde{\xi} = \xi_0 \cos(\vec{k}.\vec{r} - \omega t) + i \sin(\vec{k}.\vec{r} - \omega t) = \xi_0 e^{i(\vec{k}.\vec{r} - \omega t)}$$

L'addition de deux ondes devient donc plus simple à traiter qu'en réel. Il ne faut cela dit pas oublier que l'onde physique véritable est bien  $\Re(\tilde{\xi})$ .

### 7.2 Ondes 2D en cartésien

Une onde 2D en cartésien s'écrit :

$$\xi(\vec{(r)},t) = \xi_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

Et, pour un vecteur d'onde

$$\vec{k} = \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ 0 \end{bmatrix} \text{ avec } \left\{ \begin{array}{l} k_x = k\cos\theta \\ k_y = k\sin\theta \end{array} \right.$$


on a:

$$k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2$$

Remarque: On remarquera que  $\vec{k}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires, il sera interessant, lorsque nous voudrons calculer la direction de  $\vec{v}$  connaissant  $\vec{k}$ , de s'intéresser au rapport  $\frac{k_y}{k_x} = \tan \theta$ 

### 7.3 Ondes 3D en sphérique

### 7.3.1 Equation d'onde



Dans cette partie,  $\varphi(M,t)=f(r,\theta,\psi,t)$ , or, par symétrie sphérique, on remarque que  $\varphi$  est invariant selon  $\theta$  et  $\psi$ , d'où :

$$\varphi(M,t) = f(r,t)$$

Par ailleurs, l'équation d'onde en sphérique est :

$$\Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$
$$\Leftrightarrow \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\varphi) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (r\varphi) = 0$$

Il semble que  $r\varphi$  soit sujette à cette équation, or les solutions progressives de celle-ci sont de la forme  $f(t-\frac{r}{c})+g(t+\frac{r}{c})$ . D'où :

$$r\varphi(r,t) = f(t-\frac{r}{c}) + g(t-\frac{r}{c}) \Rightarrow \varphi(r,t) = \frac{f(t-\frac{r}{c})}{r} + \frac{g(t+\frac{r}{c})}{r}$$

Remarque: La partie en x-r/c correspond à une onde divergente (s'éloignant de la source). La partie en x+r/c correspond à une onde convergente (se dirigeant vers la source, possible par reflexion).

**Equation génerale**: Alors qu'en 1D on avait  $\varphi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ , ici on a :

$$\varphi(r,t) = \frac{A}{r}e^{i(kr-\omega t)}$$
 et  $\vec{k} = \vec{e_r}$ 

### 7.3.2 Impédance accoustique en 3D

Notre étude des ondes accoustiques nous a donné, en une dimension, l'équation

$$\frac{\partial p}{\partial x} = -\rho_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$$

Cette équation se généralise en 3D par

$$(\overrightarrow{\text{grad }} p).\overrightarrow{e_r} = \frac{\partial p}{\partial r} = -\rho_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$$

Remarque: en 3D sphérique, seul p et  $\rho$  vérifient l'éqution d'onde (pas v!)

Cela dit, on sait que si  $p \propto e^{-i\omega t}$  alors  $v \propto e^{-i\omega t}$ . On a donc

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -i\omega v(r,t) \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial r} = -i\rho_0 \omega v(r,t)$$

Par ailleurs, on sait que  $p = \frac{A}{r}e^{i(kr-\omega t)}$ . D'où

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial p}{\partial r} &= -\frac{A}{r^2} e^{i(kr-\omega t)} + \frac{A}{r} ik e^{i(kr-\omega t)} \\ &= (ik - \frac{1}{r}) \frac{A}{r} e^{i(kr-\omega t)} \\ &= (ik - \frac{1}{r}) p(r,t) \end{array}$$

On peut alors exprimer le rapport  $Z = \frac{p(r,t)}{v(r,t)}$ :

$$-i\rho_0\omega v(r,t) = (ik - \frac{1}{r})p(r,t) \Rightarrow Z = \frac{-i\rho_0\omega}{ik - \frac{1}{r}} = \rho_0c_0\frac{1}{1 + \frac{i}{kr}}$$

#### 7.3.3 Intensité et puissance

Intensité:

$$I=ar{pv}=\Re(p)\Re(v)=\left(rac{p+p^*}{2}
ight)\left(rac{v+v^*}{2}
ight)=rac{1}{4}(ar{p}v+par{v})=rac{1}{2}\Re(par{v})$$

En utilisant les symétries sphériques, on trouve :

$$I = \frac{\mid p \mid^2}{2\rho_0 c_0}$$

Puissance : On définit la puissance accoustique comme

$$P = \iint_{\Sigma} \vec{I} \cdot \vec{n} dS$$
 où  $\Sigma$  est une surface fermée

En utilisant les symétries sphériques, on trouve :

$$P = 4\pi R^2 I(R)$$

### 7.4 Effet Doppler

Lors du déplacement d'une source sonore, la fréquence reçut par un recepteur qui ne bouge pas est différente de celle émise et fonction de la vitesse de la source. En effet, supposons qu'à un instant  $t=t_0$ , une source S, dont la position est  $x_S(t)=v_St$ , émettent un son de fréquence f (et de période T). Un observateur est placé en x=0. Le temps  $t_1$  auquel le récepteur R reçoit la première crète est donc :

$$t_1 = t_0 + \frac{v_S t_0}{c_0}$$

Une période temporelle T plus tard, l'émetteur envoie une seconde crète. Celle-ci sera reçut à l'instant  $t_2$ :


$$t_2 = t_0 + T + \frac{v_S(t_0 + T)}{c_0}$$

Or, la période temporelle reçut par le recepteur est bien la différence entre les temps auxquels il perçoit les deux crète. D'où :


$$T' = t_2 - t_1 = (1 - \frac{v_s}{c_0})T$$

Ce phénomène est appelé effet Doppler. On introduit par ailleurs une nouvelle quantité M appelé nombre de Mach telle que :

$$M = \frac{v_S}{c_0}$$




### 7.5 Ondes 2D circulaires



## Conditions aux limites

### 8.1 Interface entre deux milieux



Lorsqu'une onde se propage sur une interface séparant deux milieux isotropes différents, deux phénomènes se produisent : la transmission et la reflexion. On note alors :

 $\begin{array}{lll} \text{Onde incidente} & : & p_i(x,t) = P_{a_i} e^{i(k_i x - \omega t)} \\ \text{Onde reflechi} & : & p_r(x,t) = P_{a_r} e^{i(k_r x - \omega t)} \\ \text{Onde transmise} & : & p_t(x,t) = P_{a_t} e^{i(k_t x - \omega t)} \end{array}$ 

Notre but dans cette partie est de réussir à trouver  $k_r, k_t, P_{a_r}$  et  $P_{a_t}$  en fonction  $k_i$  et  $P_{a_i}$ .

Tout d'abord, on peut remarquer que :

$$k_i = \frac{\omega}{c_1}$$
 et  $k_r = \frac{\omega}{c_1}$ 

D'où les premieres relations :

$$\begin{cases} k_i = k_r = \frac{\omega}{c_1} = k_1 \\ k_t = \frac{\omega}{c_2} = k_2 \end{cases}$$

Pour trouver les valeurs de  $P_{a_r}$  et  $P_{a_t}$ , on introduit les rapports suivant

$$\left\{ \begin{array}{l} R_p = \frac{p_r(M,t)}{p_i(M,t)} \\ T_p = \frac{p_t(M,t)}{p_i(M,t)} \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} R_J = \frac{J_r(M,t)}{J_i(M,t)} \\ T_J = \frac{J_t(M,t)}{J_i(M,t)} \end{array} \right., \text{ et } \left\{ \begin{array}{l} R_v = \frac{v_r(M,t)}{v_i(M,t)} \\ T_v = \frac{v_t(M,t)}{v_i(M,t)} \end{array} \right.$$

Or, sur l'interface, on a évidement une continuité de la pression et de la vitesse des particules. Ce qui se traduit mathématiquement par :

$$p_1(0,t) = p_2(0,t), \forall t$$
  
 $v_1(0,t) = v_2(0,t), \forall t$ 

Avec:  $\forall x, t$ 

$$\begin{aligned} p_1(x,t) &= p_i(x,t) + p_r(x,t) = P_{a_i} e^{i(k_1 x - \omega t)} + P_{a_r} e^{i(k_1 x - \omega t)} \\ p_2(x,t) &= p_t(x,t) = P_{a_t} e^{i(kx - \omega t)} \end{aligned}$$

En particulier, en x = 0, on a :

$$\begin{cases} p_1(0,t) = (P_{a_i} + P_{a_r})e^{-i\omega t} \\ p_2(0,t) = P_{a_t}e^{-i\omega t} \\ p_1(0,t) = p_2(0,t) \end{cases} \Rightarrow P_{a_i} + A_{a_r} = P_{a_t}$$

On établit de manière analogue que :

$$v_{a_i} + v_{a_r} = v_{a_t}$$

Or, par définition:

$$Z_{\alpha} = \frac{p_{\alpha}}{v_{\alpha}} \Rightarrow \begin{cases} v_{a_i} = \frac{P_{a_i}}{Z_1} \\ v_{a_r} = -\frac{P_{a_r}}{Z_1} \\ v_{a_t} = \frac{P_{a_t}}{Z_2} \end{cases}$$

D'où le système suivant :

$$\begin{cases} P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t} \\ \frac{P_{a_i}}{Z_1} - \frac{P_{a_r}}{Z_1} = \frac{P_{a_t}}{Z_2} \end{cases}$$


Enfin, ceci nous permet de trouver les résultats fondamentaux suivant :

$$\begin{cases} R_p = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \\ T_p = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} R_v = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ T_v = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \end{cases}$$

Remarque importante : Les relations suivantes sont toujours vérifiés :

$$1 + R_p = T_p \text{ et } R_J + T_J = 1$$

### 8.2 Changement de section de tube



De même que pour une interface entre deux milieux différents, lorsqu'une onde arrive à un changement de section de tube (comme décrit sur l'image), il y a reflexion et transmission d'ondes bien qu'il d'agisse du même milieu de part et d'autres.


Ici, il y a continuité des pressions et des débits. (Le débit est définit comme :  $Q_{\alpha}(x,t) = S_{\alpha}v_{\alpha}$ ). Et par un raisonement analogue à ce qui vient d'être fait, on trouve :

$$\left\{ \begin{array}{l} P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t} \\ Q_{a_t} + Q_{a_r} = Q_{a_t} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t} \\ S_1(v_{a_i} + v_{a_r}) = v_{a_t} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t} \\ S_1(\frac{P_{a_i}}{Z_0} + \frac{v_{a_r}}{Z_0}) = S_2 \frac{v_{a_t}}{Z_0} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t} \\ S_1(P_{a_i} - P_{a_r}) = S_2 P_{a_t} \end{array} \right.$$

On trouve alors les formules suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} R_p = \frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2} \\ T_p = \frac{2S_1}{S_1 + S_2} \end{array} \right., \; \left\{ \begin{array}{l} R_Q = \frac{S_2 - S_1}{S_1 + S_2} \\ T_Q = \frac{2S_2}{S_2 + S_1} \end{array} \right. \; \text{et} \; \left\{ \begin{array}{l} R_J = R_p^2 \\ T_J = \frac{4S_1 S_2}{(S_1 + S_2)^1} \end{array} \right.$$

### 8.3 Incidence oblique (2D)



Cette partie est une généralisation de la partie précedente dans le cas 2D. De manière analogue, on a bien ici :

$$\begin{cases}
 ||\vec{k_i}|| = ||\vec{k_r}|| = ||\vec{k_1}|| \\
 ||\vec{k_t}|| = ||\vec{k_2}||
\end{cases}$$

Au niveau l'interface, il y a évidement continuité des pressions et des phases. En effet, on ne saurait avoir au même endroit, un minimum de pression et un maximum.

Continuité de la phase : Mathématiquement, la continuité des phases à l'interface se traduit par

$$k_{i_x} = k_{t_x} = k_{r_x} = k_x$$

Ceci a pour conséquence les lois de Snell-Descartes, en effet :

$$k_{i_x} = k_{r_x} \Leftrightarrow k_1 \sin \theta_i = k_1 \sin \theta_r \Leftrightarrow \sin \theta_i = \sin \theta_r$$
 (1iere loi de Snell)

$$k_{i_x} = k_{t_x} \Leftrightarrow k_1 \sin \theta_i = k_2 \sin \theta_t \Leftrightarrow \sin \theta_t = \frac{c_2}{c_1} \sin \theta_i$$
 (2ieme loi de Snell)

On peut distinguer alors deux cas. Soit  $c_1 > c_2$ , auquel cas  $\theta_t < \theta_i$ . Soit  $c_1 < c_2$ , et  $\theta_t =$  $\sin^{-1}(\frac{c_2}{c_1}\sin\theta_i)$ , or,  $\theta_t$  est ainsi calculable uniquement si

$$\frac{c_2}{c_1}\sin\theta_i \le 1 \Leftrightarrow \sin\theta_i \le \frac{c_1}{c_2}$$

On note alors  $\theta_c$  l'angle critique telle que

$$\theta_c = \sin^{-1}(\frac{c_1}{c_2})$$

Si  $\theta_i > \theta_c$  alors aucune onde n'est transmise durablement vers le milieu (2). Seul une onde evanescente est transmise.

Continuité des pressions : La continuité des pression au niveau de l'interface nous donne, comme pour le cas 1D:

$$p_1(x,0,t) = p_2(x,0,t) \Rightarrow P_{a_i}e^{ik_1x} + P_{a_r}e^{ik_1x} = P_{a_t}e^{ik_2x} \Rightarrow P_{a_i} + P_{a_r} = P_{a_t}e^{ik_2x}$$


Toutes ces considérations nous mènent aux formules portant sur les rapport  $R_p, T_p$ , etc. Il suffit pour les trouver d'utiliser les formules du cas deux dimensions, en substituant  $Z_1 \to \frac{Z_1}{\cos \theta_i}$  et  $Z_2 \to \frac{Z_2}{\cos \theta_t}$  Remarque importante : Là encore, on a

$$R_p + 1 = T_p \text{ et } R_J + T_J = 1$$

# Ondes stationnaires et modes guidés

### 9.1 Ondes stationnaires

### 9.1.1 Mur infiniment rigide



Pour modéliser la rencontre d'une onde avec un mur infiniment rigide, on conidère un milieu d'impédance accoustique  $Z_1 = \rho_0 c_0$  et un autre milieu d'impédance infini (le mur) :  $Z_2 = +\infty$ . On alors

$$\begin{cases} R_p = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \approx \frac{Z_2}{Z_2} = 1 \\ R_v \approx 1 \end{cases}$$

On peut alors écrire le champ de pression totale

$$p_1 = p_i + p_r = p_{a_i}(e^{ikx} + e^{-ikx})e^{-i\omega t} = 2p_{a_i}\cos(kx)e^{-i\omega t}$$

Si nous revenons à l'onde véritable reélle, on trouve alors

$$p_1 = 2p_{a_i}\cos\omega t\cos kx$$

De même, on peut établir l'onde de vitesse :

$$v_1 = v_i + v_r = v_{a_i}(e^{ikx - e^{-ikx}})e^{-i\omega t} = 2i\sin(kx)e^{-i\omega t} = 2\sin(kx)e^{-i\omega t + \pi/2}$$

En réelle on trouve alors

$$v_1 = 2\sin(kx)\sin(-i\omega t)$$

Les expressions ainsi obtenues ne sont pas progressives, en effet, on ne sait pas trouver de fonction f telle que  $p_1 = f(x \pm c)$ . Cette expression correspond à une onde dite stationnaire. L'onde ne se propage pas de le temps ou dans l'espace, mais voit son amplitude varier. C'est le résultat de l'addition de deux ondes allant en sens opposé. Nous allons étudier ces variations d'amplitude.

On peu remarquer que  $p_1(x,t)$  est minimal quand  $|\cos(kx)|$  est minimale également. Or


$$\begin{aligned} \cos(kx) &= 0 &\Leftrightarrow \cos(kx) = \cos\frac{\pi}{2} \\ &\Leftrightarrow xk = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi k}{2k} + \frac{2n\pi}{k} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi c}{2\omega c} + \frac{2n\pi c}{2\pi f} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi c}{4\pi f} + \frac{2n\pi c}{2\pi f} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{4}\frac{c}{f} + n\frac{c}{f} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\lambda}{4} + n\frac{\lambda}{2} \end{aligned}$$

De même, on remarque que  $p_1$  est maximal si  $|\cos(kx)|$  est maximal, et avec le même genre de développement, on trouve :

$$\cos(kx) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\lambda}{2} + n\lambda$$

Remarque : Comme la pression et la vitesse sont en quadrature de phase, les ventres de pressions sont les noeuds de vitesses.

### 9.1.2 Tube avec ouverture




Dans le cas d'un tube avec ouverture, on considère un tube présentant deux sections : la première  $S_1$  et la seconde  $S_2=+\infty$ . On peut donc établir que

$$R_p = -1$$

Et de manière analogue à la partie précedente, la pression totale dans  $S_1$  se trouve être

$$p_1 = p_i + p_r = 2P_{a_i}i\sin(kx)e^{-i\omega t} = 2P_{a_i}\sin(kx)\sin(\omega t)$$

### 9.1.3 Tube unidimensionnel de longueur fini



Dans le cas d'un tube unidimensionnel de longueur fini, on considère un tube de longueur L fermé par deux mur infiniments rigides de telle façon à ce qu'on ai :

$$\begin{cases} R_p(0) = \frac{p_+(0,t)}{p_-0,t} = 1\\ R_p(L) = \frac{p_+(L,t)}{p_-L,t} = 1 \end{cases}$$

Or, on connait la forme génerale de  $p_+$  et  $p_-$ , à savoir  $p_\alpha=P_{a_\alpha}e^{i(kx\pm\omega t)}$ , ceci nous permet d'établir que :

$$R_p(L) = \frac{P_{a_-}}{P_{a_+}} e^{-2ikL}$$

On a donc

$$\begin{cases}
P_{a_+} = P_{a_-} \\
e^{2ikL} = 1
\end{cases}$$

Or, en constatant que  $1 = e^{i2n\pi}$ , il vient que


$$2ikL = 2in\pi \Rightarrow k = \frac{n\pi}{L}$$

On appelle alors fréquence angulaire de raisonnance la quantité déduite suivante

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

### 9.2 Modes guidés

### 9.2.1 Tube 2D



Posons tout d'abord notre problème, ici, une onde se propage et est refléchi sur un mur rigide. Calculons le champ de pression total :

$$p(x,z,t) = p_+ + p_- = P_{a_+} e^{i(\vec{k_+} \cdot \vec{r} - \omega t)} + P_{a_-} e^{i(\vec{k_-} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Or d'après notre étude du phénomène de réflexions, on sait que

$$k_{+} = \begin{pmatrix} k_{x} \\ 0 \\ k_{z} \end{pmatrix} \text{ et } k_{-} = \begin{pmatrix} -k_{x} \\ 0 \\ k_{z} \end{pmatrix}$$

On a encore:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_p(0) = 1 \\ R_p(L) = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_p(0) = \frac{P_{a_+}}{P_{a_-}} \\ R_p(L) = \frac{P_{a_+}}{P_{a_-}} e^{i2k_x L} \end{array} \right.$$

Comme dans la partie précedente, cela mène à l'égalité  $e^{i2k_xL}=e^{i2n\pi}$ , d'où


$$k_{xn} = \frac{n\pi}{L}$$

De plus, on sait que  $||\vec{k}|| = k^2$  et  $k = \frac{\omega}{c}$ . Ce qui nous permet de trouver

$$k_{zn} = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2}$$

 $Remarque: \text{Si }\omega/c > n\pi/L$ , alors  $k_z \in \mathbb{R}$ , l'onde est en mode progressif. Sinon,  $k_z \in \mathbb{C}$ , l'onde est en mode evanescent.

### 9.2.2 Cavité 2D



Ici, l'onde est entouré de mur infiniment rigide, d'où les égalités suivantes

$$\forall z, x, t, R_p = \frac{p_+(0, z, t)}{p_-(0, z, t)} = \frac{p_+(L, z, t)}{p_-(L, z, t)} = \frac{p_+(x, 0, t)}{p_-(x, 0, t)} = \frac{p_+(x, H, t)}{p_-(x, H, t)} = 1$$

Ce qui conduit aux relations

$$\begin{cases} k_{xn} = \frac{n\pi}{L} \\ k_{zm} = \frac{m\pi}{H} \end{cases}$$

Et on trouve la fréquence de raisonance  $\omega_{nm}$  :

$$\omega_{nm} = \pi c \sqrt{\left(\frac{n}{L}\right)^2 + \left(\frac{n}{H}\right)^2}$$

Les ondes de pressions correspondantes sont alors de la forme


$$p_{mn} = 4P_{a_{+}}\cos(k_{x_n}x)\cos(k_{z_m}z)e^{-i\omega_{nm}t}$$

Remarques : Les résultats précedents peuvent se géneraliser en trois dimensions par un tube infini ou une cavité 3D.

## Interferences

#### 10.1Interferences entre deux ondes

Dans cette partie, nous allons nous interesser aux phenomènes d'interférence. C'est à dire étudier ce qui se passe lorsque deux ondes se "rencontres" dans un cas géneral. Considérons donc le schémas suivant



Ici, deux ondes  $\xi_1$  et  $\xi_2$  sont émisent de deux sources différentes telle que

$$\xi_1 = \xi_{01} e^{i(\vec{k}.\vec{r_1} - \omega t)}$$
 et  $\xi_2 = \xi_{02} e^{i(\vec{k}.\vec{r_2} - \omega t)}$ 

En un point M, un observateur reçoit une seule onde  $\xi(M)$ , somme des deux premières :

$$\xi(M,t) = \xi_1 + \xi_2 = (\xi_{01}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r_1}} + \xi_{02}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r_2}})e^{-i\omega t}$$

Rappel: Soit  $z \in (C)$ ,  $|z|^2 = zz^*$  où  $z^*$  désigne le conjugué de z

Calculons l'amplitude de l'onde  $\xi$ :

$$|\xi|^2 = |\xi_1 + \xi_2| = (\xi_1 + \xi_2)(\xi_1 + \xi_2)^* = \xi_{01}^2 + \xi_{02}^2 + 2\xi_{01}\xi_{02}\cos(k(r_1 - r_2))$$

On pose alors dans la suite de ce cours  $\delta = k(r_1 - r_2)$  la différence de phase. On a alors :

$$|\xi| = \sqrt{\xi_{01} + \xi_{02} + 2\xi_{01}\xi_{02}\cos\delta}$$

Deux cas sont alors à étudier :

- $\begin{array}{l} -\cos\delta = 1 \Leftrightarrow k(r_1-r_2) = 2n\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(r_1-r_2) = 2n\pi \Leftrightarrow r_1-r_2 = n\lambda, n \in \mathbb{N} \text{ Dans ce cas,} \\ \text{l'interference est dite constructive car l'amplitude de l'onde est } |\xi| = |\xi_{01} + \xi_{02}| \\ -\cos\delta = -1 \Leftrightarrow k(r_1-r_2) = (2n+1)\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda}(r_1-r_2) = (2n+1)\pi \Leftrightarrow r_1-r_2 = (n+\frac{1}{2})\lambda, n \in \mathbb{N} \\ \text{Dans ce cas, l'interference est dite destructive car l'amplitude de l'onde est } |\xi| = |\xi_{01} \xi_{02}| \\ \end{array}$


Remarque: Dans le cas des ondes sonnores, on trouve facilement que  $|p|^2 = A^2 \left(\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{2}{r_1 r_2} \cos \delta\right)$ 

### 10.2 Diffraction


Le phénomène de diffraction trouve une explication dans le Principe de Huygens, énoncé comme suit :

Principe de Huygens: Chaque point de la surface d'onde est une source secondaire de l'onde.

Ceci explique parfaitement l'expérience d'Young bien connue.



**Expérience d'Young**: Une onde est émise par une source, elle se propage jusqu'à un plan où se trouvent deux ouvertures. Plus loin, un écran est placé. Sur celui-ci, on voit que l'onde présente une figure de difraction.



La disposition du système est telle que a << D et donc  $a << r_1, a << r_2$ . On a alors  $r_1 \approx r_2$  et  $\xi_{01} = \xi_{02} = \xi_0$ . On peut calculer l'amplitude de l'onde en un point M du plan :

$$|\xi| = \sqrt{2\xi_0^2 + 2\xi_0^2 \cos \delta} = \xi_0 \sqrt{2(1 + \cos \delta)} = \xi_0 \sqrt{2(2\cos^2 \frac{\delta}{2})} = 2\xi_0 \cos \frac{\delta}{2}$$

Comme  $a \ll D$ , on peut considérer que  $S_1M \parallel S_2M$ , alors  $S_2M = S'M$ . Or,  $S_1M = S_1S' + S'M = a\sin\theta + S'M$ .

De plus si  $\theta \ll 1$  rad, alors  $\sin \theta \approx \theta$ . D'où,  $S_1 M = a\theta + S' M$  et donc  $r_1 - r_2 = a\theta$ .

Enfin, par des considérations géométriques on a  $\tan\theta=\frac{x}{D}\approx\theta.$  D'où  $r_1-r_2=\frac{ax}{D}$  et finalement

$$\delta = \frac{kax}{D} = \frac{2\pi ax}{D}$$

On remarque par ailleurs que  $\mid \xi \mid$  est maximal quand  $\cos \frac{\delta}{2}$  est maximal.

$$\cos\frac{\delta}{2} = \cos n\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi ax}{\lambda D} = 2n\pi \Leftrightarrow x_n = \frac{n\lambda D}{a}$$

De même on trouve la position des minimums :

$$x_n = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{a}$$

On définit enfin l'interfrange i comme la distance entre deux franges, soit

$$i = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda D}{a}$$