

系统自动化安装

本章内容

- ❖ 系统安装过程
- ❖ 配置anaconda
- ❖ 自动化安装系统

安装程序

❖ CentOS系统安装

系统启动流程:

bootloader -- > kernel(initramfs) -- > rootfs -- > /sbin/init

❖ anaconda: 系统安装程序

tui: 基于图形库curses的文本窗口

qui: 图形窗口

安装程序启动过程

- MBR: boot.cat
- stage2: isolinux/isolinux.bin

配置文件: isolinux/isolinux.cfg

每个对应的菜单选项:

加载内核: isolinuz/vmlinuz

向内核传递参数: append initrd=initrd.img ...

❖ 装载根文件系统,并启动anaconda

默认启动GUI接口工事教育

若是显式指定使用TUI接口:向内核传递text参数即可

- (1)按tab键,在后面增加text
- (2)按ESC键: boot: linux text

anaconda工作过程

- ❖ Anaconda安装系统分成三个阶段:
- ❖ 安装前配置阶段

安装过程使用的语言

键盘类型

安装目标存储设备

Basic Storage: 本地磁盘

特殊设备: iSCSI

设定主机名

配置网络接口

时区

马哥教育

管理员密码www.magedu.com

设定分区方式及MBR的安装位置

创建一个普通用户

选定要安装的程序包

anaconda工作过程

❖ 安装阶段

在目标磁盘创建分区,执行格式化操作等 将选定的程序包安装至目标位置 安装bootloader和initramfs

❖ 首次启动

iptables selinux core dump

马哥教育

www.magedu.com

系统安装

❖ 启动安装过程一般应位于引导设备;后续的anaconda及其安装用到的程序包等可来自下面几种方式:

本地光盘本地硬盘

ftp server: yum repository

http server: yum repostory

nfs server

❖ 如果想手动指定安装源;

boot: linux askmethod

www.magedu.com

- ❖ anaconda的配置方式:
 - (1) 交互式配置方式
 - (2) 通过读取事先给定的配置文件自动完成配置;按特定语法给出的配置选项;

kickstart文件

系统安装

- ❖ 安装boot引导选项: boot:
- ❖ text: 文本安装方式
- ❖ askmethod: 手动指定使用的安装方法
- ❖ 与网络相关的引导选项:

```
ip=IPADDR
netmask=MASK
gateway=GW
dns=DNS_SERVER_IP
ifname=NAME:MAC_ADDR
```

❖ 与远程访问功能相关的引导选项:

vnc

vncpassword='PASSWORD'

❖ 指明kickstart文件的位置: ks=

DVD drive: ks=cdrom:/PATH/TO/KICKSTART_FILE

Hard drive: ks=hd:device:/directory/KICKSTART_FILE

HTTP server: ks=http://host:port/path/to/KICKSTART_FILE

FTP server: ks=ftp://host:port/path/to/KICKSTART_FILE

HTTPS server: ks=https://host:port/path/to/KICKSTART_FILE

NFS server:ks=nfs:host:/path/to/KICKSTART_FILE

❖ 启动紧急救援模式:

rescue

❖ 官方文档:《Installation Guide》 www.magedu.com

kickstart文件的格式

- ❖ 命令段: 指明各种安装前配置,如键盘类型等;
- ❖ 程序包段: 指明要安装的程序包组或程序包,不安装的程序包等;

%packages

@group_name

package

-package

%end

❖ 脚本段:

%pre:安装前脚本

运行环境:运行手安装介质上的微型Linux环境

%post:安装后脚本。magedu.com运行环境:安装完成的系统

kickstart文件的格式

- ❖ 命令段中的命令:
- ❖ 必备命令

authconfig: 认证方式配置

authconfig --useshadow --passalgo=sha512

bootloader: bootloader的安装位置及相关配置

bootloader --location=mbr --driveorder=sda -

append="crashkernel=auto rhgb quiet"

keyboard: 设定键盘类型

lang:语言类型

part: 创建分区 马哥教育

rootpw: 指明root的密码gedu.com

timezone: 时区

kickstart文件的格式

❖ 可选命令

install OR upgrade

text: 文本安装界面

network

firewall

selinux

halt

poweroff

reboot

repo

马哥教育

user:安装完成后为系统创建新用户

url: 指明安装源

key -skip 跳过安装号码,适用于rhel版本

kickstart文件创建

- ❖ 创建kickstart文件的方式:
- (1) 直接手动编辑; 依据某模板修改
- (2) 可使用创建工具: system-config-kickstart 依据某模板修改并生成新配置; http://172.16.0.1/centos6.x86_64.cfg
- ❖ 检查ks文件的语法错误: ksvalidator
 # ksvalidator /PATH/TO/KICKSTART_FILE

www.magedu.com

制作引导光盘和U盘

❖ 创建引导光盘:

```
#cp /media/cdrom/isolinux/ /tmp/myiso/
#vi /tmp/myiso/isolinux/isolinux.cfg
     initrd=initrd.img text ks=cdrom:/myks.cfg
#cp /root/myks.cfg /tmp/myiso/
#cd /tmp
# mkisofs -R -J -T -v --no-emul-boot --boot-load-
size 4 --boot-info-table_-V_"CentOS 6.6 x86_64 boot"
-b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -o
/root/boot.iso myiso/.magedu.com
❖ 创建U盘启动盘
#dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb
```

关于马哥教育

- ❖博客: http://mageedu.blog.51cto.com
- ❖主页: http://www.magedu.com
- ❖QQ: 1661815153, 113228115
- **❖QQ群: 203585050, 279599283**



Thank You!