

# 系统启动和内核管理

# 本章内容

- ❖ CentOS 5和6的启动流程
- ❖ 服务管理
- **❖ Grub**管理
- ❖ 自制Linux
- ❖ 启动排错
- ❖ 编译安装内核

马哥教育 www.magedu.com

#### Linux组成

Linux: kernel+rootfs

kernel: 进程管理、内存管理、网络管理、驱动程序、文件系统、安全功能

rootfs:程序和glibc

库:函数集合, function,调用接口(头文件负责描述)

过程调用: procedure, 无返回值

函数调用: function

程序: 二进制执行文件

❖ 内核设计流派:

单内核(monolithic kernel): Linux

把所有功能集成于同一个程序

微内核(micro kernel): Windows, Solaris

每种功能使用一个单独子系统实现

❖ Linux内核特点:

支持模块化: .ko(内核对象)

如: 文件系统, 硬件驱动, 网络协议等

支持内核模块的动态装载和卸载

❖ 组成部分:


核心文件:/boot/vmlinuz-VERSION-release

ramdisk: 辅助的伪根系统

CentOS 5: /boot/initrd-VERSION-release.img

CentOS6,7: /boot/initramfs-VERSION-release.img

模块文件:/lib/modules/VERSION-release



#### centos6启动流程

- 1.加载BIOS的硬件信息,获取第一个启动设备。
- 2.读取第一个启动设备MBR的引导加载程序(grub)的启动信息
- 3.加载核心操作系统的核心信息,核心开始解压缩,并尝试驱动所有的硬件设备。
- 4.核型执行init程序并获取运行信息。
- 5.Init执行/etc/rc.d/rc.sysinit文件。
- 6.启动核心的外挂模块(/etc/modprobe.conf)。
- 7.Init执行运行的各个批处理文件(scripts).
- 8.Init执行/etc/rc.d/rc.local
- 9. 执行/bin/login程序,等待用户登录。
- 10.登录之后开始以Shell控制主机。

❖ POST: Power-On-Self-Test,加电自检,是BIOS功能的一个主要部分。负责完成对CPU、主板、内存、硬盘子系统、显示子系统、串并行接口、键盘、CD-ROM光驱等硬件情况的检测。

ROM: BIOS, Basic Input and Output System, 保存着有关计算机系统最重要的基本输入输出程序,系统信息设置、开机加电自检程序和系统启动自举程序等。

RAM: CMOS互补金属氧化物半导体,保存各项参数的设定 按次序查找引导设备,第一个有引导程序的设备为本次启动设备

❖ bootloader: 引导加载器,引导程序

windows: ntloader, 仅是启动OS

Linux:功能丰富,提供菜单,允许用户选择要启动系统或不同的内核版本;把用户选定的内核装载到内存中的特定空间中,解压、展开,并把系统控制权移交给内核

LILO: LInux LOader

GRUB: GRand Unified Bootloader

GRUB O.X: GRUB Legacy, GRUB2

#### ❖ MBR:

446: bootloader, 64: 分区表, 2: 55AA

#### ❖ GRUB:

primary boot loader: 1st stage, 1.5 stage secondary boot loader: 2nd stage, 分区文件

#### \* kernel:

#### 自身初始化:

探测可识别到的所有硬件设备 加载硬件驱动程序(可能借助于ramdisk加载驱动) 以只读方式挂载根文件系统 运行用户空间的第一个应用程序:/sbin/init

# 系统启动流程

- ❖ init程序的类型:
- ❖ SysV: init, CentOS 5之前 配置文件: /etc/inittab
- ❖ Upstart: init, CentOS 6 配置文件: /etc/inittab, /etc/init/\*.conf
- ❖ Systemd: systemd, CentOS 7
  配置文件: /usr/lib/systemd/system
  /etc/systemd/system

www.magedu.com

- \* ramdisk:
- ❖ 内核中的特性之一: 使用缓冲和缓存来加速对磁盘上的文件 访问

ramdisk --> ramfs 提高速度

CentOS 5: initrd, 工具程序: mkinitrd

CentOS 6: initramfs, 工具程序: mkinitrd, dracut

❖ 系统初始化:

- ❖ /sbin/init CentOS6之前
- ❖ 运行级别: 为系统运行或维护等目的而设定; 0-6: 7个级别
  - 0: 关机
  - 1: 单用户模式(root自动登录), single, 维护模式
  - 2: 多用户模式, 启动网络功能, 但不会启动NFS; 维护模式
  - 3: 多用户模式,正常模式;文本界面
  - 4: 预留级别; 可同3级别
  - 5: 多用户模式,正常模式;图形界面
  - 6: 重启 马哥教育
- ◆ 默认级别: 3,5
  //www.magedu.com
- ❖ 切换级别: init #
- ❖ 查看级别: runlevel; who -r

#### init初始化

❖init读取其初始化文件: /etc/inittab 初始运行级别(RUN LEVEL) 系统初始化脚本 对应运行级别的脚本目录 捕获某个关键字顺序 定义UPS电源终端/恢复脚本 在虚拟控制台生成getty 在运行级别5初始化关于教育 www.magedu.com

#### CentOS5的inittab文件

- ❖ 配置文件: /etc/inittab
- ❖ 每一行定义一种action以及与之对应的process

id:runlevel:action:process

action:

wait: 切换至此级别运行一次

respawn: 此process终止,就重新启动之

initdefault: 设定默认运行级别; process省略

sysinit: 设定系统初始化方式,此处一般为指定

/etc/rc.d/rc.sysinit

ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

id:3:initdefault:w.magedu.com

si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0

11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1...

16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

- /etc/inittab
  - 设置系统默认的运行级别
  - id:3:initdefault:
- /etc/init/control-alt-delete.conf
- \*/etc/init/tty.conf
- \* /etc/init/start-ttys.conf
- /etc/init/rc.conf
- ❖ /etc/init/prefdm.conf哥教育

www.magedu.com

- ❖ /etc/rc.d/rc.sysinit: 系统初始化脚本
  - (1) 设置主机名
  - (2) 设置欢迎信息
  - (3) 激活udev和selinux
  - (4) 挂载/etc/fstab文件中定义的文件系统
  - (5) 检测根文件系统,并以读写方式重新挂载根文件系统
  - (6) 设置系统时钟
  - (7) 激活swap设备。 哥教育
  - (8) 根据/etc/sysctl.conf文件设置内核参数
  - (9) 激活lvm及software raid设备
  - (10) 加载额外设备的驱动程序
  - (11) 清理操作

❖ 说明: rc N --> 意味着读取/etc/rc.d/rcN.d/

K\*: K##\*: ##运行次序; 数字越小, 越先运行; 数字越小的服务, 通常为依赖到别的服务

**S\*: S##\*: ##**运行次序; 数字越小, 越先运行; 数字越小的服务, 通常为被依赖到的服务

for srv in /etc/rc.d/rcN.d/K\*; do \$srv stop

done

for srv in /etc/re.d/reN.d/5\*; do \$srv\startmagedu.com

done

# chkconfig命令

- ❖ chkconfig命令
- ❖ 查看服务在所有级别的启动或关闭设定情形: chkconfig [--list] [name]
- ❖ 添加:

```
SysV的服务脚本放置于/etc/rc.d/init.d (/etc/init.d)
chkconfig --add name
#!/bin/bash
#LLLL 表示初始在哪个级别下启动,-表示都不启动
# chkconfig: LLLL nn nn
```

- **❖** 删除:
  - chkconfig wellname agedu com
- ❖ 修改指定的链接类型
  - chkconfig [--level levels] name <on|off|reset>
    - --level LLLL: 指定要设置的级别;省略时表示2345
- ❖ ntsysv命令

#### xinetd管理的服务

- ❖ service 命令: 手动管理服务 service 服务 start|stop|restart service --status-all
- ❖ 瞬态 (Transient) 服务被xinetd进程所管理 进入的请求首先被xinetd代理 配置文件: /etc/xinetd.conf、/etc/xinetd.d/<service> 与libwrap.so文件链接 用chkconfig控制的服务: chkconfig tftp on 数育 WWW.magedu.com

- ❖ 注意: 正常级别下,最后启动一个服务S99local没有链接至 /etc/rc.d/init.d一个服务脚本,而是指向了 /etc/rc.d/rc.local脚本
- ❖ 不便或不需写为服务脚本放置于/etc/rc.d/init.d/目录,且 又想开机时自动运行的命令,可直接放置于 /etc/rc.d/rc.local文件中
- /etc/rc.d/rc.local在指定运行级别脚本后运行
- 可以根据情况,进行自定义修改

马哥教育

www.magedu.com

- 1:2345:respawn:/usr/sbin/mingetty tty1
- 2:2345:respawn:/usr/sbin/mingetty tty2
- **\***
- ❖ 6:2345:respawn:/usr/sbin/mingetty tty6 mingetty会自动调用login程序
- \*x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon

马哥教育 www.magedu.com

# 破解root口令

- ❖ 总结: /sbin/init --> (/etc/inittab) --> 设置默认运行级别 --> 运行系统初始脚本、完成系统初始化 --> (关闭对应下需要关闭的服务)启动需要启动服务 --> 设置登录终端
- ❖ CentOS 6 init程序为: upstart, 其配置文件: /etc/inittab, /etc/init/\*.conf, 配置文件的语法 遵循 upstart配置文件语法格式,和CentOS5不同

马哥教育 www.magedu.com

❖ CentOS 6启动流程:

```
POST --> Boot Sequence(BIOS) --> Boot Loader -->
Kernel(ramdisk) --> rootfs --> switchroot --> /sbin/init --
>(/etc/inittab, /etc/init/*.conf) --> 设定默认运行级别 --> 系统
初始化脚本rc.sysinit --> 关闭或启动对应级别的服务 --> 启动终端
* grub: GRand Unified Bootloader
     grub 0.x: grub legacy
     grub 1.x: grub2
     grub legacy:
          stage1: mbr 哥教育
           stage1_5: mbr之后的扇区,让stage1中的bootloader
能识别stage2所在的分区上的文件系统
           stage2: 磁盘分区(/boot/grub/)
```

- ❖ 配置文件: /boot/grub/grub.conf <-- /etc/grub.conf
- ❖ stage2及内核等通常放置于一个基本磁盘分区
- ❖ 功用:
- ❖ (1) 提供启动菜单、并提供交互式接口
  - a: 内核参数
  - e: 编辑模式,用于编辑菜单
  - c: 命令模式,交互式接口
- ❖ (2) 加载用户选择的内核或操作系统 允许传递参数给内核 可隐藏启动菜单➡ 哥教育
- ❖ (3) 为菜单提供了保护机制 gedu. Com 为编辑启动菜单进行认证 为启用内核或操作系统进行认证

❖ grub的命令行接口

help: 获取帮助列表

help KEYWORD: 详细帮助信息

find (hd#,#)/PATH/TO/SOMEFILE:

root (hd#,#)

kernel /PATH/TO/KERNEL\_FILE: 设定本次启动时用到的内核文件;额外还可添加许多内核支持使用的cmdline参数

例如: max\_loop=100 selinux=0 init=/path/to/init

initrd /PATH/TO/INITRAMFS\_FILE: 设定为选定的

内核提供额外文件的ramdisk; GedU.Com

boot: 引导启动选定的内核

❖ 识别硬盘设备:

(hd#,#)

hd#: 磁盘编号,用数字表示: 从O开始编号

#:分区编号,用数字表示:从0开始编号

(hd0,0) 第一块硬盘,第一个分区

❖ 手动在grub命令行接口启动系统:

```
grub> root (hd##) 新言
```

grub > kernel /vmlinuz-VERSION-RELEASE ro root=/dev/DEVICE

grub > initrd /initramfs-VERSION-RELEASE.img

grub > boot

# grub legacy配置文件

❖ 配置文件: /boot/grub/grub.conf

default=#:设定默认启动的菜单项;落单项(title)编号从O开始

timeout=#: 指定菜单项等待选项选择的时长

splashimage=(hd#,#)/PATH/TO/XPM\_FILE: 菜单背景图片文件路径

hiddenmenu: 隐藏菜单

password [--md5] STRING: 启动菜单编辑认证

title TITLE: 定义菜单项"标题",可出现多次

root (hd#,#): grub查找stage2及kernel文件所在设备分区;为grub"根"

kernel /PATH/TO/VMLINUZ\_FILE [PARAMETERS]: 启动的内核

initrd /PATH/TO/INITRAMFS\_FILE: 内核匹配的ramfs文件

password [--md5] STRING: 启动选定的内核或操作系统时进行认证

# grub加密

- ❖ grub-md5-crypt命令
- ❖ 破解root口令: 启动系统时,设置其运行级别1
- ❖ 进入单用户模式:
  - (1) 编辑grub菜单(选定要编辑的title,而后使用e命令);
  - (2) 在选定的kernel后附加 1, s, S或single都可以;
  - (3) 在kernel所在行,键入"b"命令

www.magedu.com

# grub安装

- ❖ 安装grub:
  - (1) grub-install

安装grub stage1和stage1\_5到/dev/DISK磁盘上,并复制GRUB相关文件到 DIR/boot目录下

grub-install --root-directory=DIR /dev/DISK

(2) grub
grub > root (hd##)
grub > setup (hd#)

WWW.magedu.com

#### 自制linux系统

- ❖ 分区并创建文件系统 fdisk /dev/sdb 分两个必要的分区 /dev/sdb1对应/boot /dev/sdb2对应根 / mkfs.ext4 /dev/sdb1
- ❖ 挂载boot
  mkdir /mnt/boot
  mount /dev/sdb1 /mnt/boot
- ❖ 安装grub

  grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb

# 自制linux系统

❖ 恢复内核和initramfs文件

```
cp /boot/vmlinuz-2.6.32-642.el6.x86_64
/mnt/boot/
    cp /boot/initramfs-2.6.32-642.el6.x86_64.img
/mnt/boot
```

❖ 建立grub.conf文件

```
Vim /mnt/boot/grub.conf
kernel /vmlinuz-2.6.32-642.el6.x86_64
root=/dev/sda2/selinux=0_init=/bin/bash
chroot /mnt/sysroot
```

# 自制linux系统

❖ 创建一级目录

```
mkdir /mnt/sysroot
    mount /dev/sdb2 /mnt/sysroot
    mkdir -pv
/mnt/sysroot/{etc,lib,lib64,bin,sbin,tmp,var,usr,sys,proc,opt,home,root,boot,dev,mnt,media}
```

❖ 复制bash和相关库文件。哥教育
www.magedu.com

- ❖ 在根文件系统无法使用时需要,如/bin/mount删除
- ❖ 对系统没有特殊要求
- ❖ 从光盘引导(boot.iso或者安装光盘#1)
- ❖ 从USB盘(由boot.iso制作)引导

马哥教育 www.magedu.com

# 救援环境

- ❖ 文件系统重组Anaconda将会询问是否应该挂载文件系统 /mnt/sysimage/\* /mnt/stage2
- ❖ 文件系统节点 提供系统特定的设备文件 mknod了解major/minor #'s 马哥教育

www.magedu.com

\$PATH包括硬盘的目录

33

# 系统配置文件丢失修复

- ❖ 系统在引导期间,很重要的一个过程就是init进程读取其配置文件/etc/inittab,启动系统基本服务程序及默认运行级别的服务程序完成系统引导,如果/etc/inittab误删除或修改错误,Linux将无法正常启动。此时,只有通过救援模式才可以解决此类问题。
  - > 有备份文件的回复方法
  - 没有备份文件的恢复办法

马哥教育 www.magedu.com

# 系统配置文件丢失修复

❖有备份文件的恢复办法:

进入救援模式,执行chroot命令后,如果有此文件的备份(强烈建议系统中的重要数据目录,如/etc、/boot等要进行备份),直接将备份文件拷贝回去,退出重启即可。如果是配置文件修改错误,如比较典型的/boot/grub/grub.conf及/etc/passwd的文件修改错误,也可以直接修正恢复。假设有备份文件/etc/inittab.bak之则在救援模式下执行:

sh-3.1# chroot/mnt/sysimage sh-3.1# cp /etc/inittab.bak /etc/inittab

# 系统配置文件丢失修复

❖ 没有备份文件的恢复办法

如果一些配置文件丢失或软件误删除,且无备份,可以通过重新 安装软件包来恢复,首先查找到/etc/inittab属于哪一个RPM包

- # chroot /mnt/sysimage
- # rpm -qf /etc/inittab

initscripts-9.03.49-1.el6.centos.x86\_64

退出chroot模式:

# exit

挂载存放RPM包的安装光盘(在救援模式下,光盘通常挂载在/mnt/source目录下)V: Maged U.CoM

#### 系统配置文件丢失修复

# mount /dev/sr0 /mnt/source

CentOS6系统的RPM包存放在光盘Package目录下,另外,因为要修复的硬盘系统的根目录在/mnt/sysimage下,需要使用--root选项指定其位置。覆盖安装/etc/inittab文件所在的RPM包:

# rpm -ivh --replacepkgs | force /mnt/source/Packages/initscripts-9.03.49-1.el6.centos.x86\_64.rpm

其中的rpm命令选项"--replacepkgs"表示覆盖安装,执行完成后,即已经恢复了此文件。于教育

www.magedu.com

#### 系统配置文件丢失修复

如果想只提取RPM包中的/etc/inittab文件进行恢复,可以在进入救援模式后,执行命令:

- # rpm2cpio /mnt/source/Packages/initscripts-9.03.491.el6.centos.x86\_64.rpm|
  cpio -idv ./etc/inittab
- # cp etc/inittab /mnt/sysimage/etc

注意此命令执行时不能将文件直接恢复至/etc目录,只能提取到当前目录下,且恢复的文件名称所在路径要写完整的路径。提取文件成功后,将其复制到根分区所在的/mnt/sysimage目录下相应位置即可 www.magedu.com

### 内核编译

- ❖ 单内核体系设计、但充分借鉴了微内核设计体系的优点,为内核引入模块化机制。
- ❖ 内核组成部分:

kernel:内核核心,一般为bzImage,通常在/boot目录下,名称为vmlinuz-VERSION-RELEASE:

❖ kernel object: 内核对象,一般放置于 /lib/modules/VERSION-RELEASE/

[]: N

[M]: M 马哥教育

[\*]: Y www.magedu.com

辅助文件: ramdisk

initrd

initramfs

#### 内核版本

❖ 运行中的内核:

uname命令:

uname - print system information uname [OPTION]...

-n: 显示节点名称;

-r: 显示VERSION-RELEASE;

-a:显示所有信息

马哥教育

www.magedu.com

#### 内核模块命令

❖ Ismod命令:

显示由核心已经装载的内核模块 显示的内容来自于: /proc/modules文件

❖ modinfo命令:

显示模块的详细描述信息

modinfo [-k kernel] [modulename|filename...]

-n: 只显示模块文件路径

-p: 显示模块参数

-a: author
-d: description

-1: license

Ismod | grep xfs; modinfo xfs

#### 内核模块管理

- ❖ modprobe命令:
  装载或卸载内核模块
- \* modprobe [ -C config-file ] [ modulename ] [ module parame-ters... ]
- ❖ 配置文件: /etc/modprobe.conf, /etc/modprobe.d/\*.conf
- modprobe [ -r ] modulename...

#### 内核模块管理

- ❖ depmod命令:
  - 内核模块依赖关系文件及系统信息映射文件的生成工具
- ❖ 装载或卸载内核模块:
- ❖ insmod命令: 指定模块文件,不自动解决依赖模块 insmod [filename] [module options...] insmod `modinfo -n exportfs` Insmod `modinfo -n xfs`

# /proc目录

- ❖/proc目录:
- ◆ 内核把自己内部状态信息及统计信息,以及可配置参数通过proc伪文件系统加以输出

参数:只读:输出信息

可写:可接受用户指定"新值"来实现对内核某功能或特性的配置

- \*/proc/sys
  - (1) sysctl命令用于查看或设定此目录中诸多参数 sysctl -w path.to.parameter=VALUE sysctl -w kernel.hostname=mail.magedu.com
  - (2) echo命令通过重定向方式也可以修改大多数参数的值 echo "VALUE" > /proc/sys/path/to/parameter echo "websrv" > /proc/sys/kernel/hostname

# sysctl命令

- ❖ sysctl命令:
  - 默认配置文件: /etc/sysctl.conf
  - (1) 设置某参数
    - sysctl -w parameter=VALUE
  - (2) 通过读取配置文件设置参数 sysctl -p [/path/to/conf\_file]
- ❖ 内核中的路由转发:
  - /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward
- ◆ 常用的几个参数:

  net.ipv4.ip\_forward net.ipv4.icmp\_echo\_ignore\_all vm.drop\_caches

#### ❖/sys目录:

sysfs:为用户使用的伪文件系统,输出内核识别出的各硬件设备的相关属性信息,也有内核对硬件特性的设定信息;有些参数是可以修改的,用于调整硬件工作特性。

udev通过此路径下输出的信息动态为各设备创建所需要设备文件,udev是运行用户空间程序

专用工具: udevadmin, hotplug

udev为设备创建设备文件时,会读取其事先定义好的规则文件,一般在/etc/udey/rules.d及/usr/lib/udev/rules.d目录下

www.magedu.com

#### ramdisk管理

- ❖ ramdisk文件的制作:
  - (1) mkinitrd命令 为当前正在使用的内核重新制作ramdisk文件 mkinitrd /boot/initramfs-\$(uname -r).img \$(uname -r) (2) dracut命令

为当前正在使用的内核重新制作ramdisk文件 dracut /boot/initramfs-\$(uname -r).img \$(uname -r)

- ❖ 前提:
  - (1) 准备好开发环境
  - (2) 获取目标主机上硬件设备的相关信息
  - (3) 获取目标主机系统功能的相关信息 例如:需要启用相应的文件系统
  - (4) 获取内核源代码包 www.kernel.org

#### 开发环境准备

- ❖包组(CentOS 6):

  Server Platform Development

  Development Tools
- ❖ 目标主机硬件设备相关信息: CPU:

```
#cat /proc/cpuinfo
#x86info -a
#lscpu 马歌育
www.magedu.com
```

## 硬件设备

```
❖ PCI设备:
   Ispci
      -VV
   Isusb
      -VV
hal-device
```

#### 内核编译安装系统

- ❖ 安装开发包组
- ❖ 下载源码文件
- ❖ .config: 准备文本配置文件
- ❖ make menuconfig: 配置内核选项
- ❖ make modules\_install: 安装模块
- ❖ make install: 安装内核相关文件

安装bzImage为/boot/vmlinuz-VERSION-RELEASE

生成initramfs文件 编辑grub的配置文件

#### 编译安装内核实例

- tar xf linux-3.10.67.tar.xz -C /usr/src
- cd /usr/src
- ❖ In -sv linux-3.10.67 linux
- cd /usr/src/linux
- cp /boot/config-\$(uname -r) ./.config
- \* make menuconfig
- ♦ make -j 2
- ❖ make modules\_install 事教育
- \* make install www.magedu.com

- ❖ (1) 配置内核选项
  - 支持"更新"模式进行配置: make help
- (a) make config: 基于命令行以遍历的方式去配置内核中可配置的每个选项
  - (b) make menuconfig: 基于curses的文本窗口界面
  - (c) make gconfig: 基于GTK (GNOME) 环境窗口界面
  - (d) make xconfig: 基于QT(KDE)环境的窗口界面 支持"全新配置"模式进行配置
- (a) make defconfig: 基于内核为目标平台提供的"默认"配置进行配置 WWW. Maged U.Co. M
  - (b) make allyesconfig: 所有选项均回答为"yes"
  - (c) make allnoconfig: 所有选项均回答为"no"

- ❖ (2) 编译
- ❖ 全编译:make [-j #]
- ❖ 编译内核的一部分功能:
  - (a) 只编译某子目录中的相关代码:
    - # cd /usr/src/linux
    - # make dir/
  - (b) 只编译一个特定的模块:
    - # cd /usr/src/linux
    - # make dir/file.ko
    - 例如:只为e1000编译驱动:
  - #make drivers/net/ethernet/intel/e1000/e1000.ko

- ❖ 如何交叉编译内核: 编译的目标平台与当前平台不相同;
  - # make ARCH=arch\_name
- ◆ 要获取特定目标平台的使用帮助# make ARCH=arch\_name help

# make ARCH=arm help

- ❖ 在已经执行过编译操作的内核源码树做重新编译:
- ❖ 需要事先清理操作:
- # make clean: 清理大多数编译生成的文件,但会保留 config文件等
- # make mrproper: 清理所有编译生成的文件、config 及某些备份文件
- # make distclean: mrproper、patches以及编辑器备份文件

- ❖ 1、破解root口令,并为grub设置保护功能
- ❖ 2、破坏本机grub stage1,而后在救援模式下修复之
- ❖ 3、删除vmlinuz和initramfs文件,无法启动,恢复之
- ❖ 4、删除/etc/fstab和/boot目录的所有文件,并恢复之
- ❖ 5、增加新硬盘,在其上制作能单独运行kernel和bash的系统
- ❖ 6、编译安装kernel,启用支持ntfs文件系统功能

#### 关于马哥教育

- ❖博客: http://mageedu.blog.51cto.com
- ❖主页: http://www.magedu.com
- ❖QQ: 1661815153, 113228115
- **❖QQ群: 203585050, 279599283**



# Thank You!