## 实现

- 1. 重写sys\_get\_time和sys\_task\_info: 这部分主要的内容就是将传进来的指针由虚地址转换成物理地址。可以直接用translated\_byte\_buffer转换,但是我一开始并没有意识到,而是将其中用作地址转换的部分提出来放到了两个syscall实现中,然后用unsafe的指针访问把值存进去。同时我也考虑了sys\_write的时候可能写到不合法的内存的情况,但是测试的时候似乎没有这个考点。
- 2. 实现map:每次我们拿到map的区间,先处理port拿到permission,然后对于拿到的区间,去当前进程的memory\_set中对于拿到的每个虚拟页,去所有的maparea中查data\_frames是否已经有了映射。如果有了,说明之前已映射过,map失败。如果均没有,则我们先查找所有maparea中vpn\_range里和当前区间有交集的部分,为他们添加映射(用map\_one),然后对于剩下的部分新创建一段maparea插入到memory\_set中。
- 3. 实现unmap:每次我们拿到unmap的区间时,我们先去地址空间中查找所有的maparea是否没有其中页的映射,如果发现有的页没有映射,则unmap失败,否则我们在和当前区间有交集的那些maparea中的data\_frames里删除映射(调用unmap\_one),然后如果存在maparea的data\_frames已经空了,则直接删除这个map\_area。

## 问答题

1.请列举 SV39 页表页表项的组成,描述其中的标志位有何作用?

63 48	8 47 28	8 27	19 18	10 9	7 6	5	4 1	0
Reserved	PPN[2]	PPN[1]	PPN[0]	Reserved for SW	D	R	Type	V
16	20	9	9	3	1	1	4	1

sv39页表项的结构如上。其中各个部分的作用如下:

V: 页表项有效位。

R/W/X: 可读、可写、可执行位。

U:用户态是否可访问。

G: 全局地址代换。

A: 是否被访问过。

D: 是否被修改。

Reserved for SW: 保留位。

三个PPN: 3段ppn, 实现三级页表的查找。

## 2.缺页

1. 请问哪些异常可能是缺页导致的?

Priority	Exception Code	Description
Highest		Instruction address breakpoint
	12	Instruction page fault
	1	Instruction access fault
	2	Illegal instruction
	0	Instruction address misaligned
	8, 9, 11	Environment call
	3	Environment break
	3	Load/Store/AMO address breakpoint
	6	Store/AMO address misaligned
	4	Load address misaligned
	15	Store/AMO page fault
	13	Load page fault
	7	Store/AMO access fault
Lowest	5	Load access fault

如上图,来自riscv手册。可以看到有三种可能的异常:Store/AMO page fault、Load page fault、Instruction page fault.

2. 发生缺页时, 描述相关重要寄存器的值, 上次实验描述过的可以简略

切换sp等寄存器,还保存了sstatus、sepc等寄存器,不多赘述;并且从trapContext加载了新的satp,切换到内核态,并且保存了旧的satp,供之后恢复使用。

3. 这样做有哪些好处?

lazy策略一定程度上可以提升效率。类似copy on write的想法,在用到的时候才真正的加载,这样如果在整个运行过程中没有访问,则不必花费这部分开销;且根据设计,可以做到实际分配的内存大小等于实际用到的内存大小,这样如果申请了很大的内存而用了很小的一部分,则实际分配的只有用到小的这部分,不会浪费内存,提升了时间、空间上的效率。

4. 处理 10G 连续的内存页面,对应的 SV39 页表大致占用多少内存 (估算数量级即可)?

由 <a href="https://rcore-os.github.io/rCore-Tutorial-Book-v3/chapter4/3sv39-implementation-1.html">https://rcore-os.github.io/rCore-Tutorial-Book-v3/chapter4/3sv39-implementation-1.html</a>, SV39多级页表实际用到S字节时,页表大约小号S/512左右。估算过程如下:假设有S字节需要映射的内存,则我们映射这S字节大小的内存,需要S/(4096 \* 512 )个一级页表(每个页表项映射一个页,4096B,而每个二级页表可以映射512个一级页表),这部分一级页表需要S/(4096 \* 512) \* 4096 = S/512B的内存;对于二级页表,类似的,需要S/(4096 \* 512 \* 512) \* 4096 = 4S/Ki B的内存,相比一级页表可以忽略,因此大约需要S/512 B的内存。带入计算,因此此时页表大致占用10GB / 512 = 20MB左右。

- 5. 请简单思考如何才能实现 Lazy 策略,缺页时又如何处理?描述合理即可,不需要考虑实现即我们mmap的调用的时候,只在地址空间中添加这部分虚地址的范围,但是不分配具体的frames,这样表示这部分地址已经在合法可访问地址空间中。而实际访问时,因为没有分配实际物理页帧,因此会触发异常。此时调用alloc等方法为用户实际分配物理页帧即可。
- 6. 此时页面失效如何表现在页表项(PTE)上? pte的Valid位被置0。

## 3.双页表与单页表

1. 在单页表情况下,如何更换页表?

还是切换satp。只不过因为同一个进程的用户、内核页表放到了同一张表里,因此切换页表的时机不再是 trap的时候,而在切换进程的时候(大概在switch的时候)。

- 2. 单页表情况下,如何控制用户态无法访问内核页面? (tips:看看上一题最后一问) 将内核态地址空间对应的页表项U置0。
- 3. 单页表有何优势? (回答合理即可)

在内存占用区别不大的情况下(不同应用查satp时,内核态的三级页表物理页帧可以是一样的),在系统调用的时候不用切换页表,从而获得更高的缓存效率。

4. 双页表实现下,何时需要更换页表?假设你写一个单页表操作系统,你会选择何时更换页表(回答合理即可)?

双页表时在trap.S,即从用户态调到内核态时切换;如果我写单页表,如前所述,会在switch的时候切换页表。