
## Docker 란 무엇이고 어떻게 쓰는가?

참조링크: https://subicura.com/2017/01/19/docker-guide-for-beginners-1.html

## 컨테이너 기반의 오픈소스 가상화 플랫폼



컨테이너는 격리된 공간에서 프로세스가 동작하는 기술입니다. 가상화 기술의 하나지만 기존방식과는 차이가 있습니다.

#### 기존의 방식

기존의 가상화 방식은 주로 OS를 가상화하였습니다.

우리에게 익숙한 VMware나 VirtualBox같은 가상머신은 호스트 OS위에 게스트 OS 전체를 가상화하여 사용하는 방식입니다.

이 방식은 여러가지 OS를 가상화(리눅스에서 윈도우를 돌린다던가) 할 수 있고 비교적 사용법이 간단하지만 무겁고 느려서 운영환경에선 사용할 수 없었습니다.

## 컨테이너 개념의 도입

전가상화든 반가상화든 추가적인 OS를 설치하여 가상화하는 방법은 어쨋든 성능문제가 있었고 이를 개선하기 위해 프로세스를 격리 하는 방식이 등장합니다.


리눅스에서는 이 방식을 리눅스 컨테이너라고 하고 단순히 프로세스를 격리시키기 때문에 가볍고 빠르게 동작합니다. CPU나 메모리는 딱 프로세스가 필요한 만큼만 추가로 사용하고 성능적으로도 거의 손실이 없습니다.

하나의 서버에 여러개의 컨테이너를 실행하면 서로 영향을 미치지 않고 독립적으로 실행되어 마치 가벼운 VMVirtual Machine을 사용하는 느낌을 줍니다.

실행중인 컨테이너에 접속하여 명령어를 입력할 수 있고 apt-get이나 yum으로 패키지를 설치할 수 있으며 사용자도 추가하고 여러개의 프로세스를 백그라운드로 실행할 수도 있습니다.

CPU나 메모리 사용량을 제한할 수 있고 **호스트의 특정 포트와 연결**하거나 **호스트의 특정 디렉토리를 내부 디렉토리인 것처럼 사용**할 수도 있습니다.

## 도커 활용: 이미지 >> 컨테이너



도커에서 가장 중요한 개념은 컨테이너와 함께 이미지라는 개념입니다.

이미지는 컨테이너 실행에 필요한 파일과 설정값등을 포함하고 있는 것으로 상태값을 가지지 않고 변하지 않습니다(Immutable). 컨테이너는 이미지를 실행한 상태라고 볼 수 있고 추가되거나

변하는 값은 컨테이너에 저장됩니다. 같은 이미지에서 여러개의 컨테이너를 생성할 수 있고 컨테이너의 상태가 바뀌거나 컨테이너가 삭제되더라도 이미지는 변하지 않고 그대로 남아있습니다.

말그대로 이미지는 컨테이너를 실행하기 위한 모든 정보를 가지고 있기 때문에 더 이상 의존성 파일을 컴파일하고 이것저것 설치할 필요가 없습니다.

이제 새로운 서버가 추가되면 미리 만들어 놓은 이미지를 다운받고 컨테이너를 생성만 하면 됩니다.

한 서버에 여러개의 컨테이너를 실행할 수 있고, 수십, 수백, 수천대의 서버도 문제없습니다.

도커 이미지는 Docker hub에 등록하거나 Docker Registry 저장소를 직접 만들어 관리할 수 있습니다. 현재 공개된 도커 이미지는 50만개가 넘고 Docker hub의 이미지 다운로드 수는 80억회에 이릅니다. 누구나 쉽게 이미지를 만들고 배포할 수 있습니다.

## 윈도우 운영체제에서 도커 설치 방법

#### 도커 데스크탑 프로그램 다운로드

https://goddaehee.tistory.com/251

WSL2를 활성화 시키고 Docker Desktop을 다운로드 하고 설치하면 됩니다.(Docker Desktop을 먼저 설치하고 WSL2를 활성화 해도 큰 상관은 없습니다.)

도커 데스크탑 다운로드 링크: https://docs.docker.com/desktop/windows/install/

## WSL2 (Windows Subsystem For Linux 2) 설정

https://docs.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/install-manual#step-2---check-requirements-for-running-wsl-2

상기 링크 페이지의 내용대로 1 ~ 5단계를 수행하면 됨. 보기 편하도록 아래에도 정리해 두었습니다.

#### 1단계 - Linux용 Windows 하위 시스템 사용

Windows에서 Linux 배포를 설치하려면 먼저 "Linux용 Windows 하위 시스템" 옵션 기능을 사용하도록 설정합니다.

관리자 권한으로 PowerShell(혹은 CMD)을 열고 다음 명령을 입력합니다.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

이제 2단계로 이동하여 WSL 2로 업데이트하는 것이 좋습니다. 그러나 WSL 1만 설치하려면 이제 머신을 다시 시작하여 6단계 - 선택한 Linux 배포 설치로 이동할 수 있습니다. WSL 2로 업데이트

하려면 머신이 다시 시작될 때까지 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

#### 2단계 - WSL 2 실행을 위한 요구 사항 확인

WSL 2로 업데이트하려면 Windows 10을 실행해야 합니다.

- x64 시스템의 경우: 버전 1903 이상, 빌드 18362 이상
- ARM64 시스템의 경우: 버전 2004 이상, 빌드 19041 이상
- 18362보다 낮은 빌드는 WSL 2를 지원하지 않습니다. Windows Update Assistant를 사용하여 Windows 버전을 업데이트합니다.

버전 및 빌드 번호를 확인하려면 Windows 로고 키 + R을 선택하고, winver를 입력하고, 확인을 선택합니다. [설정] 메뉴에서 최신 Windows 버전으로 업데이트합니다.

#### 3단계 - Virtual Machine 기능 사용

WSL 2를 설치하려면 먼저 Virtual Machine 플랫폼 옵션 기능을 사용하도록 설정해야 합니다. 이 기능을 사용하려면 머신에 가상화 기능이 필요합니다.

PowerShell을 관리자 권한으로 열어 실행합니다.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all
/norestart

머신을 다시 시작하여 WSL 설치를 완료하고 WSL 2로 업데이트합니다.

4단계 - Linux 커널 업데이트 패키지 다운로드 최신 패키지를 다운로드합니다.

x64 머신용 최신 WSL2 Linux 커널 업데이트 패키지

참고

ARM64 머신을 사용하는 경우 ARM64 패키지를 대신 다운로드하세요. 사용하고 있는 머신의 종류를 잘 모르는 경우 명령 프롬프트 또는 PowerShell을 >열고 systeminfo | find "System Type"을 입력합니다. 주의: 비 영어 Windows 버전에서는 "시스템 유형" 문자열을 변환하여 검색 텍스트를 수정해 >야 할 수 있습니다. find 명령에 대한 따옴표는 이스케이프해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 독일어 systeminfo | find ""Systemtyp""입니다.

이전 단계에서 다운로드한 업데이트 패키지를 실행합니다. (실행하려면 두 번 클릭 - 관리자 권한을 요구하는 메시지가 표시되면 '예'를 선택하여 이 설치를 승인합니다.)

설치가 완료되면 새 Linux 배포를 설치할 때 WSL 2를 기본 버전으로 설정하는 다음 단계로 이동합니다. (새 Linux 설치를 WSL 1로 설정하려면 이 단계를 건너뜁니다.)

#### 5단계 - WSL 2를 기본 버전으로 설정

PowerShell을 열고 이 명령을 실행하여 새 Linux 배포를 설치할 때 WSL 2를 기본 버전으로 설정합니다.

wsl --set-default-version 2

## Docker hub 구경하기

https://hub.docker.com/

상기 링크로 들어가면 수많은 사람들이 자신의 설치환경을 이미지로 만들어 공유하고 있습니다. 우리는 그중에 맘에드는 것을 받아서 사용하기만 하면 됩니다.

# 도커이미지 받아서 컨테이너 구동하기: andrewwhitehouse/clojupyter-nodejs-docker:0.4.3

하기 코드는 이미지를 Pull 하고 file 마운트 설정을 하는 배치파일 코드입니다. (최초 1회만 실행)

#### @echo off

docker run -it -d -p 8888:8888 -e GRANT\_SUDO=yes --user root --name
cljpt\_sudo -v "c/dockervolume/cljpt\_volume":"/home/jovyan/notebooks"
andrewwhitehouse/clojupyter-nodejs-docker:0.4.3 jupyter notebook --allowroot --ip 0.0.0.0 --NotebookApp.token=''
start chrome \localhost:8888

위에 있는 코드를 통해 이미지를 만들어 컨테이너를 실행하는 코드입니다. 앞으로는 이 코드만 실행하면 됩니다.

#### @echo off

docker start cljpt\_sudo
start chrome \localhost:8888/

이 코드를 메모장에 붙여넣고 확장자를 .bat 로 저장하면,

더블 클릭하여 주피터노트북이 설치된 도커 컨테이너를 실행할 수 있는 아이콘을 만들 수 있습니다!!!