
HƯỚNG DẪN LAB LAB 3 – DHCP

Designed by : Nguyễn Phú Thịnh

Sơ đồ LAB:



Thiết bị

Tên thiết bị	Chủng loại
Router1	Router 2911
DHCP Server	Server (Generic)
Switch1	Switch 2960
Switch2	Switch 2960
PC-1	PC
PC-2	PC

Quy hoạch IP

Tên thiết bị	Cổng	IP
Router1	Gi0/0	192.168.1.1/24
	Gi0/1	192.168.1.2/24
	Gi0/2	10.0.12.1/24
DHCP Server		10.0.12.2/24

Yêu cầu

- Đấu nối và đặt IP như sơ đồ
- Cấu hình Router1 làm DHCP Server cho mạng LAN 192.168.1.0, như sau :
 - o Mang 192.168.1.0/24
 - Default Gateway 192.168.1.1
 - o DNS 8.8.8.8
 - Loại bỏ 10 địa chỉ IP đầu tiên, từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.10
- Cấu hình cho DHCP Server và DHCP Relay Agent để DHCP Server có thể cấp IP cho mạng LAN 192.168.2.0, như sau :
 - o IP từ 192.168.2.11 đến 192.168.2.254
 - o Default Gateway 192.168.2.1
 - o DNS 8.8.8.8

Các bước thực hiện:


Bước 1: Đấu nối như sơ đồ

Bước 2: Đổi tên và đặt địa chỉ IP cho các cổng của Router1


```
Router1
Router(config) #hostname Router1
Router1(config) #interface Gi0/0
Router1(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if) #no shutdown
Router1 (config-if) #exit
Router1 (config) #interface Gi0/1
Router1 (config-if) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if) #no shutdown
Router1 (config-if) #exit
Router1(config)#interface Gi0/2
Router1(config-if) #ip add 10.0.12.1 255.255.255.0
Router1(config-if) #no shut
Kiếm tra:
Router1#show ip interface brief
Interface
               IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                           Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.1.1
GigabitEthernet0/1 192.168.2.1
                                       YES manual up
                                                                           up
                                       YES manual up
                                                                           up
GigabitEthernet0/2
                                        YES manual up
                       10.0.12.1
                                                                           up
Vlan1
                       unassigned
                                        YES unset administratively down down
```

Bước 3 : Đặt IP cho DHCP Server

1. Double Click vào icon của **DHCP Server**, vào tab **Desktop**



2. Click IP configuration



3. Điền các thông số như sau:

• Click chọn Static

• IP address : **10.0.12.2**

Subnet Mask : 255.255.255.0Default Gateway : 10.0.12.1

• DNS Server : 8.8.8.8

Configuration)
IP Configuration			
○ DHCP	(Static	
IP Address	[0.12.2	
Subnet Mask	[.255.255.0	
Default Gateway	[0.12.1	
DNS Server	[8.8	
IPv6 Configuration			
O DHCP	O Auto Config	Static	
IPv6 Address	[/
Link Local Address	[0::201:C9FF:FE91:33A0	
IPv6 Gateway	[
IPv6 DNS Server	[

Bước 4: Cấu hình Router1 làm DHCP Server, cấp IP cho mạng 192.168.1.0/24

```
Router1

Router1(config) #ip dhcp pool LAN-1

Router1(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router1(dhcp-config) #default-router 192.168.1.1

Router1(dhcp-config) #dns 8.8.8.8


Router1(dhcp-config) #exit

Router1(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```


Lưu ý : học viên có thể đặt tên pool khác

Bước 5 : Cho PC-1 nhận IP bằng DHCP


1. Double click vào icon PC-1, chọn tab Desktop



2. Click IP Configuration




3. Click chọn **DHCP**. Chờ vài giây và xem kết quả:



Nếu PC-1 nhận được IP trong khoảng từ 192.168.1.11 đến 192.168.1.254 là đúng.

Bước 5 : Cấu hình cho DHCP Server, cấp IP cho mạng 192.168.2.0/24

1. Double Click vào icon của DHCP Server, chọn tab Services



2. Vào menu DHCP và cấu hình như sau:

• Service : On


• Pool Name : LAN-2

Default Gateway : 192.168.2.1

• DNS: 8.8.8.8

Start IP Address: 192.168.2.11
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Maximum number of users: 244

Click Add




Bước 6 : cấu hình DHCP relay agent cho Router1

Router1 (config) #interface Gi0/1 Router1 (config-if) #ip helper-address 10.0.12.2

Bước 7: cho PC-2 nhận IP bằng DHCP

Thực hiện tương tự như bước 4



Lưu ý : quá trình nhận IP có thể hơi lâu, do đó nếu không nhận được IP, học viên có thể thử lại bằng cách click chọn Static rồi click chọn lại DHCP để PC-2 xin lại IP.