
HƯỚNG DẪN LAB LAB 8 – Triển khai AAA với Privilege Level

Designed by : Nguyễn Phú Thịnh

Sơ đồ LAB:



Các bước thực hiện:

Bước 1: Kết nối thiết bị như sơ đồ. Đổi tên Router thành tên học viên. Đặt IP như sau:


- F0/0 trên router: 192.168.1.1/24
- PC0: 192.168.1.2/24

Bước 2: Tạo tài khoản với username : admin, password Cisco@123

Bước 3: Cấu hình SSH cho router, cho phép tối đa 2 session SSH và yêu cầu login bằng tài khoản local trên switch

Bước 4: Đặt password enable là Cisco@123

Bước 4: Trên PCO, SSH vào router với username admin



Bước 5: Tại phiên SSH này, vào mode Privilege, thực hiện lệnh sau:
show privilege

R1#show privilege Current privilege level is 15

Cho biết lệnh nào mà admin có thể làm và lệnh nào mà admin không thể làm?

Bước 6: Vào mode config, tạo thêm tài khoản thứ 2 bằng câu lệnh sau : SW (config) # username guest privilege 2 password cisco

R1(config) #username guest privilege 2 password cisco

Bước 7: Thoát phiên SSH hiện tại, SSH lại vào switch với username guest

```
C:\>ssh -1 guest 192.168.1.1
Open
Password:
R1#
```

Bước 8: Tại phiên SSH này, thực hiện lệnh sau:

show privilege

R1#show privilege Current privilege level is 2

Bước 9: Thực hiện các lệnh sau, và cho biết lệnh nào **guest** có thể thực hiện, lệnh nào guest không thể thực hiên

# show ip interface brief	
# show interface F0/1	
# show version	
# show running-config	
# config terminal	
# erase startup-config	
# reload	

Bước 10: Cho phép guest cấu hình interface.

Vào cấu hình Router thông qua dây console, vào mode Config vào gõ lệnh sau:

```
R(config)# privilege exec level 2 configure terminal
R(config)# privilege configure level 2 interface
R(config)# privilege interface level 2 ip address
R(config)# privilege interface level 2 shutdown
```

Bước 11: Cho phép **guest** xóa cấu hình và reload router Vào cấu hình Router thông qua dây console, vào mode Config vào gỡ lệnh sau:

```
R(config) #privilege exec level 2 erase startup-config
R(config) #privilege exec level 2 reload
```

Bước 11: Mở lai phiên SSH vào Router, thử đặt IP cho cổng FO/1:

```
R#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R(config) #interface F0/1
R(config-if) #ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
R(config-if) #no shutdown
R(config-if) #do show ip int brief
Interface
                      IP-Address
                                       OK? Method Status
                                                                        Protocol
FastEthernet0/0
                                       YES manual up
                       192.168.1.1
                                                                        up
                                       YES manual up
FastEthernet0/1
                       10.0.0.1
                                                                        down
Vlan1
                      unassigned
                                       YES unset administratively down down
```

Bước 12: Xóa cấu hình, tắt Router. Kết thúc bài lab

```
R‡erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
```

-Hết-