

Mục tiêu nghiên cứu

- 1. Hệ số co giãn của cầu
- 2. Hệ số co giãn của cung

4.1 Hệ số co giãn của cầu (Elasticity of Demand)

- □ *Hệ số co giãn* của cầu theo một yếu tố ảnh hưởng X nào đó là phần trăm thay đổi của lượng cầu khi yếu tố X này thay đổi 10/
 - \blacksquare Công thức tổng quát: $E_{DX}=\frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta X}$ trong đó:
 - ${}^{\blacksquare}E_{DX}$ là độ co giãn của cầu theo yếu tố ảnh hưởng X.
 - ■%ΔQ_D là phần trăm thay đổi của lượng cầu hàng hoá.
 - %∆X là phần trăm thay đổi của yếu tố X.
- □ X bao gồm: giá (P), thu nhập (I), giá các hàng hoá liên quan (P_Y) → Xét 3 loại hệ số co giãn. Cụ thể:
 - (1) Hệ số co giãn của cầu theo giá; (2) Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập và (3) Hệ số co giãn giá chéo của cầu.

$4.1.1 \text{ Hệ số co giãn của cầu theo giá } (E_{DP})$	
4	
 a. Khái niệm E_{DP}: Hệ số co giãn của cầu theo giá là thước đo phản ứng của lượng cầu hàng hóa khi giá hàng hóa thay đổi, với điều kiện các yếu tố khác không đổi (Price Elasticity of Demand – E_{DP}). E_{DP} = Phần trăm thay đối của lượng cầu phầm trăm thay đối của mức giá = %ΔQD %ΔP Ví dụ: giá một mặt hàng A nào đó tăng lên 10% sẽ làm cho lượng cầu về hàng A của người tiêu dùng giảm đi 20%. → E_{DP} = -20% / 10% = -2 	
$E_{DP}=rac{Phan}{Pham}$ trăm thay đổi của lượng cầu $rac{Pham}{Pham}$ trăm thay đổi của mức giá $rac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta P}$	
□ 1. E _{DP} là một số thực, không có đơn vị.	
 2. E_{DP} là một số âm (luật cầu: P và Q_D vận động ngược chiều) → xét độ lớn E_{DP} 	
□ 3. Khi E _{DP} > 1 ⇔ % ΔQ _D > % ΔP → Cầu co giãn theo giá.	
□ 4. Khi $ \mathbf{E_{DP}} < 1 \Leftrightarrow \% \triangle \mathbf{Q_D} < \% \triangle \mathbf{P} \Rightarrow C \hat{a}u$ ít co giãn theo giá.	
□ 5. Khi $ \mathbf{E}_{\mathrm{DP}} = 1 \Leftrightarrow \% \triangle \mathbf{Q}_{\mathrm{D}} = \% \triangle \mathbf{P} \Rightarrow \hat{Cau} \ co \ giãn \ don$ vi theo giá.	
□ 6. Khi $\mathbf{E}_{DP} = 0 \Leftrightarrow \% \triangle \mathbf{Q}_{D} = 0 \Leftrightarrow \triangle \mathbf{Q}_{D} = 0$ khi P tăng hoặc giảm \rightarrow <i>Cầu hoàn hoàn không co giãn theo giá</i> .	
s \square 7. Khi $\mathbf{E_{DP}} = \infty$. Cầu hoàn hoàn co giãn theo giá.	
4.1.1 Hệ số co giãn của cầu theo giá_E _{DP}	
(tiêp)	
\Box b. Yếu tố ảnh hưởng tới E_{DP} :	
1. Hàng hoá thiết yếu và hàng hoá xa xi: những hàng hoá thiết yếu thường có cầu ít co giãn với giá cả, còn hàng xa xi thường có cầu co giãn với giá cả.	
 Ví dụ hàng hoá thiết yếu: gạo; điện; xăng dầu Ví dụ hàng hoá xa xi: đi du lịch nước ngoài; món tôm 	
hùm	
 <u>Lưu ý</u>: Hàng hoá là thiết yếu hay xa xi phụ thuộc vào việc đánh giá giá trị của từng người. 	

\Box b. Yếu tố ảnh hưởng tới E_{DP} (tiếp):

- 2. Sự sẵn có của các hàng hoá thay thế: Những mặt hàng có sẵn các hàng hoá khác thay thế khi cần đều có cầu co giãn mạnh khi giá cả thay đổi và ngược lại.
 - Ví dụ:
 - Rau muống có các hàng hoá thay thế gần gũi là các loại rau xanh khác.
 - Xăng là thứ hàng hoá không có hàng hoá thay thế gần gũi.





 $\ \square$ b. Yếu tố ảnh hưởng tới E_{DP} (tiếp):

- 3. Phạm vi thị trường: Những thị trường có phạm vi hẹp thường có cầu co giãn theo giá mạnh hon so với thị trường có phạm vi rộng, vì người mua dễ tìm được hàng hoá thay thế gần gũi hon.
 - Thị trường có phạm vi rộng: Ví dụ thị trường bia.
 - Thị trường có phạm vi hẹp: Ví dụ thị trường bia Hà Nội.





 \Box b. Yếu tố ảnh hưởng tới E_{DP} (tiếp):

- 4. Khoảng thời gian khi giá thay đổi: Trong dài hạn, đa số các hàng hoá thường có cầu co giãn theo giá mạnh hơn trong ngắn hạn.
 - Ngắn hạn là khoảng thời gian chưa đủ dài để người tiêu dùng có thể điều chinh được thói quen tiêu dùng các mặt hàng.
 - Dài hạn là khoảng thời gian đủ dài để người tiêu dùng thực hiện được các điều chinh trong thói quen tiêu dùng các hàng hoá.
 - Ví dụ: Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973-1974



4.1.1 Hệ số co giãn của cầu theo giá_ E_{DP} (tiếp)


\Box c. Tính toán Hệ số co giãn của cầu theo giá (E_{DP}):

- 1. Co giãn khoảng là tính độ có giãn trên một khoảng hữu hạn của đường cầu.
 - Co giãn khoảng được sử dụng khi sự thay đổi của giá cả là lớn.



Biết thị trường hàng Y:

- Khi P = 4 \$ => Q_D= 120
- Khi P = 6 \$ => Q_D= 80




□ 1. Co giãn khoảng (tiếp)

 \square Công thức tổng quát tính E_{DP} :

$$\mathbf{E}_{\mathbf{DP}} = \frac{\% \Delta \mathbf{Q}_{\mathbf{D}}}{\% \Delta \mathbf{P}}$$

 \square Rắc rối khi tính E_{DP} cho một đoạn trên đường cầu:




$$E_{DP} = \frac{-33\%}{50\%} = -0.66$$

■Khi đi từ điểm B tới A:

$$E_{DP} = \frac{50\%}{-33\%} = -1.5$$

 Như vậy ta có hai kết quả tính toán E_{DP} khác nhau.



1. Co giãn khoảng (tiếp)

Phương pháp trung điểm: tính phần trăm thay đổi theo cách chia mức thay đổi cho giá trị trung bình của điểm đầu và điểm cuối.


$$E_{DP} = \frac{\% \Delta Q_{D}}{\% \Delta P} = \frac{\frac{\Delta Q_{D}}{Q_{D}} * 100\%}{\frac{\Delta P}{P} * 100\%} = \frac{\Delta Q_{D}}{\Delta P} * \frac{P}{Q_{D}}$$

• Với:
$$P = \frac{P_1 + P_2}{2}$$
 và $Q_D = \frac{Q_{D1} + Q_{D2}}{2}$

■ Khi đó công thức tính E_{DP} viết lại theo phương pháp trung điểm là:

trung diem Ia:
$$E_{DP} = \frac{\% \Delta Q_D}{\% \Delta P} = \frac{\frac{\Delta Q_D}{Q_D} * 100\%}{\frac{\Delta P}{P} * 100\%} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{(\frac{P_1 + P_2}{2})}{(\frac{Q_{D1} + Q_{D2}}{2})}$$

1. Co giãn khoảng (tiếp):



□ Áp dụng phương pháp trung điểm cho ví dụ trước:

Ap acing photong phap trung diem cho vi du truoc:

$$P = \frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{4 + 6}{2} = 5 \text{ và } Q_D = \frac{Q_{D1} + Q_{D2}}{2} = \frac{120 + 80}{2} = 100$$

$$\text{Từ A đến B:}$$

$$\blacksquare \, E_{DP} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{\binom{P_1 + P_2}{2}}{\binom{Q_{D1} + QD_2}{2}} = \frac{(120 - 80)}{(4 - 6)} * \, \frac{5}{100} = \, -1$$

Turn B den A:

$$\blacksquare E_{DP} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{\binom{P_1 + P_2}{2}}{\binom{Q_{D1} + Q_{D2}}{2}} = \frac{(80 - 120)}{(6 - 4)} * \frac{5}{100} = -1$$

4.1.1 Hệ số co giãn của cầu theo giá E_{DP} (tiếp)

c. Tính toán Hệ số co giãn của cầu theo giá_E_{DP} (tiếp)

- 2. Co giãn điểm là tính độ co giãn cho một điểm trên đường cầu.
 - Co giãn điểm áp dụng khi cầu biểu thị dưới dạng hàm số Q_D = f(P), thể hiện xu thế vận động của cầu khi sự thay đổi của giá là rất nhỏ.
 - Ta có công thức:


$$\blacksquare E_{DP} = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta P} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{P}{Q_D} = Q'_D * \frac{P}{Q_D}$$
 (1)

■ Hoặc tương đương với:
■
$$E_{DP} = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta P} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{P}{Q_D} = \frac{1}{P_D'} * \frac{P}{Q_D}$$
 (2)

1. Co giãn điểm (tiếp):

- ${\color{red} {}^{\square}} \underline{Vi\ du}$: Biết hàm cầu thị trường hàng hoá Z: $Q_D = 15 P$ (giá tính theo đồng/sản phẩm và lượng tính theo 1000 sản
 - Khi P = 11 thì $Q_D = 4$ (tương ứng với một điểm khi biểu thị trên đường cầu)
 - ■Áp dụng công thức tính co giãn điểm đã biết ta có:


$$E_{DP} = Q'_{D} * \frac{P}{Q_{D}} = -1 * \frac{11}{4} = -2,75$$



4.1.1 Hệ số co giãn của cầu theo giá_ E_{DP} (tiếp)

fd. Mối quan hệ giữa E_{DP} và độ dốc đường cầu:





Đường cầu đốc: Q_D giảm không đáng kể khi P tăng và ngược lại ightarrow \mathbf{E}_{DP} nhỏ

Đường cầu thoải: Q_D giảm mạnh khi P tăng và ngược lại ightharpoonup \mathbf{E}_{DP} lớn

Hình 4.1: Mối quan hệ giữa E_{DP} và độ dốc của đường cầu


$\hfill\Box$ d. Mối quan hệ giữa E_{DP} và độ dốc đường cầu (tiếp):


Từ công thức tính
$$E_{DP}$$
:
$$\mathbb{E}_{DP} = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta P} = \frac{\frac{\Delta Q_D}{Q_D} * 100\%}{\frac{\Delta P}{P} * 100\%} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{P}{Q_D}$$
(3)

- □ Công thức để tính độ dốc của một đường:
 - Độ đốc = $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
 - ■Đồ thị đường cầu trục tung (trục y) biểu thị biến giá (P) và trục hoành (trục x) biểu thị biến lượng (trục Q):
 - ightharpoonup Độ dốc đường cầu = $\frac{\Delta P}{\Delta Q_D}$
- Thay công thức (4) vào công thức (3) tính E_{DP} ở trên ta có:

 $E_{DP} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} * \frac{P}{Q_D} = \frac{1}{\frac{\Delta P}{\Delta Q_D}} * \frac{P}{Q_D} = \frac{1}{\frac{1}{90} \text{ dốc đường cầu}} * \frac{P}{Q_D}$ (5)
- 17 kém co giãn theo giá) và ngược lại.

$lue{}$ d. Mối quan hệ giữa E_{DP} và độ dốc đường cầu (tiếp):





Cầu hoàn hoàn không co giãn theo giá, độ dốc = ∞ và $\mathbf{E}_{\mathbf{DP}} = \mathbf{0}$

Cầu hoàn hoàn co giãn theo giá, độ dốc = 0 và E_{DP} = ∞

Hình 4.2: Các trường hợp đặc biệt của đường cầu

4.1.1 Hệ số co giãn của cầu theo giá_ E_{DP} (tiếp)

- $\ \ \,$ $\ \,$ $\ \ \,$ $\ \ \,$ $\ \,$ $\ \ \,$ $\ \ \,$ $\ \,$ $\ \ \,$ $\ \ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$ $\ \,$
 - Tổng doanh thu (TR) là tổng số tiền mà người bán nhận được từ số lượng hàng hoá bán ra.
 - TR = P * Q

Vậy khi P tăng/giảm có làm tăng/giảm TR tương ứng hay không ???

\Box e. Tổng doanh thu (TR) và E_{DP} (tiếp):

■ Biết $\mathbf{E}_{\mathbf{DP}} = \frac{\%\Delta \mathbf{Q}_{\mathbf{D}}}{\%\Delta \mathbf{P}}$ và $\mathbf{TR} = \mathbf{P} * \mathbf{Q}$

	Khi tăng P	Khi giảm P
$ \mathbf{E}_{\mathrm{DP}} < 1$	% tăng lên của P luôn lớn hơn % giảm xuống của Q_D => P tăng thì TR tăng	% giảm xuống của P luôn lớn hơn % tăng lên của Q_D => P giảm thì TR giảm
E _{DP} > 1	% tăng lên của P luôn nhỏ hơn % giảm xuống của Q_D => P tăng thì TR giảm	% giảm xuống của P luôn nhỏ hơn % tăng lên của Q_D => P giảm thì TR tăng
$ \mathbf{E}_{\mathbf{DP}} = 1$	% giảm xuống của Q_D bằng đúng với % tăng lên của P => P tăng TR không đổi	% tăng lên của Q_D bằng đúng với % giảm xuống của $P \Rightarrow P$ giảm TR không đổi

Bảng 4.1: Mối quan hệ giữa \mathbf{E}_{DP} và Tổng doanh thu (TR)

4.1.2 Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập (E_{DI})

\square a. Khái niệm E_{DI} :

- Hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là thước đo mức độ phản ứng của lượng cầu một hàng hóa đối với sự thay đổi của thu nhập trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi (Income Elasticity of Demand – E_{DI}).
 - $\blacksquare \, E_{DI} = \frac{\text{Phần trăm thay đổi của lượng cầu}}{\text{Phầm trăm thay đổi của thu nhập}} \, = \, \frac{\% \Delta Q_D}{\% \Delta I}$
 - E_{DI} cho biết lượng cầu của người tiêu dùng về một mặt hàng sẽ thay đổi bao nhiêu % khi thu nhập của người tiêu dùng thay đổi 1%

$E_{DI} = \frac{Pnan tram thay doi của lượng cau}{Phầm trăm thay đổi của thu nhập} = \frac{\% \Delta Q_D}{\% \Delta I}$	
Phầm trăm thay đối của thu nhập %ΔI	
□ <i>TH1</i> : Hàng hóa thông thường có I và Q _D vận động	
$\frac{2121}{212}$. Hang now thong muong of Yu $\mathbb{Q}_{\mathbb{D}}$ yan dyng cùng chiều $=>\mathbb{E}_{\mathbb{D}^1}>0$	
■ Tuy nhiên, hàng hóa thông thường lại được chia làm 2	
loại:	
• Hàng thiết yếu có % △Q _D < % △I ⇔ 0 < E _{DI} < 1	
→ Cầu kém co giãn theo thu nhập.	
■ Hàng xa xi có % $\triangle Q_D > \% \triangle I \Leftrightarrow E_{DI} > 1$	
→ Cầu co giãn theo thu nhập.	
 <u>TH2</u>: Hàng hóa thứ cấp có I và Q_D vận động ngược 	
$\frac{1112}{1112}$. Hang note that cup to 1 va $\mathbb{Q}_{\mathbb{D}}$ van dong figure chiều $=> \mathbf{E}_{\mathbf{DI}} < 0$	
22	
4.1.2 Hệ số co giãn của cầu theo thu	
nhập E _{DI} (tiếp)	
23	
b. Tính toán E _{DI}	
Tính <i>co giãn khoảng</i> được sử dụng khi thu nhập thay	
đổi một khoảng lớn.	
$\mathrm{E_{DI}} = \frac{\%\Delta \mathrm{Q_D}}{\%\Delta \mathrm{I}} = \frac{\frac{\Delta \mathrm{Q_D}}{\mathrm{Q_D}} * 100\%}{\frac{\Delta \mathrm{I}}{\mathrm{I}} * 100\%} = \frac{\Delta \mathrm{Q_D}}{\Delta \mathrm{I}} * \frac{\mathrm{I}}{\mathrm{Q_D}}$	
ı	
■Áp dụng phương pháp trung điểm với:	
$I = \frac{I_1 + I_2}{2}$ và $Q_D = \frac{Q_{D1} + Q_{D2}}{2}$	
Suy ra:	
$E_{DI} = \frac{\% \Delta Q_{D}}{\% \Delta I} = \frac{\frac{\Delta Q_{D}}{Q_{D}} * 100\%}{\frac{\Delta I}{\Delta I} * 100\%} = \frac{\Delta Q_{D}}{\Delta I} * \frac{(\frac{I_{1} + I_{2}}{2})}{(\frac{Q_{D1} + Q_{D2}}{\Delta I})}$	
$E_{DI} = \frac{1}{\%\Delta I} = \frac{\Delta I}{\Delta I} * 100\% = \frac{1}{\Delta I} * \frac{(Q_{D1} + Q_{D2})}{(Q_{D1} + Q_{D2})}$	
1 2	
\Box b. Tính toán E_{DI} (tiếp):	
☐ Tính <i>co giãn điểm</i> khi thu nhập thay đổi một khoảng	
rất nhỏ không đáng kể.	
Công thức:	
$E_{DI} = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta I} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta I} * \frac{I}{Q_D} = Q'_D * \frac{I}{Q_D}$	
,, <u> </u>	
Co giãn điểm được sử dụng khi cầu về một hàng hoá	
được biểu thị dưới dạng hàm số $Q_D = f(I)$.	
■Co giãn điểm thể hiện xu thế vận động của lượng	
cầu khi sự thay đổi của thu nhập là rất nhỏ.	

$4.1.3~{\rm Hệ}$ số co giãn giá chéo của cầu $(E_{\rm DC})$

25

\square a. Khái niệm E_{DC} :

- \square Hệ số co giãn giá chéo của cầu (E_{DC}) được sử dụng để đo lường phản ứng của lượng cầu một hàng hoá theo giá hàng hoá khác liên quan trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
 - $\blacksquare E_{DC} = \frac{\text{Phần trăm thay đổi của lượng cầu hàng X}}{\text{Phầm trăm thay đổi của giá hàng Y}} = \frac{\% \Delta Q_{DX}}{\% \Delta P_Y}$
 - Biết X và Y là hai hàng hoá thay thế hoặc bổ sung cho nhau, E_{DC} cho biết khi giá hàng Y tăng hoặc giảm 1 % thì lượng cầu hàng X thay đổi bao nhiêu %.

$$E_{DC} = \frac{Ph\mbox{"n trắm thay đổi của lượng cầu hàng X}}{Ph\mbox{"m trắm thay đổi của giá hàng Y}} = \frac{\%\Delta Q_{DX}}{\%\Delta P_Y}$$

- \square *THI*: Khi X và Y là *hai hàng hoá thay thế* thì P_Y và $Q_{\rm DX}$ vận động cùng chiều $=>E_{\rm DC}>0$
 - ${}^{f \square}P_{Y\,(qu\acute{a}t)}$ tăng $extstyle Q_{DX\,(chanh)}$ tăng và ngược lại.
- $\hfill\Box$ $\underline{\mathit{TH2}}$: Khi X và Y là hai hàng hoá bổ sung thì P_{Y} và Q_{DX} vận động ngược chiều $=>E_{DC}<0$
 - □ P_{Y (gà rán KFC)} tăng → Q_{DX (pepsi)} giảm và ngược lại.
- □ $\underline{TH3}$: Khi $\mathbf{E}_{DC} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{P}_{Y}$ thay đổi thì $\Delta \mathbf{Q}_{DX} = \mathbf{0}$ thì X và Y là những hàng hóa không liên quan đến nhau.

2

4.1.3 Hệ số co giãn giá chéo của cầu_E_{DC} (tiếp)

27

$\ \square$ b. Tính toán E_{DC}

Tính co giãn khoảng được sử dụng khi giá hàng hoá liên quan thay đổi một khoảng lớn.

$$\blacksquare E_{DC} = \frac{\%\Delta Q_{DX}}{\%\Delta P_Y} = \frac{\frac{\Delta Q_{DX}}{Q_{DX}}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}*100\%} = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_Y}*\frac{P_Y}{Q_{DX}}$$

■Áp dụng phương pháp trung điểm với:

$$P_Y = \frac{P_{Y1} + P_{Y2}}{2}$$
 và $Q_{DX} = \frac{Q_{DX1} + Q_{DX2}}{2}$

■Suy ra:

$$\blacksquare E_{DC} = \frac{\% \Delta Q_{DX}}{\% \Delta P_{Y}} = \frac{\frac{\Delta Q_{DX}}{Q_{DX}} * 100\%}{\frac{\Delta P_{Y}}{P_{Y}} * 100\%} = \frac{\Delta Q_{DX}}{\Delta P_{Y}} * \frac{(\frac{P_{Y1} + P_{Y2}}{2})}{(\frac{Q_{DX1} + Q_{DX2}}{2})}$$

•	٦
:	1

\Box b. Tính toán E_{DC} (tiếp):

- Tính co giãn điểm được sử dụng khi giá hàng hoá liên quan thay đổi một khoảng rất nhỏ.
- ■Công thức:

$$E_{DC} = \frac{\%\Delta Q_{DX}}{\%\Delta P_{Y}} = \frac{\Delta Q_{D}}{\Delta P_{Y}} * \frac{P_{Y}}{Q_{DX}} = Q'_{DX} * \frac{P_{Y}}{Q_{DX}}$$

- Co giãn điểm được sử dụng khi cầu về hàng hoá X được biểu thị dưới dạng hàm số Q_{DX} = f(P_Y).
- Co giãn điểm thể hiện xu thế vận động của lượng cầu hàng X khi sự thay đổi của giá hàng hoá liên quan Y là rất nhỏ.

28

4.2 Hệ số co giãn của cung (Elasticity of Supply)

□ a. Khái niệm Hệ số co giãn của cung theo giá_E_{SP}

- **\Box** $H\hat{e}$ $s\hat{o}$ co giãn của cung theo giá (E_{SP}) là một thước đo nhằm đo lường mức độ phản ứng của lượng cung hàng hóa khi giá hàng hóa thay đổi trong điều kiện các yếu tố $kh\acute{a}$ c $kh\acute{a}$ ng đổi.
- $\blacksquare E_{SP} = \frac{\text{Phần trăm thay đổi của lượng cung}}{\text{Phầm trăm thay đổi của mức giá}} = \frac{\% \Delta Q_S}{\% \Delta P}$
- Hệ số co giãn của cung theo giá cho biết phần trăm thay đổi của lượng cung khi giá hàng hóa thay đổi 1%

$$E_{SP} = \frac{Ph \mbox{"} n \mbox{trắm thay đổi của lượng cung}}{Ph \mbox{"} m \mbox{trắm thay đổi của mức giá}} \; = \; \frac{\% \Delta Q_S}{\% \Delta P} \label{eq:esp}$$

- □ 1. E_{SP} là một số dương (luật cung: P và Q_S vận động cùng chiều)
- □ 2. Khi $\mathbf{E_{SP}} > \mathbf{1} \Leftrightarrow \% \Delta \mathbf{Q_S} > \% \Delta \mathbf{P} \Rightarrow Cung \ co \ giãn \ theo giá.$
- $\hfill\Box$ 3. Khi $0 < E_{SP} < 1 \Leftrightarrow \% \triangle Q_S < \% \triangle P => Cung kém co giãn theo giá.$
- □ 4. Khi $\mathbf{E}_{SP} = \mathbf{1} \Leftrightarrow \% \triangle Q_D = \% \triangle P \Rightarrow Cung \ co \ giãn \ don \ vi \ theo \ giá.$
- □ 5. Khi $\mathbf{E_{SP}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \% \Delta \mathbf{Q_S} = 0 \Leftrightarrow \Delta \mathbf{Q_S} = 0$ khi P tăng hoặc giảm => Cung hoàn hoàn không co giản theo giá.
- $_{30}$ 6. Khi $\mathbf{E_{SP}}$ = ∞ . Cung hoàn hoàn co giãn theo giá.

4.2 Hệ số co giãn của cung (tiếp)

- □ b. Yếu tố quyết định Hệ số co giãn của cung theo giá_E_{SP}
 - 1. Khả năng linh hoạt của người bán trong việc thay đổi săn lượng săn xuất.
 - ■Khả năng linh hoạt thấp: E_{SP} nhỏ
 - ■Khả năng linh hoạt cao: E_{SP} lớn
 - 2. Khoảng thời gian khi giá thay đổi.
 - ■Trong ngắn hạn: E_{SP} nhỏ
 - ■Trong dài hạn: E_{SP} lớn

4.2 Hệ số co giãn của cung (tiếp)

- \Box c. Tính toán Hệ số co giãn của cung theo giá $_E_{SP}$
 - Tính co giãn khoảng được sử dụng khi giá cả thay đổi một khoảng lớn.

$$\blacksquare E_{SP} = \frac{\%\Delta Q_S}{\%\Delta P} = \frac{\frac{\Delta Q_S}{Q_S}*100\%}{\frac{\Delta P}{D}*100\%} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P}*\frac{P}{Q_S}$$

■Áp dụng phương pháp trung điểm với:

$$P = \frac{P_1 + P_2}{2} \text{ và } Q_S = \frac{Q_{S1} + Q_{S2}}{2}$$

Suy ra:

$$\blacksquare E_{SP} = \frac{\%\Delta Q_S}{\%\Delta P} = \frac{\frac{\Delta Q_S}{Q_S}*100\%}{\frac{\Delta P}{P}*100\%} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P}*\frac{\frac{(\frac{P_1+P_2}{2})}{2}}{\frac{Q_{S_1}+Q_{S_2}}{2}}$$

- - Tính co giãn điểm (tính độ co giãn trên một điểm của đường cung) được sử dụng khi sự thay đổi của giá là rất nhỏ xung quanh mức giá hiện tại.
 - \blacksquare Co giãn điểm được sử dụng khi cung một hàng hoá được biểu thị dưới dạng hàm số $Q_S=f(P).$
 - ■Công thức:

$$\blacksquare E_{SP} = \frac{\%\Delta Q_S}{\%\Delta P} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} * \frac{P}{Q_S} = Q'_S * \frac{P}{Q_S}$$


■ Hoặc tương đương với:

$$\blacksquare E_{SP} = \frac{\%\Delta Q_S}{\%\Delta P} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} * \frac{P}{Q_S} = \frac{1}{P_S'} * \frac{P}{Q_S}$$

4.2 Hệ số co giãn của cung (tiếp)

$_{\Box}$ d. Mối quan hệ giữa E_{SP} và Độ dốc đường cung






Đường cung dốc: Q_S tăng không đáng kể khi P tăng và ngược lại \Rightarrow E_{SP} nhỏ

Đường cung thoải: Q_S tăng mạnh khi P tăng và ngược lại \implies $\mathbf{E_{SP}}$ lớn

Hình 4.3: Mối quan hệ giữa E_{SP} và độ dốc của đường cung

$\ \square$ d. Mối quan hệ giữa E_{SP} và độ dốc đường cung (tiếp):



Cung hoàn hoàn không co giãn theo giá, E_{SP} = 0, độ dốc = ∞

Cung hoàn hoàn co giãn theo giá, Esp = ∞ , độ dốc = 0

Hình 4.4: Các trường hợp đặc biệt của đường cung