## 기장 스레드 동기화

[U3101] 31012

기. 스러드 동기화는 어떤 상황에서 필요한 기술인가? 멀티 스러드 응용 프로그램을 작성할 때 꼭 필요한 경우는 어떤 큐일까? 간단한 사례로 설명하라.


스레드 동기회는 멀턴스레드를 사용하는 확정에서 특정 자원에 대한 공유가 이루어지는 경우, 공유 사원을 독점적/ 배라적 약 처리하여 작업을 단호 후 대가공인 다른 스레드에게 알리는 경우에 필요하다. 여분들이 계속을 다우는 프로그램에서 전액은 공유자원이 되며 잔액을 이용하여 행해지는 작업은 이체, 활출 등 여러형대가 있다. 동기회는 하나의 스레드가 작업을 실행하면 다른 스레드의 접근을 막는 개념이다. 그런데 계와 프로그램에서 동기화가 사용되지 않는다면 문제가 방생률 수 있다. 만약 이체 작업은 건행하고 있는 스레드가 이체 결과를 통해 잔액을 조정하는 작업을 핵하고 있을 때는 동위에 출급 각업이 진행되어서는 안된다. 이체 작업이 완료되게 않은 상태에서 훌륭 작업이 기업하여 잔액을 소정하게 되면 계약에는 원칙 않는 결과가 발병하기 때문이다.

- 2. 싱킨베제, race condition, 함께 구역을 간단히 설명하고 이들 3개의 단어를 연결하여 말이 되는 문장 학녀를 작성해보라.
  - 1) 상호배제: 하나의 프로베스가 엄마구역을 점하고 나는 경우 다른 프로베스가 임계구역 에서 실험될 수 없도록 베제라며 오직 한 스레드만 베타지, 독점적으로 사용되도록 관리하는 것.
  - 2) 경쟁 상황: 동기화가 지용되지 않는 공규가원에 두 개 이상의 프로세스/스레트를 이 집간이라는 경쟁적 상황.
  - 3) 암메구역: 다수의 프로세스들이 구유하는 공간/코드

멀티 스레드 응용 프로그램에서 각 프로세스/스레드룸은 임계구역을 가지고 있는데, 임계 구역에서는 Nace condition 이 발범하며 브(로시 많은 결과를 초래할수 있기에 Nace condition 에 의한 악명향을 예방하고자 한번에 하나의 스레드만 베타지, 독접적 으로 관리되도록 상호 베제 쇼겐이 지켜서야 한다. 3. 상호 베게를 위한 하드웨어 동국선으로 인터함트를 어떤 식으로 이용할 수 있는가? 인터럽트를 이용한 방법은 완벽한 해결책이 되지 못한다. 그 아무는 무엇인가?


입결력 강치나 타이머가 인터워트를 걸 수 있도록 허용해놓고, 임테구역을 실행 줄길 때 인터컵 트는 무시하고 임계구역이 끝난 다음에 처리하도록 하면 된다. 인리럽은 플레그들 이용하며 cli, sti 와 같은 명령너를 사용하면서 인터럽트 우쳤을 일시적으로 무시하도록 한다. Cli 명령어는 Cpv 에 인터집트 플레그를 0으로 리셔시커 인터립트가 발범해도 CPU가 인터립트 서비스 누른으로 정프하기 많고 현재 작업을 계속 수행하게 한다. Sti 명령에는 CPV의 인터뷰트 픈레그를 1로 설정 하여 인터워트가 벌셈하면 하던 일을 중단하고 인터워드 서비스수런을 실행하게 한다. 하지만, 이라 같은 방식은 다중 CPU N스템에서는 활동할 수 없다. 한 스레드가 인터워트 Cli 와 같은 요절을 하며 인터워드 서비스를 눌지하였다. 라진라도 다른 코머이 언덕같은 서비스까지 금고시킬수는 짧기 때문이다.

수 이 간드들이 암계 구덕으로 진입할 때 상호배제가 잘 이루어지지 않는다. 구체적인 이유를 그렇과 함께 설명하라.



위 코드들이 임제구역으로 전함을 때 상호배제는 잘 이루이지지 않는다. 데를 들어 난 스테르라 난고 스테드가 입계구역에 진입할 때를 생각해보자. 만약 TI 이 Mov ox, lock 코드를 실행하면 lock 값은 0 이 된다. 그런데 만약 TI 이 Mov lock, (을 실행하기 전에 T2로 컨텍스트 스케싱이 윌더나게 되면 T2역시 똑같이 lock 값이 6 이된다. 즉, TI 과 T2 모두 lock 값이 0 이 되었기 때문에 Ymov lock, (을 실행시킬 경우에 T1와 T2모두 업계구역에 들찍갈수 있게 되므로 상호 내체에 실패하게 된다.

5. 근본적인 문제점을 한 줄로 설명하고, 원자 명령을 이용하며 위의 코드를 수정하고 살호 배제가 잘 이루어지는 것을 그렇고 함께 설명하각.



MOV OX, (och 과 Mov lock,) 이 따를 분리되어 존재하기 때문에 문제 4번과 끝이 상호 베제가 작 이루어지기 않는다는 근본적인 문제점이 있다. 따라서 위 두 명령어 사이에 건너스로 스위칭이 일어나지 않도록 이 두 명령을 하나의 명령으로 반드는 원자 영령이 필요하다. 즉 TSL AX, (ock 이라는 시민으로 원자 영령어들 사용하더 잘못된 상호 베제를 막아야한다.

6. 라이브러리와 NC링 호클로 멀리스레르이 동기를 구현한 3가지 기법을 간단히 설명하라.

무해오는 잠김/면접 중 한 상태를 가지는 확 변수를 이용하여 고적 한 스레드만이 자원을 비해락적으로 사용하도록 하는 기법이다. 스레드가 칵테 집근하기! 되면, 스레드는 볼록 상태로 대기 큐데 상입 되어 잠들게 된다. 그리고 락을 레게라는 명우데 대기 큐데 있는 스레드 중 하나를 개며 준비 상태로 만든다. 따라서 blocking lock 기법 혹은 sleep- waiting lock 기법하라고도 불건다.

스펀락은 lock 면산에서 악이 잡티있을 때 분족되지 않고 락이 풀릴 때까지 막 번수를 표사하는 코드를 실행한다. 따라서 busy - waiting lock 이라고드 불린다. 스핀락은 업계 구역 코드가 짧아서 빨리 락이 풀리는 음병에는 때우 효과적이다. 타지만 단일 CPU를 가진 음덩제제에서는 비효율적인 방법이다.

세비포는 스레드가 동시에 사용할 수 있는 하나의 자원에 대해 스레드가 공위하도록 관리하는 동기화 프로그래밍 기법이며 프로그래밍 기업이다. 다기서 하나의 자원은 여러개의 인스런스들을 포함한다. 대기큐는 busy-waiting 의 거의 사용하지 않고, 너무라 나다네이 당 사용하다. 2리고 Counter 방안을 사용하여 사용가능한 자원의 개수를 나타내어 가갑시키는 역할 한다. 이때 P/V 연산을 이용하여 자원 회치시, 자원 반한 시 실행되는 연산을 포함한다.

## 이. 뮤텍스와 스핀학은 각각 이번 상황에서 격합할지 간단히 설명하라.

자원에 대한 경계구덕의 실행시간에 따라 직한도가 다르아. 인비구역의 실행시간이 긴경우 프로세스의 때기 시간이 길어지므로 대기하는 중안 컨텍스트 스위실을 통한 다른 작업을 처리할 수 있는 대학스가 휴물적이다. 그래서 보통 사용자 오르, 사용자은 말프로그램 에서 많이 유력스를 사용한다. 반면, 실행시간이 절환 경우 유택스의 컨텍스트 스위실이 빈번하게 발범하며 시스템에 1 바헤르가 발범할 수 있다. 스핀락은 대기시간이 짧은 경우 프로세스가 CPU를 접대하고 있기 때문에 컨텍스트 스위실이 발범하지 않고 라이 해제되는 순간 따르게 작업을 효율적으로 처리할 수 있다.

커널 코드나 인터런은 서비스 루렌과 같은 명우는 바른 시간 내에 실행되어야 하므로 고드가 짧고, 실행 중에 분복되어 강을 자물록 하면 안되기 때문에 스핀락을 주오사용한다... 반면 단일 CPU를 가진 운영체제에서 스핀락은 비효율적이다. 의미 때문 기약길으로 무인를 계속하여 사용하기 때문에 CPU의 낭바다 싶하다. 따라서 열리 코어 CPU나 다즘 CPU 에서 주로 사용된다.

8. N对处别时 太悟事 4 %上 레데리베이石叶 泉叶、데데리베이스町 张老 叶子川 위해 뮤렉木, 스핀락, 세山田 3 叮叮 汉川 邓静子? 可能部门 笔七汉包 왜 双함部门 笔上가?

세바꾼이의 방식이 문제에서 제시한 환경에 직합하다. 이명의 사용자가 동시에 작업을 진행할 수 있는 환경이 되어야 하므로 데이르 베이스에 집구하는 이게의 프로세서에 대해 집군이 허용되어야 한다. 세바꾸어 방식은 공유 자원에 대한 집군을 이으로 지정할 수 있다. 그리고 만약 공유 자원에 집단한 사용자 수가 이 호라 일 경우 대기 큐에서 대기하므로 스핀학과 같은 오버레드를 방지할 수 있기 때문에 문제에서 외국하는 환경에 직합한 방법이다.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

반면, 뮤렉스는 직접하지 않다. 뮤렉스는 하나이 락만 허용하기 때문에 한 명의 사용자가 데이터베이스를 집중하고 있는 삼확될 때 NH 명의 사용자들은 데이터베이스에 락이 걸려 전한 수 없게 꾼다. 따라서 동시에 N 명의 사용자, 장근을 러용하기 위한 욕적에 직접하기 많다.

또한, 스핀락 방서울 작용할 경우 한 멀리 유치가 데이커 베이스 멀티에 진입시 데이터 베이스는 릭이 길리게 된다. 나머지 아니 먹의 프로세스는 임계 영덕에 집단하지 옷한 busy-waiting 상태로 우한 (과)를 진행한다. 유택스타 마찬가지로 벌컬성을 보강하기 못하며, 아니먹데 대한 busy-waiting 진행은 시스템에 과부하를 주어 데이터 베이스 서비에 즐지 않은 영향을 끼칠 수 있기 때문에 스판락은 직접한 방법은 아니다.

9. 위단한테 먹전은 어떤 조건가 상황에서 발범하는지 추거하고 우전한테 역전이 일이나는 과정을 사레로 들이 얼아라.

위한수의 역전는 스레드 돌기화로 인해 우전 순대가 높은 스레드가 순대가 낮은 스레드 보다 늦게 스케 할링 되는 문제를 말한다. 여기서 부전 순의 역전은 공에변수를 사용하는 스레드라 사용하지 않는 스레드가 혼개를 때 발생한다. 예를 들어서 TI, T2, T3 스레드가 있다고 가정해보자. 차례에로 TI이 가장 낮은 우선 순위, T2는 공간 우선 순위, T3은 가장 높은 우선 순위의 스레드이다. 만약 TI이 먼저 도착하여 실행되고 TI이 세마포의 무연산들 통해 자료를 먼저 할랑 받아서 공개변수를 사용하고 있다고 가정해보자. 그리고 TI이 실행되는 동안 T3이 도착하였다. T3은 TI 보다 우선 순위가 높지 때문에 TI을 공단시키고 T3을 실행시키고 무연산을 실행하였으나 TI이 소유하고 있으므로 자료를 데기하는 되어 시대가 된다. 그런데 이때 T3 보다 무선수위가 낮은 T2가 도착한 경우 근유번수를 사용하기 않는 T2가 T3 보다 먼저 실행되는 우선순위 역전현사이 발생한다.

이와 같은 문제는 해결하기 위해서 우선산위 본실과 우시산의 시속기병을 사용한다. 위신순위는 일시적으로 이리 정해진 우선순위로 높아서 다른 스레르메 의해 선정되지 않고 국가 자원에 대한 에서스가 끝날 때 본래의 우산순위로 되는식도록 한다. 혹은 우선순위를 당속시에서 낮은 순위의 스웨르의 구선순위를 되었 스레르보다 높게 변명하여 실행 중이 한 응유자원은 계속 실행시비도록 하는 방법이 있다. 라이만 이 두 방법은 모두 어머가기 오바레르와 구현에 따른 이 나물은 가지고 있다.

```
10. 1 of 4000 THA CFE COM, 전략변수 SUM on 4749 스테트가 동시에
  실행하여 전하는 5강의 2번째 소스는 잘못된 코드이다. 이것을 뮤렉스를 이용하는
  코드로 간각 위치하며 코드라 실험결과를 캠치하여 OIDI지로 온로서와 함께
 和考部社.
  #tirclude <pthread.h>
  #include < statio.h>
 Void * worker (void * param);
                                       → <mutex. c>
 Pthread_mutex_t locki
Int sum=0;
Tot main() {
      Pthread_t tid [4];
      Pthread_attr_t attr [4];
      înt i:
     for (î=0; î(=3; î++) ş
          Pthroad _attr_init (&attr[i]);
    Pthread_mutex_init (Llock, NULL);
     Pthread_create (Ltid [0], Laftr [0], worker, "1");
    Pthread_ create (Ltid[1], lattr[1], worker, "(001");
    Pthread- create (2+10/[2], Lattr(2), Worker, "200/4);
    Pthread_ create (Itid(3), Lattr (3), Worker, "3001");
    printf (" Thread create(n");
    Void & status = NULL;
   for (i=0: ic3ii+1) { pthread - join (tid [i], f status); }
   Printf ("Thread terminated (n");
   Athread_mutex_ destroy (Block),
   return oi
3
Void * WOrker ( void * param) §
                                                  Pthread_mutex-lock (block);
       int to = afoi (param);
       int is
       printf ("Start! Sum = 1/d \n", sum)
                                                      printf ("End! Sum = 1.d \n", sum); }
      for (i=toi (ctot/000; it) oum t=i;
      pthread_mutex_unlock( & lock);
                                                CamScanner로 스캔하기
```

```
<spin.c7
 #include <pthread.h>
 # include < stdiah>
 # indude <std(ib.h)
Void * worker (void * param);
Pthread - spinlock-t locki
 int sum=Di
 int main() {
    Pthread -t tid [4];
   Pthread_attr-t attr [4]
   int ii
   for (1=0; 1<=3; 1+1) {
        p+hread_attr_init (lattrc:J);
  Pthread_spin-init(&lock, PTHREAD_PROCESS-PRIVATE);
  pthread - create (& tid (o), & attr (o), worker, "1");
  pthread-create (Stid [1], Lattr(1), Worker, "1001")!
  pthread-(reate (Ltid (2), Laftr (2), Worker, " Z001");
 Othead - Cheate ( ltid (3), lattr (3), worker, "3001");
 printf(" Thread create \n");
  void * status = NOLL;
 for (i=0; iC=3; i+1) { pthread_jin (tid [i], f status); }
 printfi " Thread terminated (n");
pthread_spin-destroy (lock);
 return oi
void * worker ( void * param) {
    Ent to = atol(param);
    70+ 77
   printf (" Start! Sum= y.d In"; sum);
                                              Pthread_spin_lock (block);
   for (i=to; ictotlovo; i+1) sum +=i;
   Pthread_spin_unlock (block);
  printf (" End! Sum = -/d \n", sum);
```