# 操作系统 lab3 实验报告 151220094 宋俊举

#### 1、进程控制块设计

a)首先完善 TrapFrame 结构,如图:

## b)pcb 进程控制块结构设计:

在 kernel/include 中新建 sched.h 文件。

```
#include "x86.h"
#include "device.h"
#define DEAD 0
#define RUNNING 1
#define RUNNABLE 2
#define BLOCKED 3
#define MAX STACK SIZE 4096
#define MAX_PCB_NUM 10
typedef struct PCB{
    struct TrapFrame *tf;
    int state;
    int timeCount;
    int sleepTime;
    unsigned int pid;
    unsigned char stack[MAX_STACK_SIZE];
    struct PCB *prev;
    struct PCB *next;
}PCB;
extern PCB pcb[MAX_PCB_NUM];
extern PCB idle;
extern PCB *current;
extern PCB *runnable;
extern PCB *blocked;
extern PCB *free;
```

设置了四个状态,依次为无进程态(DEAD),运行态(RUNNING),就绪态(RUNNABLE),阻塞态(BLOCKED)。

声明 4 个指针,current 为当前正在运行的进程,runnable 为就绪态链表指针,Blocked 为阻塞态链表指针,free 为可以使用的进程控制块。 Idle 表示 idle 线程,用于判断,无实际意义。

#### 2、FORK、SLEEP、EXIT 系统调用

三个系统调用均在 kernel/kernel/sched.c 中

a) FORK调用:

```
void FORK()
   gdt[7] = SEG(STA_X|STA_R,0x100000,0x100000,DPL_USER);
   gdt[8] = SEG(STA_W, 0x100000, 0x100000, DPL_USER);
   for(i=0;i<0x100000;i++)
        *(char *)(0x300000+i) = *(char *)(0x200000+i);
   PCB *t = delfirst(&free);
   *t = (*current);
   t->pid = t - pcb;
   t->tf = (void*)(((uint32_t)t - (uint32_t)current) + (uint32_t)current->tf);
   t->tf->ds = (USEL(8));
   t->tf->es = (USEL(8));
   t->tf->ss = (USEL(8));
   t->tf->cs = (USEL(7));
   t->state = RUNNABLE;
   t->timeCount = 10;
   t->tf->eax=0;
   current->tf->eax = t->pid;
   addpcb(&runnable,t);
```

新建两个段,分别表示代码段和数据段,基址为 0x100000,并将数据复制到新的内存区域中。

从 free 链表中取出一个可用的进程控制块 t, 依次设置各项。并将新进程控制块加入到就绪态中。

#### b)SLEEP调用:

```
void SLEEP(unsigned time)

109 {
    current->sleepTime = time;
    current->state = BLOCKED;
    addpcb(&blocked, current);
    current = delfirst(&runnable);

114     if(current==NULL)

115     {
        current = &idle;
    }

118     else
119     {
        current->state = RUNNING;
        current->timeCount = 10;
        tss.esp0 = (int)current->stack + 4096;

123     }

124 }
```

## c)EXIT 调用:

## d)注意事项:

FORK 系统调用时,使用新段来控制访问的堆栈位置,实现完整的分段机制时 bug 太多因此目前只实现了可以开一个进程的段。

每次如果无进程可以运行,就将 current 置为&idle

每次切换进程时,更新 tss.esp0 指向一个进程的核心栈顶,保证通过系统调用陷入内核态时的切换到正确的核心栈。

### e)注册系统调用:

在 lib/syscall.c 中新建如下三个函数,并在 lib.h 中进行了声明。

f)在 kernel/kernel/irgHandle.c 的 syscallHandle 下添加三个函数

- 3、开启时钟中断
  - a) 在 kernel/kernel 下新建 timer.c 文件将下列代码写入文件中

```
#include "x86.h"
#define TIMER_PORT 0x40
#define FREQ_8253 1193182
#define HZ 100

void initTimer() {
   int counter = FREQ_8253 / HZ;
   outByte(TIMER_PORT + 3, 0x34);
   outByte(TIMER_PORT + 0, counter % 256);
   outByte(TIMER_PORT + 0, counter / 256);
}
```

b) 在 kernel/kernel/idt.c 中添加 idt 表项,新建 0x20 号中断向量,并在 dolrq.S 中新建中断处理函数 irgTimer()

```
setTrap(idt + 0x20, SEG_KCODE, (uint32_t)irqTimer, DPL_KERN);
```

```
.global irqTimer
irqTimer:
pushl $0
pushl $0x20
jmp asmDoIrq
```

- c)在 kernel/main.c 中调用 initTimer()开启时钟中断。
- 4、实现进程调度
  - a)实现 schedule()函数

```
void schedule()
{
    if(current == &idle)
    {
        current = delfirst(&runnable);
        if(current==NULL)
            current = &idle;
        else
        {
            current->state = RUNNING;
            current->timeCount = 10;
            tss.esp0 = (int)current->stack + 4096;
        }
    if(current->timeCount<=0)
        current->state = RUNNABLE;
        addpcb(&runnable, current);
        current = delfirst(&runnable);
        current->state = RUNNING;
        current->timeCount = 10;
        tss.esp0 = (int)current->stack + 4096;
    }
    return;
```

判断当前进程是否为 idle,如果为 idle 则判断是否有就绪进程可以切换,有则切换,无则返回;如果当前进程不为 idle 则判断其时间片是否耗尽,如果耗尽则将其加入就绪队列中,并从就绪队列中取出一个进程执行,更新 tss。

b)实现 Block2Runnable 函数

```
void Block2Runnable()
{
    PCB *t = blocked;
    while(t!=NULL)
    {
        t->sleepTime--;
        if(t->sleepTime<=0)
            t->state=RUNNABLE;
            t->timeCount = 10;
            PCB *r = t;
            if(r->prev==NULL&&r->next==NULL)
                blocked = NULL;
            if(r->prev!=NULL)
                r->prev->next = r->next;
            if(r->next!=NULL)
                r->next->prev = r->prev;
            t=t->next;
            addpcb(&runnable, r);
        }
        else
            t=t->next;
```

依次将阻塞态的各进程 sleepTime-1 并判断 sleeptime 是否耗尽 如果耗尽则将其取出,并置入到就绪态队列中。

# c)更改 irqHandle 函数,保存寄存器状态并执行调度。

```
void irqHandle(struct TrapFrame *tf) {
   current->tf = tf;
    switch(tf->irq) {
       case -1:
            break;
       case 0xd:
            GProtectFaultHandle(tf);
            break;
       case 0x80:
            syscallHandle(tf);
            break;
       case 0x20:
            putChar('t');
            current->timeCount--;
            Block2Runnable();
            break;
       default:assert(0);
   schedule();
```

首先将当前进程的 tf 指针指向保存的 tf,新添加 0x20 号中断处理,将当前时间片减一,并执行 Block2Runnable 函数处理阻塞态队列。最后在 switch 外执行调度函数。


d)更改 dolrq.S 的 asmDoirq 函数

```
.global asmDoIrq
asmDoIrq:
    cli
    pushal // push process state into kernel stack
    pushl %ds
    pushl %es
    pushl %fs
    pushl %gs
    pushl %esp
   movw $0x10, %ax
   movw %ax, %es
   movw %ax, %ds
   call irqHandle
    addl $4, %esp
   mov (current), %eax
   mov (%eax), %esp
    popl %gs
    popl %fs
    popl %es
    popl %ds
    popal
    addl $4, %esp //interrupt vector is on top of kernel stack
    addl $4, %esp //error code is on top of kernel stack
    sti
    iret
```

首先关闭中断,将所有寄存器保存,切换段描述符至内核态。调用 irqHandle 函数后,将当前的 esp 切换为当前进程的 tf 位置,并依次将各寄存器出栈。就完成了一次进程调度。

c)在 kernel/kernel/kvm.c 的 loadUMain 函数中初始化所有进程控制块和进程控制队列,并设置 pcb[0],将其指向用户程序,并将其放入就绪队列中,然后使用 sti 指令开中断,并在 while 循环中,使用 hlt 指令等待中断到来。

# 5、实验结果:



#### 6、遇到的问题以及解决方案

因为程序的代码执行的内存位置还是在旧进程,而又无法更改程序的执行位置,所以使用新段给新进程执行时的内存位置一个偏移量。

因为 current 位置等全局变量是常数所以在新进程时即使陷入内核态,如果不改 变段寄存器的话会使接下来执行代码时增加偏移量,所以将寄存器入栈后调用 irqHandle 之前需要更改段寄存器的值。