
## vs2010 x64 下 boost Python 编译

- (1)、安装好 Python, 下载 boost 的源码,解压到一个目录下,例如 d:\D:\boost\_1\_47\_0
- (2)、按照网上很多人说的,首先编译 boost 的编译器 bjam.exe, bjam 的源码已经被包含在 boost 的源码中,

在 D:\boost\_1\_47\_0\tools\build\v2 目录下有个 bootstrap.bat,

运行 vs 2010 x64 的命令提示符工具,如图:



执行命令: cd /D D:\boost\_1\_47\_0\tools\build\v2\ 将命令提示符窗口定位到 D:\boost\_1\_47\_0\tools\build\v2 目录下,



执行命令: bootstrap.bat 开始 bjam 的编译,

```
Setting environment for using Microsoft Visual Studio 2010 x64 tools.

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\WC>cd /D D:\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47_0\tools\boost_1_47
```

编译 bjam 完成后如上图所示

在 D:\boost 1 47 0\tools\build\v2\engine\bin.ntx86 64 目录下找到 bjam.exe,

(3)、修改 bjam 的配置文件,在 D:\boost\_1\_47\_0\tools\build\v2 用文本编辑器打开 user-config.jam 这个文件,

修改其中的设置,将

# Configure specific msvc version (searched for in standard locations and PATH).

# using msvc: 8.0;

改为(因为这里用的是 vs 2010):

# Configure specific msvc version (searched for in standard locations and PATH). using msvc: 10.0;

将:

# -----

# Python configuration.

# -----

# Configure specific Python version.

# using python: 3.1: /usr/bin/python3: /usr/include/python3.1: /usr/lib;

改为(python2.7 的安装目录和 python 版本设置)设置 python 的目录和版本等信息:

# -----

# Python configuration.

# -----

# Configure specific Python version.
using python: 2.7: C:\\Python27: C:\\Python27\\include: C:\\Python27\\libs;

(4) 、将刚才的 bjam.exe 拷贝到 D:\boost 1 47 0\ 下,准备 boost 库的编译。

将命令提示符定位到 D:\boost\_1\_47\_0\下 执行 bjam 编译命令: 能正确生成 动态库版本的命令写法:

## x64 debug


bjam --with-python --prefix=d:\boost stage toolset=msvc-10.0 variant=debug link=shared address-model=64 threading=multi runtime-link=shared install

## x64 release


bjam --with-python --prefix=d:\boost stage toolset=msvc-10.0 variant=release link=shared address-model=64 threading=multi runtime-link=shared install

## Python 中如何调用 C++写的扩展模块

1、 vs2010 中新建一个空的 DLL 工程:





a.



2、 设置项目属性:

b.





新建 hello.cpp 文件,把下面代码拷进去: #include <boost/python/module.hpp>

```
#include <boost/python/def.hpp>
char const* greet()
{
   return "hello, world";
}

BOOST_PYTHON_MODULE(hello_ext)
{
   using namespace boost::python;
   def("greet", greet);
}
```

8. 编译, 生成, 把输出的 dll 改名为 hello\_ext.pyd,

把 hello\_ext.pyd 和 boost\_python-vc90-mt-gd-1\_48.dll 拷贝到 python 的工作目录下

在 python 工作目录下新建 hello.py 编写如下代码:

import hello\_ext

hello\_ext.greet()