

آزمایشگاه شبکه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان


بهار ۱۴۰۲ دکتر حیدرپور، دکتر فانیان

پیش گزارش آشنایی با مسیریابی پویا OSPF در مسیریاب (router)

# فهرست:


```
مسیریابی
                                        معرفی OSPF
                                  انواع Area در OSPF
                          انواع نقش مسیریابها در OSPF
                              محاسبه Metric در
                          بستههای مورد استفاده در OSPF
                                   مراحل اجراي OSPF
                                    همسایگی در OSPF
                   DR و BDR و نحوه انتخاب آنها در DR
                              شبکههای Point to Point
                                     MBMA شبکههای
                 شبکههای (PTMP) Point to Multipoint
Point to Multipoint non broadcast (PTMNB) شبکههای
                              نکاتی در پیاده سازی OSPF
                              OSPF Summarization
                              OSPF Authentication
                                  Passive Interface
                                     Default Routes
                                       Virtual Link
                                 OSPF Redistribute
                           تغییر پهنای باند یک Interface
```

#### مسيريابي



در آزمایش قبل با مسیریابی پویا، مزایای آنها و همینطور یکی از انواع آن (rip) آشنا شدیم. در این پیش گزارش قرار است با یکی دیگر از انواع مسیریابی پویا به اسم OSPF آشنا شویم.


همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد مسیریابی rip از پروتکل rip مسیریابی مسیریابی rip از پروتکل rip استفاده میکند؛ اما در OSPF از Link State استفاده میشود. این پروتکل با جمع آوری اطلاعات حالت لینک همه مسیریابها (router) پایگاه دادهای تشکیل میدهد و آنگاه با استفاده از لگوریتم Dijkstra یا همان کوتاهترین مسیر به هر شبکه مشخص گردیده و درون جدول مسیریابی قرار داده میشود.



Shortest Path for host on R2 LAN to reach host on R3 LAN: R2 to R1 (20) + R1 to R3 (5) + R3 to LAN (2) = 27

علاوه بر موارد فوق به این مورد دقت فرمایید که OSPF دارای AD کمتری به نسبت PTP می میباشد در نتیجه زمانی که دو پروتکل مسیریابی بر روی یک مسیریاب فعال هستند، مسیر توصیه شده توسط این پروتکل با متریک (metric) یکسان، اولویت بیشتری خواهد داشت.


ساختار بستههای OSPF به فرمت زیر هستند.



### معرفی کلی OSPF:

کردن در شبکه بزرگ را نداشت. این پروتکل برای شبکه های IP طراحی شد که پروتکل Subnetting پشتیبانی کردن در شبکه بزرگ را نداشت. این پروتکل برای شبکه های IP طراحی شد و از Subnetting پشتیبانی میکند. یکی از وظایف پروتکلهای Link State ایجاد یک دیتابیس از ساختار شبکه میباشد. پروتکل می OSPF نسبت به سایر پروتکلهای مسیریابی اطلاعات بیشتری در مورد ساختار شبکه بدست میآورد که باعث میشود تصمیم گیری بهتری برای مسیریابی داشته باشد. مسیریابهایی که OSPF را اجرا میکنند باعث میشود تصمیم گیری بهتری برای مسیریابهای مجاور خود (مسیریاب همسایه) تبادل میکنند و به این الحقال این Cost و Router ID (RID) و این Cost و اطلاعات بدست آمده را در جدول Neighbor فود نگه میدارد. سپس مسیریاب اقدام به ایجاد (Link State Advertisements (LSA) مناسب میکند فود نگه میدارد. سپس مسیریاب اقدام به ایجاد (Link State Advertisements (LSA) را در حدولی دامل اطلاعات مانند Cost و مسیریابها این اطلاعات را در جدولی به نام (Link State) اختیار همسایههای خود قرار میدهند و مسیریابها این اطلاعات را در جدولی به نام (Database (LSDB ناتخاب میکند.


مطابق شکل زیر میتوانید توضیحات داده شده را برای نحوهی پر شدن جدول روتینگ در OSPF را بهتر درک کنید.



مجموعه مسیریابهایی که OSPF را اجرا میکنند به بخشهایی تحت عنوان Area تقسیم میشوند. یک شبکه OSPF باید یک Area 0 داشته باشد و علاوه بر آن OSPF میتواند Area های دیگری نیز داشته باشد. الگوریتم OSPF در هر Area اجرا میشود و همچنین Route های ناحیهای بین Area ها ردوبدل میشوند. در OSPF دو سطح وجود دارد:

- Area 0 که به عنوان ناحیه انتقال طراحی شده است و Area های دیگر به آن متصل میشوند.
- Area ها دیگر باید به صورت مستقیم به Area 0 متصل شوند و از طریق Area 0 به دیگر Area ها دسترسی پیدا میکنند.

در هر Area مسیریابها باید دیتابیس یکسانی داشته باشند. به طور معمول هر Area حداکثر ۵۰ الی ۱۰۰ مسیریاب میتواند داشته باشد. که به شرایط شبکه بستگی دارد. در شکل زیر یک شبکه که شامل ۱۰۰ مسیریاب میتواند داشته باشد. که به شرایط شبکه بستگی دارد. در شکل زیر یک شبکه که شامل ۵۰ مسیریاب میدهد و این 5 مسیریاب در سه ناحیه ، Area 0 , Area 1 , Area 2 قرار گرفته اند.



## مزایای تقسیم OSPF به چند ناحیه

- به حداقل رساندن تعداد رکوردهای جدول مسیریابی
  - کنترل شدن ارسال LSA در هر ناحیه
  - به حداقل رساندن تاثیر تغییرات در شبکه
  - اجرای مدل سلسله مراتبی در طراحی شبکه

# انواع Area در OSPF:

- Backbone Area: همان Area 0 است که تمام Area های دیگر باید به آن متصل شوند.
- Area :Regular area های غیر Area 0 که دیتابیس آنها شما هر دو مسیرهای داخلی و خارجی است.
- Stub area: دیتابیس این Area ها فقط شامل مسیرهای داخلی و یک Default Route میباشد.

- Totally Stubby Area: اختصاصی شرکت سیسکو میباشد و دیتابیس آن شامل Route های Area خودش و یک Default Route میباشد.
- Not-so-stubby area (NSSA) های داخلی و مسیرهای: Not-so-stubby area (NSSA) های داخلی و مسیرهای Default Route
- Area های Route خودش (Totally NSSA: اختصاصی شرکت سیسکو است دیتابیس آن شامل Route های Area خودش و مسیرهای Redistributed شده و Default Route

## انواع نقش مسیریابها در OSPF:

- Internal Router: یک مسیریاب داخلی تمام اینترفیسهای آن در یک Area قرار دارد در شبکه بالا مسیریابهای ۱، ۲ و ۵ به عنوان مسیریاب داخلی محسوب میشوند.
- Backbone : مسیریاب Backbone حداقل یک اینترفیس آن به Area 0 متصل است در شکل بالا مسیریابهای ۳، ۴ و ۵ به عنوان مسیریاب Backbone محسوب میشوند.
- Area Border Router (ABR) مسیریابهای که به دو یا چند Area متصل باشند در شکل بالا LSA مسیریابهای ۳ و ۴ به عنوان مسیریاب ABR محسوب می شوند. ABR ها مرز ارسال Default مشخص می کنند و می توانند Summarization را برای ما انجام دهند و یا به عنوان Potable معرفی شوند. این مسیریابها برای هر Area که به آن متصل است یک دیتابیس ایجاد می کند. در واقع ABR ها Area مختلف را به یکدیگر متصل می کنند.
- Autonomous System Boundary Router (ASBR): این مسیریابها از یک سمت به شبکه OSPF و از طرف دیگر به شبکه دیگر متصل است در شکل بالا مسیریاب ۳ به عنوان مسیریاب ASBR شناخته می شود. چون از یک سمت به شبکه OSPF و از سمت دیگر به یک شبکه EIGRP متصل است. ASBR وظیفه اتصال شبکه OSPF را به دیگر شبکهها دارد.

**نکته:** یک مسیریاب میتواند چند نقش داشته باشد.

## محاسبه Metric در OSPF:

در OSPF برای محاسبه Metric از عبارتی تحت عنوان Cost یا هزینه استفاده میشود؛ کمترین مقدار Cost برای محاسبه Cost مسیر در نظر گرفته میشود. به طور مثال مسیر به رسیدن به یک مقصد از چند اینترفیس عبور میکند که همگی آنها دارای پهنای باند Mbps 100 هستند غیر از یکی که

دارای پهنای باند Mbps 10 است برای این مسیر Cost محاسبه شده برای اینترفیس Mbps 10 در نظر گرفته میشود.

به طور پیش فرض سیسکو برای محاسبه Cost از یک پهنای باند مرجع که برابر Mbps 100 است استفاده میکند و این پهنای باند مرجع را بر پهنای باند مورد نظر تقسیم میکند به طور مثال، Cost یک اینترفیس با پهنای باند Mbps 10 برابر با ۱۰ خواهد شود. فرمول محاسبه Cost به صورت زیر است :

$$Cost = \frac{100 \text{ Mbps}}{Bandwidth}$$

نکته: با توجه به فرمول، سرعت اینترفیس اگر از Mbps 100 بیشتر باشد نتیجه بدست آمده از آن تفاوتی نمیکند. در نتیجه پهنای باند Tost دارای 100Mbps ,1 Gbps ,10 Gbps برابر هستند و دلیل آن پهنای باند مرجع که برابر 100Mbps است. در صورتی که بخواهیم این پهنای باند مرجع را تغییر دهیم از دستور زیر استفاده میکنیم:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
```

همچنین میتوانیم Cost یک اینترفیس را به صورت دستی مشخص کنیم که میتواند عددی بین ۱ تا ۶۵۵۳۵ برای آن در نظر گرفت با استفاده از دستور زیر:

```
Router(config)# interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf cost 10
```

#### Link State Advertisements (LSA)

هر مسیریاب برای هر Area یک دیتابیس تحت عنوان (link-state database (LSDB) ایجاد میکند که حاوی آخرین LSA دریافتی میباشد. در تعریف دیگر OSPF با کمک LSA از توپولوژی شبکه آگاه میشود و دیتابیس خود را براساس آن میسازد.

هر LSA دارای یک شماره و یک طول عمر است که به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد. زمانی LSA دارای یک شماره و یک طول عمر است که به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد. زمانی LSA دریافت می شود با دیتابیس LSA مقایسه می شود. اگر LSA مقایسه می شود و الگوریتم SPF اجرا می شود. اگر LSA از یک Router ID که قبلا در دیتابیس موجود است باشد PSP آن مقایسه می شود و اگر قدیمی تر بود از آن صرفه نظر می شود. اگر LSA فدر حافظه موجود است برای فرستنده LSA ارسال می شود. LSA قدیمی تر باشد LSA جدیدتر که در حافظه موجود است برای فرستنده Sequence Number یک عدد ۳۲ بیتی می باشد. اولین مقدار Sequence Number برابر Sequence Number به یکی از دو دلیل زیر تغییر می کند:

- زمانی که یک Route اضافه یا حذف میشود.
  - طول عمر LSA تمام شود.

با استفاده از دستور زیر میتوانید طول عمر و Sequence Number را ببینید :



#### انواع LSA در OSPF:

OSPF برای Advertise از LSA متفاوت برای Route مختلف مثل Area داخلی یا خارجی استفاده می کند. در پایین انواع LSA را می بینیم.

• Router LSA: Type 1، در این نوع مسیریابهای یک LSA تولید و به وسیله آن وسیله لینک خود را در Area اعلام میکنند در این حالت تمام مسیریابهای Area اینکار را انجام میدهند.

- Network LSA: Type 2 را تولید میکند و در DR مسیریابی که نقش DR را دارد این LSA را تولید میکند و در آن را پخش میکند.
- Summary LSA: Type 3 توسط مسیریابهای ABR تولید می شود و شامل مسیرهایی است
   که از طریق ABR می توان به آن رسید.
- Summary LSA :Type 4، توسط ABR تولید میشود و جهت آگاهسازی از وجود ASBR بکار میرود یعنی مسیر رسیدن به ASBR را مشخص میکند.
  - External LSA: Type 5 تولید میشود و شامل Route های خارجی میشود و ASBR تولید میشود و به وسیله این نوع LSA به بقیه مسیریابها اعلام میشود.
    - Multicast LSA :Type 6، در عملیات Multicast مربوط به OSPF استفاده می شود.
- ASBR در همان Area توسط ASBR خارجی توسط ASBR در همان Area توسط NSSA LSA :Type 7
   این نوع LSA اعلام می شود و این LSA به وسیله ABR به نوع ۵ تغییر و اعلام می شود.

#### مفهوم (RID) مفهوم

هر مسیریاب در OSPF یک شناسه ۳۲ بیتی دارد که به یکی از روشهای زیر قابل مشخص شدن است:

- توسط دستور تعیین شود.
- بزرگترین اینترفیس Loop Back مسیریاب به عنوان RID در نظر گرفته میشود.
  - بزرگترین اینترفیس را در نظر میگیرد (اینترفیس با در حالت up باشد).

نکته: اگر RID را بعد از فعال شدن OSPF تغییر دهیم همان RID قبلی استفاده میشود مگر اینکه پروسه OSPF را Reset کنیم. دستور آن به صورت زیر است:



نکته: بهتر است که RID را براساس مقادیری تعیین کنیم که نشان دهنده آن مسیریاب باشد تا در زمانهای مانیتورینگ و خطایابی با استفاده از این RID متوجه شویم که منظور کدام مسیریاب است.

## بستههای مورد استفاده در OSPF:

OSPF Packet برای برقراری ارتباط همسایگی و نگه داشتن آن از پیامهایی تحت عنوان OSPF استفاده میکند. OSPF از پنج نوع بسته استفاده می کند و برای انتقال آنها از OSPF استفاده از OSPF Header نمیکند و به صورت مستقیم روی پروتکل IP آنها با استفاده از OSPF Header ارسال میکند. یکی از فیلدهای Header نشان دهنده نوع بسته میباشد. پنج نوع بسته مورد استفاده OSPF به شرح زیر است:

- Hello : جهت شناسایی همسایه و مکانیزمی به منظور اعلام حضور.
- Database Description (DBD): یک خلاصه از شبکههایی که دارد را به وسیله این بسته اعلام میکند.
  - Link State Request (LSR): براساس اطلاعات دریافتی از بسته DBD از مسیریاب مقابل اطلاعات کامل شبکههایی را که در مورد آنها اطلاعات ندارد را درخواست میکند.
- Link State Update (LSU): با استفاده از این بسته به درخواست LSR پاسخ میدهد در واقع اطلاعات کامل شبکههای درخواستی را ارسال میکند.
  - Link State Acknowledgment (LSAcK): تایید دریافت برای همه بستههای OSPF غیر از بستههای Hello.

نکته : ترافیک OSPF به صورت Multicast به دو آدرس 224.0.0.5 و OSPF ارسال میشود که DR به صورت DR و DR و 224.0.0.5 توسط باقی مسیریابها مورد استفاده قرار میگیرد.

### مراحل اجراي OSPF:

- 1. تشکیل جدول همسایگی
- 2. تشکیل جدول توپولوژی
- 3. اجرای الگوریتم SPF و بروز رسانی جدول مسیریابی

## همسایگی در OSPF:

در OSPF در ابتدا باید با مسیریابهای مجاور همسایه شد و اطلاعات آنها در جدول همسایگی قرار گیرد که به دو دلیل زیر انجام میگیرد:

- از فعال و زنده بودن مسیریاب همسایه مطمئن شود.
  - شرایط همسایگی بین دو مسیریاب بررسی شود.

نکته : تشکیل همسایگی در OSPF توسط بستههای Hello انجام میگیرد. هر ۱۰ ثانیه یک بار این بستهها ارسال میشوند و اگر ۴۰ ثانیه (Dead Time) از همسایه خود را غیرفعال و مرده در نظر میگیرد.

# پارامترها برای همسایگی OSPF:

- داشتن Hello interval برابر
- داشتن Dead interval برابر
  - داشتن شماره Area یکسان
- داشتن Subnet mask یکسان
- داشتن Subnet number یکسان
  - Authentication
    - نداشتن RID برابر
      - Stub area flag •

### نحوه تبادل اطلاعات يروژهاي:

در شبکه های زیر این تبادل اطلاعات با کمی تفاوت انجام میشود:

- شبکههای Point to Point
- شبکههای (Broadcast)
  - شبکههای NBMA
- شبکههای (P2MP) Point to Multipoint

#### • شبکههای Point to Multipoint non broadcast (P2MNB)

نکته : از روی نوع لینک امکان تشخیص شبکه فراهم میشود به طور مثال Fastethernet به عنوان یک شبکه Serial و Serial به عنوان یک شبکه به Point to Point در نظر گرفته میشود.

# مفهوم DR و BDR و نحوه انتخاب آنها در OSPF:

در شبکههایی که بستر ارتباطی بین مسیریابهای شبکه مشترک است انجام عمل همسایگی و تبادل اطلاعات بین همه ارتباط باعث ایجاد بار زیاد و درگیر کردن تجهیزات میشود برای جلوگیری از Designated بین مشکل ، ارتباط و تبادل اطلاعات دو به دو انجام نمیشود و یک مسیریاب به عنوان DR یک Router یا DR انتخاب میشود و وظیفه بروز نگهداشتن همه مسیریابها را دارد در این حالت DR یک نقطه حساس در شبکه است و اگر این مسیریاب از کار بیفتد شبکه نیز مختل میشود؛ برای جلوگیری از Backup Designated Router یا BDR در نظر گرفته میشود و به این مشکل یک مسیریاب به عنوان PR را چک میکند و در صورت بروز مشکل اطلاعات لازم برای DR شدن را دارد. به طور ساده میخواهیم تعریفی از DR داشته باشیم میگویم DR را به عنوان ریشه یک درخت در نظر بگیرد که همه مسیریابها (شاخهها) به آن متصل میشوند و از طریق آن اطلاعات را ردوبدل میکند.

#### به ترتیب بر اساس یکی از شرایط زیر DR انتخاب می شود:

- مسیریابی که دارای Priority بالاتر است.
  - مسیریابی که دارای RID بالاتری است.
- 1. نکته: همین شرایط برای برای انتخاب BDR نیز استفاده میشود.
- 2. نکته: Priority می تواند بین ۰ تا ۲۵۵ مقدار بگیرد و پیش فرض آن ۱ میباشد.
- 3. نکته: اگر Priority یک مسیریاب ۰ باشد به عنوان DR یا BDR انتخاب نمیشود.
- 4. نکته: انتخاب DR و BDR غیررقابتی است یعنی یکبار این انتخاب انجام میشود و حتی یک مسیریاب با Priority بهتر در شبکه حضور پیدا کند باز هم همان مسیریابهای قبلی به عنوان DR و BDR خواهند بود مگر اینکه پروسه OSPF ریست شود.

### **OSPF Neighbor States**

وضعیتهای که مسیریابها سپری میکنند تا همسایه شوند به صورت زیر است:

- Down o
- Initialize o
- Two way
  - Exstart o
- Exchange o
  - Loading o
    - Full o

### شبکههای Point to Point:

در این حالت بین دو مسیریاب یک لینک اختصاصی وجود دارد مانند اینترفیس سریال




در این شبکه ها مراحل همسایگی و تبادل اطلاعات توپولوژی به صورت زیر است:

- Down: هنوز OSPF روی مسیریاب اجرا نشده و هیچ بستهای در رابطه با OSPF ردوبدل نمیشود.
- Initialize: در این وضعیت OSPF اجرا شده و مسیریاب شروع به ارسال Hello به آدرس 224.0.0.5 که multicast است میکند.
- Two way: در این وضعیت مسیریاب یک Hello که حاوی RID خودش است دریافت می کند.
   در صورت تطبیق شرایط مورد نیاز همسایگی با مسیریاب مقابل همسایه شده و به آن با قرار دادن RID مسیریاب مقابل پاسخ می دهد در این مرحله ارتباط به صورت unicast انجام می شود.

- Exstart : در این مرحله کسی که قرار است تبادل اطلاعات توپولوژی را شروع کند مشخص می شود که در اینجا کسی که RID بزرگتری دارد این کار را شروع می کند.
- Exchange: در این مرحله مسیریاب انتخاب شده در مرحله قبل اقدام به ارسال یک بسته DBD میکند که شامل خلاصهای از شبکههای متصل به آن مسیریاب میباشد سپس مسیریاب مقابل نیز این کار را انجام میدهد و هر مسیریاب بعد از دریافت بسته DBD یک بسته ACK به منظور تایید دریافت بسته ارسال میکند. این کار توسط مسیریاب مقابل نیز انجام میشود.
- Loading دریافت کرد آن را با شبکههایی که دارد مقایسه میکند و برای شبکههایی که بسته DBD را دریافت کرد آن را با شبکههایی که دارد مقایسه میکند و برای شبکههایی که آنها را ندارد توسط بسته LSR درخواست ارسال میکند که اطلاعات کامل آنها را میخواهد. مسیریاب مقابل اطلاعات کامل را توسط یک بسته LSU ارسال میکند و بعد از دریافت لیک بسته ACK به منظور تایید دریافت ارسال میکند. این عمل توسط مسیریاب مقابل نیز انجام می شود.
- Full: حالا اطلاعات جدول توپولوژی کامل شده و هر مسیریاب به صورت جداگانه الگوریتم SPF: را اجرا میکنند و جدول مسیریابی خود را بروز میکنند.

### شبکههای (Broadcast) شبکههای




به طور دائم، فعال و زنده بودن DR را چک میکند و در صورت بروز مشکل اطلاعات لازم برای DR میریابها فقط با مسیریاب DR و BDR مراحل DR شدن را دارد. در شبکههای Multi Access همه مسیریابها فقط با مسیریاب

برقراری و تبادل اطلاعات را که در شبکههای Point To Point گفته شد انجام میدهند و در این شبکهها DR مسیریابهای DROther بستههای خود را به آدرس 224.0.0.6 ارسال میکنند و 224.0.0.5 توسط برای ارسال بستهها مورد استفاده قرار میگیرد.

- نکته: بهتر است در انتخاب DR و BDR ما نقش داشته باشیم و بهترین مسیریابها را برای این کار انتخاب کنیم مثلا مسیریابهایی که توانا بالاتری دارند یا به همه مسیریابها لینک مستقیم دارند.
  - نکته: سایر مسیریابها به عنوان DRother در نظر گرفته میشوند.


### شبکههای NBMA:

این شبکه ها از یک مدیا مشترک استفاده میکنند ولی ترافیک به صورت مستقیم بین دستگاه ارسال میشود و ترافیک Broadcast در این شبکه نداریم در این شبکهها امکان استفاده از OSPF وجود دارد و از مکانیزم DR و BDR بهره میگیرد ولی همسایگی باید به صورت دستی تعریف شود.



# :Point to Multipoint (PTMP) شبکههای

مکانیزم این شبکه ها برای OSPF همانند شبکه های Point to Point است.



# :Point to Multipoint non broadcast (PTMNB) شبکه های

مکانیزم این شبکهها برای OSPF همانند شبکه های Point to Point همانند که باید همسایگی به صورت دستی انجام گیرد.

# نکاتی در پیاده سازی OSPF:

پیاده سازی OSPF نیازمند یک طرح و برنامه دقیق تر است چون طراحی OSPF شرایط و نیازهای خاص خودش را می طلبد. برای پیاده سازی OSPF شرایط زیر را در نظر بگیرد:

- وضعیت فعلی شبکه: یک لیست از IP address های مورد استفاده ، انواع لینک ها و ارتباطات، یهنای باندها، تجهیزات موجود و ... تهیه کنید.
- اطلاعات مورد نیاز: در اینجا باید مشخص کنیم که از چه شماره Process برای OSPF استفاده شود، RID بر چه اساس انتخاب شود چه مسیریابهایی OSPF را اجرا کنند و ...
- IP Plan: همه جوانب را برای پیاده سازی یک طرح ایدهآل برای سیستم آدرس دهی در نظر بگیرد.
- طراحی سلسله مراتبی: OSPF نیاز به پیادهسازی سلسله مراتبی دارد. باید یک OSPF نیاز به پیادهسازی سلسله مراتبی دارد. باید یک Area به یا همان Area 0 در نظر گرفت و سایر Area ها باید به گونه ای طراحی شوند که به صورت مستقیم متصل باشند.
- انتخاب تجهیزات: مسیریابهایی را به عنوان ABR ، DR و ... انتخاب کنید که به لحاظ توانایی و شرایط بتوانند وظایف خود انجام دهند.
  - آینده نگری : گسترش و تغییرات شبکه در آینده را در نظر بگیرد.
- تهیه گزارش و برنامه پایان کار : در انتها شرایط ، مراحل و ... پیاده سازی OSPF را به صورت Document تهیه کنید تا در صورت نیاز بتوانید از آنها به عنوان مرجع استفاده کنید.

#### :OSPF Summarization

در OSPF علاوه بر اینکه خلاصهسازی مسیرها باعث کاهش تعداد رکوردهای جدول مسیریابی میشود یک ویژگی بسیار مهم دیگر دارد که به آن میپردازیم.

زمانی که در Router ها تغییری به وجود می آید باعث میشود که الگوریتم SPF دوباره اجرا شده و باعث درگیر شدن CPU و Ram مسیریابها گردد. حال یک شبکه بزرگ را در نظر بگیرد که دارای شبکههای فراوان و تغییرات بسیار است و این باعث میشود که مسیریابها همیشه درگیر اجرای الگوریتم Summarization باشند برای جلوگیری از این مشکل و هدر رفتن منابع از قابلیت Summarization استفاده میکنیم که باعث میشود تغییرات فقط مسیریابهای Route ها کمتر مبادله شوند و در هنگام تغییرات فقط مسیریابهای داخل آن Area درگیر اجرای الگوریتم SPF شوند.

#### دو نوع Summarization داریم:

● Inter-area (LSA Type 3) Route Summarization: این روت توسط مسیریابهای Inter-area (LSA Type 3) ایجاد می شود و با دستور زیر استفاده می شود:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# area 1 range 172.16.0.0 255.240.0.0
```

• External (LSA Type 5) Route Summarization: این روت توسط مسیریابهای External (LSA Type 5) ایجاد می شود و با دستور زیر استفاده می شود:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# summary-address 192.168.0.0 255.255.0.0
```

### :OSPF Authentication

در پروتکل OSPF امکان استفاده از مکانیزم احراز هویت (Authentication) وجود دارد با استفاده از این قابلیت شبکه را در برابر اتصال مسیریابهای غیرمجاز به شبکه OSPF و هرگونه تغییرات محفوظ نگه میدارد. در نتیجه هر مسیریاب در هنگام دریافت بستههای OSPF ابتدا هویت آنها را تایید میکند. به دو صورت زیر امکان استفاده از Authentication دارد:

- Clear Text: در این حالت احراز هویت بودن رمزنگاری انجام می گیرد در نتیجه در صورتی که بستهها اگر Sniff شوند امکان دستیابی به پسورد وجود دارد.
  - MD5 : در این حالت برای افزایش امنیت از مکانیزم هش (hash) نیز استفاده میشود.

مکانیزم احراز هویت را به دو صورت زیر میتوان پیادهسازی کرد:

Router(config)# interface fastethernet 0/1
Router(config-if)# ip ospf authentication-key 123
Router(config-if)# ip ospf authentication message-digest

○ در حالت دوم احراز هویت را برای یک Area فعال میکنیم:

Router(config)# router ospf 1
Router(config-if)# ip ospf authentication message-digest

سپس روی اینترفیسهای مورد نظر کلید را مشخص میکنیم.

## :Passive Interface

فعال کردن این ویژگی روی یک اینترفیس باعث میشود که دیگر روی آن اینترفیس بسته Hello ارسال نشود و دیگر از طریق این اینترفیس نمیتواند با مسیریابی دیگر همسایه شود. روی پورتهایی که انتظار نداریم روی آنها همسایگی داشته باشیم مانند اینترفیس متصل به LAN بهتر است این ویژگی فعال شود. برای این کار از دستور زیر استفاده میشود:

Router(config)# interface fastethernet 0/0
Router(config-if)# passive-interface

#### تنظيمات OSPF:

برای اجرای OSPF کافیست که در Config mode دستور زیر را وارد کنید:

```
● ● ●

Router(config)# router ospf 5
```

- نکته: در اینجا عدد ۵ شماره process می باشد که می توان روی یک مسیریاب چند OSPF اجرا کرد.
  - نکته: این شماره میتواند روی مسیریابهای مختلف متفاوت باشد.

سپس با دستور زیر اینترفیسهایی که میخواهیم به بقیه اعلام میکنیم. در انتهای دستور با عبارت area مشخص میکنیم این اینترفیس در کدام area قرار دارد:

```
••••

Router(config-Router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

در صورتی که بخواهیم RID را به صورت دستوری مشخص کنیم به صورت زیر عمل میکنیم :

```
● ● ●

Router(config)# router ospf 5

Router(config-router)# router-id 10.0.0.1
```

در صورتی که بخواهیم پروسه OSPF را ریست کنیم از دستور زیر استفاده میکنیم:

```
● ● ● ● Router# clear ip ospf process
```

جهت دیدن نوع شبکه میتوانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

```
● ● ● ■ Router# show ip ospf interface
```

اگر بخواهیم نوع شبکه را مشخص کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم:

```
● ● ● ● ■ Router(config)# interface fastethernet 0/0 Router(config-if)# ip ospf network point-to-multipoint
```

برای بررسی و دیدن تنظیمات و خطایابی از دستورات زیر استفاده میکنیم:

```
Router# show ip ospf adjacencies
Router# show ip ospf neighbor
Router# show ip route
Router# show ip route ospf
Router# show ip protocol
Router# show ip ospf
Router# show ip ospf
Router# show ip ospf interface
Router# debug ip ospf packet
```

### :Default Routes

Default route یک نوع خاص از Summarization است که همه شبکهها را با یک Route خلاصهسازی میکند. اینکار مزایای فراوانی دارد که به چند مورد آن اشاره میکنیم:

- باعث میشود جدول مسیریابی کوچکی داشته باشیم.
  - از منابع مسیریاب کمتر استفاده میشود.
- مسیریاب نیاز به نگهداری اطلاعات Route های خارجی را ندارد.
  - کمتر شدن اجرای الگوریتم انتخاب بهترین مسیر.

Default Route در OSPF در Default Route در نظر گرفته میشود. برای استفاده از دستور OSPF در OSPF میتوان از چند روش مختلف استفاده کرد. که بهترین روش استفاده از دستور always در خود پردازش OSPF می باشد. این دستور بدون استفاده از کلید Default-information در خود پردازش Default route را فرا گرفته ایم را در OSPF باعث میشود که Default route را که از یک منبع دیگر مثل Static route را فرا گرفته ایم را در Pefault route منتشر کند. در صورت استفاده از کلید always حتی اگر Default route در جدول مسیریابی وجود نداشته باشد نیز آن را در OSPF منتشر میکند.

دستور استفاده از Default route :

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# default-information originate always
```

#### :Virtual Link


در OSPF همه Area ها باید به Area متصل باشند. اما در بعضی مواقع این امکان فراهم نیست. در این شرایط میتوان با استفاده از Virtual Link این اتصال را به Area 0 انجام داد این اتصال از طریق یک Area دیگر به عنوان واسط انجام میگیرد و حتی در بعضی از مواقع ممکن است دو بخش متفاوت از شبکه هر دو Area 0 باشند در اینجا نیز باید هر دو Virtual Link به یکدیگر متصل نماییم. چه زمانی از Virtual Link استفاده میشود:

- زمانی که بین Area 0 و Area مورد نظر لینک مستقیم وجود ندارد.
  - زمانی که Area 0 و Area مورد نظر همجوار نیستند.
  - زمانی که دو Area 0 داریم که از یکدیگر جدا هستند.

نکته: Virtual Link را به عنوان یک راه حل موقت در نظر بگیرد و نسبت به حل درست آن اقدام کنید. نکته: برای ایجاد Virtual Link از Router ID استفاده میشود در نتیجه نحوی انتخاب Router ID را در نظر داشته باشید.

#### نحوه ایجاد Virtual Link:

همانطور که در تصویر زیر میبینید 2 Area به صورت مستقیم به Area 0 متصل نیست برای Router از Virtual Link همین یک Virtual Link باید بین مسیریاب R4 و R2 ایجاد کنیم برای ایجاد Link استفاده می شود.



با توجه به شکل و توضیحات داده شده علاوه بر تنظیمات مربوط به OSPF دستورات زیر را برای برقراری Virtual Link به صورت زیر وارد میکنیم:

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# area 1 virtual-link 4.4.4.4

R4(config)# router ospf 1
R4(config-router)# area 1 virtual-link 2.2.2.2

: R2 بالمحمد المحمد ا
```

#### :OSPF Redistribute

اگر در دو سمت یک مسیریاب، دو OSPF با process-id متفاوت ایجاد کنیم، این دو از هم مجزا بوده و در حقیقت با یکدیگر در ارتباط نخواهند بود.

اگر بخواهیم که این دو شبکه به یکدیگر متصل شوند، میبایست به هر کدام از آنها شبکه دیگری را معرفی کنیم که برای این کار در OSPF از دستورات زیر استفاده میکنیم.

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# redistribute ospf 2
R2(config)# router ospf 2
R2(config-router)# redistribute ospf 1
```

## تغییر پهنای باند یک Interface:

در بسیاری از مواقع نیاز داریم که به دلایل مختلف پهنای باند یک interface را تغییر داده و به مقدار مشخصی تنظیم نماییم، برای اینکار از دستور زیر استفاده میکنیم.

```
R2(config)# interface fastEthernet 0/1
R2(config-if)# bandwidth 100000
```

امیدواریم همیشه سربلند و سرافراز باشید. با آرزوی بهترینها برای شما :)