## **Operating Systems**

Isfahan University of Technology Electrical and Computer Engineering Department


Zeinab Zali

Synchronization-Condition Variables-monitors

همگام سازی - متغیر های شرط - مانیتور

## **Condition Variable**

- there are many cases where a thread wishes to check whether a condition is true before continuing its execution
- To wait for a condition to become true, a thread can make use of what is known as a condition variable
- A condition variable is an explicit queue that threads can put themselves on when some state of execution (i.e., some condition) is not as desired (by waiting on the condition)
- some other thread, when it changes said state, can then wake one (or more) of those waiting threads and thus allow them to continue (by signaling on the condition)



\_

Condition Variable چی هست؟ یه موقعی هست که نیاز داریم که یه جایی یه کاری انجام بشه و بعد ادامه کار رو انجام بدیم ینی

یه موقعی هست که نیار داریم که یه جایی یه کاری انجام بسه و بعد ادامه کار رو انجام بدیم پدی انجام اندیم انجام ا اجرای یک کدی یا تردی رو مشروط به برقرار بودن یک شرط بکنیم تا وقتی که اون شرط برقرار شد و ترد نشده اون ترد در حالت بلاک بره و cpu بهش تعلق نگیره تا وقتی که اون شرط برقرار شد و ترد نتونه ادامه بیدا کنه

بتونه ادامه پیدا کنه مثلا چندین تا ترد داریم و این ها توی یک نقطه ای باید بهم دیگه سینک بشن مثلا اگر ترد t2, t3 , t3 داشته باشیم اینا یه سری خطوطی و اسه اجرا دارن و می خوایم ممطئن بشیم که از یه جایی به

,t3 داشته باشیم اینا یه سری خطوطی و اسه اجرا دارن و می خوایم ممطئن بشیم که از یه جایی به بعد توی ترد t1, t2 حتما t3 هم به یک نقطه خاصی رسیده باشه -->ما نمی دونیم که سیستم اینارو چجوری اسکجول می کنه ممکنه که t1,t2 به اون خط رسیده باشند در حالی که t3 هنوز نرسیده از نامه در تا این که درش نورن تا این که این تا این که درش نورن تا این که در شده که در تا که در تا

چجوری اسکجول می کنه ممکنه که t1,t2 به اون خط رسیده باشند در حالی که t3 هنوز نرسیده باشه اون نقطه می خوایم یه کاری بکنیم که t1,t2 توی اون خط بلاک بشن و دیگه پیش نرن تا اینکه t3 برسه به اون نقطه مورد نظر و بعد که رسید t1,t2 بتونن به اجراشون ادامه بدن متن توی این اسلابد:

متن توی این اسلاید:
Condition Variable: وقتی که یک تردی رو دوست داریم که یک شرط خاصی رو چک بکنه و اگر اون شرط برقرار بود اجراش ادامه پیدا بکنه و اگر برقرار نبود همون جا بلاک بشه در این صورت می تونیم از Condition Variable استفاده بکنیم

Condition برقرارنیست این تردها می رن توی اون صف و دیگه اجرا نمیشن و از طرف دیگه یک ترد دیگه می تونه در صورتی که شرط برقرار بود اون تردهایی که رفتن توی صف رو wake شون بکنه حالا ممکنه یکشون رو wake بکنه یا همشون یا چندتاشون. پس اینجا این حالتو داریم که میتونه یه جوری سیگنال بکنه که چندتا ترد با هم wake بشن یا می تونه هم جوری باشه اون سیگنال که یکیشون wake بشه فقط

### CV definitions and routines

- pthread\_cond\_t c
- pthread\_cond\_wait(pthread\_cond\_t \*c, pthread\_mutex\_t \*m):
   The wait() call is executed when a thread wishes to put itself to sleep
  - The responsibility of wait() is to release the lock and put the calling thread to sleep (atomically); when the thread wakes up (after some other thread has signaled it), it must re-acquire the lock before returning to the caller.
- pthread\_cond\_signal(pthread\_cond\_t \*c): the signal() call is executed when a thread has changed something in the program and thus wants to wake a sleeping thread waiting on this condition

pthread cond t c: وقتی میخوایم CV رو بسازیم از این استفاده میکنیم و برای wait کردن روی CV از تابع pthread cond wait استفاده میکنیم که باید دوتا

که ما همیشه این mutex رو نیاز داریم وقتی که داریم wait می کنیم روی CV یا سیگنال میکنیم حتما باید قبلش هم با استفاده از یک

ارگومان ورودی بگیره یکی همون CV است که توی تابع قبلی گفتیم اینو و یکی هم mutex است

mutex باید اون ناحیه ای که داره از CV استفاده میکنه رو قفلش بکنیم پس CV غیر از اینکه خودش امکان این wait کردن و سیگنال کردن رو داره باید حتما وقتی که

داریم ازش استفاده میکنیم اون ناحیه رو داخل یک lock قرارش بدیم و مثلا می تونیم از یک

mutex استفاده بكنيم و با اون mutex بيايم قفلش بكنيم

و وقتی هم که میخوایم سیگنال بکنیم کافیه که فقط CV رو به سیگنال بدیم تا این سیگنال بدونه باید کجار و wake بکنه فرق دیگه ای که این wait با wait های سمافور داره اینه که اون تردی که این wait رو داره

فراخوانی میکنه حتما خودش رو می بره توی حالت lock و بلاک میشه در واقع ولی توی سمافور اگه اون مقدارش بیشتر از صفر بود اون lock نمیشد و می تونست رد بشه ولی اینجا توی wait همیشه اون تردی که wait رو فراخوانی کرده رو توی حالت بلاک می بره

یس این یک wait است که با اختیار یک ترد اون ترد رو می بره توی حالت بلاک ولی امکان این رو داریم که از جای دیگه با تردهای دیگه با یک فراخوانی سیگنال هرجایی که نیاز داشتیم رو اون تردی که رفته بود توی حالت wait رو بیدارش بکنیم

# CV example 1

```
void *child(void *arg) {
        printf("child\n");
2
        // XXX how to indicate we are done?
        return NULL;
5
6
    int main(int argc, char *argv[]) {
7
        printf("parent: begin\n");
8
        pthread_t c;
        Pthread_create(&c, NULL, child, NULL); // create child
10
        // XXX how to wait for child?
11
        printf("parent: end\n");
12
        return 0;
13
14
```

Desired parent: begin child parent: end

مثال: یک مین یک تردی رو می سازه و بعد میخوایم مطمئن بشیم که بدنه ترد حتما اجرا میشه کامل و بعد مینمون تموم بشه

کاری که قبلا می کردیم این بود که join می ذاشتیم روی ترد

ما اینجا می خوایم مثلا خودمون جوین رو پیاده سازی بکنیم یا مثلا توی فانکشن ترد که داره اجرا میشه ممکنه به یک نقطه خاصی که رسید اون فانکشن ترد از اونجا به بعد دیگه به مین اجازه بدیم که اگر خواست اتمام پیدا کنه و اینطور نباشه که اجرای کامل

فانکشن ترد رو بخوایم و اینجا میخوایم به صورت دستی بریم جلو به جای نوشتن جوین

اجرا: در این کد اول حتما childمون کامل اجرا بشه و بعد parent خاتمه پیدا کنه

نکته: اون ناحیه ای که داره از CV استفاده می کنه رو باید قفل بکنیم و همینطور بخاطر متغییر شیر

هم از mutex استفاده میکنیم --> متغییر done --> بخاطر همزمانی توی مقدار done توی

چندتا ترد است پس از mutex قبلش استفاده میکنیم

```
int done = 0;
1
    pthread_mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
4
    void thr_exit() {
5
6
7
8
9
10
11
    void *child(void *arg) {
12
        printf("child\n");
13
        thr_exit();
14
        return NULL;
15
16
17
    void thr_join() {
18
19
20
21
22
23
24
    int main(int argc, char *argv[]) {
25
        printf("parent: begin\n");
26
        pthread_t p;
27
        Pthread_create(&p, NULL, child, NULL);
28
        thr_join();
29
        printf("parent: end\n");
30
        return 0;
31
32
```

```
بنابراین نیاز داریم که دو تابع اینجا بنویسیم:
یک تابع جوین و یک تابع exit و به این صورت استفاده میکنیم که بعد از ساختن ترد توی مین ابتدا
جوین رو فراخوانی میکنیم و توی فرزند هم هر جایی که خواستیم exit رو فراخوانی میکنیم و اونجا
   به این معنی است که دیگه الان جایی که جوین فراخوانی شده می تونه از ش رد بشه و دیگه لازم
                                                     نیست اینجا بلاک بشه بر نامه روی خط جوین
             پس هدف این است که این توابع جوین و exit رو به نحوی خودمون کدش رو بنویسیم
                      int done = 0;
                     pthread mutex t m = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
                      pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
                      void thr_exit() {
                         pthread mutex lock(&m);
                         done=1:
                         pthread cond signal(&c)
                         pthread mutex unlock(&m)
                      void *child(void *arg) {
                          printf("child\n");
                          thr_exit();
                          return NULL;
                      void thr_join() {
                        pthread mutex lock(&m);
                        while(done==0)
                            pthread cond(wait(&c,&m);
                        pthread mutex unlock(&m);
                      int main(int argc, char *argv[]) {
                          printf("parent: begin\n");
                          pthread t p;
                          Pthread_create(&p, NULL, child, NULL);
                       thr join();
                          printf("parent: end\n");
                          return 0;
```

### What is the problem with this solution?

```
void thr_exit() {
        Pthread_mutex_lock(&m);
        Pthread_cond_signal(&c);
3
        Pthread_mutex_unlock(&m);
5
6
    void thr_join() {
7
        Pthread_mutex_lock(&m);
        Pthread_cond_wait(&c, &m);
9
        Pthread_mutex_unlock(&m);
10
11
```

ر اه حل: اینجا یک mutex تعریف کردیم که اینجا گلوبال است توی این برنامه

اگر کدمون رو به این صورت پیاده سازی میکردیم:

ینی done نمی ذاشتیم داخلش در این حالت مشکلی که بیش میاد این است که:

این سناریو در نظر بگیر که این ترد ساخته میشه و والد این ترد رو می سازه و ترد زودتر از والد اجرا میشه پنی زودتر از والد اسکجولر میشه پنی اجرا میاد روی خط بچه و بعد thr exit فراخوانی میشه و هنوز thr join فراخوانی نشده باشه در این صورت اگر کد به صورت روبرو

پیاده شده باشه اول m قفل میشه و بعد CV رو سیگنال میکنه در صورتیکه هنوز جایی wait

فراخوانی نشده در این حالت CV به این صورت عمل میکنه که از این سیگنال رد میشه و عملا

انگار کار خاصی انجام نمیده چون چیزی نبوده که بخواد wakeاش بکنه و بعد Exit و childمون كامل مىشە

ابنجا CV ما مقدار ندار ه حالاً که اجر ای تر د کامل شد و والد میخواد جوین رو فراخوانی بکنه در این حالت ابتدا m رو لاک

میکنه و بعد میاد روی خط wait و چون if هم اینجا نداریم پس می ره توی حالت لاک و چون ترد فرزند هم سیگنال رو قبلا فراخوانی کرده و رد شده دیگ این توی لاک می مونه پس برنامه توی مین دیگه جلو نمی ره هیچ وقت و توی همون خط جوین لاک میشه

پس اینجا نشون میده که حتما باید از اون done استفاده میکردیم و اونو چک میکردیم

### What is the problem with this solution?

```
void thr_exit() {
    done = 1;
    Pthread_cond_signal(&c);
}

void thr_join() {
    if (done == 0)
        Pthread_cond_wait(&c);
}
```

اگر بچه هنوز اجرا نشده ینی done اش هنوز صفره اینجا wait بشه و خودشو ببره توی حالت بلاک این مال قسمت جوین است
توی این حالت اگر به جای while از if می رفتیم چی میشد؟ توی مثال بعدی جواب اینو میده

#### Producer/Consumer Problem

```
int loops; // must initialize somewhere...
    cond_t cond;
    mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
5
         int i;
6
         for (i = 0; i < loops; i++) {
                                                        // p1
8
                                                        // p2
9
                                                        // p3
10
                                                        // p4
11
                                                        // p5
12
                                                        // p6
13
14
15
16
    void *consumer(void *arg) {
17
         int i;
18
         for (i = 0; i < loops; i++) {
19
                                                        // c1
20
                                                        // c2
21
                                                        // c3
22
                                                        // c4
23
                                                        // c5
24
                                                        // c6
25
26
27
28
```

مثال: فعلا اندازه بافر رو یک در نظر می گیریم تولیدکننده مرتبا می تونه مقداری رو قرار بده توی اون بافر و مصرف کننده هم باید از اون بافر

مصرف کنه با توابع put, get که put رو تولیدکننده استفاده میکنه و get رو مصرف کننده تابع assert نشون دهنده خطا است مثلاً برای put میگه اگر count != 0 شد باید خطا بده در

غیر اینطوری که میره خط های پایینی رو اجرا میکنه count در ابتدا صفر است ینی مقدار دهی اولیه اش را صفر می ذاریم چون بافر در ابتدا خالی

نکته: برای تولیدکننده --> اگر count=1 بود ینی بافر ما الان پر است پس باید صبر بکنه که خالی

برای مصرف کننده هم اگر count=0 بود باید صبر بکنه چون بافر خالی است و باید صبر بکنه تا بافر بر بشه put(i) ینی مقدار i رو توی بافر قرار میده و بعد سیگنال می کنیم CV رو

بشه و بعد داخل بافر بریزه

توی مصرف کننده --> get می کنه یک مقداری رو از بافر و بعد سیگنال می کنیم CV رو

جلوتر کد کاملش هست....

#### Producer/Consumer Problem

```
int buffer;
1
    int count = 0; // initially, empty
3
    void put(int value) {
        assert (count == 0);
        count = 1;
        buffer = value;
    int get() {
10
        assert (count == 1);
11
        count = 0;
12
        return buffer;
13
14
```

#### Producer/Consumer Problem

```
int loops; // must initialize somewhere...
    cond_t cond;
    mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
5
        int i;
6
        for (i = 0; i < loops; i++) {
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                     // p1
8
            if (count == 1)
                                                     // p2
9
                Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // p3
10
            put(i);
                                                     // p4
11
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                     // p5
12
            Pthread mutex_unlock(&mutex);
                                                     // p6
13
14
15
16
    void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
18
        for (i = 0; i < loops; i++) {
19
            Pthread mutex lock (&mutex);
                                                     // c1
20
            if (count == 0)
21
                                                     // c2
                Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
22
            int tmp = get();
                                                     // c4
23
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                    // c5
24
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                     // c6
25
            printf("%d\n", tmp);
26
27
28
```

### Producer/Consumer broken solution with if

$T_{c1}$	State	$T_{c2}$	State	$T_p$	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	30
c2	Running		Ready		Ready	0	5000
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Ready	p1	Running	0	
	Sleep		Ready	p2	Running	0	
	Sleep		Ready	p4	Running	1	Buffer now full
	Ready		Ready	p5	Running	1	$T_{c1}$ awoken
	Ready		Ready	р6	Running	1	
	Ready		Ready	p1	Running	1	
	Ready		Ready	p2	Running	1	
	Ready		Ready	р3	Sleep	1	Buffer full; sleep
	Ready	c1	Running		Sleep	1	$T_{c2}$ sneaks in
	Ready	c2	Running		Sleep	1	
	Ready	c4	Running		Sleep	0	and grabs data
	Ready	c5	Running		Ready	0	$T_p$ awoken
	Ready	с6	Running		Ready	0	
c4	Running		Ready		Ready	0	Oh oh! No data

می خوایم کدی که صفحه قبلی زدیم رو چک بکنیم:

سناریو: توی این سناریو دوتا مصرف کننده داریم و یک دونه تولیدکننده توی این جدول ما هر جایی که یکی از تردها می تونستن اجرا بشن و توی حالت ready بودن استیتشون رو ready نوشتیم و موقعی که cpu بهشون داده بشه استیتشون running است و وقتی

که به دلیل wait می رن توی حالت بلاک رو استیتشون رو sleep گذاشتیم فرض میکنیم توی لحظه اول یکی از مصرف کننده ها اجرا میشه مثلا Tc1 و بعد از اون به Tp میایم و cpu میدیم

توی نقطه p5 که سیگنال فراخوانی شد باید Tc1 بیاد ready بشه اما فرض میکنیم که همچنان cpu بهش تعلق نگرفته و cpu دوباره دست Tp است و بعد که میاد از اول و توی if می بینه که

| count=1 است پس بلاک میشه و دیگه نمی تونه بره جلو پس p3 میشه sleep و بعد cpu داده میشه به Tc2

و بعد از این cpu دست Tc1 می افته پنی به Tc1 داده میشه و می خواد c4 اجرا بکنه و یک

مقداری رو از توی بافر برداره ولی الان توی بافر چیزی نیست چون قبلش Tc2 اونو برداشته پس اینجا می ره توی تابع get و توی خط assert می بینه که count=0 است و توی این نقطه باعث میشه مصرف کننده قطع بشه و از برنامه بیاد بیرون پس اینجا مشکل ایجاد شد

باید چجوری این مسئله رو حل بکنیم الان که مشکل رفع بشه؟

اگر مصرف کننده به جای اون if می اومد while می ذاشت مشکل حل میشد --> چون بعد از اینکه به مصرف کننده cpu دوباره داده میشد همچنان باز توی حلقه بود و باید دوباره شرط حلقه رو چک می کرد

```
1
    int loops;
    cond_t cond;
2
    mutex_t mutex;
3
4
    void *producer(void *arg) {
5
        int i;
6
        for (i = 0; i < loops; i++) {
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                    // p1
8
            while (count == 1)
                                                    // p2
9
                Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // p3
10
            put(i);
                                                    // p4
11
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                    // p5
12
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                    // p6
13
14
15
16
    void *consumer(void *arg) {
17
        int i;
18
        for (i = 0; i < loops; i++) {
19
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                    // c1
20
        while (count == 0)
                                                    // c2
21
                Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
22
                                                    // c4
            int tmp = get();
23
            Pthread_cond_signal(&cond);
                                                    // c5
24
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
25
                                                    // c6
            printf("%d\n", tmp);
26
27
28
```

-	-	-	-	-	

#### TIP: USE WHILE (NOT IF) FOR CONDITIONS

When checking for a condition in a multi-threaded program, using a while loop is always correct; using an if statement only might be, depending on the semantics of signaling. Thus, always use while and your code will behave as expected.

```
18
        int 1;
       for (i = 0; i < loops; i++) {
19
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                  // c1
20
            while (count == 0)
                                                  // c2
21
                Pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
22
            int tmp = get();
                                              // c4
23
           Pthread_cond_signal(&cond);
                                                  // c5
24
           Pthread_mutex_unlock(&mutex);
25
                                                  // c6
           printf("%d\n", tmp);
26
27
28
```

سعی بکنیم از while استفاده بکنیم به جای if که توی حالت های خاص به همچین مشکل هایی نخورنیم و راه حلمون اشتباه نباشه

پس به طور کلی قانونی که گفته میشه این است که وقتی که داریم از CV ها استفاده می کنیم حتما

#### Producer/Consumer still a broken solution

$T_{c1}$	State	$T_{c2}$	State	$T_p$	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	
c2	Running		Ready		Ready	0	
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep	c1	Running		Ready	0	
	Sleep	c2	Running		Ready	0	
	Sleep	c3	Sleep		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Sleep	p1	Running	0	
	Sleep		Sleep	p2	Running	0	
	Sleep		Sleep	p4	Running	0 1	Buffer now full
	Ready		Sleep	p5	Running	1	$T_{c1}$ awoken
	Ready		Sleep	p6	Running	1	
	Ready		Sleep	p1	Running	1	
	Ready		Sleep	p2	Running	1	
	Ready		Sleep	р3	Sleep	1	Must sleep (full)
c2	Running		Sleep	-	Sleep	1	Recheck condition
c4	Running		Sleep		Sleep	0	$T_{c1}$ grabs data
c5	Running		Ready		Sleep	0	Oops! Woke T <sub>c2</sub>
с6	Running		Ready		Sleep	0	, î
c1	Running		Ready		Sleep	0	
c2	Running		Ready		Sleep	0	
c3	Sleep		Ready		Sleep	0	Nothing to get
	Sleep	c2	Running		Sleep	0	
	Sleep	c3	Sleep		Sleep	0	Everyone asleep

سناریوی بعدی با داشتن while: که باز باعث میشه راه حل ما راه حل درستی نباشه: خط اخر رو ببین همشون رفتن توی حالت

sleep ینی یک حالتی شبیه بن بست اینجا پیش اومده

است که ما دوتا CV مختلف رو استفاده بکنیم --> صفحه بعدی...

راه حل ما برای رفع این مشکل: اینجا برای چک کردن پر بودن بافر و خالی بودن بافر از یک CV استفاده کردیم و راه درست این

#### Producer/Consumer with buffer size MAX

```
cond_t empty, fill;
    mutex_t mutex;
3
    void *producer(void *arg) {
4
        int i;
5
        for (i = 0; i < loops; i++) {
6
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                      // p1
7
            while (count == MAX)
                                                      //p2
8
                 Pthread_cond_wait(&empty, &mutex); // p3
9
            put(i);
                                                      // p4
10
            Pthread_cond_signal(&fill);
                                                      // p5
11
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                      // p6
12
13
14
15
    void *consumer(void *arg) {
16
        int i;
17
        for (i = 0; i < loops; i++) {
18
            Pthread_mutex_lock(&mutex);
                                                      // c1
19
            while (count == 0)
                                                      // c2
20
                 Pthread_cond_wait(&fill, &mutex); // c3
21
                                                      // c4
            int tmp = qet();
22
            Pthread_cond_signal(&empty);
                                                      // c5
23
            Pthread_mutex_unlock(&mutex);
                                                      // c6
24
            printf("%d\n", tmp);
25
26
27
```


#### Producer/Consumer with buffer size MAX

```
int buffer[MAX];
int fill_ptr = 0;
int use_ptr = 0;
4 int count = 0;
   void put(int value) {
       buffer[fill_ptr] = value;
        fill_ptr = (fill_ptr + 1) % MAX;
       count++;
9
10
11
   int get() {
12
       int tmp = buffer[use_ptr];
13
       use\_ptr = (use\_ptr + 1) % MAX;
14
       count--;
15
16 return tmp;
17 }
```

توابع put, get برای حالتی که اندازه بافر بیشتر از یک باشه هست مثلاً مقدارش MAX است فرقش با قبلی ها این است که ما بافر رو به صورت چرخشی با put پرش میکنیم و توی مصرف کننده هم با get باید مقدار برداریم از توش و دیگه count رو صفر یا یک نمی کنیم بلکه کم یا

و اینجا هم باید ایندکس بافر رو به درستی توی مصرف کننده یا تولیدکننده جلو ببریم

زیاد می کنیم



#### **Monitors**

- A high-level abstraction that provides a convenient and effective mechanism for process synchronization
- Abstract data type, internal variables only accessible by code within the procedure
- Only one process may be active within the monitor at a time
- Pseudocode syntax of a monitor:

```
monitor monitor-name
{
    // shared variable declarations
    procedure P1 (...) { .... }

    procedure P2 (...) { .... }

    procedure Pn (...) { .....}

    initialization code (...) { ... }
}
```



یکی دیگر از ابزارهایی که برای همگام سازی پروسس ها در اختیارمون است Monitors است به چه صور ت ابن مدل تعریف میشه؟

shared variable ها فقط توسط این پروسیجر ها قابل دسترسی و تغییر و اپدیت هستن و initialization code هم داریم مثل کانستراکتور کلاس که این shared variable ها رو بر ای دفعه اول initialize می کنه ولی از اون به بعد توسط بر وسیجر ها قابل ایدیت هستن

و این پروسیجر ها هم خاصیتشون این است که اتومیک هستن پنی اگر دوتا پروسس توی مانیتور

قرار بگیره پنی مثلاً دوتا پروسس بخواد p1 رو از این مانیتور اجرا بکنه نمیتونه چون این مانیتور

به صورتی نوشته شده که جلوگیری میکنه از این کار و در هر لحظه فقط یک پروسیجر می تونه


نکته: فقط یک پروسس در یک زمان واحد می تونه داخل مانیتور باشه پنی تمام این پروسیجر ها به

طوری هستن که فقط یکیشون در هر لحظه قابل اجرا است و اگر پروسس های مختلفی بخوان توی


احر ا بشه

یک پروسیجر باشن باز هم نمی تونن

در واقع یک مانیتور شامل تعدادی shared variable و تعدادی procedure است که این



### **Schematic view of a Monitor**





داره که اگر مانیتور ازاد نبود پروسس ها رو داخل صف قرار میده تا اینکه مانیتور ازاد بشه و یکی از پروسس ها بتونه از مانیتور استفاده بکنه اپریشن ها در هر لحظه فقط یکیشون می تونه اجرا بشه

اگر پروسس های مختلفی بخوان از این مانیتور استفاده بکنن در حالی که یکی از پروسس ها در

حال استفاده از مانیتور باشه بقیه باید وارد صف بشن پس مثل این است که این مانیتور یک صف



## **Monitor Implementation Using Semaphores**

Variables

```
semaphore mutex
mutex = 1
```

Each procedure P is replaced by

```
wait(mutex);
...
body of P;
...
signal(mutex);
```


Mutual exclusion within a monitor is ensured




پیاده سازیش:

بدنه هر پروسیجری رو داخل یک Mutual exclusion گذاشته باشیم ینی یک wait وسیگنالی داشته باشیم قبل و بعد کل بدنه یک پروسیجر

و با یک سمافوری که مقدار اولیه اش یک است می تونیم بدنه این پروسیجر ها رو پیاده سازی بکنیم



### **Monitor with Condition Variables**



یک چیزی که می تونه خیلی مفید باشه توی مانیتور ها استفاده از CV است به چه صورت؟

با کمک این CV ها می تونیم اجازه این رو بدیم که اگر ما توی یکی از فانکشن های این تابع هستیم تحت شرایط خاصی بریم توی حالت waiting ینی پروسسی که خودش داره اون فانکشن رو

فراخوانی میکنه مثلا فانکشن f1 خودش رو ببره توی حالت Sleep و منتظر برقراری یک شرطی باشه در این صورت mutex مربوط به این فانکشن از اد میشه وقتی این پروسسی که f1 رو

فراخوانی کرده می ره توی حالت Sleep و یک پروسس دیگه میتونه از اپریشن ها استفاده بکنه یا از مانیتور استفاده بکنه و پروسس های دیگه الان باید اون شرط رو برقرار کنن و وقتی که برقرار شد مثلا یک پروسس دیگه ای جایی داشته باشیم مثلا توی یکی از فانکشن های این مانیتور ممکنه

اون همون CV رو سیگنالش بکنه که باعث میشه پروسس دیگه ای که توی حالت بلاک بوده

wake بشه و بتونه وارد مانیتور بشه ما می تونیم CV های مختلفی روی توی shared data مانیتور تعریف بکنیم برحسب نیازمون

نکته: اگر f1 اینجا wait شده باشه روی x --> x و یک بروسس دیگه ای داره یک فانکشن دیگه ای رو توی مانیتور اجرا می کنه که می رسه به خط سیگنال کردن x الان خود این پروسس p2 داخل مانیتور است و وقتی که x رو میاد سیگنال میکنه باعث میشه که p1 هم وارد مانیتور بشه و

اتفاقی که می افته این است که باعث میشه همزمان هر دوتای این ها داخل مانیتور قرار بگیرند در صورتی که ما مانیتور رو اینطوری تعریف کرده بودیم که در هر لحظه فقط یک پروسس می تونه ازش استفاده بکنه

این که اینجا چجوری مسئله رو حل بکنیم وابسته به این است که ما مانیتور رو چجوری فرض کرده باشیم: دوتا فرض وجود داره:

بعضی ها می گن توی این حالت اشکالی نداره ینی p2 که خودش باعث wake شدن p1 شد باید بتونه ادامه بیدا بکنه ولی بعضی ها میگن نه ینی p2 بلاک بشه و اونی که سیگنال شده بتونه اجرا بشه و دو نوع پیاده سازی می نونه اینجا وجود داشته باشه




## Usage of Condition Variable Example

- Consider  $P_1$  and  $P_2$  that need to execute two statements  $S_1$  and  $S_2$  and the requirement that  $S_1$  to happen before  $S_2$ 
  - Create a monitor with two procedures F<sub>1</sub> and F<sub>2</sub> that are invoked by P<sub>1</sub> and P<sub>2</sub> respectively
  - One condition variable "x" initialized to 0
  - One Boolean variable "done"



مثال:


توی دوتا از فانکشن های مانیتور استفاده شده ینی فانکشن F1, F2 هدف این بوده که حتما done= true بشه و بعدا ادامه F2 اجرا بشه



#### **Monitor Solution to Dining Philosophers**

```
monitor DiningPhilosophers
{
  enum { THINKING; HUNGRY, EATING) state [5] ;
  condition self [5];
  void pickup (int i) {
  void putdown (int i) {
   Each philosopher "i" invokes the operations pickup() and
   putdown () in the following sequence:
               DiningPhilosophers.pickup(i);
                     /** EAT **/
               DiningPhilosophers.putdown(i);
```





#### **Monitor Solution to Dining Philosophers**

```
monitor DiningPhilosophers
{
  enum { THINKING; HUNGRY, EATING) state [5] ;
   condition self [5];
  void pickup (int i) {
          state[i] = HUNGRY;
          test(i);
          if (state[i] != EATING) self[i].wait;
   }
   void putdown (int i) {
          state[i] = THINKING;
                   // test left and right neighbors
          test((i + 4) % 5);
          test((i + 1) % 5);
```



اینجا برای هر فیلسوفی 3 تا استیت در نظر گرفتیم: THINKING: HIINGRY FATING

THINKING; HUNGRY, EATING hungry: حالتى است كه فيلسوف مى خواد بخوره ولى چوبش ازاد نيست حالا يا يه دونه چوب يا

nungry: حالتی است که فیلسوف می حواد بحوره ولی چوبش ازاد نیست حالا یا یه دونه چوب یا دوتا چوب یا دوتا چوب یا دوتا چوب یا دو نه نعر بخته به ده نه کنیم و سکنیم و به از ای هر فیلسوف به دونه تعریف می کنیم و اسمشو گذاشتیم

یه دونه CV هم تعریف میکنیم و به از ای هر فیلسوف یه دونه تعریف می کنیم و اسمشو گذاشتیم self و با این CV می خوایم مانع خوردن اون فیلسوف بشیم اگر چوب هاش از اد نبود فیلسو فی که قصد خوردن داره تابع pickup رو فر اخوانی میکنه

فیلسوفی که قصد خوردن داره تابع pickup رو فراخوانی میکنه توی تابع pickup باید چک بکنه که چوب های سمت راست و چپش از اد هستن هر دو یا نه و اگر در ده از اد به دن در در در در در در خور ارزی در ی درج کرد در در زورداد درس و ارز داراد حک

نوی تابع pickup باید چک بکنه که چوب های سمت راست و چپش اراد هستن هر دو یا نه و اکر هر دو یا نه و اکر هر دو از د هر دو از اد بودن هر دو برمیداره در غیر اینصورت هیچ کدوم رو برنمیداره پس ما اینجا باید چک بکنیم که فیلسوف های کناریش توی حالت eating هستن یا نه و اگر توی این حالت بودن با اینکه ما الان میخوایم غذا بخوریم ولی نمیتونیم بخوریم پس اینجا باید باید روی self بیایم wait بکنیم

ما الآل میخوایم عدا بخوریم و نی نمینونیم بخوریم پس اینجا باید روی sell بیایم walt بحلیم حالا کی این wait از اد میشه و کی میشه این CV رو سیگنال کرد؟ اگر یکی از این دوتا همسایه های کناریش خور دنشون تموم بشه

پس توی تابع putdown که چوب ها رو می خوان زمین بذارن باید نگا کنیم اگر فیلسوف همسایه ای وجود داره که hungry است ینی میخواسته غذا بخوره ولی wait شده اون فیلسوف رو بیایم wake بکنیم یا CVاش رو سیگنال بکنیم برای اینکه pickup, putdown رو بنویسیم به یک تابع دیگه هم نیاز داریم:

به اسم test و این test قراره هر بار بیاد چک بکنه که ایا فیلسوف زام الان می خواد غذا بخوره یا نه و کارهای لازم رو انجام بده و اگر مثلا میخواست غذا بخوره و کناری هاش از اد بودن CV

فیلسوف i ام رو سیگنال بکنه تابع initialization\_code هم صرفا برای اینکه مقدار های اولیه استیت رو مشخص بکنیم که برای همه فیلسوف ها باید اینجا استیت رو روی thinking قرار بدیم




#### **Solution to Dining Philosophers (Cont.)**

```
void test (int i) {
        if ((state[(i + 4) % 5] != EATING) &&
        (state[i] == HUNGRY) &&
        (state[(i + 1) % 5] != EATING) ) {
             state[i] = EATING ;
        self[i].signal () ;
    initialization code() {
       for (int i = 0; i < 5; i++)
           state[i] = THINKING;
     }
```



	_	



### **Solution to Dining Philosophers (Cont.)**

Each philosopher "i" invokes the operations pickup() and putdown() in the following sequence:

```
DiningPhilosophers.pickup(i);
    /** EAT **/
DiningPhilosophers.putdown(i);
```

No deadlock, but starvation is possible



-

اگر یک فیلسوفی خواست غذا بخوره می تونه pickup بکنه و eat رو انجام بده و بعد putdown بکنه

همینطور می تونیم یه کاری بکنیم که گرسنگی پش بیاد اینجا



# **End of Chapter 6**

