Operating Systems

Isfahan University of Technology Electrical and Computer Engineering Department

Zeinab Zali

Process Management

Reference: Operating System Concepts book slides

مدیریت فر آیند



Process Concept

- An operating system executes a variety of programs that run as a process.
- Process a program in execution; process execution must progress in sequential fashion. No parallel execution of instructions of a single process
- Program is passive entity stored on disk (executable file); process is active
- Program becomes process when an executable file is loaded into memory
 - Execution of program started via GUI mouse clicks, command line entry of its name, etc.
- One program can be several processes
 - Consider multiple users executing the same program



یک برنامه وقتی که در حال اجرا است بهش میگیم پروسس

به عبارت دیگر پروگرم بخش passive برنامه است که روی دیسک ذخیره میشه ولی پروسس بخش active است

وقتی پروگرم تبدیل میشه به پروسس ینی پروسس لود شده توی مموری. چجوری این اتفاق می افته؟ ممکنه برنامه از طریق های مختلف اجرا بشه ممکنه با GUI اجرا بشه با کلیک ماوس یا توی کامند

به صورت متدوال پروسس باید خطوطش به ترتیب و دنبال هم توسط سی پی یو اجرا بشه

لاین یا ممکنه یک برنامه حین اجرا یک برنامه دیگه رو خودش اجرا بکنه که میشه بحث مالتی

يروسس

به هر حال برنامه تبدیل به پروسس میشه و پروسسه که در حال اجرا است

از یک برنامه ممکنه پروسس های مختلفی داشته باشیم

نکته: با دستور top می تونیم لیست پروسس هایی که در حال اجرا هستند رو ببینیم




Process Parts

- The program code, also called text section
- Current activity including program counter, processor registers
- Stack containing temporary data
- Function parameters, return addresses, local variables
- Data section containing global variables
- Heap containing memory dynamically allocated during run time





Process in Memory



stack and heap sections grow toward one another, the operating system must ensure they do not overlap one another.

text منظور همون کد برنامه است = code data مربوط میشه به متغییر های گلوبالی که توی برنامه تعریفشون کردیم

قسمت دیتا و کد سایزش ثابت است مثالش صفحه بعدی است

این شماتیکی از فضایی است که هر بروسس توی حافظه اشغال میکنه

heap, stack دو تا حافظه دیگه هستند که توی اجرای برنامه به مرور می تونه کم و زیاد بشه


ابیه فضای که خالی است و هنوز اطلاعاتی توش نرفته

پر وسس یک فضای ادر سی داره که از ادر س صفر شماره گذاری میشه تا یک ادر س max که این

مقدار max چنده وابسته به سیستممون میشه



Memory Layout of a C Program



بخش text کل این کدمون است




heap: جاهایی که حافظه پویا allocate میکنیم مثل وقتی که از دستور malloc استفاده میکنیم واسه حافظه گرفتن که این از فضای heap گرفته میشه

می رسیم به این خط که f1 است i باید بره توی استک و بعد f1 فراخوانی میشه - همینطور اگر

مقداری رو ریترن کنیم از f1 این هم توی استک نگهداری میشه - همینطور مقادیری که لوکال هستند واسه فانكشن مثل همين int i, int *values اين ها هم توى استك نگهدارى ميشن

یکسری ارگومان های ورودی داره که اینا اطلاعاتشون توی استک pass میشن به فانکشن مثلا اگر توی تابع مین یه فانکشن دیگه به اسم f1 فراخوانی کرده باشیم و ورودیش اگر i باشه و وقتی

stack : برای نحوه اجرای خود برنامه استفاده میشه مثلا وقتی که فانکشن ها فراخوانی میشن



Process State

- As a process executes, it changes state
 - New: The process is being created
 - Running: Instructions are being executed
 - Waiting: The process is waiting for some event to occur
 - Ready: The process is waiting to be assigned to a processor
 - Terminated: The process has finished execution

With single CPU, only One program is running while many programs may be ready or waiting



یکسری اطلاعاتی که باید نگهداری کنیم واسه پروسس یکیش state پروسس است پروسس توی سیستم توی زمان های مختلف توی state های مختلفی قرار داره

new : ینی پروسس تازه ساخته شده ینی لود شده توی مموری ولی سی پی یو هنوز نرفته سراغش

که احر اش بکنه running : اگر سی پی یو در حال اجرای برنامه باشه میگیم برنامه در استیت running است

waiting : اگر برنامه به یک خطی برسه که نیاز داشته باشه یک صبر کنه که یکسری اتفاقاتی بیوفته و بعد اجراشو ادامه بده مثلا میخواد یه سری چیزا از ورودی بخونه و هنوز کامل خونده نشده

و.. در حالت کلی دیگه نمیخواد اجرا بشه تا یک اتفاقی بیوفته و بعد بتونه دوباره اجرا بشه ready : ینی نه منتظر چیزیه و نه در حال اجراست ینی توی این حالت سیستم عامل هنوز بهش

سی پی یو نداده و فعلا امادس برای اجرا توی حافظه ولی هنوز instruction هاش توسط سی پی

terminated : توی این حالت برنامه تموم شده و دیگه در حال اجرا نیست


یود در حال اجرا نیستند


نکته: اگر یک سی پی یو رو در نظر بگیریم همیشه فقط یک برنامه هست که در حال اجرا است و

بقیه برنامه ها یا توی حالت ready هستند یا توی حالت waiting هستند



Diagram of Process State





شکلی از تغییر حالت برنامه:

admitted : برنامه وقتی برای اولین بار وارد سیستم میشه ینی لود میشه توی مموری میگیم admitted اش کردیم و این دیگه می ره توی حالت ready و می تونه اجرا بشه و اگر سیستم

عامل انتخابش بکنه که توی سی یی یو اجرا بشه پنی از ready بره توی استیت running که میشه scheduler dispatch حالا که داره اجرا میشه ولی یه جایی به یه خطی می رسه که یک I/O یا یک event اتفاقی بیوفته در این حالت می ره توی waiting (در واقع این کار هارو سیستم عامل

داره انجام میده) حالا اگر اون I/O یا اون event اتفاق افتاد می تونه دوباره بره توی حالت

ready ینی توی حالتی که می تونه دوباره انتخاب بشه یه موقعی هم هست که یک برنامه داره اجرا میشه و نیاز به I/O or event هم نداره ولی مهلت

زمانیش تموم شده در این حالت بخاطر interrupt زمان که این interrupt که نوشته تایمر است


ینی با این تایمر سیستم عامل متوجه میشه که این مهلت زمانیش تموم شده و می برتش توی حالت

suspend چیه؟ ممکنه ما یک برنامه ای رو بخاطر اینکه مموریمون پر شده از مموری منتقلش

کنیم به دیسک ینی ممکنه برنامه با اینکه در حال اجرا است ینی هنوز terminated نشده ولی ما پروسس رو می بریمش توی دیسک نکته: اونایی که هنوز در حال اجرا نیستند رو suspend میکنیم ینی یا توی حالت ready است یا

حالت waiting

و بعد اگر جا داشت مموریمون می تونه از دیسک منتقل بشه به مموری باز



Process Control Block (PCB)

Information associated with each process(also called **task control block**)

- Process state running, waiting, etc.
- Program counter location of instruction to next execute
- CPU registers contents of all process-centric registers
- CPU scheduling information- priorities, scheduling queue pointers
- Memory-management information memory allocated to the process
- Accounting information CPU used, clock time elapsed since start, time limits
- I/O status information I/O devices allocated to process, list of open files

process state
process number
program counter
registers
memory limits
list of open files

All processor designs include a register or set of registers, often known as the **program status word** (PSW), that contains status information.



cpu که اجرا بشن باید یک دیتا استراکچری از اطلاعات پروسس همیشه نگه داره پروسس اون برنامه ای که لود شده توی مموری پس برنامه هایی که لود شده توی مموری رو واسشون PCB

برای اینکه سیستم عامل بتونه پروسس های مختلف رو همزمان مدیریت کنه و بتونه هر لحظه یکیشونو بده به

بهش task control block هم میگن ولی به PCB مشهور است چه اطلاعاتی توش است؟ process state و - program counter ینی ما کدوم یکی از Instruction

های برنامه رو الان داریم اجرا میکنیم و - cpu register ها ینی وقتی که یک برنامه توی سی پی یو در حال اجرا است سی پی یو یک سری رجیسترهایی داره مثلا رجیسترهای جمع شونده و ... پس رجیسترهای مختلف

وجود داره که امکان اینکه ما راحت بتونیم Instruction هارو اجرا کنیم داشته باشیم

بعضى وقتا از لفظ program status word استفاده میکنن که مجموع رجیستر هایی که پروسسور داره برای


اجر ای یک بر و سس ر ا بهش PSW میگن ادامه بقيه اطلاعات توى PCB : اطلاعات مربوط به scheduling يني زمان بند سيستم كه ميخواد تصميم

بگیره که میخواد چه پروسسی رو در لحظه فعلی اجرا کنه -- یکسری اطلاعات راجع به memory

management داره ینی این پروسس مدنظر ما کجای حافظه قرار داره -- یکسری اطلاعات accounting

داریم ینی مثلا چقدر تا الان از cpu استفاده کرده یا چند کلاک یا چقدر از اجراش مونده و.. -- و در اخر هم

یکسری اطلاعاتی که مربوط به ۱/۵ هم هست رو داریم پنی مثلا الان براش چه ۱/۵ اختصاص داده شده و ...



Threads

- So far, process has a single thread of execution
- Consider having multiple program counters per process
 - Multiple locations can execute at once
 - Multiple threads of control -> threads
- Must then have storage for thread details, multiple program counters in PCB
- Explore in detail in Chapter 4



: threads تا الان حرفایی که زدیم و اسه یک پروسس سینگل Thread بود اگر یروسس ما بیشتر از یک

بشه بنابر این توی PCB ما یه دونه counter نداریم تعداد بیشتری PCB داریم

Thread داشته باشه باید program counter های بیشتری داشته باشیم ینی به از ای تمام Thread ها باید program counter داشته باشیم چون از جاهای مختلفی برنامه میتونه اجرا








Process Representation in Linux

Represented by the C structure task struct

<include/linux/sched.h>





توی لینوکس یک استراکچری داریم به اسم task_struct که داره PCB رو نگهداری میکنه

Look inside sched.h and find the corresponding data structures to this chapter

```
rb_node
Rq (running queue)
State (runnable, unrunnable, stopped)
```



Process Scheduling

- Process scheduler selects among available processes for next execution on CPU core
- Goal -- Maximize CPU use, quickly switch processes onto CPU core
- Maintains scheduling queues of processes
 - Ready queue set of all processes residing in main memory, ready and waiting to execute
 - Wait queues set of processes waiting for an event (i.e., I/O)
 - Processes migrate among the various queues



scheduler چی کار میکنه؟ نگاه میکنه و براساس یه سری الگوریتم هایی تصمیم میگیره که کدوم

این استر اکچری که گفتیم رو سیستم عامل می تونه توی صف های مختلفی نگهداری کنه که بتونه


wait queue : و اونایی که منتظر I/O or event هستند رو توی یک صف دیگه نگه داره

ready queue : لیست پروسس هایی که الان ادامه اند و اینارو می تونه توی یک صفی نگه داره

مديريت اسون تر و بهتر داشته باشه از جمله اين صف ها:


یکی از این پروسس هارو توی لحظه بعدی برای اجرا انتخاب بکنه


هدف اینه که ما بیشترین استفاده رو از cpu داشته باشیم و خیلی سریع بتونیم بین پروسس های



Ready and Wait Queues

این فلاش ها پوینتر هستند










Representation of Process Scheduling





این هم یک نمایی از اتفاقاتی است که می تونه برای یک پروسس بیوفته وقتی یک پروسس از صف ready ها انتخاب میشه که توی cpu اجرا بشه ممکنه حین اجرای

و وقتی تموم شد میتونه دوباره اجراشو از سر بگیره

بکنه و بره توی cpu

صورت این برنامه اگر O/I نیاز داشته باشه سیستم عامل می فرستش توی صف wait ها و اگر O/I

scheduler انتخابش بكنه و بياد توى cpu

ولی ممکنه یه موقع هم یه برنامه I/O نیاز نداشته باشه ولی time slice به پایان رسیده باشه در

اینصورت هم باز می ره توی صف ready ها

یا ممکنه یک پروسس فرزند ایجاد کرده و توی حالتیه که باید منتظر اجرای پروسس فرزندش باشه

یا ممکنه یک وقفه دیگه غیر از ال ۱/۵ نیاز داشته باشه که اتفاق بیوفته و باز می ره توی صف که اون

اتفاق بیوفته و وقتی که تموم شد می ره توی صف ready ها تا دوباره scheduler اونو انتخاب


اتفاق افتاد اون وقت مى تونه از صف I/O بياد بيرون و بره توى صف ready ها كه يه موقعى

Instruction هاش یک اتفاقاتی بیوفته مثلا به خطی برسیم که یک I/O اتفاق بیوفته در این



CPU Switch From Process to Process

A **context switch** occurs when the CPU switches from one process to another.





وقتی که سی یی یو سوییچ میکنه از اجرای یک پروسس به یک پروسس دیگه و عملیاتی که نیازه اتفاق بیوفته که این تغییر پروسس توی سی یی یو اتفاق بیوفته بهش میگیم context switch پس به غیر از اینکه اسکجولر انتخاب میکنه چه پروسسی باید انتخاب بشه بعد از انتخاب اسکجولر یک ماژول دیگه که باید عملیات context

switch انجام میده باید اجرا میشه تا کار هایی که نیازه که این پروسس جدید بتونه انجام بده رو اجرا بشه شکل-

سی پی یو در حال اجرای پروسس p0 است و p1 میخوایم بعد از p0 اجرا کنیم حالا ممکنه یک وقفه ای اتفاق بيوفته الان اينجا ميشه همون حالت interrupt or system call و ميگه ديگه p0 اجرا نشه و به جاش p1

اجرا بشه پس عملیات context switch انجام میشه مهمترین بخشی که توی context switch انجام میشه اینه که مثلا اگر p0 در حال اجرا نباشه باید یه سری اطلاعاتی رو توی PCB اش اپدیت کنیم مثلا رجیسترهای سی پی یو که در حال اجرای P0بودند باید توی PCB نگهداری بشن ینی مقدار شون سیو میشه توی PCB0 و استیتشون عوض میشه یا هر اطلاعات دیگه ای

که باید ایدیت بشه چون دیگه نمی خوایم الان با P0 کار کنیم و توی این فاصله ای که داره این کارا انجام میشه در واقع سی پی یو نه P0 داره اجرا میکنه و نه P1 واسه همین Plina بینیم idle منظور این نیست که سی پی یو هیچ کاری نمیکنه داره قسمتایی که مربوط به operating system هست

رو اجرا میکنه دوست داریم این بخش هایی idle کم باشه و بیشترین زمان سی پی یو روی اجرای پروسس ها باشه بعد از اون چون P1 میخوایم اجرا کنیم یه سری اطلاعاتی که نیازه از PCB1 لود میشه توی رجیسترهای سی

یی یو تا P1 بتونه اجرا بشه executin ینی P1 داره توی اون قسمت انجام میشه بعد اگر اجرای P1 تموم شد و خواستیم P0 رو اجرا کنیم دوباره یک context switch دیگه باید انجام بشه تا P0 بتونه اجرا بشه

P0, P1پروسس های توی سی یی یو هستند ولی هر کدومشون یه زمان هایی idle هستند حالا ممکنه اینجا

اتفاقی که افتاده بریم سراغ P1 این بوده که P0 نیازه به یک وقفه ای داشته یا ممکنه هر چیز دیگه ای باشه مثلا مهلت زمانیش تموم شده یا ... پس کل این شکل داشت نشون می داد که عملیاتی که نیازه که یک پروسس تغییر بکنه توی سی پی یو



Context Switch

- When CPU switches to another process, the system must save the state of the old process and load the saved state for the new process via a context switch
- Context of a process represented in the PCB
- Context-switch time is pure overhead; the system does no useful work while switching
 - The more complex the OS and the PCB → the longer the context switch
- Time dependent on hardware support
 - Some hardware provides multiple sets of registers per CPU → multiple contexts loaded at once

What is the difference between Interrupt handling and context switch?



-

بعضی از سخت افزارها امکان اینو دارند که بیشتر از یک دسته رجیستر داشته باشند و این به چه در دی میخوره ؟ این باعث میشه که ما در ان واحد بیشتر از یک PCB رو بتونیم اطلاعاتشو لود

منظور از Context همون اطلاعاتی است که توی PCB نگهداری میکنیم

کنیم توی سی پی یو و این یکم زمان رو برای ما سیو میکنه

Schedulers

- Short-term scheduler (or CPU scheduler) selects which process should be executed next and allocates CPU
 - Sometimes the only scheduler in a system
 - Short-term scheduler is invoked frequently (milliseconds) ⇒ (must be fast)
- Long-term scheduler (or job scheduler) selects which processes should be brought into the ready queue
 - Long-term scheduler is invoked infrequently (seconds, minutes) ⇒ (may be slow)
 - The long-term scheduler controls the degree of multiprogramming
- Processes can be described as either:
 - I/O-bound process spends more time doing I/O than computations, many short CPU bursts
 - CPU-bound process spends more time doing computations; few very long CPU bursts
- Load balancing of I/O and CPU bound processes
 - Long-term scheduler strives for good process mix

Schedulers های سیستم رو به چند دسته تقسیم می کنند: Short-term scheduler : همون Schedulers که همیشه مد نظر ما است چرا بهش Short-term میگن

در لیست های task-struct هستند

ندارند . ادامه ص بعدی ...

یکسری اطلاعاتی رو از توی دیسک بخونه

چون frequently این اتفاق می افته پنی در فاصله زمانی های خیلی کوچیک کوچیک این اتفاق می افته چون میخوایم کاربر متوجه نشه که سیستم در هر لحظه داره یکی از این پروسس هارو اجرا میکنه و سریع بین این ها

Long-term scheduler : اون اسكجولري كه انتخاب ميكنه كدوم پروسس بياد توي صف readyها يني با درخواست انی کاربر نخوایم برنامه هارو اجرا کنیم

این حالت درجه multiprogramming سیستم را مشخص میکنه. درجه multiprogramming سیستم ینی

۱/O-bound process : به پروسسی که بیشترین لحظات رو داره ۱/O انجام میده مثلا زمان های زیادی باید یه


CPU-bound process : اونایی که بیشتر دارند از cpu استفاده میکنند و خیلی به مراجعه به دیسک نیاز

چی؟ ینی تعداد پروسس های موجود در سیستم ینی نه اونایی که حتما در حال اجران ینی اونایی که دارای PCB

ميخوايم سوييچ كنيم

Addition of Medium Term Scheduling

- Medium-term scheduler can be added if degree of multiple programming needs to decrease
 - Remove process from memory, store on disk, bring back in from disk to continue execution: swapping



نکته: اگر سیستم ما بیشتر برنامه های CPU-bound process داشته باشه زیاد خوب نیست یا اگر همش

I/O-bound process باشه چون اگر CPU-bound باشه مدام داره از cpu استفاده میکنه مگر اینکه ما خودمون ازش cpu رو بگیریم و اگر l/O-bound باشه توی لحظه هایی که می ره از l/O استفاده بکنه ما می


تونیم اون برنامه رو از cpu بگیریم و یک برنامه دیگه رو به cpu بدیم پس اگر ما ترکیب خوبی از برنامه های CPU-bounc و I/O-bound در سيستم در حال اجرا داشته باشيم زمان هايي که برنامه I/O-bound مي ره

منتظر الله ما مي تونيم اون برنامه CPU-bound بديم به سيستم كه اجرا بشه یس یکی از کار های Long-term scheduler توی سیستم هایی که این قابلیت رو دارند یک ترکیب خوبی از

برنامه های I/O-bound و CPU-bound رو بتونن توی سیستم لود کنن از طرفی سیستم می تونه توی حالت suspend بره که کی این کارو انجام میده؟ یک اسکجولری به اسم Medium-term چرا این کارو میکنه؟ ممکنه رم فیزیک سیستم کاملا پر شده باشه از اطلاعات کل پروسس ها

و یک پروسس دیگه رو کاربر می خواد بازش کنه و سیستم نمیخواد به کاربر بگه که من دیگه پر شدم و نمیتونم اینو اجراش کنم پس کاری که میکنه اینه که توی رم نگاه میکنه و می بینه کدوم یکی از این بروسس ها است که

در حال اجرا نیست و اونو برمیداره و می بره توی دیسک نگهداری میکنه و الان امکان که برنامه جدید رو بیاره توی ر م دار ه



به اون فضایی که توی دیسک برای این کار استفاده میشه هم swapping میگن



Process Creation

- Parent process create children processes, which, in turn create other processes, forming a tree of processes
- Generally, process identified and managed via a process identifier (pid)
- Resource sharing options
 - Parent and children share all resources
 - Children share subset of parent's resources
 - Parent and child share no resources
- Execution options
 - Parent and children execute concurrently
 - Parent waits until children terminate

Prevent overloading the system by too many child processes



pstree

داریم می تونه پروسس های دیگه ای ایجاد بکنه و اون پروسس های ایجاد میشه می شن پروسس فرزند اون پروسس اولیه و به اون پروسس اولیه والد میگیم

توی سیستم عامل های شبیه لینوکس نحوه ایجاد پروسس ها به صورت والد و فرزند است ینی هر پروسسی که

قواعدی که داریم اینجا:

resources ها شیر باشه بین والد و فرزند یا اینکه فرزند یک زیر مجموعه ای از resources های پدر را

شیر کرده باشه یا اینکه اصلا هیچی شیر نکرده باشند

میشه ایشن هایی رو در نظر گرفت که با حالت های مختلف بشه ایجادش کرد

اگر بخوایم لیست پروسس های سیستم رو ببینیم از دستور ps می تونیم استفاده بکنیم

ایشن هایی که بر ای execution داریم:

شدن و از طرفی خودش هم در حال اجر ا کر دن باشه

اگر والد در حال اجرا بوده و بعد یه جایی از این خط والد میاد پروسس فرزندشو ایجاد میکنه حالا اون خطی که يروسس فرزند رو ايجاد كرد مي تونه متنظر باشه و متوقف بشه كه پروسس فرزند كامل اجرا بشه و بعد دوباره خودش اجرا بشه یا نه ممکنه همزمان این دوتا اجرا بشن پنی این فرزندشو ایجاد بکنه و فرزند شروع بکنه به اجرا

اینکه چی شیر میکنند یا چی شیر نمیکنند و چیا شیر هست یا نیست این توی نحوه ایجاد کردن اون پروسس فرزند

یکی از قواعد resource sharing است بین پروسس فرزند و والد و میتونه حالتی بیش بیاد که تمام


برای هر یک از این پروسس ها برای اینکه شناسایی بشن توی سیستم به صورت یکتا یک pid وجود داره


ممکنه ساختار درختی برای پروسس ها داشته باشیم



A Tree of Processes in Linux

pstree





-چرا ساختار والد و فرزندی در نظر گرفتن؟ اینجا یک مدیریت کنترل شده ای وجود داره روی


ساخت پروسس ها و باعث میشه که یک دفعه سیستم overload نشه و ما توسط والد هر پروسسی

امكان كنترل اون پروسس رو داشته باشيم (اين تيكه ابي صفحه قبل بود)



Process Creation (Cont.)

- Address space
 - Child duplicate of parent
 - Child has a program loaded into it
- UNIX examples
 - fork() system call creates new process
 - exec() system call used after a fork() to replace the process' memory space with a new program
 - Parent process calls wait () waiting for the child to terminate



اولین کاری که باید انجام بدیم و اولین API که باید داشته باشیم برای ساخت پروسس است

دستور fork یک دستوری است که پروسس های جدید رو ایجاد میکنه در واقع وقتی که fork انجام میشه پنی یک پروسس والدی داریم که fork براش انجام شده و از اونجا به

وقتی که fork فراخوانی میشه یک پروسس شبیه والد ایجاد میشه exec این میتونه یک پروسسی رو یا یک برنامه ای رو که توی سیستم داریم به عنوان پروسس توی

بعد دو تا شاخه داریم یکیش برای والد است و یکیش برای فرزند

فضای این فرزند لودش بکنه پس exec توی هر برنامه ای که فراخوانی بشه یک پارامتر اصلی که باید

بگیره یک برنامه باینری دیگه است و وقتی فراخوانی بشه اون برنامه باینری رو شروع میکنه به اجرا کر دن

حالا اگر توی این فرزند دستور exec داشته باشیم به محض اینکه این exec اجرا میشه اون پروسسی یا برنامه ای که به عنوان ورودی اسمشو اینجا به exec دادیم به عنوان پروسس لود میشه توی همین فضای


ادرس

wait توی والد فراخوانی شده و exit توی فرزند

wait وقتی فراخوانی میشه توی یک والد منتظر می مونه که فرزندش تموم بشه و فرزند هم وقتی exit

رو فراخوانی میکنه میتونه توسط exit یک پارامتری رو به عنوان ریترن برای اینکه به والدش اعلام بکنه چجوری تموم شده بهش برگر دونه و این پار امتر توی ارگومان های wait دریافت میشه

نکته: اگر والد wait را فراخوانی نکرده باشه فرزند و والد میتونن همزمان اجراشونو ادامه بدن



C Program Forking Separate Process

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
pid_t pid;
   /* fork a child process */
   pid = fork();
   if (pid < 0) { /* error occurred */
      fprintf(stderr, "Fork Failed");
      return 1:
   else if (pid == 0) { /* child process */
      execlp("/bin/ls", "ls", NULL);
   else { /* parent process */
      /* parent will wait for the child to complete */
      wait (NULL);
      printf("Child Complete");
   return 0;
```

مثال از فراخوانی fork

خروجی fork از نوع pid_t که یک شناسه پروسس به ما میده و یک عدد pid_t است اگر مقداری که fork برمیگر دونه بیشتر از صفر باشه ما می فهمیم که الان توی کد والد هستیم و این

مقدار pid میشه pid فرزند تولید شده و اگر مقدار pid صفر باشه بنی الان توی کد فر زند هستیم


نکته: تا قبل از اینکه exec فراخوانی بشه ما یک کد داریم برای والد و فرزند اگر pid کمتر از صفر باشه پنی اصلا نتونسته fork رو انجام بده

نکته: هیچ وقت exec خالی نداریم همیشه exec بعدش یه سری چیز میاد برای execlp باید اسم اون برنامه رو بدیم که اینجا میشه Is و مسیر رو بهش میدیم که کدوم Is رو میخوایم اجرا بکنیم که میگه اون Is که توی /bin است و اون NULL هم که هست برای اینکه که

اگر ۱۵ ارگومان ورودی می خواست اونجا بنویسیم که فعلا این ۱۵ ارگومان ورودی نمیخواست واسه همین NULL دادیم

حالا میخوایم این برنامه رو توی لینوکس اجرا بکنیم:

Terminal File Edit View Search Terminal Help (base) zeinabzali@HadoopMaster:~/Documents/IUT/Teaching/OS/OS 1400 1/codes/proc ess\$ gcc fork ex1.c -o fork ex1 (base) zeinabzali@HadoopMaster:~/Documents/IUT/Teaching/OS/OS 1400 1/codes/proc ess\$./fork ex1



Practice

What is the output of following code? How many processes are created?

```
Main(){
  pid_t pid1, pid2, pid3;
  pid1 = fork();
  wait()
  pid2 = fork();
  if (pid1 == 0 \text{ or } pid2 == 0){
     printf('new child process');
  pid3 = fork();
  printf("End of the process");
```



	تمرین
٥؟ چند فرآيند ايجاد مي شود؟	خروجی کد زیر چیست



Process Termination

- Process executes last statement and then asks the operating system to delete it using the exit() system call.
 - Returns status data from child to parent (via wait())
 - Process' resources are deallocated by operating system.
- Parent may terminate the execution of children processes using the kill () system call. Some reasons for doing so:
 - Child has exceeded allocated resources
 - Task assigned to child is no longer required
 - The parent is exiting and the operating systems does not allow a child to continue if its parent terminates



هر پروسسی وقتی که exit را فراخوانی میکنه تموم میشه و با استفاده از status که میتونه به عنوان ارگومان بگیره میتونه وضعیتش رو به پروسس والدش اطلاع بده و این وضعیت توسط تابع

و وقتی که exit شد دیگه resources های که مربوط به اون پروسس بوده می تونه برگرده به kill اگر والدی تحت یک شرایط خاص به صورت دستی خودش پروسس فرزنداشو تموم کنه ینی

wait در بافت مبشه

فرزندانش به exit نرسیدن یا اینکه کلا کدشون تموم نشده ولی والد می خواد اونارو ببنده چرا؟

- ممکنه فرزند resources های زیادی allocated کرده و والد بخواد جلوگیری بکنه از این کار

- یا مثلا کاری که بهش assigned کرده تموم شده مثلا میخواسته به یک نتیجه ای برسه مثلا می


خواسته یه سری محاسبات انجام بده که جواب به یه حد خوبی برسه اگر رسید دیگه ادامه نمیده ینی

دیگه لزومی نداره پروسس فرزند ادامه دیگه پیدا بکنه و پروسس والد می تونه اونو kill اش بکنه

- ممكن است توى يك سيستمى فقط در صورتى كه والد زنده هست اجازه بديم فرزند هم باشه يس

وقتی والد کارش تموم شد دیگه نیازی به اون فرزند نباشه پس والد میتونه فرزند رو ببنده و خودش

هم تمام بشه



Process Termination

- Some operating systems do not allow child to exists if its parent has terminated. If a process terminates, then all its children must also be terminated.
 - cascading termination. All children, grandchildren, etc. are terminated.
 - The termination is initiated by the operating system.
- The parent process may wait for termination of a child process by using the wait() system call. The call returns status information and the pid of the terminated process

```
pid = wait(&status);
```

- A process that has terminated, but whose parent has not yet called wait(), is known as a zombie process
- if a parent did not invoke wait() and instead terminated, thereby leaving its child processes as orphans



توی بعضی از سیستم ها به طور اتوماتیک به این صورته که وقتی که والد تموم شده فرزندانش هم

لینوکس به صورت پیش فرض اینطوری نیست پنی اگر والد تموم بشه فرزند می تونه به اجراش کماکان ادامه بده

خروجی هم داره که این خروجی pid فرزندیه که تمام شده

zombie process : اگر یک پروسسی تمام بشه و والدش wait را فراخوانی نکرده باشه به اون

پروسس میگیم zombie process چرا؟ چون pcb وقتی که wait فراخوانی بشه از بین می ره

orphans : اگر یک والدی wait را فراخوانی نکرده باشه و تمام بشه و فرزندش هنوز زنده باشه

ینی اجرای فرزند هنوز تمام نشده دز اینصورت چون اون پروسس فرزند دیگه والدی نداره بهش

orphans یا یتیم میگیم ولی خوبیش اینه که سیستم عامل میاد فرزندی اونو قبول میکنه

wait : والد مى تونه با استفاده از wait براى تمام شدن اجراى يك فرزندى صبر بكنه و wait يك

به صورت یکی یکی پشت سر هم بسته میشن که بهش cascading termination میگیم: توی

و اگر wait فراخوانی نشه pcb اون پروسس تا یه مدتی توی سیستم می مونه



Process Termination

- Some operating systems do not allow child to exists if its parent has terminated. If a process terminates, then all its children must also be terminated.
 - cascading termination. All children, grandchildren, etc. are terminated.
 - The termination is initiated by the energting evetem

All processes transition to zombie state when they terminate, but generally they exist as zombies only briefly.

Once the parent calls wait(), the process identifier of the zombie process and its entry in the process table are released.

```
pid = wait(&status);
```

- A process that has terminated, but whose parent has not yet called wait(), is known as a zombie process
- if a parent did not invoke wait() and instead terminated, thereby leaving its child processes as orphans



- همه پروسس های سیستم یک مدت محدودی زامبی هستند تا اینکه والدشون wait را فراخوانی بکنه

كلا wait را فراخواني نكنه اون موقع ممكنه اين زامبي بمونه

و وقتی فراخوانی کرد دیگه از اون حالت زامبی خارج میشن و pcb شون ازاد میشه ولی اگر والدی



Multiprocess Architecture – Chrome Browser

- Many web browsers ran as single process (some still do)
 - If one web site causes trouble, entire browser can hang or crash
- Google Chrome Browser is multiprocess with 3 different types of processes:
 - Browser process manages user interface, disk and network I/O
 - Renderer process renders web pages, deals with HTML,
 Javascript. A new renderer created for each website opened
 - Runs in sandbox restricting disk and network I/O, minimizing effect of security exploits
 - Plug-in process for each type of plug-in



Each tab represents a separate process.



اینجا یک اپلیکیشن Multiprocess رو می بینیم یک برنامه Multiprocess پروسس های جدیدی که ایجاد میکنه جدا از خودش هستند و pcb جدا دارند و کلا به عنوان یک هویت مستقل توسط سیستم عامل شناسایی میشن ولی یک برنامه مالتی ترد اینطوری

نیست ینی یک پروسس است که تعداد های مختلفی داره: اونقدر تردها استقلال ندارند که پروسس ها استقلال دار ند

یکی از برنامه هایی که از Multiprocess استفاده میکنه مرورگر کروم است پنی هر کدوم از این تب هایی که توی کروم داریم یک پروسس جدید است همچنین یک پروسس اصلی داریم که بهش browser

میگیم ولی به این تب های پروسس های مختلف renderer میگیم و کارش اینه که html رو بگیره و به اون صورتی که با html تفسیر میشه به ما نشون میده


ممکنه plug-in های مختلفی روی کروم اضافه کرده باشیم که هر کدوم از این plug-in ها هم خودشون

به عنوان یک پروسس اضافه میشن به سیستم

مزبتش: sandbox است

توی اپلیکیشن نویسی وقتی sandbox میگیم ینی یه چیزی رو اونقدر خوب جدا کرده باشیم که مشکلاتی که توی sandbox وجود داره به خارج نشت پیدا نکنه و اون برناهم اصلی مشکل پیدا نکنه مثلا اگر یکی از تب ها بلاک شد کل کروممون بسته نمیشه چون کروممون خودش یک پروسس دیگه ای است ولی

اگر مالتی ترد بود ممکن بود که اگر یک ترد به یک مشکلی برمیخوره باعث بشه کل پروسسمون هم بسته بشه



Interprocess Communication

- Processes within a system may be independent or cooperating
- Cooperating process can affect or be affected by other processes, including sharing data
- Reasons for cooperating processes:
 - Information sharing
 - Computation speedup
 - Modularity
 - Convenience
- Cooperating processes need interprocess communication (IPC)
- Two models of IPC
 - Shared memory
 - Message passing (for small amounts of data)



وقتی که برنامه Multiprocess داریم خیلی وقت ها نیاز میشه بین این پروسس ها یک ارتباطی رو

باید همزمان از همون اطلاعات استفاده بکنند

برقرار کنیم یا یک سری اطلاعاتی بینشون رد و بدل کنیم یا اصطلاحا بینشون شیر کنیم چرا؟ - چون ما Information sharing کلا داریم یعنی یکسری اطلاعاتی داریم که همه پروسس ها

- یا اینکه مثلا داریم یک تسکی رو توسط پروسس های مختلف اجرا میکنیم به صورت موازی و علت اینکه Multiprocess کردیم اینه که بالا بردن سرعت محاسبات بوده - گاهی به قصد modularity ما اصلا Multiprocess کردیم و اینجا نیازه که بر ای اینکه اون کار

اصلی کل اون پروسس انجام بشه بتونیم اطلاعاتی رو بین اینها رد و بدل کنیم - برای ساده سازی و برای اینکه راحت تحت کنترلمون باشه یه جاهایی نیاز داریم که ارتباطی بین يروسس ها داشته باشيم يا به اصطلاح ميگيم يک IPC مي خوايم داشته باشيم


دو تا روش IPC داریم که توی این درس مورد بررسی قرار میدیم: shared memory

message passing



Communications Models

- (a) Shared memory. (b) Message passing.



عقايسه shared memeory , message passing:

اما تو روش Message passing اتفاقی که می افته اینه که ما یکسری پیام می بینیم مثل m0 تا mn و این پیام ها روی کرنل قرار گرفته چرا ؟ ما تو حالت Message passing یک امکاناتی

داریم که سیستم عامل برامون فراهم کرده و اجازه می ده یکسری اطلاعاتی از پروسس A به

پروسس B متنقل بشه یا بر عکس و از طریق یک صفی از پیام ها که خود سیستم عامل داره اینو

مدیریت میکنه پس اینجا سیستم عامل وارد عمل شده (ینی مدیریت این پیام ها که داره بین A, B رد


و بدل میشه سیستم عامل داره انجام میده) ولی توی روش Shared memory سیستم عاملی نمی

ینی یک قسمت از فضای حافظه وجود داره که هر دوشون همزمان بهش دسترسی دارن

اینجا یک قسمتی از حافظه ادر س فیزیکی یا RAM رو داره نشون میده

دو تا پروسس توی رم لود شده

توی شکل a می بینیم پروسس A, B از طریق shared memory با هم دیگه در ارتباط هستند



Producer-Consumer Problem

- Paradigm for cooperating processes:
 - producer process produces information that is consumed by a consumer process
- Two variations:
 - unbounded-buffer places no practical limit on the size of the buffer:
 - Producer never waits
 - Consumer waits if there is no buffer to consume
 - bounded-buffer assumes that there is a fixed buffer size
 - Producer must wait if all buffers are full
 - Consumer waits if there is no buffer to consume





-برای نشون دادن این ارتباط بین پروسس ها یک مسئله معروفی که وجود داره مسئله Producer-Consumer است

مسئله Producer-Consumer ینی یکی از پروسس ها داره یکسری از اطلاعاتی رو تولید میکنه و اون یکی پروسس داره اون اطلاعات رو مصرفش میکنه که خیلی جاها این مسئله یک مسئله پایه است

و خیلی جاها ارتباط بین پروسس ها به این صورت است حالا ممکنه این الطلاعات که توسط یک پروسس تولید کننده داره تولید میشه توی یک بافر نامحدود ریخته بشه و مصرف کننده برشون داره و یا ممکنه bounded باشه ینی همزمان که این p1, p2 که دارند با هم کار میکنند و همزمان که این p1 داره یکسری اطلاعاتی تولید میکنه و p2 نتونه اونارو همزمان بخونه و این باعث میشه اینجا یک بافری تشکیل بشه ینی p1 اینارو بریزه توی یک بافر و p2 اینارو از توی بافر برداره و بخونه حالا اگر سرعت قرار گرفتن اطلاعات توی بافر بیشتراز سرعت خوندن p2 از بافر بافر بافر بافر باشه و ممکنه به مشکل بخور بو

توی بافر برداره و بخونه حالا اگر سرعت فرار کرفتن اطلاعات توی بافر بیشتراز سرعت خوندن p2 از بافر بافر بافر bounded داشته باشیم ممکنه به مشکل بخوریم ولی توی unbounded داشته باشیم ممکنه به مشکل بخوریم ولی توی unbounded تولید کننده باید بتونه مدام بدون صبر کردن توی یک بافری بریزه و مصرف کننده هر وقت دلش خواست ازش برداره ولی اگر p1 چیزی نریخته بود توی بافر p2 باید صبر بکنه نکته: توی حالت bounded هر کدومشون ممکنه صبر بکنه ولی توی حالت unbounded فقط مصرف کننده است که گاهی مجبور صبر بکنه که بافر پر بشه





Interprocess Communication – Shared Memory

- An area of memory shared among the processes that wish to communicate
- The communication is under the control of the users processes not the operating system.
- Benefits:
 - Faster than message passing
- Disadvantages:
 - Major issues is to provide mechanism that will allow the user processes to synchronize their actions when they access shared memory.




معايب:

اگر از shared memory استفاده بکنیم سختی کار با خودمونه بنی بحث هایی مربوط به synchronize رو خودمون باید مدیریت کنیم ولی توی massege passing می تونیم خیلی راحت استفاده بکنیم و اصلا کاری به بحث synchronize نداریم چون سیستم عامل داره اینو

برامون مدیریت میکنه مزایا: چون shared memory خیلی ساده تره ممکنه برای استفاده های خیلی ساده ای سریعتر باشه

چون اون لایه های برنامه نویسی که سیستم عامل این وسط اضافه کرده دیگه توی این نداریم پس برای سرعت بهتره از shared memory استفاده بکنیم و برای راحتی کار بهتره از massege passing بریم



Bounded-Buffer – Shared-Memory Solution

Shared data

```
#define BUFFER_SIZE 10

typedef struct {
    . . .
} item;

item buffer[BUFFER_SIZE];

int in = 0;

int out = 0;
```

Solution is correct, but can only use **BUFFER_SIZE-1** elements



-مثالی از bounded buffer :

سايز بافر 10 است

ایندکس استفاده می کنیم ینی : int in =0

چون از shared memory داریم استفاده می کنیم کنترل بافر با خودمون است پس از دوتا

int out=0

: که بتونیم روی ورودی و خروجی بافر کنترل داشته باشیم



Producer Process – Shared Memory



برنامه ای برای مدیریت shared memory

يرقرار نياشه

بر نامه بر و سس تو لید کننده:


buffer[in]=next produced

باید همیشه حواسش به این باشه که بافر پر نشده باشه چون بافر bounded است واسه همین 1+in

در اینصورت بروسس تولید کننده میتونه مقدار جدید رو توی بافر بریزه:

کر ده که توی while نوشته شده که شرط توی while مال زمانی که پره و اینقدر صبر میکنه تا در

نهایت یکی از خونه های بافر توسط مصرف کننده خونده بشه و خالی بشه تا دیگه شرط توی حلقه



Consumer Process – Shared Memory

```
item next_consumed;
while (true) {
    while (in == out)
        ; /* do nothing */
    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

    /* consume the item in next consumed */
}
```




کد مصرف کننده برعکسه

_	
_	

_	
_	

	-


وقتی که in با out برابر بشه ینی چیزی توی بافر نیست پس اونقدر باید صبر بکنه که توی بافر پر



What about Filling all the Buffers?

- Suppose that we wanted to provide a solution to the consumerproducer problem that fills all the buffers.
- We can do so by having an integer counter that keeps track of the number of full buffers.
- Initially, counter is set to 0.
- The integer counter is incremented by the producer after it produces a new buffer.
- The integer counter is and is decremented by the consumer after it consumes a buffer.






Producer

```
while (true) {
    /* produce an item in next produced */

    while (counter == BUFFER_SIZE)
       ; /* do nothing */
    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
    counter++;
}
```





Consumer

```
while (true) {
    while (counter == 0)
        ; /* do nothing */
    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
        counter--;
    /* consume the item in next consumed */
}
```





Race Condition

counter++ could be implemented as

```
register1 = counter
register1 = register1 + 1
counter = register1
```

counter-- could be implemented as

```
register2 = counter
register2 = register2 - 1
counter = register2
```

Consider this execution interleaving with "count = 5" initially:

```
S0: producer execute register1 = counter {register1 = 5}
S1: producer execute register1 = register1 + 1 {register1 = 6}
S2: consumer execute register2 = counter {register2 = 5}
S3: consumer execute register2 = register2 - 1 {register2 = 4}
S4: producer execute counter = register1 {counter = 6}
S5: consumer execute counter = register2
```





Race Condition (Cont.)

- Question why was there no race condition in the first solution (where at most N - 1) buffers can be filled?
- More in Chapter 6.





Examples of IPC Systems - POSIX

- POSIX Shared Memory
 - Process first creates shared memory segment
 shm_fd = shm_open(name, O CREAT | O RDWR, 0666);
 - Also used to open an existing segment
 - Set the size of the object

```
ftruncate(shm fd, 4096);
```

- Use mmap () to memory-map a file pointer to the shared memory object
- Reading and writing to shared memory is done by using the pointer returned by mmap().



یک مثالی از POSIX Shared Memory می بینیم اینجا:

شكل ابن قسمت:

اول یک دیتا استراکچری برای Shared Memory در نظر گرفته میشه که باید با یک نام Shared Shared رو باز کنیم و همین نام استفاده میشه برای هر پروسسی که بخواد از این Shared Memory استفاده بکنه


پس Shared Memory یک نام داره و پروسس هایی که می خواین با هم دیگه Shared Memory داشته باشن باید از همین نام مشترک استفاده بکنن

بس بید از اون باید مشخص بکنیم که این فضای حافظه که برای Shared Memory داریم اندازش چقدر باشه ینی حقد را در ده Shared Memory داریم اندازش چقدر باشه ینی حقد را در ده می خواده اختصاص دره به Shared Memory

چقدر از حافظه رم رو می خوایم اختصاص بدیم به Shared Memory به یک قسمتی از حافظه Shared Memory می گیم و دوتا پروسس به اون قسمت از حافظه دسترسی دارند و

اینکه این تیکه از حافظه چقدر باشه رو توسط دستور ftruncate مشخص کردیم الان این تیکه رو که Shared Memory در نظر گرفتیم شده یک بافر محدود و ما برای مدیریتش نیاز داریم که یک ایندکسی ازش نگه داریم مثلا یک پوینتر p براش انتخاب میشه که ادرس اول این فضای ادرس است و بعد ما باید خودمون این پوینتر رو باید ببریم جلو پس این پوینتر رو نیاز داریم که تابع mmap این پوینتر قسمت اول حافظه رو بهمون میده و بعد از اون با استفاده از بوینتر دستر سی مستقیم به این قسمت حافظه داریم

ame, O CREAT | O RDWR, 0666);
ting segment




IPC POSIX Producer

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>
int main()
/* the size (in bytes) of shared memory object */
const int SIZE = 4096;
/* name of the shared memory object */
const char *name = "OS":
/* strings written to shared memory */
const char *message_0 = "Hello";
const char *message_1 = "World!";
/* shared memory file descriptor */
int shm_fd;
/* pointer to shared memory obect */
void *ptr;
   /* create the shared memory object */
   shm_fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);
   /* configure the size of the shared memory object */
   ftruncate(shm_fd, SIZE);
   /* memory map the shared memory object */
   ptr = mmap(0, SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
   /* write to the shared memory object */
   sprintf(ptr,"%s",message_0);
                                           اینجا مربوط به مدیریت ایندکس 💛
   ptr += strlen(message_0); --
   sprintf(ptr,"%s",message_1);
                                                  فضای ادر س مشتر ک است
   ptr += strlen(message_1);
   return 0;
```

: Shared Memory یک کد ساده از

راحت با ptr که پوینتر ما هست اینجا می تونیم کار بکنیم

_	



IPC POSIX Consumer


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>
int main()
/* the size (in bytes) of shared memory object */
const int SIZE = 4096;
/* name of the shared memory object */
const char *name = "OS";
/* shared memory file descriptor */
int shm_fd;
/* pointer to shared memory obect */
void *ptr;
   /* open the shared memory object */
   shm_fd = shm_open(name, O_RDONLY, 0666);
   /* memory map the shared memory object */
   ptr = mmap(0, SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
   /* read from the shared memory object */
   printf("%s",(char *)ptr);
   /* remove the shared memory object */
   shm_unlink(name);
   return 0:
```

مصرف کننده IPC POSIX



IPC – Message Passing

- Message system processes communicate with each other without sharing the same address space directly
- IPC facility provides two operations:
 - send(message)
 - receive(message)
- The message size is either fixed or variable






: Message Passing

یک ارتباطی بین پروسس ها است و از طریق ارسال پیام می تونن این کارو انجام بدن بدون اینکه یک فضای ادر سی رو با هم دیگه شیر کرده باشند و این هم بخاطر کتابخونه های سیستمه که این

می تونه متناسب با پیام سایز پیام عوض بشه

امکانات رو به ما میده پس ما پیام رو ارسال میکنیم و یک نفر دریافت میکنه پس برای پیام send

receive داریم و پیامی که ارسال میشه می تونه یک سایز مشخص و فیکسی داشته باشه یا نه و



Message Passing

- If processes P and Q wish to communicate, they need to:
 - Establish a communication link between them
 - Exchange messages via send/receive
- Implementation issues:
 - How are links established?
 - Can a link be associated with more than two processes?
 - How many links can there be between every pair of communicating processes?
 - What is the capacity of a link?
 - Is the size of a message that the link can accommodate fixed or variable?
 - Is a link unidirectional or bi-directional?



نحوه فراهم Message Passing : مشخصاتش:

مهمترین مسئله اینه که وقتی که دوتا پروسس دارند با هم پیام رد و بدل می کنند باید بینشون یک communication link باشه که این پیام ها روی این لینک بتونند ارسال بشند: شکلش بالا:

مسائل و سوالاتی که درباره ی سیاست این کانال ارتباطی داریم: - اصلا ججوري لينک رو بسازيم؟

- ایا یک لینک می تونه برای بیشتر از دونا بروسس باشه؟

- اگر p به p فرستاد ایا q هم می تونه به p بفرسته روی همین لینک یا باید یک لینک جدا بسازه

ر وش؟ - ظر فیت این لینک جقدر ه؟

جواب اینا وابسته به اون کتابخونه ای که ما برای Message Passing داریم استفاده میکنیم و وقتی که داریم کد می نویسیم برای اون کتابخونه باید دقت کنیم که چجوری این پارامتر ها رو تنظیم کنیم که اون جوری که میخوایم ازش استفاده بکنیم

P-D-Q



Message Passing model

Physical link

Shared memory, Hardware bus, Network

Logical link

- Naming
 - Direct (name the process), indirect (name the mailbox or link)
- Synchronization
 - Block, Non-block
- Buffering
 - Zero, bounded, un-bounded



چندتا مشخصه برای مدل Message Passing تعریف میکنیم: لینک فیزیکی: ینی اون چیزی که موجوده ینی وقتی ما داریم پیام رو ارسال میکنیم یه جایی باید این پیام

ممکنه از Shared memory استفاده بشه - و اگر داریم بین دوتا پروسس روی شبکه این هارو رد و بدل میکنیم ینی دوتا پروسس روی دوتا شبکه مختلف هستند پس می تونیم از network استفاده بکنیم یا ممکنه توی بعضی از سیستم ها از باس سخت افزاری برای پیام استفاده بشه

بره تا اون طرف دریافت بشه مثلا اگر ما بین دوتا پروسس روی یک سیستم داریم این کارو انجام میدیم

ممکنه توی بعضی از سیستم ها از باس سخت افزاری برای پیام استفاده بشه لینک منطقی : ینی اون چیزی که منطقا برامون اون سیستم یا کتابخونه می سازه که از طریقش بتونیم کار بکنیم اون به چه صورت است و چیا رو در نظر گرفته:

بنونیم کار بختیم اون به چه صورت است و چیا رو در نظر خرفه و این بختیم اون به چه صورت است و چیا رو در نظر عرفت و است و بیام بفرسته ایا باید توی کدی که می نویسه ادرس q یا اسم q رو مشخص بکنه تا پیام براش ارسال بشه به این حالت میگیم دایرکت ینی نامگذاری پروسس ینی وقتی که ما می خوایم پیام رو بفرستیم تابعی که استفاده می کنیم مثلا f(msg,q) ینی این f رو پروسس g داره که ما می خوایم پیام رو بفرستیم تابعی که استفاده می کنیم مثلا g


که ما می خوایم پیام رو بفرستیم تابعی که استفاده می کنیم مثلا (f(msg,q) ینی این f رو پروسس p داره می فرسته که و این تابع محتوای پیام هست و q نام اون پروسسی که میخواد براش پیام رو ارسال بکنه ، یه موقعی هم هست کانالی که بین p,q هست نامگذاری میکنیم که به این حالت میگن indirect توی این حالت بید بگه حالت بیگن و g بین توی این حالت باید بگه

حالت قبل از اینکه پیام رو ارسال کنیم باید این کانال رو بین p,q بسازیم) 2- روش synchronization : مثلا اگر p یک پیامی رو فرستاد برای q ایا باید صبر بکنه که q پیام رو دریافت بکنه و بعد پیام های بعدی رو بفرسته یا نه می تونه رد بشه و همین جوری پیام هارو بفرسته و q هر وقت دلش خواست پیام هارو برداره - بر عکسش هم هست که ما بیشتر اینو دیدیم پس توی q اگر

تابع رید رو فعال میکنیم یا recevie رو فعال میکنیم اگر این اونقدر منتظر موند که بالاخره p براش پیام رو بفرسته و پیام رو گرفته و رد شد به این حالت میگیم block شده ولی اگر نه ینی رسید به این خط و دید پیامی نیست و از ش رد شده این حالت میاه non-block میشه

3- روش buffering: اطلاعاتی که داره بین p,q رد و بدل میشه ایا اول از p می ره توی یک بافری و بعد توسط q دریافت میشه اگر بافر نداشته باشیم کلا بهش می گیم zero buffer ینی این p به محض اینه یک اطلاعاتی رو میده این q باید برش داره ولی اگر یک بافر محدود داشته باشیم بهش میگیم bounded

و اگر بافر نامحدود داشتیم میگیم un-bounded - با امکاناتی که ما داریم تقریباً همیشه روشمون bounded است



Producer-Consumer: Message Passing

Producer


```
message next_produced;
while (true) {
  /* produce an item in next_produced */
  send(next_produced);
}
```

Consumer

```
message next_consumed;
while (true) {
  receive(next_consumed)

/* consume the item in next_consumed */
```





Pipes

- Acts as a conduit allowing two processes to communicate
- Issues:
 - Is communication unidirectional or bidirectional?
 - In the case of two-way communication, is it half or full-duplex?
 - Must there exist a relationship (i.e., parent-child) between the communicating processes?
 - Can the pipes be used over a network?
- Ordinary pipes cannot be accessed from outside the process that created it. Typically, a parent process creates a pipe and uses it to communicate with a child process that it created.
- Named pipes can be accessed without a parent-child relationship.




ولی توی Named pipes می تونه بین هر دو پروسسی اطلاعات رد و بدل بشه

چندتا از روش های Message Passing: pipes:یک pipe بین دوتا پروسس ایجاد بشه ینی یک لوله ای بین دوتا پروسس ایجاد بشه و

پروسس باید والد و فرزندی باشه و نمی تونه هر نوع پروسسی باشه


اطلاعات میاد توی این لوله و توسط اون یکی پروسس بر داشته می شه همان سوالاتی که راجع به Message Passing داشتیم راجع به pipe ها هم داریم

پایپ لینوکس half duplex است به طور کلی دو مدل پایپ داریم: Ordinary pipes : این ها فقط توسط والد و فرزند قابل دسترسی هستند ینی ارتباط بین دوتا




Ordinary Pipes

- Ordinary Pipes allow communication in standard producer-consumer style
- Producer writes to one end (the write-end of the pipe)
- Consumer reads from the other end (the read-end of the pipe)
- Ordinary pipes are therefore unidirectional
- Require parent-child relationship between communicating processes



Windows calls these anonymous pipes




-

این روش مثل مسئله producer-consumer کار می کنه ینی یک طرف مثل والد می تونه اطلاعات رو بذاره و فرزند برداره یا بر عکس ینی فرزند بذاره و

والد برداره اینجا برای پایپ دوتا انتها تعریف میکنیم: انتهایی که برای خواندن است و انتهای که برای نوشتن است ینی دوتا پویینتر داریم:

اُست ینی دوْتَا پُویینْتر داریم : [fd[0] و 1]fd و از 1]fd همیشه برای قرار دادن توی پایپ استفاده می کنیم ینی رایت کردن و fd[0] برای خوندن



Named Pipes

- Named Pipes are more powerful than ordinary pipes
- Communication is bidirectional
- No parent-child relationship is necessary between the communicating processes
- Several processes can use the named pipe for communication
- Provided on both UNIX and Windows systems



-

Named Pipes ها امکانات بیشتری دارند بخاطر اینکه ما می تونیم بین هر دو پروسسی ایجادشون کنیم و نیاز نیست حتما ارتباط والد و فرزندی باشه

و تعداد زیادی پروسس می تونن همزمان از طریق پایپ با هم در ارتباط باشند ینی Named


و ارتباط هم دو طرفه است ینی هر دو طرف می تونن پیام ارسال کنند

Pipes می تونه بین بیشتر از دوتا پروسس هم ارتباط برقرار بکنه



Communications in Client-Server Systems

- Sockets
- Remote Procedure Calls (RPC)








Sockets


- A socket is defined as an endpoint for communication
- Concatenation of IP address and port a number included at start of message packet to differentiate network services on a host
- The socket 161.25.19.8:1625 refers to port 1625 on host 161.25.19.8
- Communication consists between a pair of sockets
- All ports below 1024 are well known, used for standard services
- Special IP address 127.0.0.1 (loopback) to refer to system on which process is running
- Three types of sockets
 - Connection-oriented (TCP)
 - Connectionless (UDP)
 - MulticastSocket class— data can be sent to multiple recipients
- Consider this "Date" server in Java:





Socket Communication








سوكت ارتباط




Remote Procedure Calls

- Remote procedure call (RPC) abstracts procedure calls between processes on networked systems
 - Again uses ports for service differentiation
- Stubs client-side proxy for the actual procedure on the server
- The client-side stub locates the server and marshalls the parameters
- The server-side stub receives this message, unpacks the marshalled parameters, and performs the procedure on the server
- On Windows, stub code compile from specification written in Microsoft Interface Definition Language (MIDL)

Remote Procedure Call (RPC)





Remote Procedure Calls ینی یک فانکشنی از یک سیستم دیگر فراخوانی بشه

مثلا توى عكس يايين: یک کلاینت داریم و یک سرور و روی سطح شبکه هم از هم جدا هستند و این کلاینت می تونه یکی

از فانکشن های سرور پنی مثلا فانکشن p را فراخوانی بکنه پنی کد این p توی سرور است و این

کلاینت در خواست می کنه که این p را براش فراخوانی کنه و این ورودی ها ینی x,y,z رو خود کلاینت بهش میده و سرور کاری که میکنه اینه که این p رو که توی ماشین خودش قرار داره با اون

ارگومان هایی که کلاینت بهش داده توی خودش اجرا میکنه و بعد خروجی رو برمی گردونه به کلاینت پس مثل اینه که کلاینت خودش این فانکشن رو داشته باشه ولی در عمل اینطوری نیست و

این فانکشن توی سرور است و سرور داره اینو براش اجرا میکنه

در همچین نوع ارتباطی ما نیاز داریم که کتابخونه های لازم برای ایجاد ارتباط RPC بین کلاینت و

سرور نصب شده باشه کار Stubs : ترجمه ی یکسری ارتباطات بین کلاینت و سرور است

کار دیگه که Stubs انجام میده marshalls کردن اطلاعات است ینی الان داریم یه سری پارامتر

رو بین دوتا ماشین که متفاوت هستند رد و بدل میکنیم ؟؟؟




Remote Procedure Calls (Cont.)

- Data representation handled via External Data Representation (XDL) format to account for different architectures
 - Big-endian and little-endian
- Remote communication has more failure scenarios than local
 - Messages can be delivered exactly once rather than at most once
- OS typically provides a rendezvous (or matchmaker) service to connect client and server





Execution of RPC





از بالا شروع میشه

	_	
١	Δ	

٠	
١	Δ
_	

,			
١	4	۵	
۰	_	۰	

		•
	_	
١	ñ	

		-
Ì١	:-	

tı	:-	

		•
11	*	

11	*

تفسیر هارو این ماژول انجام می ده

کلاینت یک پیام rpc رو می فرسته که میخواد چه فانکشنی رو فراخوانی بکنه

بعد اینجا از ماژول matchmaker استفاده میشه که بین کلاینت و سرور است که یکسری از



Examples of IPC Applications

- X Server and client
 - Unix-domain sockets, named pipes, ...
- Piping commands in shell
 - pipe
- Database server
 - Socket, RPC
- Web services
 - Kind of RPC
- ...



مثال هایی از IPC:



End of Chapter 3

