## ١) الف) يروتكل:

پروتکل به معنای مجموعه قوانین است. پروتکل ها برای ارسال و ساخت اطلاعات به همان ترتیب و روشی که کامپیوترها همیشه با هم ارتباط برقرار می کنند استفاده می شود. تمام فعالیت های اینترنت که شامل دو یا چند موجودیت راه دور ارتباطی است توسط یک پروتکل کنترل می شود. پروتکلهای سختافزاری در دو کامپیوتر متصل فیزیکی، جریان بیتها را روی سیم بین دو کارت رابط شبکه کنترل می کنند. پروتکلهای کنترل ازدحام در سیستمهای پایانی، نرخ انتقال بستهها بین فرستنده و گیرنده را کنترل می کنند. پروتکل ها در روترها مسیر بسته را از مبدا تا مقصد تعیین می کنند. یک پروتکل فرمت و ترتیب پیام های مبادله شده بین دو یا چند نهاد ارتباطی و همچنین اقدامات انجام شده در انتقال و/یا دریافت یک پیام یا رویداد دیگر را تعریف می کند. تبادل پیامها و اقداماتی که هنگام ارسال و دریافت این پیامها انجام میشود، عناصر کلیدی تعیین کننده یک پروتکل هستند اند سیستم و پکت سوئیچ ها و هر چیزی از اینترنت پروتکل ها را اجرا می کنند. پروتکل ها دریافت و ارسال اطلاعات را از طریق اینترنت کنترل میکنند. پروتکل کنترل انتقال (TCP) و پروتکل اینترنت (IP) دو پروتکل مهم در اینترنت هستند. پروتکل IP فرمت بسته هایی را که در بین روترها و سیستم های پایانی ارسال و دریافت می شوند را مشخص می کند. پروتکل های اصلی اینترنت در مجموع به عنوان TCP/IP شناخته می شوند.

## ب) گذردهی لحظه ای:

در انتقال داده، گذردهی لحظه ای شبکه، مقدار دادهای است که با موفقیت از یک مکان به مکان دیگر در یک دوره زمانی یک ثانیه ای منتقل میشود. معمولاً بر حسب بیت در ثانیه (bps) مانند مگابیت در ثانیه (Mbps) یا گیگابیت در ثانیه (Gbps) اندازه گیری می شود.

## ب)لایه های شبکه در مدل OSI:

- APPLICATION: لایه اپلیکیشن جایی است که برنامه های کاربردی شبکه و پروتکل های آنها در آن قرار دارند. لایه کاربردی اینترنت شامل پروتکل های زیادی است، مانند پروتکل HTTP (که درخواست و انتقال سند وب را فراهم می کند)، SMTP (که انتقال پیام های ایمیل را فراهم می کند) و FTP (که انتقال فایل ها بین دو را فراهم می کند. سیستم های پایانی). این لایه در سمت کاربر است و با او در تعامل است.

-PRESENTATION : نقش لايه ارائه خدماتي است كه به برنامه هاي كاربردي ارتباطي اجازه مي دهد تا معناي داده هاي مبادله شده را تفسير كنند. اين خدمات شامل فشردهسازي دادهها و رمزگذاري دادهها (كه خود توضيحي هستند) و همچنين توصیف دادهها (که برنامهها را از نگرانی در مورد فرمت داخلی که دادهها در آن نشان داده/ذخیره میشوند رهایی میبخشد— فرمتهایی که ممکن است از رایانهای به رایانه دیگر متفاوت باشد.).

-SESSION. محدودیت و همگام سازی تبادل داده را فراهم می کند، از جمله ابزارهایی برای ایجاد یک طرح بازرسی و بازیابی( checkpointing و recovery ).

-TRANSPORT: این لایه پیام های لایه اپلیکیشن را بین نقاط پایانی برنامه منتقل می کند. در اینترنت دو پروتکل انتقال TCP و UDP وجود دارد که هر کدام می توانند پیام های لایه اپلیکیشن را انتقال دهند. TCP خدمات اتصال گرا را به برنامه های خود ارائه می دهد. این سرویس شامل تحویل تضمینی پیام های لایه کاربردی به مقصد و کنترل جریان (یعنی تطبیق سرعت فرستنده/گیرنده) است. TCP همچنین پیامهای طولانی را به بخشهای کوتاهتر تقسیم می کند و مکانیزم کنترل تراکم را فراهم می کند، به طوری که یک منبع سرعت انتقال خود را در هنگام شلوغی شبکه کاهش میدهد. پروتکل UDP یک سرویس بدون اتصال به برنامه های خود ارائه می دهد. این یک سرویس بدون حاشیه است که هیچ قابلیت اطمینان، کنترل جریان و کنترل ازدحام را ارائه نمی دهد. هدر سگمنت را به پیام اضفه میکند.

-NETWORK: لایه شبکه اینترنت وظیفه انتقال بسته های لایه شبکه معروف به دیتاگرام از یک میزبان به میزبان دیگر را بر عهده دارد. پروتکل لایه ترنسپورت اینترنت (TCP یا UDP) در یک میزبان منبع، یک بخش لایه حمل و نقل و یک آدرس مقصد را به لایه شبکه منتقل می کند، درست همانطور که به سرویس پستی نامه ای با آدرس مقصد می دهید. سپس لایه شبکه خدمات تحویل بخش به لایه انتقال در میزبان مقصد را ارائه می دهد. لایه شبکه اینترنت شامل

Application Presentation Session Transport Network Link

Seven-layer ISO OSI reference model

Physical

پروتکل IP مشهور است که فیلدهای دیتاگرام و همچنین نحوه عملکرد سیستمها و مسیریابها را بر روی این فیلدها تعریف می کند. فقط یک پروتکل IP وجود دارد و تمام اجزای اینترنت که دارای لایه شبکه هستند باید پروتکل IP را اجرا کنند. لایه شبکه اینترنت همچنین حاوی پروتکل های مسیریابی است که مسیرهایی را که دیتاگرام ها بین منبع و مقصد طی می کنند را تعیین می کند. در واقع این لایه نقش مسیریابی و آدرسدهی را دارد و هدر نیز اصافه میکند.

-LINK: لایه شبکه اینترنت یک دیتاگرام را از طریق یک سری روتر بین مبدا و مقصد هدایت می کند. برای انتقال یک بسته از یک گره (میزبان یا روتر) به گره بعدی در مسیر، لایه شبکه به خدمات لایه لینک متکی است. به طور خاص، در هر گره، لایه شبکه دیتاگرام را به لایه لینک منتقل می کند، که دیتاگرام را به گره بعدی در طول مسیر تحویل می دهد. در این گره بعدی، لایه لینک دیتاگرام را به لایه شبکه منتقل می کند. خدمات ارائه شده توسط لایه لینک به پروتکل لایه لینک عبارتند از اترنت، وای فای و پروتکل DOCSIS پروتکل لایه لینک عبارتند از اترنت، وای فای و پروتکل شبکه دسترسی کابلی. از آنجایی که دیتاگرام همکن است توسط پروتکل شبکه دسترسی کابلی. از آنجایی که دیتاگرام ها معمولاً برای سفر از مبدا به مقصد نیاز به عبور از چندین لینک دارند، یک دیتاگرام ممکن است توسط پروتکل های لایه لینک مختلف در پیوندهای مختلف در طول مسیر خود مدیریت شود. هدر نیز اضافه میکند.

-PHYSICAL: در حالی که وظیفه لایه پیوند این است که کل فریم ها را از یک عنصر شبکه به یک عنصر شبکه مجاور منتقل کند، وظیفه لایه فیزیکی این است که تک تک بیت های درون فریم را از یک گره به گره دیگر منتقل کند. پروتکلهای این لایه دوباره وابسته هستند و بیشتر به رسانه انتقال واقعی پیوند (به عنوان مثال، سیم مسی جفت تابیده، فیبر نوری تک حالته) بستگی دارند.

(٢

تأخیر انتها به انتها مدت زمانی است که برای انتقال یک بسته از مبدا به مقصد در سراسر شبکه صرف می شود.

تاخیرها در زیر ذکر شده است:

تأخیر انتقال: زمان صرف شده برای فشار دادن تمام بسته های داده به یک رسانه انتقال مانند سیم در شبکه های سیمی است. تاخیری است که به دلیل سرعت داده رسانه یا پیوند بین منبع و مقصد ایجاد می شود. تابع طول بسته ها است و مستقل از فاصله بین دو گره ارتباطی است.

تأخیر انتشار: مدت زمانی است که سیگنال برای رسیدن به گره مقصد از گره مبدا صرف می کند. برابر است با فاصله بین گره ها تقسیم بر سرعت انتشار سیگنال.

تأخیر پردازش: مدت زمانی است که روتر برای پردازش سرصفحه سیگنال یا بسته داده ای که در شبکه بین گره های مبدأ و گره مقصد ارسال می شود، صرف می کند. این عنصر کلیدی تاخیرهای شبکه است.

تاخیر در صف: زمانی است که سیگنال یا بسته داده باید قبل از اجرا در صف منتظر بماند. این یک عنصر کلیدی تاخیرهای شبکه است.

**ثابت**: تاخیری است که مقدار آن ثابت و مستقل از جنبه ها یا اجزای مربوط به انتقال انتها به انتها سیگنال یا بسته های داده است.

تأخیر پردازش: ثابت است زیرا روتر زمان مساوی را برای پردازش هدر یک بسته صرف می کند.

تاخیر انتقال: برای طول معینی از یک بسته ثابت است.

تأخير انتشار: نسبت فاصله بين گره ها و سرعت انتقال است و براي دو گره معين و سرعت انتقال سيگنال در يک شبكه ثابت است.

متغیر: تاخیری که مقدار آن به جنبهها یا اجزای مربوط به انتقال انتها به انتها سیگنال یا بستههای داده بستگی دارد.

تأخیر در صف: این مشکل ثابت نمی شود، زیرا تأخیر به تعداد کارهایی که قبلاً در صف هستند و زمان انتظار نیز به اندازه یک بسته بستگی دارد.

۳) الف): **800kbps** مینیمم ریت هارا باید درنظر بگیریم.

ب) برای محاسبه زمان اندازه فایل را بر گذردهی تقسیم میکنیم:

$$\frac{7MB = 56000kb}{800kbps} = 70s$$

۴) الف) ps=(1-p)^n (اگر احتمال مفقود شدن در هر قسمت R را p بگیریم.)

ب) احتمال اینکه بسته ارسال شده توسط سرور توسط کلاینت با موفقیت دریافت شود 1/ps است پس سرور باید 1/ps-1 یا همان 1-(1-p)^n) بار به طور میانگین بسته را ارسال کند تا کلاینت انر دریافت کند.