0910追記

- I have no name!となる問題を解決しました.
- ユーザでコンテナを起動した際にpythonなどのコマンドが使えない問題を解決しました.

• Dockerでコンテナ(仮想環境)を作成した場合、デフォルトでは rootの状態で起動される

コマンドの例

コンテナ側

root@fe24b5ded00a:/workspace# sleep 1000

ホスト側

```
4384
                                        648 pts/0
                                                                     0:00 sleep 1000
root
           338368
                    0.0
                         0.0
                                                       5+
                                                            14:01
                        0.0
           338369
                    0.0
                               21164
                                       3288 pts/0
                                                       \mathbf{R} +
                                                            14:01
                                                                     0:00 ps aux
```

誰が実験をしているか把握できない

• Dockerでコンテナ(仮想環境)を作成した場合、デフォルトでは rootの状態で起動される

・ファイル管理の例

```
コンテナ側
```

```
root@fe24b5ded00a:/workspace# echo root > root.txt
```

ホスト側

```
-rw-r--r-- 1 root root 5 9月 2 14:05 root.txt
-rw-r--r-- 1 kojima users 2594 8月 19 16:32 test_kitti_depth.py
```

• Dockerでコンテナ(仮想環境)を作成した場合、デフォルトでは rootの状態で起動される



ファイルを作る場所によっては削除もできない

• Dockerでコンテナ(仮想環境)を作成した場合、デフォルトでは rootの状態で起動される

その他の問題・・・root権限でsudo権が使える

```
root@fe24b5ded00a:/workspace# sudo ls
LICENSE SfMLearner.py __pycache__ data demo.ipynb kitti_eval models test_kitti_depth.py train.py
README.md SfMLearner.pyc checkpoints data_loader.py formatted misc nets.py test_kitti_pose.py utils.py
```

もちろんホスト側では使えない

```
kojima@sophie:~/SfMLearner$ sudo ls
[sudo] password for kojima:
kojima is not in the sudoers file. This incident will be reported.
```

Dockerの利用に関して(解決法)

• docker runもしくはdocker execコマンドの-uオプションでユーザを指定してコンテナを起動することができる

```
kojima@sophie:~/SfMLearner$ whoami
kojima
kojima@sophie:~/SfMLearner$ id kojima
uid=1006(kojima) gid=100(use<u>r</u>s) groups=100(users),998(docker)
```

↑この場合uid=1006,gid=100

```
docker run -it -u=1006:100 --gpus all --name usertest -v /home/kojima/SfMLearner:/workspace cuda8_ubul6_img

Or

docker exec -it -u=1011:100 3652f6dade97 /bin/bash
```

↑docker起動時に-u={uid}:{gid}で指定して起動

I have no name!となった場合①

• I have no name!とならずにdockerをユーザ指定して起動する方法

sudo docker run -it --gpus all --name cu10kojima_kojima -v /home/kojima/sfm_flow2021:/workspace -v /etc/group:/etc/group:ro -v /etc/passwd:/etc/passwd:ro -u=1011:100 cudakojima

上記コマンドのように-vコマンドを用いて

- /etc/group
- /etc/passwd

をマウントする.こうすることでホスト側とコンテナ側でユーザ情報が共有される.

※:roは読み取り専用という意味

I have no name!となった場合②

• I have no name!とならずにdockerをユーザ指定して起動する方法(推奨)

sudo docker run -it --gpus all --name cu10kojima_kojima -v /home/kojima/sfm_flow2021:/workspace -v /etc/group:/etc/group:ro -v /etc/passwd:/etc/passwd:ro cudakojima

上のコマンドのようにユーザを指定せずにrootで起動してから、ユーザに切り替えることも可能

その場合"sudo docker exec -it -u=1011:100 3652f6dade97 /bin/bash"のように execコマンドの-uオプションでユーザを指定することができる.

推奨するのは一旦rootユーザとしてdockerを起動し、環境を作ってから、ユーザを指定してコンテナに入り直す方法です(②の方法)

一般ユーザで入ってしまうと環境を作るときに権限関係でエラーが出る可能性があるので...

pythonなどのコマンドが使えない時

まずPATHなどが通っているかの確認

- →のdockerfileを仮定する
- 赤枠について

"bash Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh -b" はデフォルトではroot 以下にファイルが作成されるのでユーザでコンテナに入ると権限がなく, python系のコマンドが使えない

-p "インストール先"で権限がなくてもアクセスできるインストール先を指定することでpython系のコマンドが使用可能になる

黄枠について

赤枠で指定した先にPATHを通す

これで大体は大丈夫なはず

```
ROM nvidia/cuda:10.0-cudnn7-devel-ubuntu16.04
  update packages
 RUN set -x \&\& \
    apt-get update && \
    apt-get upgrade -y
 RUN set -x \&\& \
    apt-get install -y wget && \
    apt-get install -y sudo
 # anaconda
RUN set -x
RUN wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.10-Linux-x86 64.sh
RUN bash Anaconda3-2019.10-Linux-x86 64.sh -b -p /kk
RUN rm Anaconda3-2019.10-Linux-x86 64.sh
# path setteing
ENV PATH $PATH:/kk/bin
RUN conda install pytorch==1.0.1 torchvision==0.2.2 cudatoolkit=10.0 -c pytorch
#RUN apt install -y python3-pip
#RUN python3 -m pip install --upgrade pip
WORKDIR /home/kojima/sfm_flow2021
#RUN conda update --all
ADD requirements.txt /home/kojima/sfm flow2021
RUN pip install -r requirements.txt
#RUN conda install -c conda-forge argparse
#RUN conda install -c conda-forge tensorboardx
#RUN conda install -c conda-forge progressbar2
#RUN conda install -c conda-forge tqdm
#RUN conda install -c conda-forge pebble
# move to root directory
WORKDIR /home/kojima
#RUN pip3 install torch torchvision
```

pythonなどのコマンドが使えない時

2021/09/10時点

- python系列などpipでインストールするものは一般ユーザではインストールエラーになるが、rootの状態でインストールして一般ユーザに切り替えれば問題なく使えた
- C++などのモジュールをインストールするときにインストール先がrootなどのアクセス権がない場所にインストールされる場合、一般ユーザはそのモジュールを使えないことがある

参考サイト

- https://unskilled.site/docker%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E5%86%85%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%81%A8%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82/
- https://giita.com/manabuishiirb/items/83d675afbf6b4eea90e4
- https://docs.docker.com/engine/reference/run/