# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Síťové aplikace a správa sítí
Dokumentace k projektu

## Obsah

1	Uvodní strana		
	1.1	Zadání	
2	Uvedení do problematiky		
	2.1	Co je NetFlow	
	2.2	Tento projekt	
	2.3	Návrh aplikace	
3	Popis implementace a práce aplikace		
	3.1	Struktura	
	3.2	Jádro programu	
	3.3	Analýza a uložení argumentů příkazové řádky	
		3.3.1 Validní hodnoty a vstupy	
	3.4	Otevření UDP socketu a příprava na čtení	
	3.5	Čtení a zpracování vstupu	
	3.6	Export flows	
	3.7	Vytvoření a aktualizace flow	
	3.8	Ukončení	
4	Implementační detaily a chování		
	4.1	Návratové kódy	
	4.2	Konstanty	
5	Náv	Návod na použití	

## 1 Úvodní strana

K vypracování projektu do ISA jsem si zvolil variantu projektu Generování NetFlow dat ze zachycené síť ové komunikace. Projekt může být implementován v jazycích C nebo C++, obojí ovšem za pomocí knihovny libpcap.

#### 1.1 Zadání

V rámci projektu implementujte NetFlow exportér, který ze zachycených síťových dat ve formátu pcap vytvoří záznamy NetFlow, které odešle na kolektor.

- Jako export stačí použít NetFlow v5. Pokud byste implementovali v9 se šablonami, bude to bonusově zohledněno v hodnocení projektu.
- Pro vytváření flow stačí podpora protokolů TCP, UDP, ICMP.
- Informace, které neznáte (srcAS, dstAS, next-hop, aj.) nastavte jako nulové.
- Při exportování používejte původní časové značky zachycené komunikace.
- Pro testování můžete využít nástroje ze sady nfdump (nfdump, nfcapd, nfreplay, ...).
- Pro vytvoření vlastního testovacího souboru můžete použít program tepdump.
- Exportované NetFlow data by měla být čitelná nástrojem nfdump.

## 2 Uvedení do problematiky

Data se ze zařízení uživatele na router odesílají v podobě paketů. Ty obsahují posílaná data a k nim potřebné informace, jako například zdrojová či cílová IP adresa. Ve spoustě případů však tyto pakety mají mnoho společných dat (v hlavičkách zejmána), a proto (i z jiných důvodů) existuje NetFlow.

#### 2.1 Co je NetFlow

Díky NetFlow můžeme monitorovat síťový provoz. K tomu používáme NetFlow exportér a kolektor. Exportér má k dispozici data ve formátu NetFlow, tzv. flows a tato data odesílá na kolektor. Kolektor tato data přijímá a ukládá. [3]

Co jsou ty flows? Jsou to sdružené pakety se stejnou zdrojovou a cílovou adresou, případně porty a stejným protokolem. V tomto projektu pracuji s NetFlow verzí 5, což je podstatná informace, jelikož v jiné verzi se pakety agregují ještě za dalších podmínek.

#### 2.2 Tento projekt

Úkolem tohoto projektu je vytvořit právě NetFlow exportér. Takový exportér, který přijme data ze síťového provozu (ze souboru či standardního vstupu) ve formátu PCAP, pakety zpracuje, vytvoří flows a podle daných kritérií se flows poté odešlou na kolektor.

#### 2.3 Návrh aplikace

Aplikace je navržena tak, aby v maximální možné míře odpovídala zadání a plnila úkony co nejefektivněji. Na první pohled se jedná o prostý úkol - získat pakety, zpracovat je a odeslat. Přesně takto je rozvržena práce této aplikace.

Při návrhu bylo nutné zohlednit veškerá kritéria daná zadáním.

## 3 Popis implementace a práce aplikace

Samotný počet řádků kódu programu je kolem 1 000 - rozdělení činnosti do funkcí, tříd nebo modulů je naprosto vyžadované, pokud bych tak neudělal, zdrojový kód by byl velmi těžko čitelný.

#### 3.1 Struktura

Zdrojový kód je rozdělen do modulů. Hlavním modulem je main.cpp, který tvoří jádro programu. Kromě hlavního modulu jsou všechny ostatní pojmenovány jako isa.cpp (nebo isa.\*.hpp v případě hlavičkového souboru), kde \* prozrazuje význam daného modulu.

Dalšími moduly ve zdrojovém kódu tak jsou:

- argparse
  - zpracování argumentů příkazové řádky
- bitset
  - práce s bitovým polem a daty
- classes
  - definice tříd
- collector
  - práce s kolektorem, UDP
- flow
  - operace s flows
- flowexport
  - příprava a export flows
- utility
  - ostatní funkce

#### 3.2 Jádro programu

Nachází se v souboru main.cpp, ve kterém se vykonávají veškeré činnosti od zpracování argumentů příkazové řádky po export flowů na kolektor.

Hlavní činnost programu tvoří funkce collectAndExport a je následující:

- 1. Analýza a uložení argumentů příkazové řádky
- 2. Otevření UDP socketu, příprava na čtení
- 3. Čtení a zpracování vstupu
  - Načtení dat z hlaviček
  - Export flows
  - Vytvoření či aktualizace flow
  - Uvolnění flow-cache
- 4. Ukončení

#### 3.3 Analýza a uložení argumentů příkazové řádky

V této části se neděje nic zajímavého - ke zpracování argumentů používám vlastní třídu programArguments a funkci getopt. V třídě jsou uloženy veškeré argumenty, jejich stavy, zadané i výchozí hodnoty. Funkce týkající se těchto činností se nachází v modulu argparse.

Veškeré potřebné proměnné, pole a informace pro práci programu jsou uloženy ve třídě data. Uložení všech důležitých informací do jedné třídy zajišť uje jednodušší práci s daty a zpřehledňuje celý kód.

Kromě výše zmíněných si program vede vlastní statistiky (třída statistics) jako je počet zpracovaných paketů nebo počty vytvořených, exportovaných či aktualizovaných flows. Ty jsou užitečné v případě, že se rozhodnete, aby vám program vypisoval svůj postup práce (proměnná ISA\_VERBOSE\_PRINT).

#### 3.3.1 Validní hodnoty a vstupy

V tomto ohledu se program snaží být co nejméně agresivní a řidí se maximálně dle zadání. Zadání však neřeší všechno, a proto jsem rozhodl, že při zadávání číslených argumentů:

- časovače musí být celé nenulové číslo,
- flow-cache hodnota může být jakákoliv.

Všechny číselné parametry jsou totiž vedeny v programu jako unsigned int, uživatel tak sice může zadat záporné číslo, program to bude i tak interpretovat jako kladné.

Pro časovače nedává smysl, aby měly nulovou hodnotu, jelikož by se export poté prováděl v každém případě, a pro to je v programu existuje jiná možnost.

Flow-cache může mít jakoukoliv velikost, nejmenší možnou hodnotou je 0. Díky tomu, že je umožněna nulová velikost flow-cache, program nabízí uživateli možnost okamžitého exportu flows, pokud si tak přeje.

V případě hodnot parametru −c je možné zadat buď to IPv4 adresu, hostname spolu s portem či bez. Nevalidní vstup v tomto parametru znamená, že flows se neexportují na žádný kolektor, což program v takovém případě patříčně ohlásí.

Podstatným parametrem je -f., jelikož je jediným parametrem, který musí byt opravdu validní, a pokud zadáte špatně vstupní soubor (či nezadáte, ale standardní vstup nebude v PCAP formátu), nic se neprovede a program pouze vypíše hlášku.

#### 3.4 Otevření UDP socketu a příprava na čtení

Pokud vše proběhlo v pořádku a na příkazové řádce nebyl zadán nějaký nesmysl či jste nechtěli vypsat pouze help zprávu, program se přesunuje do této části.

Otevře se zařízení, ze kterého se bude zachytávat síťový provoz, v případě tohoto projektu offline. Aplikuje a nainstaluje se filtr, kterým je zde icmp or tcp or udp, jelikož program pracuje pouze s těmito protokoly.

V případě jakéhokoliv neúspěchu v těchto činnostech je program nucen ukončit svoji činnost a dále nepokračovat, jelikož to znamená, že nelze přečíst vstupní soubor. Pro implementaci čtení z pcap souboru jsem se inspiroval z tutoriálu TcpDump.org [6].

Následně se vytvoří socket pro UDP spojení, které se poté otevře a zůstane otevřené do ukončení práce. Pokud nastane chyba zde, program dále pokračuje ve své činnosti, avšak výsledné flows se poté nebudou nikam exportovat. Po ukončení práce program skončí s patříčným kódem a chybovou hláškou. Kód pro UDP klienta byl převzat z přednášky ISA, viz. [7].

#### 3.5 Čtení a zpracování vstupu

Nejprve se vynuluje bitové pole pro zápis odesílaných dat, následuje načtení dat z hlaviček a vytvoření pětice dat společné pro pakety v jednom flow.

Při načtení hlaviček může nastat k zjištění, že IP hlavička nemá požadovanou velikost nebo se jedná o paket nepodporovaného protokolu. V těchto případech se ihned začne zpracovávat další paket. Jaké číslo odpovídá kterému protokolu je uvedeno viz [2], podle tohoto seznamu se program řídí při rozlišovaní, s kterým protokolem pracuje.

#### 3.6 Export flows

V moment, kdy je připravena pětice dat - adresy a porty zdroje a cíle, protokol, se začnou exportovat flows, kterým vypřšel nějaký z časovačů, a nebo má nastavené TCP flags v případě TCP paketu.

Pořadí exportů je následující:

- 1. Aktivní časovač
- 2. Neaktivní časovač
- 3. TCP Flagy

Vypršením aktivního časovače rozumíme překročení časového intervalu mezi prvním a posledním paketem v jedné flow (nebo také: interval mezi vytvořením flow a jeho poslední aktualizací, [4]). Časový interval, po jehož překročení se flow exportuje na kolektor udává parametr –a a jeho výchozí hodnota je nastavena na 60 sekund.

Vypršením neaktivního časovače rozumíme překročení časového intervalu mezi posledním paketem (či: poslední aktualizace flow, [4]) ve flow a současným časem programu (tzv. SysUpTime programu). Výchozí hodnotou je 10 sekund.

Na kolektor se exportuje takový TCP paket, který má nastavené TCP flags TH\_FIN nebo TH\_RST.

#### 3.7 Vytvoření a aktualizace flow

Nejprve se aktualizuje čas systému, tzv. SysUpTime. Ten je na počátku nastaven na 0 a jeho hodnotou je počet milisekund, resp. mikrosekund od přijetí prvního paketu. Při přijetí prvního paketu se zaznamená jeho unixový čas, který je považovaný za boot-time našeho zařízení. Podle tohoto času se právě chovají časovače.

Nový flow bude vytvořen právě tehdy, pokud ve flow-cache neexistuje žádný flow, který by měl stejnou pětici dat, v opačném případě se pouze aktualizuje nalezený flow.

Po vytvoření či aktualizaci flows se na kolektor exportuje nejstarší flow - pouze v případě, že současný počet flows (po vložení nového flow) již překračuje limit velikosti flow-cache (standardně 1024 flows).

#### 3.8 Ukončení

Po přijmutí a zpracování posledního paketu se ukončí cyklus čtení ze vstupu a exportují se zbylé neexportované flows z cache do kolektoru. UDP socket se uzavírá a program svoji činnost končí. Pokud v průbehu práce nastala nějaká chyba, program vypíše její popis.

## 4 Implementační detaily a chování

Implementační detaily či popisy chování:

- Chyby v běhu
  - Vypisují těsně před ukončením programu, vždy jako poslední.
  - Návratový kód a popis reflektuje pouze poslední chybu.
- · Protokol paketu
  - Podporují se pouze protokoly ze zadání, tj. TCP, UDP, ICMP.
  - V případě ICMP paketu jsou hodnoty portů nastaveny na nuly. Agregují se do flows stejně jako ostatní pakety.
  - Flows obsahující TCP pakety se navíc mohou exportovat dle TCP flags.
  - Ostatní protokoly nejsou podporovány a jsou při čtení ze souboru přeskočeny.
  - Pro čtení a práci s pakety jednotlivých protokolů jsou vytvořeny struktury kód pro strukturu TCP,
     IP, Ethernet hlaviček jsem převzal z TcmDump.org tutoriálu [6]. Ostatní struktury protokolů byly vytvořeny v souladu s datagramy pro daný protokol, viz [5] a [1].
- Systémový čas, boot-time
  - Počáteční (nulový) čas je shodný s časem prvního přečteného paketu.
- Flow
  - Je struktura obsahující strukturu hlavičky a záznamu, které obsahují požadované položky dle Net-Flow V5. [4]
  - Na kolektor se exportuje v požadovaném formátu tak, že se obsah Flow struktury převede do bitového pole.
- Flow Cache
  - Používá se std::map.
  - Maximální velikost z parametru f určuje, kdy se exportuje nejstarší flow záznam (tj. první záznam v cache).
  - Export probíhá až při překročení velikosti.

Zvláštním souborem je hlavičkový soubor isa. hpp, který definuje struktury pro ICMP, UDP, TCP, IP a Ethernet hlavičky a obecně definice, patřící do celého programu.

#### 4.1 Návratové kódy

- 0 program skončil v pořádku
- 1 neúspěšné zpracování argumentů
- 2 otevření pcap zařízení se nezdařilo
- 30 neúspěch v aplikaci filtru
- 31 nelze nainstalovat filtr
- 40 neznámý host kolektoru

- 41 nepodařilo se vytvořit socket pro UDP spojení
- 42 nelze se připojit k socketu
- 43 odeslání dat na kolektor se nezdařilo
- 44 data na kolektor byla odeslána pouze částečně
- 45 nespecifikovaná chyba v rámci UDP spojení
- 50 detekován neznámý protokol v paketu, paketech
- 51 IP hlavička některého paketu nemá správnou velikost

#### 4.2 Konstanty

Velikost bufferu pro odesílání dat je 1024 bajtů, dané konstantou UDP\_BUFF\_SIZE. Počet bytů dat, která se odešlou na kolektor je 576 bytů, dané konstantou NETFLOW\_V5\_DATASIZE. Pokud je ISA\_VERBOSE\_PRINT nastaveno na true, bude se provádět průběžný výpis vytváření, aktualizace a exportu flows. Ve výchozím stavu je tento výpis vypnut.

## 5 Návod na použití

Po rozbalení archivu program zkompilujete příkazem make a poté spustíte takto:

```
./flow [-f F] [-c C] [-a A] [-i I] [-m M]
```

V případě, že si nejste jisti syntaxem, spusť te program s parametrem –h, který vám podrobně popíše syntaxi spuštění. Pro úspěšný překlad je nutné mít na stroji překladač g++ podporující verzi C++17. Makefile mimo jiné podporuje další příkazy (spouštíte make <příkaz>):

- clean smaže pracovní soubory
- remake zkratka pro make clean a make
- pack zabalí obsah adresáře (pro odevzdání do IS)
- manpage zobrazí manuálovou stránku flow

Obrázek 1: Příklad spuštění programu se zapnutým výpisem postupu (vstup obsahuje 4 ICMP pakety)

## Použitá literatura a zdroje

[1] Internet Control Message Protocol.

URL https://en.wikipedia.org/wiki/Internet\_Control\_Message\_Protocol

[2] List of assigned Internel Protocol Numbers.

URL https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml

[3] NetFlow - Wikipedia.
URL https://en.wikipedia.org/wiki/NetFlow

[4] NetFlow Export Datagram format.

URL https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\_mgmt/netflow\_collection\_engine/3-6/user/guide/format.

html

[5] User Datagram Protocol. URL https://en.wikipedia.org/wiki/User\_Datagram\_Protocol

[6] Carthens, T.: PCAP file reader tutorial. 2002. URL https://www.tcpdump.org/pcap.html

[7] Matoušek, P.: UDP client with two parameters. 2016.

URL https://moodle.vut.cz/pluginfile.php/502893/mod\_folder/content/0/udp/echo-udp-client2.c? forcedownload=1