## k8s部署前环境准备

类别	软件/命令	安装方式	作用
常用命令	\$ yum install epel-release ebtables ethtool iproute iptables socat util-linux wget vim net-tools tree, telnet -y  \$ yum install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 lrzsz wget iftop ntp openssl-devel unzip elinks tcpdump -y	yum	安装常用命令和一些服务依赖
docker	安装docker:  \$ yum-config-manageradd-repo h ttp://mirrors.aliyun.com/docker-c e/linux/centos/docker-ce.repo \$ yum makecache fast \$ yum install -ysetopt-obsoletes=0 docker-ce-17.03.0.ce-1.el7.centos docker-ce-selinux-17.03.0.ce-1.el 7.centos	yum	安装docker 17.0.3版本
	docker ca证书:  \$ cd /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ \$ scp 10.22.60.25:/data/harbor/cert/sun line.com.crt . \$update-ca-trust \$ systemctl stop docker \$ systemctl disabledocker		配置k8s使用ca证书访问\拉取镜像
k8s	kubeadm-1.10.0-0.x86_64.rpm kubelet-1.10.0-0.x86_64.rpm kubectl-1.10.0-0.x86_64.rpm kubernetes-cni-0.6.0-0.x86_64.rpm 安装方式: \$ wget -0 - https://raw.githubuse rcontent.com/cherryleo/cherryleo/ master/install-k8s-packages.sh   bash 关闭开机启动: \$ systemctl disable kubel	rpm和yum et.service	k8s master和node节点的应用软件
系统	禁用swap分区: \$ vim /etc/fstab ## 注释swap配置		禁用swap分区,k8s不允许使用swap分区
	关闭selinux		关闭selinux, 避免干扰
	关闭firewalld		关闭防火墙,避免干扰
	修改内核参数: \$ vim /etc/sysctl.conf ## <mark>添加</mark> net.bridge.bridge-nf-call-iptable s=1		调整内核参数,网络相关
时区/时间	修改时区: \$ \cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime		避免k8s拉取镜像的时候报错
	ntp时间同步: \$ crontab -e */5 * * * * usr/sbin/ntpdate time .odc.sunline.cn 2>&1		避免k8s拉取镜像的时候报错